$$\mathcal{L}_{F_{c}}^{\circ} = \int_{e}^{-\sigma} de^{-\sigma} = U_{A} - U_{B} = -\Delta U \qquad \text{con } U = \frac{1}{4\pi \mathcal{E}_{o}} \frac{9 \cdot Q}{R^{2}}$$

ma se dividiamo tutto per
$$9: \frac{L_F}{9} = L_E = V_A - V_B = D$$
 $L = 9(V_A - V_B)$

=0
$$dL = F de^{-D} = dq(V_A - V_B)$$
 Lavoro necessario per Spostare una carica da AaB

$$-0 \quad L_{TOT} = \int (V_A - V_B) dq \qquad \text{ma dai condensatori} : \quad C = \frac{Q}{V_A - V_B} = 0 \quad V_A - V_B = \frac{Q}{C}$$

$$-c \quad \angle_{Tot} = \int \frac{Q}{C} dq = \frac{1}{C} \int Q dq = \frac{1}{C} \left[\frac{Q^2}{z} \right]_A^B = \frac{1}{C} \left[\frac{Q_B^2}{2} - \frac{Q_A^2}{2} \right]$$

Se calcoliamo il caso particolare in cui
$$Q_A = 0 = 0$$
 $L_{70T} = \frac{1}{C}Q^2$

Se ciriferiamo al caso particolare del conden satore piano

$$\begin{vmatrix}
+ & -o & - \\
+ & -o & - \\$$

=0
$$L_{TOT} = \mathcal{E} = \frac{1}{2} Q \cdot \frac{Q}{S \varepsilon_0} \cdot d = \frac{Q^2}{2S \varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{S \varepsilon_0} \cdot \frac{Q$$

Da qui possiono definire la densito volumetrica di Energia:

$$W = \frac{\mathcal{E}}{V} = \frac{d\mathcal{E}}{dV} = 0$$
 V nel cond piano = $b \times h = S \cdot d$

$$=D \quad W = \frac{\mathcal{E}}{S \cdot d} = \frac{Q(V_A - V_B)}{2S \cdot d} = \frac{1}{2} \sigma \underbrace{(V_A - V_B)}_{A} = \frac{1}{2} \sigma \underbrace{(V_A - V_B)}_{A} = \frac{V_A - V_B}{d}$$
Teorema di Gauss

Teorema di gauss
$$E \cdot S = \frac{Q}{\mathcal{E}_0} = D \quad E \cdot \mathcal{E}_0 = \frac{Q}{S}$$

$$= D \quad E \cdot \mathcal{E}_0 = \mathcal{T}$$

$$= b \quad \text{W} = \frac{1}{2} E \mathcal{E}_o \cdot E = \underbrace{\frac{E^2 \mathcal{E}_o}{2}}^{\text{W}}$$

Energia del compo Elettrico