# 动态内存管理

**笔记本:** My Notebook

**创建时间:** 2023/10/29 22:01 **更新时间:** 2023/11/2 19:50

作者: lwb

URL: mk:@MSITStore:D:\bo\c语言学习\MSDN\vccore.chm::/html/\_crt\_malloc.htm


## 1. 当前我们知道的内存的使用方式:

1.创建一个变量

int a = 10; // 局部变量 - 栈区

int q a = 10; //全局变量 - 静态区

2.创建一个数组



# 上面的开辟空间的方式有两个特点

- 1.空间开辟大小是固定的
- 2.数组在申明的时候,必须指定数组的长度,它所需要的内存在编译时分配。

但是对于空间的需求,不仅仅是上述的情况。有时候我们需要的空间大小在程序运行的时候才能 知道

那数组编译时开辟空间的方式就不能够满足了,所以需要动态开辟内存

## 2.动态内存函数的介绍

### 2.1 malloc和free

void \*malloc( size t size );

这个函数向内存申请一块连续可用的空间,并返回指向这块空间的指针。

- 如果开辟成功,则返回一个指向开辟好空间的指针。
- 如果开辟失败,则返回一个NULL指针,因此malloc的返回值一定要做检查。
- 返回值的类型是 void\* ,所以malloc函数并不知道开辟空间的类型,具体在使用的时候使用者自己
- 来决定。
- 如果参数 size 为0, malloc的行为是标准是未定义的, 取决于编译器。

## void free( void \* memblock );

free函数用来释放动态开辟的内存。

- 如果参数 ptr 指向的空间不是动态开辟的,那free函数的行为是未定义的。
- 如果参数 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做。

```
#include <stdio.h>
int main()
//代码1
int num = 0;
scanf("%d", &num);
int arr[num] = \{0\};
//代码2
int* ptr = NULL;
ptr = (int*)malloc(num*sizeof(int));
if(NULL!= ptr)//判断ptr指针是否为空
int i = 0;
for(i=0; i<num; i++)</pre>
*(ptr+i) = 0;
free(ptr);//释放ptr所指向的动态内存后
ptr = NULL;//是否有必要?free空间后ptr指向的地址还是原值,所以还是需要将其指向的空间指
向0,即赋值为空指针
return 0;
}
```

#### 2.2 calloc

void \*calloc( size t num, size t size );

- 函数的功能是为 num 个大小为 size 的元素开辟一块空间,并且把空间的每个字节初始化 为0。
- 与函数 malloc 的区别只在于 calloc 会在返回地址之前把申请的空间的每个字节初始化为全0.

如果我们对申请的内存空间的内容要求初始化,那么可以使用calloc函数来完成任务


#### 2.3 realloc

void \*realloc( void \* memblock, size t size );

- realloc函数的出现让动态内存管理更加灵活。
- 有时会我们发现过去申请的空间太小了,有时候我们又会觉得申请的空间过大了,那为了 合理的时候内存,我们一定会对内存的大小做灵活的调整。那 realloc 函数就可以做到对 动态开辟内存大小的调整。
- memblock是要调整的内存地址
- size 调整之后新大小
- 返回值为调整之后的内存起始位置。
- 这个函数调整原内存空间大小的基础上,还会将原来内存中的数据移动到新的空间。

#### realloc在调整内存空间的时候存在两种情况:

- 1.原有空间之后有足够大的空间,直接追加空间,原来空间的数据不发生变化
- 2.原有空间之后没有足够大的空间,扩展的方法是: 在堆空间上寻找另一个合适大小的连续空间来使用,这样函数返回的是一个新的内存地址。



### 3.常见的动态内存错误

# 3.1对NULL指针的解引用操作

```
void test()
{
    int *p = (int *)malloc(INT_MAX/4); // malloc开辟空间可能会失败,需要先判断
    *p = 20;//如果p的值是NULL,就会有问题
    free(p);
}
```

## 3.2对动态开辟空间的越界访问

```
void test()
{
    int i = 0;
    int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int));
    if(NULL == p)
    {
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    for(i=0; i<=10; i++)
    {
        *(p+i) = i;//当i是10的时候越界访问
    }
    free(p);
}</pre>
```

# 3.3对非动态开辟内存使用free释放

```
void test()
{
   int a = 10;
   int *p = &a;
   free(p);//ok?no
}
```

## 3.4使用free释放一块动态开辟内存的一部分

```
void test()
{
    int *p = (int *)malloc(100);
    p++;
    free(p);//p不再指向动态内存的起始位置
}
```

## 3.5对同一块动态内存多次释放


```
void test()
{
    int *p = (int *)malloc(100);
    free(p);
    free(p);//重复释放
}
```

### 3.6动态开辟内存忘记释放(内存泄露)

```
void test()
{
    int *p = (int *)malloc(100);
    if(NULL != p)
    {
        *p = 20;
    }
}
int main()
{
    test();
    while(1);
}
```

忘记释放不再使用的动态开辟的空间会造成内存泄露切记:动态开辟的空间一定要释放,并且正确释放

# 5.C/C++程序的内存开辟



### C/C++程序内存分配的几个区域:

- 栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈区创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。栈区主要存放运行函数而分配的局部变量、函数参数、返回数据、返回地址等。
- 堆区:一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收,分配方式类似于链表。

- 数据段(静态区) (static) 存放全局变量, 静态数据。程序结束后由操作系统释放
- 代码段: 存放函数体 (类成员函数和全局函数) 的二进制代码

普通的局部变量是在栈区分配空间的,栈区的特点是在上面创建的变量出了作用域就销毁。 但是被static修饰的变量存放在数据段(静态区),数据段的特点是在上面创建的变量,直到程序 结束后才销毁,所以生命周期边长。

#### 柔性数组

C99中,结构中的最后一个元素允许是未知大小的数组,这就叫做柔性数组成员

```
typedef struct st_type
{
    int i;
    int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
```

## 特点:

- 结构中的柔性数组前面必须至少有一个其他成员
- sizeof返回的这种结构大小不包含柔性数组的内存
- 包含柔性数组成员的结构用malloc()函数进行内存的动态分配,并且分配的内存应该大于结构的大小,以适应柔性数组的预期

#### 柔性数组的使用

```
//代码1
int i = 0;
type_a *p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a)+100*sizeof(int));
//业务处理
p->i = 100;
for(i=0; i<100; i++)
{
    p->a[i] = i;
}
free(p);
```

### 上述的type a结构也可以设计为:

```
//代码2
typedef struct st_type
    int i;
    int *p_a;
}type a;
type_a *p = (type_a *)malloc(sizeof(type_a));
p->i = 100;
p->p_a = (int *)malloc(p->i*sizeof(int));
//业务处理
for(i=0; i<100; i++)
    p \rightarrow p_a[i] = i;
}
//释放空间
free(p->p a);
p \rightarrow p a = NULL;
free(p);
p = NULL;
```

上述代码1和代码2可以完成同样的功能,但是方法1的实现有两个好处

#### 第一个好处: 方便内存释放

如果我们的代码是在一个给别人用的函数中,你在里面做了二次内存分配,并把整个结构体返回给

用户。用户调用free可以释放结构体,但是用户并不知道这个结构体内的成员也需要free,所以你不能指望用户来发现这个事。所以,如果我们把结构体的内存以及其成员要的内存一次性分配好了,并返回给用户一个结构体指针,用户做一次free就可以把所有的内存也给释放掉。

#### 第二个好处: 这样有利于访问速度

连续的内存有益于提高访问数据,也有利于减少内存碎片