# 가상 네트워크(VNet) 생성 후 네트워크 보안 그룹(NSG)을 통해 네트워크 트래픽 필터링(NIC에 연결)

주신영 bit1010@live.com

지역은 계정에 제한이 없다면 Korea Central을 선택합니다.



동일한 가상네트워크(VNet)에 포함된 가상 머신은 모든 포트를 통해 서로 통신할수 있습니다.



네트워크 보안 그룹은 가상머신의 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 직접 연결 하거나 서브넷에 연결해서 사용할 수 있습니다.

이번 실습에서는 네트워크 보안 그룹을 가상머신의 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 연결해서 사용해보겠습니다.

### 가상 네트워크 만들기


이전 실습에서 가상머신 생성 시 VNet은 기본 설정으로 생성됐습니다. 가상머신은 VNet 없이는 생성이 안됩니다.

- 1. 포털에서 virtual network를 검색하고 선택합니다.
- 2. 가상 네트워크 페이지에서 만들기를 선택합니다.
- 3. 가상 네트워크 만들기 화면의 기본 사항 탭에서 다음 정보를 입력하거나 선택합니다.
  - 리소스 그룹: 새로 만들기를 선택한 다음, 리소스 그룹 이름을 *myVNetNSGRG*로 지정합니다.

- \* 리소스 그룹이 생성되어 있으면 선택합니다.
- 가상 네트워크 이름: VNet을 입력합니다.



- 4. 페이지 아래쪽에서 **다음: IP 주소를** 선택합니다.
- 5. IP 주소 탭의 IPv4 주소 공간에서 10.0.0.0/16을 입력합니다.
  - \* 주소공간이 변경되면 기본 설정된 서브넷이 삭제됩니다.
- 6. 서브넷 추가를 선택합니다.
- 7. 서브넷 추가 화면에서 다음 정보를 입력한 다음, 추가를 선택합니다.
  - 서브넷 이름: default
  - 서브넷 주소 범위: 10.0.0.0/24




8. 화면 아래쪽에서 **검토 + 만들기** 를 선택하고 유효성 검사가 통과되면 **만들기**를 선택합니다.

## 가상 머신 만들기

가상 네트워크에 myVMWeb및 myVMMgmt라는 두 개의 VM을 만듭니다.


- 1. 포털에서 가상 머신을 검색하고 선택합니다.
- 2. 가상 머신 페이지에서 만들기를 선택하고 Azure 가상 머신을 선택합니다.
- 3. 가상 머신 만들기 화면의 기본 사항 탭에서 다음 값을 입력하거나 선택합니다.

- 리소스 그룹: 가상 네트워크와 동일하게 선택
  - \* 리소스 그룹이 생성되어 있으면 선택합니다..
- **가상 머신 이름**: *myVMWeb*을 입력합니다.
- 가용성 옵션: 인프라 중복이 필요하지 않음을 선택합니다.
- 이미지: Windows Server 2022 Datacenter x64 Gen2를 선택합니다.
- 크기: 기본값을 적용하거나 드롭다운하여 크기를 선택합니다.
- **사용자 이름**, **암호** 및 **암호 확인**: VM에 대한 관리자 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
- 공용 인바운드 포트: HTTP(80)을 선택합니다.



- 4. 페이지 맨 위에 있는 네트워킹 탭을 선택합니다.
- 5. 네트워킹 페이지에서 다음 값을 입력하거나 선택합니다.

- 가상 네트워크: 이전에 생성한 VNet 을 선택합니다.
  VNet이 여러 개일 경우 리소스 그룹 이름도 같이 확인합니다.
- **서브넷**: default 을 선택합니다.
- 공용 IP: 자동으로 생성된 IP를 그대로 사용합니다. (새로 만드는 중) myVMWebip
  - \* NIC 네트워크 보안 그룹을 없음으로 만들 경우 현재 구성으로는 가상머신은 인터 넷으로 연결 할 수 없습니다.




- 6. 다른 설정을 적용하고 **검토 + 만들기**를 선택합니다. 설정을 검토한 다음, **만들기**를 선택합니다.
- 7. VM 만들기가 완료되면 **다른 VM 만들기** 를 선택하여 **두 번째 VM**을 만들 수 있습니다. **리소스 그룹**: 이전에 생성한 리소스 그룹 선택합니다.

가상 머신 이름: myVMMgmt을 입력합니다.

공용 인바운드 포트: RDP(3389)을 선택합니다.


다른 설정은 동일하게 적용하고 **검토 + 만들기**를 선택합니다. 설정을 검토한 다음, **만들**기를 선택합니다.

# 리소스 그룹에 생성된 리소스 확인




가상머신 생성시 **NIC 네트워크 보안 그룹**을 기본으로 선택했으므로 네트워크 보안 그룹 (NSG)이 각각 1개씩 생성됐습니다. 고급으로 변경해서 기존 네트워크 보안 그룹을 선택할 수도 있습니다.

#### 가상네트워크인 VNet 리소스로 이동하여 주소 공간과 서브넷을 확인합니다.




가상 머신의 설정 메뉴에서 **네트워킹**으로 들어가면 연결된 가상네트워크/서브넷, 네트워크 인터페이스, 네트워크 보안 그룹을 볼 수 있고 **인바운드/아웃바운드 포트**는 연결된 네트워크 보안 그룹의 설정된 정보입니다. 각 가상머신에서 확인해보면 각각 80과 3389가 인바운드 포트로 설정되어 있습니다.



현재 설정은 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card, NIC)에 네트워크 보안 그룹(NSG)이 연결된 상태입니다.

myvmmgmt 네트워크 인터페이스를 선택하고 **설정에서 네트워크 보안 그룹**으로 이동하면 myVMMgmt-nsg가 선택되어 있는 걸 확인 할 수 있습니다.



myvmweb도 동일하게 확인 가능합니다.

해당 메뉴를 통해 다른 네트워크 보안 그룹을 선택 가능 하며 **네트워크 보안 그룹의 네트워크 인터페이스 메뉴**를 통해서도 가능합니다.

## 관리 서버로 접속하여 웹서버에 IIS설치

- 1. 포털 검색 상자에서 myVMMgmt를 검색합니다.
- 2. **개요** 페이지에서 **연결** 단추를 선택한 다음 RDP를 선택합니다.
- 3. RDP 파일 다운로드를 선택합니다.
- 4. 다운로드한 rdp 파일을 열고 **연결**을 선택합니다. VM을 만들 때 지정한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 5. **확인**을 선택합니다.
- 6. 연결 프로세스 중에 인증서 경고를 받을 수 있습니다. 경고 메시지가 표시되면 **예** 또 는 **계속**을 선택하여 연결을 계속합니다.
- 7. PowerShell 세션을 엽니다. 다음을 사용하여 myVMWeb에 연결합니다.

mstsc /v:myVmWeb

mstsc는 원격데스크탑의 실행파일 이름입니다.

로그인해서 접속합니다.




기본적으로 동일한 네트워크의 가상 머신은 모든 포트로 연결할 수 있으므로 myVMMgmt에서 myVMWeb으로의 RDP 연결이 성공합니다. 인터넷에서 모든 리소스로의 인바운드 트래픽은 기본적으로 거부됩니다.

8. Microsoft IIS를 **myVMWeb** 가상 머신에 설치하려면 **myVMWeb** 가상 머신에서 PowerShell을 실행하여 다음 명령을 입력하고 IIS서버를 활성화 합니다.

```
Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools
```

- 9. 포털 검색 상자에서 myVMWeb을 검색합니다.
- 10. myVMWeb의 개요 페이지에서 VM의 공용 IP 주소를 복사합니다.



11. 인터넷에서 **myVMWeb** 웹 서버에 액세스할 수 있는지 확인하기 위해 컴퓨터에서 인터넷 브라우저에서 해당 주소로 이동합니다.

# VM 간 통신

- 1. myVMMgmt의 데스크톱에서 PowerShell을 엽니다.
- 2. ping myVMWeb 를 입력합니다. 다음 메시지와 유사한 회신이 표시됩니다.

```
PS C:\Users\VM1> ping myVMWeb

Pinging VM2.ovvzzdcazhbu5iczfvonhg2zrb.bx.internal.cloudapp.net with 32 bytes of d ata

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 10.0.0.5:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```



ping은 ICMP(인터넷 제어 메시지 프로토콜)를 사용하기 때문에 실패합니다. 기본적으로 ICMP는 Windows 방화벽을 통해 허용되지 않습니다.

3. ICMP가 이 VM의 Windows 방화벽을 통해 인바운드 되도록 허용하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow ICMPv4-In" -Protocol ICMPv4
```

4. myVMWeb도 동일하게 연결하여 PowerShell에서 ping myVMMgmt 를 입력합니다 이번에는 myVMMgmt의 방화벽을 통해 ICMP를 허용했기 때문에 다음 메시지와 유사한 성공 회신이 표시됩니다.

반대로 myVMWeb에서도 ICMP를 허용하도록 설정하고 myVMMgmt에서 ping myVMWeb 을 입력합니다.

```
PS C:\Users\VM2> ping myVMWeb

Pinging VM1.e5p2dibbrqtejhq04lqrusvd4g.bx.internal.cloudapp.net [10.0.0.4] with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.0.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

5. myVMMgmt로 연결한 원격 데스크탑을 닫습니다.

## 리소스 정리

가상 네트워크 및 VM 사용을 완료하면 리소스 그룹 및 모든 해당 리소스를 삭제할 수 있습니다.

- 1. Azure Portal에서 **리소스 그룹**을 검색하고 선택합니다.
- 2. **리소스 그룹** 페이지에서 myVNetNSGRG리소스 그룹을 선택합니다.
- 3. **myVNetNSGRG** 페이지에서 리소스 그룹에 포함된 모든 리소스를 확인합니다. 페이지 위쪽에서 **리소스 그룹 삭제**를 선택합니다.
- 4. **리소스 그룹 삭제** 페이지의 **리소스 그룹 이름 입력에서 삭제를 확인하고** myVNetNSGRG를 입력한 다음 **삭제**를 선택합니다.
- 5. **Delete**를 다시 선택합니다.