# **ANNEXE: PREMIER PRINCIPE GAZ PARFAIT**

### I. Relations générales

### I.1. Résultats valables pour tout système

# • Premier principe de la thermodynamique

Relation générale :  $\Delta U + \Delta E = W + Q$ 

Si le système est macroscopiquement au repos : ΔU = W + Q

En règle général W représente l'ensemble des énergies autre que le transfert thermique dans la plus part des cas il n'y a que le travail des forces de pression.

Ainsi W = W<sub>P</sub> + W<sub>autre</sub>

# • Premier principe dans le cas d'une transformation monobare évoluant entre deux états d'équilibre

 $\Delta H + \Delta E = W_{autre} + Q$ 

Si le système est macroscopiquement au repos :  $\Delta H = W_{autre} + Q$ 

# • Le travail des forces de pression

Relation générale  $\delta W = -P_{EXT}dV$ 

Si la transformation est mécaniquement réversible :  $\delta W = -PdV$ 

# • Relation sur les capacités thermiques

Coefficient de Laplace  $\gamma = \frac{c_{PM}}{c_{VM}}$ 

### I.2. Cas du gaz parfait

### • Energie interne

Elle ne dépend que e la température.

Ainsi pour toute transformation  $\Delta U = nc_{VM}\Delta T$ 

Attention la présence de c<sub>VM</sub> n'impose pas que la transformation soit isochore

#### Enthalpie

Elle ne dépend que e la température.

Ainsi pour toute transformation  $\Delta H = nc_{pM}\Delta T$ 

### Attention la présence de c<sub>pM</sub> n'impose pas que la transformation soit isobare

#### Relation sur les capacités thermiques

Relation de Meyer  $c_{pM} - c_{VM} = R$ 

Avec le coefficient de Laplace on obtient  $c_{VM} = \frac{nR}{\gamma - 1}$  et  $c_{PM} = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$ 

### II. Transformations particulières

Système: gaz parfait

Equation d'état : PV = nRT

### II.1. Transformation isochore réversible ou non: $V_1 = V_2$

- Travail W = 0J
- Premier principe :  $\Delta U = W + Q = Q$

Gaz parfait (ou première loi de Joule)  $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = nc_{VM} (T_2 - T_1) = Q$ 

- Variation d'enthalpie

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule)  $\Delta H = nc_{pM}\Delta T = nc_{pM}(T_2 - T_1)$ 

# II.2. Transformation isobare réversible : P<sub>1</sub> = P<sub>2</sub>

- Travail :  $\delta W = -P_{EXT}dV$ 

Mécaniquement réversible :  $\delta W = -PdV$ 

Isobare :  $W = -P_1(V_2 - V_1)$ 

- Transfert thermique

Isobare  $Q = \Delta H$ 

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule)  $\Delta H = nc_{pM}\Delta T = nc_{pM}(T_2 - T_1) = Q$ 

- Variation d'énergie interne

Gaz parfait (ou première loi de Joule)  $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = nc_{VM} (T_2 - T_1)$ 

### Remarque

Premier principe :  $\Delta U = Q + W$ 

Travail reçu : W =  $\Delta U$  - Q = n (c<sub>VM</sub> - c<sub>PM</sub>) (T<sub>2</sub> - T<sub>1</sub>)

Relation de Mayer  $W = -nR (T_2 - T_1)$ 

Equation d'état avec  $P_1 = P_2$  on retrouve  $W = -P_1(V_2 - V_1)$ 

### II.3. Transformation monobare entre deux états d'équilibre mécanique

Comme  $P_{EXT} = P_1 = P_2$  on retrouve les mêmes résultats seule la rédaction pour le travail change :

- Travail :  $\delta W = -P_{EXT}dV$ 

Monobare :  $W = -P_{EXT}(V_2 - V_1)$ 

Or  $P_{EXT} = P_1^{:}: W = -P_1(V_2 - V_1)$ 

# II.4. Transformation isotherme réversible : T<sub>1</sub> = T<sub>2</sub>

- Variation d'énergie interne

Gaz parfait (ou première loi de Joule)  $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = 0J$ 

- Variation d'enthalpie

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule)  $\Delta H = nc_{pM}\Delta T = 0J$ 

- Travail :  $\delta W = - P_{ext} dV$ 

Mécaniquement réversible :  $\delta W = -PdV$ 

Equation d'état :  $\delta W = -nRT_1 \frac{dV}{dV}$ 

Isotherme :  $W = -nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ 

Equation d'état : W = -nRT<sub>1</sub> ln $\frac{P_1}{P_2}$ 

- Transfert thermique

Premier principe :  $\Delta U = Q + W = 0J \Rightarrow W = -Q = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ 

### II.5. Transformation adiabatique réversible

- Adiabatique : Q = 0J
- Variation d'énergie interne

Gaz parfait (ou première loi de Joule)  $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = nc_{VM}(T_2 - T_1)$ 

- Variation d'enthalpie

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule)  $\Delta H = nc_{PM}\Delta T = nc_{PM}(T_2 - T_1)$ 

Travail

Premier principe :  $\Delta U = Q + W = W = nc_{VM}(T_2 - T_1)$ 

Remarque pour cette transformation adiabatique réversible pour un gaz parfait on a aussi la loi de Laplace  $PV^{\gamma}$  = Constante

### **II.6. Autres transformations**

Pour tout autre transformation réversible ou pas il faudra bien lire l'énoncé et adapter les résultats du I

# **ANNEXE: PREMIER PRINCIPE GAZ PARFAIT**

I. Relations générales	<u>1</u>
I.1. Résultats valables pour tout système	_
I.2. Cas du gaz parfait	_
II. Transformations particulières	
II.1. Transformation isochore réversible ou non: $V_1 = V_2$	<u>1</u>
II.2. Transformation isobare réversible: P <sub>1</sub> = P <sub>2</sub>	
II.3. Transformation monobare entre deux états d'équilibre mécanique	
II.4. Transformation isotherme réversible: $T_1 = T_2$	_
II.5. Transformation adiabatique réversible	
II.6. Autres transformations	