TH2 LE PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

La thermodynamique classique : étude des échanges énergétiques.

Dans ce chapitre, nous allons définir l'énergie interne du système thermodynamique et nous étudierons les différentes formes d'échanges énergétiques.

I. Transformation d'un système

I.1. Définition

- On appelle transformation thermodynamique le passage d'un système d'un état d'équilibre, appelé état initial, vers un nouvel état d'équilibre, appelé état final, sous l'effet d'une modification des contraintes extérieures imposées au système.
- Ainsi il faut dans un premier temps . En règle générale celui-ci sera fermé.

Pour provoquer une transformation,

Le système sera alors hors équilibre et il va évoluer vers un nouvel état d'équilibre.


L'état initial étant connu comment déterminer l'état final ? Il suffit d'appliquer les conditions d'équilibre thermodynamique du système :

Parfois ces renseignements s'avèrent incomplets, il faut utiliser des informations complémentaires données sur la transformation.


- On distingue les transformations suivantes :
- → Transformation « quasistatique » c'est une succession de toutes petites transformations, ainsi on obtient une succession d'état d'équilibre du système et on peut suivre ses paramètres au cours de la transformation.
- → Transformation réversible et transformation irréversible

I.2. Transformations particulières

- <u>Isobare</u> : la pression du système est définie et constante : P = cste.
- Monobare : la pression extérieure (P_{ext}) est définie et constante. L'état final est un état d'équilibre on aura $P_F = P_{ext}$



- **Isochore** : le volume du système est défini et constant : V = cste.
- **Isotherme** : la température du système est définie et constante : T = cste.
- <u>Monotherme</u> : la température extérieure (T_{ext}) est définie et constante. L'état final est un état d'équilibre on aura $T_F = T_{ext}$



- Adiabatique : il n'y a pas de transfert thermique entre le système et le milieu extérieur.
- Cyclique : Etat initial = Etat final.

I.3. Notion qualitative de vitesse d'évolution

L'expérience montre que l'équilibre thermique s'établit en général beaucoup plus lentement que l'équilibre mécanique; si l'équilibre thermique est réalisé, l'équilibre mécanique l'est en général aussi, mais la réciproque n'est pas vraie.

I.4. Fonction d'état

Variable d'état dont la variation au cours d'une transformation est indépendante de la nature de celle-ci et ne dépend que des états initial et final.

I.5. Echange d'énergie

Au cours d'une transformation le système échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Ces échanges sont toujours exprimés en valeur algébrique : ils sont positifs si l'énergie est reçue par le système, négatifs si l'énergie est perdue par le système

II. Le travail des forces de pression


Ce cas est fondamental en thermodynamique, en effet souvent les seules forces susceptibles de travailler sont les forces de pression.

II.1. Le travail des forces de pression au cours d'une transformation élémentaire


• Soit un fluide contenu dans un cylindre d'axe Ox de section S limité par un piston mobile. Le piston est supposé de masse négligeable.

<u>Système</u> : le fluide (Rem : comme le piston est sans masse on peut l'inclure dans le système car il ne modifie pas l'énergie)

Travail reçu:



Cas plus général.
 Soit un système limité par une surface quelconque
 Σ. La pression extérieure est supposée uniforme.
 Soit dV la variation du volume du système au cours de la transformation.



• Si la transformation est telle que l'équilibre mécanique soit réalisé en permanence on peut définir la pression P du système en chaque point de celui-ci et en particulier à la frontière d'où

$$P = P_{ext}$$
.

C'est le cas des transformations mécaniquement réversibles

$$\delta W = -PdV$$

• Le travail reçu par le système est algébrique:

$$\delta W > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

$$\delta W < 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

II.2. Travail au cours d'une évolution finie.

• Soit une évolution d'un fluide entre un état final EI et un état final EF soumis à une pression extérieure uniforme mais pas forcément constante.

$$\Rightarrow$$
 W = - $\int_{V_1}^{V_F} P_{ext} dV$

Pour pouvoir calculer le travail il faut connaître

• Si l'évolution est telle que l'équilibre mécanique est réalisé à chaque instant. La pression est définie, on a $P = P_{\text{ext}}$.

C'est le cas des transformations mécaniquement réversibles

$$W = - \int_{V_I}^{V_F} P dV$$


II.3. Représentation graphique du travail des forces de pression

Considérons un système en équilibre mécanique avec l'extérieur : $\delta W = - PdV$. On représente la transformation subit par le système sur un diagramme :

Diagramme de Watt : P = f(V) où V est le volume du système étudié. Diagramme de Clapeyron : P = g(v) où v est le volume molaire du système.


V augmente au cours de la transformation ⇒ V diminue au cours de la transformation ⇒

Cas d'un cycle




Conclusion

Si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique direct W > 0 Si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique inverse W < 0




II.4. Exemples

• Transformation isochore



- Transformation monobare
- Transformation isobare équilibre mécanique réalisé



• Transformation isotherme équilibre mécanique réalisé d'un gaz parfait.

• Transformation quelconque:


Système: fluide

Equation d'état : f(P,V,T)=0

Transformation : équilibre mécanique réalisé


EI PA EF PR V_A

 V_R



II.5. Cas particulier d'un fluide en écoulement permanent

Description



Travail des forces de pression

III. Transfert thermique


III.1. Définition

• Soit un récipient rigide contenant un gaz à la température T₀. Plaçons à l'intérieur un thermomètre pour suivre l'évolution de la température. Si on le plonge dans un bain d'eau chaude $T_C > T_0$, on constate que la température du gaz augmente.


Ainsi l'énergie interne du gaz a augmenté sans que son énergie mécanique ait évolué. Le gaz a reçu une énergie sans l'intervention d'aucune force.

Un tel transfert d'énergie est appelé chaleur ou transfert thermique noté Q.

• Interprétation microscopique :




Chocs multiples qui provoquent la propagation de l'énergie du corps chaud vers le corps froid



III.2. Trois modes de transfert de chaleur


Le rayonnement

Le corps échauffé émet une onde électromagnétique. Ce rayonnement peut parcourir dans le vide de très longues distances avant d'être absorbé (le rayonnement solaire). Contre un obstacle cette énergie électromagnétique se transforme en chaleur.




La conduction

Lorsqu'on chauffe l'extrémité d'une barre, cette chaleur se transmet jusqu'à l'autre extrémité sans déplacement de matière. C'est le mode de transfert thermique entre deux solides séparés par un milieu immobile.



La convection

L'existence d'un courant à l'intérieur d'un fluide transmet la chaleur de la zone la plus chaude à la zone la plus froide.



La chaleur est une grandeur de même nature que le travail, elle se mesure donc avec les mêmes unités: le joule.


Mais cette équivalence a été découverte très tard (\approx 1843). Avant cette découverte, on avait défini des unités de chaleur.

La calorie : « cal » quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C la température de l'unité de masse d'un corps dont la chaleur massique C est égale à celle de l'eau à 15°C sous une atmosphère. 1Cal = 4.1855 joules.

III.3. Transformation adiabatique

- Adiabatique : il n'y a pas de transfert thermique entre le système et le milieu extérieur Q = 0.
- Une paroi parfaitement perméable à la chaleur est dite <u>diatherme</u>, si elle est parfaitement imperméable à la chaleur elle est dite adiabatique.

Exemple de montage adiabatique : le calorimètre



III.4. Notion de thermostat

• <u>Définition</u>

En thermodynamique, on appelle thermostat, un corps susceptible d'échanger de l'énergie par transfert thermique tout en conservant une température constante et uniforme.

• En pratique

Soit deux systèmes Σ_1 et Σ_2 de températures différentes.

L'ensemble est isolé.

Mis en contact il va y avoir échanges thermiques entre les deux systèmes.

Lorsque deux systèmes échangeant de l'énergie par transfert thermique ont des capacités thermiques d'ordres de grandeur très différents, on peut modéliser le système ayant la plus grande capacité thermique par un thermostat.

• Transformation monotherme

Une transformation est monotherme si le système est mis en contact avec un seul et unique thermostat.

III.5. Choix du modèle : adiabatique ou isotherme ?

Attention il ne faut pas confondre transformation adiabatique et isotherme. La transformation adiabatique impose La transformation isotherme

IV. Le premier principe de la thermodynamique

IV.1. Rappels sur l'énergie interne

- L'énergie interne correspond à l'énergie du système dans le référentiel où il est globalement au repos.
- En règle générale dans les transformations usuelles de thermodynamique seules sont prises en compte <u>l'énergie cinétique microscopique</u> d'agitation thermique et <u>l'énergie potentielle d'interaction</u> entre les éléments du système.

$$U = E_{cm} + E_{pint}$$

- U est une variable extensive
- [U] = [E_{Cm}] = [E_{Pint}] = M [v^2] = [RT] = [PV]

U s'exprime en J (joules) dans le système d'unités internationales.

IV.2. Le premier principe

• Enoncé

A tout système on peut associer une fonction d'état extensive et additive, appelée énergie interne du système, notée U, telle que si au cours d'une transformation quelconque :

- → son énergie interne varie de ∆U
- \rightarrow son énergie mécanique varie de ΔE dans le référentiel d'étude
- → il reçoit un travail W et une chaleur Q

$$\Delta U + \Delta E = W + Q$$

Le plus souvent, la variation d'énergie externe est négligeable (système globalement au repos) d'où l'écriture simplifiée du bilan d'énergie :

$$\Delta U = W + Q$$

• Cas d'un système isolé

Remarque

Le premier principe est relatif à un système qui évolue entre un état initial Ei et un état final Ef le long d'un chemin défini.

IV.3. Exemples d'utilisation

IV.3.1. Echauffement isochore d'un gaz

Système : Le gaz

Equation d'état : PV = nRT

Transformation : Le gaz est placé dans une enceinte rigide, l'ensemble est mis en contact avec un

thermostat T₀

 $Ei: P_i, V_i, T_l \rightarrow E_f: P_f, V_f; T_f$

Déterminons l'état final

Le travail


Premier principe

IV.3.2. Echauffement monobare d'un gaz

Système : Le gaz

Equation d'état : PV = nRT

Transformation:



 $Ei:P_i,\,V_i,\,T_I\to E_f:P_f,\,V_f;\,T_f$

La température finale est mesurée T_f

<u>Déterminons l'état final</u>

Le travail

Premier principe

IV.3.3. Transformation isotherme d'un gaz

<u>Système</u> : gaz parfait <u>Equation d'état</u> : PV = nRT

 $\overline{\text{Transformation}}$: T = T₀ = constante, équilibre mécanique réalisé

Travail reçu:

Premier principe

IV.3.4. Transformation adiabatique irréversible

Soit une mole de gaz parfait de capacité thermique à volume constant $c_{VM} = 5R/2$ à l'état caractérisé par $(P_i, V_i \text{ et } T_i)$; ce gaz est placé dans un cylindre calorifugé, muni d'un piston, bloqué par une cale. La pression extérieure est P_0 différente de P_i . On retire à une date t=0 la cale bloquant le piston.



Déterminons l'état final

Le travail

Le transfert thermique

Premier principe

V. La fonction enthalpie

V.1. Définition

On appelle enthalpie d'un système thermodynamique la fonction d'état :

$$H = U + PV$$

[H] =

- H est une variable <u>extensive</u>, elle est proportionnelle à la quantité de matière d'un échantillon de corps pur.
- H est une variable **additive**, si le système est constitué de deux sous-systèmes Σ_1 et Σ_2 alors :

V.2. Capacité thermique à pression constante

• On appelle capacité thermique à pression constant d'un système fermé la grandeur C_p telle que la variation d'enthalpie dH du système lorsque la température varie de dT à pression constant est :

$$dH = C_p dT$$

- C_p est une variable
- [C_p] =
- On lui associe pour une phase homogène les grandeurs intensives suivantes :
 - \rightarrow Capacité calorifique molaire à pression constant : $c_{pM} = \frac{C_P}{n}$ (J K⁻¹ mol⁻¹)
 - → Capacité calorifique massique à pression constant : $c_p = \frac{r_{Cp}}{M} (J K^{-1} kg^{-1})$
- Variation d'enthalpie pour un système dont la température évolue de T₁ à T₂ à pression constant :

Attention C_P peut dépendre de la température.

V.3. Transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et final

Système: Fluide

Equation d'état : f(P,V,T) =0

 $\underline{\text{Transformation}}$: monobare: $P_{\text{ext}} = \text{cst}$

Travail des forces de pression :

Premier principe:

On a ainsi une autre écriture du premier principe dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et final

où W_{autre} représente le travail des forces autres que celles de pression

Dans le cas le plus fréquent en thermodynamique, où le système est macroscopiquement au repos et que seules les forces de pression travaillent on peut calculer le transfert thermique :

- \rightarrow Q = Δ U pour une transformation isochore
- \rightarrow Q = Δ H pour une transformation isobare ou une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et final

Attention, ce n'est pas parce que sous certaines conditions le transfert thermique s'identifie à des fonctions d'état que Q est une fonction d'état.

V.4. Cas du gaz parfait

• H =

Comme U,

Pour le gaz parfait monoatomique

De plus

On obtient la relation de Mayer : $C_P - C_V = nR$ ou $c_{PM} - c_{VM} = R$.

• On définit le coefficient de Laplace : $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{c_{PM}}{c_{VM}}$

Ainsi les capacités molaires s'expriment en fonction de ce coefficient : $c_{PM} = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$ et $c_{VM} = \frac{R}{\gamma - 1}$ On montrera dans le prochain chapitre que si un **gaz parfait** subit une transformation **adiabatique réversible** alors il existe une relation liant ses paramètres au cours de la transformation

La loi de Laplace $PV^{\gamma} = cst$

• Cas du gaz parfait monoatomique

On a vu $c_{VM} = \frac{3}{2}R$ on en déduit $c_{pM} = \frac{5}{2}R$ et $\gamma = \frac{5}{3}$

• Cas du gaz parfait diatomique

On a vu $c_{VM} = \frac{5}{2}R$ on en déduit $c_{pM} = \frac{7}{2}R$ et $\gamma = \frac{7}{5}$

V.5. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable

• De par sa définition $H_m = U_m + PV_m$ si on considère une mole de système.

Pour une mole de phase condensée le volume molaire est très faible par rapport à celui d'une phase gazeuse :

Ordre de grandeur : 1 mole d'eau occupe à 0°C sous un bar :

19.6 ml à l'état de glace.

18 ml l'état de liquide.

22.4 l à l'état de vapeur.

En revanche l'ordre de grandeur de l'énergie interne molaire reste le même que celui d'une phase gazeuse.

On a vu que pour un gaz parfait U_m et H_m étaient de l'ordre de RT ≈ 2.5 kJ à température ambiante. Or PV_m est très petit devant RT $PV_m \approx 1.8$ J pour l'eau liquide à température et pression ambiantes.

On sait que pour une phase condensée incompressible et indilatable l'énergie interne ne dépend que de la température, il en est donc de même pour l'enthalpie.

Conclusion:

L'enthalpie d'une phase condensée incompressible et indilatable ne dépend que de la température : H = f(T).

• D'après les ordres de grandeurs ci-dessus on peut donc conclure que pour une phase condensée incompressible et indilatable $c_{PM} \approx c_{VM} = c_M$

Il faut connaitre l'ordre de grandeur de la capacité thermique de l'eau ceau = 4.18 kJ.K⁻¹.kg⁻¹

V.6. Enthalpie des systèmes diphasés

V.6.1. Expression de l'enthalpie pour un système diphasé

Soit un corps pur sous deux phases, on note n₁ le nombre de mole de ce corps sous la phase φ₁ et n₂ celui de la phase φ_2 .

On note h_{m1} l'enthalpie molaire de la phase φ_1 et h_{m2} celle de la phase φ_2 .

Comme l'enthalpie est une grandeur additive on a donc pour le système :

Remarque on peut avoir les mêmes résultats en utilisant les grandeurs massiques.

V.6.2. Enthalpie de changement d'état

Système : 1 mole de corps pur

Transformation: El le corps pur est sous la phase φ_1

EF le corps pur est sous la phase Φ2

Variation d'enthalpie

• On appelle enthalpie molaire de changement d'état $\Delta_{1\rightarrow 2}h$ la variation d'enthalpie au cours de la transformation d'une mole de corps pur de la phase φ_1 à la phase φ_2 : $\Delta_{1\rightarrow 2}h = h_{m2} - h_{m1}$ $\Delta_{1\rightarrow 2}$ h se mesure en J.mol⁻¹

On a le même type de résultat en grandeur massique

Remarque

Les enthalpies massiques ou molaires de changement d'état ne dépendent que de la température T puisque la pression est imposée par la condition d'équilibre des deux phases.

• Appellations spécifiques

Solide \rightarrow Liquide on a l'enthalpie molaire ou massique de fusion $\Delta_{\text{fus}}H>0$ Liquide \rightarrow gaz on a l'enthalpie molaire ou massique de vaporisation $\Delta_{\text{vap}}H>0$ Solide \rightarrow gaz on a l'enthalpie molaire ou massique de sublimation $\Delta_{\text{sub}}H>0$ Pour les différents corps purs ces valeurs sont tabulées. Si on doit traiter une liquéfaction gaz \rightarrow liquide alors on utilisera $-\Delta_{Vap}H$

V.6.3. Bilan pour un changement d'état isotherme et isobare

Système : 1	mole de	corps	pur
-------------	---------	-------	-----

Transformation:

El le corps pur en équilibre à T et P sous la phase φ_1 et la phase φ_2 (titre x_{2i}) EF le corps pur en équilibre à T et P sous la phase φ_1 et la phase φ_2 (titre x_{2F})

Variation d'enthalpie :

		hermic	

Le travail des forces de pression :

Le premier principe:

VI. Application à la calorimétrie

VI.1. Objet de la calorimétrie

 C_P et C_V sont liées à des transferts thermiques ou de chaleur reçue par le système lors d'une évolution au cours de laquelle la température évolue de ΔT .


- A volume constant Q = ΔU = $C_V \Delta T$ (premier principe) On définit la capacité thermique à volume constant :
- « La capacité thermique à volume constant est égale à la chaleur nécessaire pour élever à volume constant la température d'un système fermé de 1°K »
- A pression constante $Q = \Delta H = C_P \Delta T$ On définit la capacité thermique à pression constante :
- « La capacité thermique à pression constante est égale à la chaleur nécessaire pour élever à pression constante la température d'un système fermé de 1°K »

La calorimétrie : technique de mesure de transfert thermique.

VI.2. Méthode des mélanges

Cette méthode a été longtemps la plus employée. Elle reste la plus commode pour la mesure des chaleurs massiques aux hautes températures et des chaleurs de réaction. Soit à déterminer la capacité thermique massique d'un corps solide de masse m.

Le calorimètre de Berthelot:



Le vase contient une masse M d'eau.

Le dispositif ainsi monté tend à faire diminuer le plus possible les échanges avec l'extérieur.

Système : Le calorimètre et instruments + eau + solide

EI : l'eau + le vase à l'équilibre θ_0 le bloc solide à l'équilibre $\theta_1 > \theta_0$

↓ On plonge le bloc le plus rapidement possible dans le calorimètre et on agite.

EF: l'eau + le vase + le bloc solide à l'équilibre θ_2 ($\theta_0 < \theta_2 < \theta_1$)

Soit μ la masse d'eau qui aurait la même capacité que le calorimètre : **valeur en eau**. Soit c_0 la chaleur massique de l'eau dans les conditions de l'expérience.

De par la construction le système est thermiquement isolé et l'expérience se fait à pression constante.

En supposant que les capacités thermiques à pression constante soient indépendantes de la température

Rem : On détermine la valeur en eau du calorimètre en versant de l'eau chaude dans l'eau contenue dans le calorimètre initialement froid.

VI.3. Méthode électrique

Le calorimètre : vase calorifugé où l'atmosphère est maintenue constante.


On le remplit d'un liquide de capacité thermique massique C.

Système: liquide + calorimètre + résistance.

Transformation:

à pression constante on fait passer un courant I dans la résistance R durant un temps τ .

 EIT_{I} EFT_{F} .



VI.4. Mesure d'une enthalpie de changement d'état

Le vase contient une masse M d'eau.

Le dispositif ainsi monté tend à faire diminuer le plus possible les échanges avec l'extérieur.

Système : Le calorimètre et instruments + eau + le bloc de glace

 $EI: \mbox{l'eau} + \mbox{le vase à l'équilibre θ_0} \\ \mbox{Un bloc de glace de masse m} \quad \theta_1 \\ \mbox{}$

↓ On plonge le bloc le plus rapidement possible dans le calorimètre et on agite.

EF: l'eau (M + m)+ le vase θ_2

Soit µ la masse d'eau qui aurait la même capacité que le calorimètre : valeur en eau.

Soit c₀ la chaleur massique de l'eau dans les conditions de l'expérience.

Soit c_s la chaleur massique de la glace dans les conditions de l'expérience.

Δ_{fus}h l'enthalpie de fusion massique de la glace à 0°C

De par la construction le système est thermiquement isolé et l'expérience se fait à pression constante.

Il nous faut calculer ΔH_{glace} L'enthalpie est une fonction d'état sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. On imagine donc une succession de transformations pour la glace entre l'état initial et l'état final :

TH2 LE PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

<u>I. Transformation d'un système</u>	<u>1</u>
I.1. Définition	<u>1</u>
I.2. Transformations particulières	<u>1</u>
I.3. Notion qualitative de vitesse d'évolution	<u>2</u>
I.4. Fonction d'état	
I.5. Echange d'énergie	<u>2</u>
II. Le travail des forces de pression	<u>2</u>
II.1. Le travail des forces de pression au cours d'une transformation élémentaire	<u>2</u>
II.2. Travail au cours d'une évolution finie.	
II.3. Représentation graphique du travail des forces de pression	<u>4</u>
II.4. Exemples	<u>4</u>
II.5. Cas particulier d'un fluide en écoulement permanent	<u>5</u>
III. Transfert thermique	<u>5</u>
III.1. Définition	<u>5</u>
III.2. Trois modes de transfert de chaleur	<u>6</u>
III.3. Transformation adiabatique	<u>6</u>
III.4. Notion de thermostat	<u>7</u>
III.5. Choix du modèle : adiabatique ou isotherme ?	<u>8</u>
IV. Le premier principe de la thermodynamique	<u>8</u>
IV.1. Rappels sur l'énergie interne	<u>8</u>
IV.2. Le premier principe	
IV.3. Exemples d'utilisation	
IV.3.1. Echauffement isochore d'un gaz	
IV.3.2. Echauffement monobare d'un gaz	
IV.3.3. Transformation isotherme d'un gaz	
IV.3.4. Transformation adiabatique irréversible	
V. La fonction enthalpie	
V.1. Définition	
V.2. Capacité thermique à pression constante	
V.3. Transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et final V.4. Cas du gaz parfait	
V.5. Cas d'une phase condensée incompressible et indilatable	
V.6. Enthalpie des systèmes diphasés	
V.6.1. Expression de l'enthalpie pour un système diphasé	
V.6.2. Enthalpie de changement d'état	
V.6.3. Bilan pour un changement d'état isotherme et isobare	
VI. Application à la calorimétrie	
VI.1. Objet de la calorimétrie	
VI.2. Méthode des mélanges	
VI.3. Méthode électrique	
VI.4. Mesure d'une enthalpie de changement d'état	

ANNEXE: PREMIER PRINCIPE GAZ PARFAIT

I. Relations générales

I.1. Résultats valables pour tout système

• Premier principe de la thermodynamique

Relation générale : $\Delta U + \Delta E = W + Q$

Si le système est macroscopiquement au repos : $\Delta U = W + Q$

En règle général W représente l'ensemble des énergies autre que le transfert thermique dans la plus part des cas il n'y a que le travail des forces de pression.

Ainsi W = W_P + W_{autre}

• Premier principe dans le cas d'une transformation monobare évoluant entre deux états d'équilibre

 $\Delta H + \Delta E = W_{autre} + Q$

Si le système est macroscopiquement au repos : $\Delta H = W_{autre} + Q$

• Le travail des forces de pression

Relation générale $\delta W = -P_{EXT}dV$

Si la transformation est mécaniquement réversible : $\delta W = -PdV$

• Relation sur les capacités thermiques

Coefficient de Laplace $\gamma = \frac{c_{PM}}{c_{VM}}$

I.2. Cas du gaz parfait

• Energie interne

Elle ne dépend que e la température.

Ainsi pour toute transformation $\Delta U = nc_{VM}\Delta T$

Attention la présence de c_{VM} n'impose pas que la transformation soit isochore

Enthalpie

Elle ne dépend que e la température.

Ainsi pour toute transformation $\Delta H = nc_{pM}\Delta T$

Attention la présence de c_{pM} n'impose pas que la transformation soit isobare

Relation sur les capacités thermiques

Relation de Meyer $c_{pM} - c_{VM} = R$

Avec le coefficient de Laplace on obtient $c_{VM} = \frac{nR}{\gamma - 1}$ et $c_{PM} = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$

II. Transformations particulières

Système: gaz parfait

Equation d'état : PV = nRT

$$\begin{array}{ccccc} \underline{Transformation} & EI & P_1 & EF & P_2 \\ & & V_1 & & V_2 \\ & & T_1 & & T_2 \end{array}$$

II.1. Transformation isochore réversible ou non: $V_1 = V_2$

- Travail W = 0J
- Premier principe : $\Delta U = W + Q = Q$

Gaz parfait (ou première loi de Joule) $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = nc_{VM} (T_2 - T_1) = Q$

- Variation d'enthalpie

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule) $\Delta H = nc_{pM}\Delta T = nc_{pM}(T_2 - T_1)$

II.2. Transformation isobare réversible : P₁ = P₂

- Travail : $\delta W = -P_{EXT}dV$

Mécaniquement réversible : $\delta W = -PdV$

Isobare : $W = -P_1(V_2 - V_1)$

- Transfert thermique

Isobare $Q = \Delta H$

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule) $\Delta H = nc_{pM}\Delta T = nc_{pM}(T_2 - T_1) = Q$

- Variation d'énergie interne

Gaz parfait (ou première loi de Joule) $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = nc_{VM} (T_2 - T_1)$

Remarque

Premier principe : $\Delta U = Q + W$

Travail reçu : W = ΔU - Q = n (c_{VM} - c_{PM}) (T₂ - T₁)

Relation de Mayer $W = -nR (T_2 - T_1)$

Equation d'état avec $P_1 = P_2$ on retrouve $W = -P_1(V_2 - V_1)$

II.3. Transformation monobare entre deux états d'équilibre mécanique

Comme $P_{EXT} = P_1 = P_2$ on retrouve les mêmes résultats seule la rédaction pour le travail change :

- Travail : $\delta W = -P_{EXT}dV$

Monobare : $W = -P_{EXT}(V_2 - V_1)$

Or $P_{EXT} = P_1^{-1}$: $W = -P_1(V_2 - V_1)$

II.4. Transformation isotherme réversible : $T_1 = T_2$

- Variation d'énergie interne

Gaz parfait (ou première loi de Joule) $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = 0J$

- Variation d'enthalpie

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule) $\Delta H = nc_{pM}\Delta T = 0J$

- Travail : $\delta W = - P_{ext} dV$

Mécaniquement réversible : $\delta W = -PdV$

Equation d'état : $\delta W = -nRT_1 \frac{dV}{V}$

Isotherme : $W = -nRT_1 ln \frac{V_2}{V_1}$

Equation d'état : W = -nRT₁ $\ln \frac{P_1}{P_2}$

- Transfert thermique

Premier principe : $\Delta U = Q + W = 0J \Rightarrow W = -Q = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

II.5. Transformation adiabatique réversible

- Adiabatique : Q = 0J
- Variation d'énergie interne

Gaz parfait (ou première loi de Joule) $\Delta U = nc_{VM}\Delta T = nc_{VM}(T_2 - T_1)$

- Variation d'enthalpie

Gaz parfait (ou deuxième loi de Joule) $\Delta H = nc_{PM}\Delta T = nc_{PM}(T_2 - T_1)$

Travail

Premier principe : $\Delta U = Q + W = W = nc_{VM}(T_2 - T_1)$

Remarque pour cette transformation adiabatique réversible pour un gaz parfait on a aussi la loi de Laplace PV^{γ} = Constante

II.6. Autres transformations

Pour tout autre transformation réversible ou pas il faudra bien lire l'énoncé et adapter les résultats du I

ANNEXE: PREMIER PRINCIPE GAZ PARFAIT

I. Relations générales	<u>1</u>
I.1. Résultats valables pour tout système	
I.2. Cas du gaz parfait	
II. Transformations particulières	
II.1. Transformation isochore réversible ou non: $V_1 = V_2$	<u> </u>
II.2. Transformation isobare réversible: $P_1 = P_2$	
II.3. Transformation monobare entre deux états d'équilibre mécanique	
II.4. Transformation isotherme réversible: $T_1 = T_2$	
II.5. Transformation adiabatique réversible	
II.6. Autres transformations	_