

LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I.

Année 2020 - 2021

C4 : MODÉLISATION CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES COMPOSÉS DE CHAINES DE SOLIDES

C4-2 - Calcul vectoriel

1 Décembre 2020

Table des matières

I	Not	ions de bases et repères													1
	1	Introduction									 		 		1
	2 Base et repère							 		 		2			
		a) Base									 		 		2
		b) Repère									 		 		3
		c) Système de coord													
II	Opé	Opérations vectorielles									4				
	1	Introduction	ntroduction			 		 		4					
	2	Opérations de base	pérations de base				 		 		5				
		a) L'addition													
		b) La multiplication	par un scala	ire réel							 		 		5
	3	Produit scalaire													
	4	Produit vectoriel		 		8									
	5	Produit mixte				10									
	6	Changement de base .									 		 		11

Compétences

- Analyser; Caractériser des écarts : Grandeurs utilisées : unités du système international; homogénéité des grandeurs
- **Modéliser**; Proposer un modèle de connaissance et de comportement : Solide indéformable : définition; référentiel, repère; équivalence solide/référentiel; degrés de liberté; vecteur-vitesse angulaire de deux référentiels en mouvement l'un par rapport à l'autre

I. Notions de bases et repères

1 Introduction

L'objet de ce cours est d'introduire les outils mathématiques et géométriques qui serviront aux diverses modélisations de phénomènes physiques que nous verrons tout au long de cette année et de l'année prochaine (*cinématique, statique, cinétique et dynamique*).

Nous n'utiliserons que les aspects *pratiques* des notions de "**vecteurs**" et "**d'espaces vectoriels**" dont les aspects plus poussés ont été développé lors des cours de mathématiques.

Base et repère 2

a) Base

♂Propriété 1 :

On se donne un espace vectoriel E^n de dimension n. Tout vecteur de E^n peut être exprimé par une combinaison linéaire d'un nombre limité de vecteurs linéairement indépendants.

En dimension 3, tout vecteur $\overrightarrow{V} \in E^3$ peut être exprimé comme une combinaison de 3 vecteurs linéairement indépendants, par exemple $\overrightarrow{e_x}$, $\overrightarrow{e_y}$ et $\overrightarrow{e_z}$:

$$\overrightarrow{V} = \alpha \overrightarrow{e_x} + \beta \overrightarrow{e_y} + \gamma \overrightarrow{e_z}$$



Remarque 1:

- En dimension 2, "linéairement indépendants" signifie "non-colinéaires".
- En dimension 3, "linéairement indépendants" signifie "non-coplanaires".




Définition 1:

On appelle **dimension** n de l'espace vectoriel E^n le nombre minimum de vecteurs permettant d'engendrer n'importe quel vecteur $\overrightarrow{V} \in E^n$ par combinaison linéaire.



Exemple 1:

Dans le plan, chaque vecteur peut-être exprimé comme une combinaison de deux vecteurs $\overrightarrow{e_x}$ et $\overrightarrow{e_y}$.



Les vecteurs du plan constituent donc un espace

vectoriel de dimension 2.



Définition 2: Base

L'ensemble de ces n vecteurs linéairement indépendants, capables d'engendrer n'importe quel vecteur de E^n , forme ce que l'on appelle **une base** de l'espace vectoriel E^n . On la note par un n-uplet de vecteurs. Pour un espace E^3 , nous la noterons par un triplet de vecteurs, par exemple :

$$\mathcal{B} = \left(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z}\right)$$



Attention:

Tout comme les vecteurs, une base n'est liée à aucun point.

(J

Définition 3 : Différents types de base

• Une base est dite **orthogonale** (fig.1 (a)) si:

$$\overrightarrow{e_x} \perp \overrightarrow{e_y} \perp \overrightarrow{e_z} \perp \overrightarrow{e_x}. \tag{1}$$

• Une base est dite **normée** (fig. 1 (b)) si:

$$||\vec{e}_x|| = ||\vec{e}_y|| = ||\vec{e}_z|| = 1.$$
 (2)

- Une base est dite **orthonormée** (fig.1 (c)) si elle est à la fois **orthogonale** et **normée**.
- Une base est dite **directe** si le trièdre $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$ est **direct**.

8

Remarque 2 :

La plupart du temps, on utilisera une base $\mathcal B$ orthonormée directe, même si cela n'est pas précisé.




FIGURE 1 - Types de bases remarquables

b) Repère



Définition 4: Repère

Un repère R est l'association d'une base \mathcal{B} avec un point A (fig.2):

$$R = (A, \overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$$
 (3)




FIGURE 2 – Définition d'un repère.

Système de coordonnées

Soit \overrightarrow{U} un vecteur de E^3 muni d'une base $\mathscr{B} = (\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$. Ce vecteur peut donc être exprimé comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base :

$$\overrightarrow{U} = u_x \overrightarrow{e_x} + u_y \overrightarrow{e_y} + u_z \overrightarrow{e_z}$$



Définition 5 : Système de coordonnées

- Les coefficients (u_x, u_y, u_z) sont des réels appelés **coordonnées** de \overrightarrow{U} dans la base \mathscr{B} .
- On notera ces coordonnées sous la forme d'un vecteur colonne comme ci-dessous :

$$\overrightarrow{U} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}$$
(4)



Mac Important:

L'écriture d'un vecteur colonne doit toujours faire apparaître la base dans laquelle il est exprimé (ici : B)



Remarque 3:

- Il est clair que selon la base choisie, les coordonnées ne seront pas les mêmes.
- On peut abusivement écrire un repère au lieu d'une base, au pied d'un vecteur colonne. Par

exemple:
$$\overrightarrow{V} = \begin{pmatrix} - \\ - \\ - \end{pmatrix}_R$$
 au lieu de $\overrightarrow{V} = \begin{pmatrix} - \\ - \\ - \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}$

Opérations vectorielles II.

Introduction

Le paragraphe précédant a permis de définir la notion de vecteur dans une base. Nous allons maintenant introduire des opérateurs relatifs à ces vecteurs.

Pour tout ce qui suit, on se donne une base $\mathcal{B} = (\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$ et trois vecteurs :

$$\overrightarrow{U} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}, \qquad \overrightarrow{V} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}, \qquad \overrightarrow{W} = \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}.$$

2 Opérations de base

a) L'addition



Définition 6 : Addition de deux vecteurs

L'addition de deux vecteurs est une application $E^3 \times E^3 \longrightarrow E^3$ dont le résultat est un vecteur pour lequel les coordonnées sont simplement la somme des coordonnées de ces deux autres vecteurs (à condition qu'ils soient exprimés dans la même base) :

$$\overrightarrow{U} + \overrightarrow{V} = \left(\begin{array}{c} u_x + v_x \\ u_y + v_y \\ u_z + v_z \end{array} \right)_{\mathscr{B}}.$$



Propriété 2 :

- L'addition de deux vecteurs est **associative** (i.e. "on peut déplacer les parenthèses"): $(\overrightarrow{U} + \overrightarrow{V}) +$ $\overrightarrow{W} = \overrightarrow{U} + (\overrightarrow{V} + \overrightarrow{W}).$
- L'addition de deux vecteurs est **commutative** (i.e. "on peut inverser l'ordre de l'opération") : $\overrightarrow{U} + \overrightarrow{V} = \overrightarrow{V} + \overrightarrow{U}$.

b) La multiplication par un scalaire réel



Définition 7: Multiplication d'un vecteur par un scalaire

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. La multiplication d'un vecteur \overrightarrow{U} par un scalaire λ est une application $\mathbb{R} \times E^3 \longrightarrow E^3$ définie par:

$$\lambda \vec{U} = \begin{pmatrix} \lambda u_x \\ \lambda u_y \\ \lambda u_z \end{pmatrix}_{\mathcal{R}} .$$
(5)



Propriété 3 :

Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

• La multiplication par un scalaire est associative :

$$\lambda \left(\mu \overrightarrow{U} \right) = (\lambda \mu) \overrightarrow{U}.$$
(6)

• La multiplication par un scalaire est **distributive** par rapport à l'addition (et inversement) :

$$(7) \left(\overrightarrow{L} + \mu \right) \left(\overrightarrow{U} + \overrightarrow{V} \right) = \lambda \overrightarrow{U} + \lambda \overrightarrow{V} + \mu \overrightarrow{U} + \mu \overrightarrow{V}.$$

Produit scalaire 3



Définition 8 : Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs est une application, définie ici par :

$$E^{3} \times E^{3} \longmapsto \mathbb{R}$$

$$\left(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}\right) \longmapsto \overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{V} = \left\|\overrightarrow{U}\right\| \left\|\overrightarrow{V}\right\| \cos\left(\widehat{\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}}\right). \tag{8}$$



🥊 Propriété 4 :

Le produit scalaire peut se calculer directement à partir des composantes des vecteurs :

$$\overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{V} = u_x \ v_x + u_y \ v_y + u_z \ v_z.$$



♂ Propriété 5 :

Soient $(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}, \overrightarrow{W}) \in (E^3)^3$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

• Le produit scalaire d'un vecteur par lui même est sa norme au carré :

$$\overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{U} = \left\| \overrightarrow{U} \right\|^2$$

$$= \overrightarrow{U}^2 \qquad \text{(notation)}$$

$$= u_x^2 + u_y^2 + u_z^2.$$


• Le produit scalaire est commutatif :

$$\overrightarrow{II} \cdot \overrightarrow{V} = \overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{II}$$

- Le produit scalaire est bilinéaire (i.e. linéaire sur chacun de ses termes) ce qui signifie qu'il
 - * **distributif** par rapport à l'addition : $\overrightarrow{U} \cdot (\overrightarrow{V} + \overrightarrow{W}) = \overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{V} + \overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{W}$.
 - * **associatif** avec la multiplication par une scalaire. $\lambda \left(\overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{V} \right) = \left(\lambda \overrightarrow{U} \right) \cdot \overrightarrow{V} = \overrightarrow{U} \cdot \left(\lambda \overrightarrow{V} \right)$.

Remarque 4:

Le produit scalaire de deux vecteurs $\overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{V}$ correspond au produit des normes des projections sur l'un des deux (soit sur \overrightarrow{U} , soit sur \overrightarrow{V}) : $\overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{V} = L_1 L_2$



ATh

Théorème 1 :

Si \overrightarrow{U} et \overrightarrow{V} sont deux vecteurs de E^3 , alors :

$$\overrightarrow{\overrightarrow{U}} \cdot \overrightarrow{V} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{U} \perp \overrightarrow{V}.$$

Remarque 5 : Système de coordonnées

Grâce au produit scalaire, on peut redéfinir la notion de **coordonnées**. En effet, soit un vecteur \overrightarrow{U} tel que :

$$\overrightarrow{U} = \left(\begin{array}{c} u_x \\ u_y \\ u_z \end{array}\right)_{\mathscr{B}},$$

où ${\mathcal B}$ est une base orthonormée. Alors :

$$u_x = \overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{e_x}$$

$$u_y = \overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{e_y}$$

$$u_z = \overrightarrow{U} \cdot \overrightarrow{e_z}$$

4 Produit vectoriel



Définition 9: Produit vectoriel

Le **produit vectoriel** est une application définie par :

$$E^{3} \times E^{3} \longrightarrow E^{3}$$

$$\left(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}\right) \longrightarrow \overrightarrow{W} = \overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V}, \tag{10}$$

où \overrightarrow{W} est défini par les conditions suivantes :


- direction: $\overrightarrow{W} \perp \overrightarrow{U}$ et $\overrightarrow{W} \perp \overrightarrow{V}$;
- norme: $\|\overrightarrow{W}\| = \|\overrightarrow{U}\| \|\overrightarrow{V}\| |\sin(\alpha)|;$
- sens: tel que $(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}, \overrightarrow{W})$ soit un trièdre direct.




-Astuce 1:

Pour savoir si $(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}, \overrightarrow{W})$ est direct, plusieurs méthodes existent.

- Si le 1^{er} vecteur *pointe* vers nous, les deux autres vecteurs *dans l'ordre* sont dans le sens directe.
- On peut utiliser la "*règle de la main droite*": Si on représente respectivement \overrightarrow{U} , \overrightarrow{V} et \overrightarrow{W} par le pouce, l'indexe et le majeur de la main droite, tels que représenté sur la figure ci-dessous, alors le trièdre est direct.



$$(\widehat{\mathbb{U}}, \widehat{\mathbb{Q}}, \widehat{\mathbb{S}}) \equiv \left(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}, \overrightarrow{W}\right)$$
$$\equiv \left(\overrightarrow{W}, \overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}\right)$$
$$\equiv \left(\overrightarrow{V}, \overrightarrow{W}, \overrightarrow{U}\right).$$



Les coordonnées de \overrightarrow{W} dans la base \mathscr{B} s'obtiennent par le calcul suivant :

$$\overrightarrow{W} = \overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V}$$


$$\overrightarrow{W} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}} \wedge \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}$$

$$\begin{pmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix}_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}_{\mathscr{B}}.$$



Astuce 2:

Pour se rappeler de l'ordre de calcul des composantes, on peut faire une succession de produits croisés qui sont présentés sur la figure ci-dessous :



Il est à noter que cette méthode fonctionne tout le temps, mais qu'elle n'est pas forcément la plus judicieuse.



🥊 Propriété 6 :

• Le produit vectoriel est antisymétrique :

$$\overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V} = -\overrightarrow{V} \wedge \overrightarrow{U}$$
.

• Le produit vectoriel est bilinéaire :

$$\begin{split} \overrightarrow{U} \wedge \left(\overrightarrow{V} + \overrightarrow{W} \right) &= \overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V} + \overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{W}; \\ \left(\lambda \overrightarrow{U} \right) \wedge \overrightarrow{V} &= \overrightarrow{U} \wedge \left(\lambda \overrightarrow{V} \right) = \lambda \left(\overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V} \right). \end{split}$$

• Pour des vecteurs colinéaires (en incluant les vecteurs nuls) :

$$\overrightarrow{U}//\overrightarrow{V}$$
 \Leftrightarrow $\overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V} = \overrightarrow{0}$.




🚀 Propriété 7 : Norme du produit vectorielle

• La norme du produit vectorielle est donnée par :

$$||\overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V}|| = ||\overrightarrow{U}|| \cdot ||\overrightarrow{V}|| \cdot |\sin(\widehat{\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}})|.$$
 (11)

• Elle correspond à l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs \overrightarrow{U} et \overrightarrow{V} .





Remarque 6 : Calcul du produit vectoriel

Pour calculer un produit vectoriel, on déterminera la direction et le sens du vecteur obtenu avec les propriétés de cette opération vectorielle et sa norme avec la formule énoncée précédemment (équation 11)

Produit mixte



Définition 10: Produit mixte

Le **produit mixte** est une application définie par :

$$E^{3} \times E^{3} \times E^{3} \longmapsto \mathbb{R}$$

$$\left(\overrightarrow{U}, \overrightarrow{V}, \overrightarrow{W}\right) \longmapsto \left(\overrightarrow{U} \wedge \overrightarrow{V}\right) \cdot \overrightarrow{W}.$$
(12)




Propriété 8 :

Le produit mixte est invariant par permutation circulaire :

$$\left(\overrightarrow{U}\wedge\overrightarrow{V}\right)\cdot\overrightarrow{W}=\left(\overrightarrow{W}\wedge\overrightarrow{U}\right)\cdot\overrightarrow{V}=\left(\overrightarrow{V}\wedge\overrightarrow{W}\right)\cdot\overrightarrow{U}.$$

Si la permutation n'est pas circulaire, le produit mixte change de signe :

$$\left(\overrightarrow{U}\wedge\overrightarrow{V}\right)\cdot\overrightarrow{W}=-\left(\overrightarrow{W}\wedge\overrightarrow{V}\right)\cdot\overrightarrow{U}=-\left(\overrightarrow{U}\wedge\overrightarrow{W}\right)\cdot\overrightarrow{V}\,.$$



6 Changement de base

Soit une base orthonormée directe $\mathscr{B}_1 = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ et un repère associé $\mathbb{R}_1 = (O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$. On définit une nouvelle base orthonormée directe $\mathscr{B}_2 = (\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$ et un repère associé $\mathbb{R}_2 = (O, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$. \mathbb{R}_2 se déduit de \mathbb{R}_1 par une rotation d'un angle θ_{12} autour de l'axe $(O, \overrightarrow{z_{1,2}})$.





Figure 3 – Rotation de la base \mathcal{B}_2 par rapport à la base \mathcal{B}_1 .

Remarque 8 :

En pratique, on travaillera toujours à partir d'une figure plane de projection qui sera toujours représenté avec un angle θ_{12} positif et à peu près égal à 20° .



• On peut alors exprimer les vecteurs de la nouvelle base $(\vec{z_2}, \vec{y_2}, \vec{z_2})$ en fonction des vecteurs de la base de départ $(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$:

• On peut alors exprimer les vecteurs de la base de départ $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$ en fonction des vecteurs de la nouvelle base $(\vec{x_2}, \vec{y_2}, \vec{z_2})$: