Thermodynamique

Problème 1 (CCP MP 2006)

Système: le diode

1. Nature du changement d'état

Il s'agit de la sublimation

2.1.1. Masse de vapeur

Paramètre à l'état final

Récipient indéformable V_f = V_O

Equilibre thermique $T_f = 30^{\circ}C$

Hypothèse: le diode est complétement sous forme vapeur.

Il faut vérifier si la pression du système est bien inférieure à la pression de vapeur saturante à 30°C

Equation d'état $P_f = \frac{m_O R T_f}{V_O 2 M} = \frac{0.5 x 8,31 x (30+273)}{50 \cdot 10^{-3} x \cdot 125 x 2} = 100 \text{ Pa}$

Or à 30° C $P_{sat} = 62,5 < P_{f}$

L'hypothèse n'est donc pas valable.

Hypothèse: Il a équilibre solide vapeur.

La pression est donc égale à Psat

Equation d'état $m_g = \frac{P_{sat}V_O2M}{RT_f} = \frac{62,5x50\ 10^{-3}x2x125}{8,31x(30+273)} = 0,3g$

Hypothèse valable il y a donc $m_g = 0.3g$

2.1.2. Masse de solide

Conservation de la matière la masse de diode solide est donc $m_s = m_0 - m_g = 0.2g$

2.1.3. Pression dans le récipient

Il y a équilibre solide vapeur la pression est donc la pression saturante : $P_f = P_{sat} = 62,5 Pa$

2.2.1. Masse de vapeur

Paramètre à l'état final

Récipient indéformable V'_f = V_O

Equilibre thermique $T_f = 50^{\circ}C$

On procède de même

Hypothèse: le diode est complétement sous forme vapeur.

Equation d'état P'_f = $\frac{m_0RT'_f}{V_02M} = \frac{0.5x8,31x(50+273)}{50 \cdot 10^{-3}x125x2} = 107 \text{ Pa}$

Or à 50° C $P_{sat} = 287 > P'_{f}$

L'hypothèse est donc valable.

Le diode est tout sous forme de vapeur $m'_g = 0.5g$

2.2.2. Masse de solide

Conservation de la matière la masse de diode solide est donc $m'_s = m_0 - m'_q = 0g$

2.2.3. Pression dans le récipient

D'après la question 2.2.1 : $P'_f = 107 Pa$

Problème 2 (CCP MP 2008)

Système: L'oxygène ou le diazote

Equation d'état : gaz parfait $PV = nRT = m_i r_i T$

Etat A : O₂
$$P_{A^0} = 10^5 \text{ Pa}$$
 N_2 $P_{A^1} = 10^5 \text{ Pa}$ $T_{A^0} = 300 \text{ K}$ $T_{A^1} = 300 \text{ K}$ $d_{A^0} = 0.2 \text{ m}$ $d_{A^1} = 0.15 \text{ m}$

a. La masse de gaz

Relation des gaz parfait dans l'état A

Pour O₂
$$m_0 = P_{A^0} d_{A^0} S/(r_0 T_{A^0}) = 10^5 \text{x} 0.2 \text{x} 10^{-2} / (260 \text{x} 300) = 2,56 \ 10^{-3} \text{ kg} = 2,56 \ \text{g}$$

Pour N₂ $m_1 = P_{B^0} d_{B^0} S/(r_1 T_{B^0}) = 10^5 \text{x} 0.15 \text{x} 10^{-2} / (297 \text{x} 300) = 1,68 \ 10^{-3} \text{ kg} = 1,68 \ \text{g}$

b. Transformation de O₂

Le piston est bloqué c'est une transformation **Isochore**

Paramètre dans l'état B

Equilibre thermique : \underline{T}_{B^0} = **600K** Isochore $d_{B^0} = d_{A^0} = 0.2 \text{ m}$

Equation d'état : $P_{B^0} = P_{A^0} T_{B^0} / T_{A^0} = 2 10^5 Pa$

c. Transformation de N₂

Le piston est bouge librement c'est une transformation monobare

Paramètre dans l'état B

Equilibre thermique : $T_B^1 = 600K$ Monobare $P_{B^1} = P_{A^1} = 10^5 Pa$

Equation d'état : Isochore $\underline{d_{B^1}} = \underline{d_{B^1}} T_{B^1} / T_{A^1} = \mathbf{0.3} \mathbf{m}$

d. Travail des forces de pression pour O₂

Le travail $\delta W = -p_{ext}dV$

La transformation est isochore : $|W_A|_{A}^0 \to B = 0$

Travail des forces de pression pour N2

Le travail $\delta W = -p_{ext}dV$

Monobare
$$W_{A^1 \to B} = -P_{A^1} S(d_{B^1} - d_{A^1}) = -10^5 \times 10^{-2} (0, 3 - 0, 15) = -150 \text{J}$$

e. Transfert thermique pour O2

Premier principe : $\Delta U_0 = W_{A^0 \to B} + Q_{A \to B} = Q_{A \to B}$

Gaz parfait, première loi de Joule : $\Delta U_0 = n_0 c_{VM} (T_B^0 - T_A^0)$

Or
$$n_0 c_{VM} = \frac{m_0 R}{M_0 (\gamma - 1)} = m_0 \frac{r_0}{\gamma - 1}$$

D'où $Q_{A \to B} = m_0 \frac{r_0}{\gamma - 1} (T_{B^0} - T_{A^0}) = 2,56 \ 10^{-3} \times 260 \times \frac{1}{1,4-1} (600-300) = 500 \text{J}$

Transfert thermique pour N₂

Premier principe : $\Delta U_1 = W_A^{1}_{\rightarrow B} + Q^{1}_{A\rightarrow B}$

De même $\Delta U_2 = m_1 \frac{r_1}{v_1} (T_B^1 - T_A^1)$

D'où
$$Q_{A\to B}^{1} = m_1 \frac{r_1}{\gamma - 1} (T_{B^1} - T_{A^1}) - W_{A^1 \to B} = 1,68 \cdot 10^{-3} \times 297 \times \frac{1}{1,4-1} (600-300) + 150 = \underline{525J}$$

f. Variation d'entropie pour O₂

Transformation isochore avec les formules proposées : $\Delta S_A^0 \rightarrow B = \operatorname{nc}_{\mathsf{MV}} \operatorname{In} \left(\frac{T_B^0}{T_c^0} \right)$

Ainsi
$$\Delta S_{A^0 \to B} = m_0 \frac{r_0}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_B^0}{T_A^0} \right) = 2,56 \ 10^{-3} \times 260 \times \frac{1}{1,4-1} \times \ln \frac{600}{300} = \frac{1,15 \ \text{J/K}}{1,4-1}$$

Variation d'entropie pour N2

Transformation monobare avec les formules proposées : $\Delta S_A^1 \rightarrow B = \text{nc}_{MP} \ln \left(\frac{T_B^1}{T_1^1} \right)$

Ainsi
$$\Delta S_{A^1 \to B} = \mathbf{m}_1 \frac{\gamma r_1}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_B^1}{T_A^1} \right) = 1,68 \ 10^{-3} \times 297 \times \frac{1,4}{1,4-1} \times \ln \frac{600}{300} = \underline{\mathbf{1,21 \ J/K}}$$

g. L'entropie créée

Second principe : $\Delta S_{A \to B} = Sc_{A \to B} + Se_{A \to B}$

L'entropie échangée $Se_{A \rightarrow B}$: Le système global est en contact avec un thermostat T_S

Donc
$$Se_{A \rightarrow B} = \frac{Q_{total}}{T_S} = \frac{Q_{A \rightarrow B}^0 + Q_{A \rightarrow B}^1}{T_S}$$

Donc
$$Se_{A\to B} = \frac{Q_{total}}{T_S} = \frac{Q^0_{A\to B} + Q^1_{A\to B}}{T_S}$$

La variation d'entropie : l'entropie est une fonction d'état additive $\Delta S_{A\to B} = \Delta S_A{}^0_{\to B} + \Delta S_A{}^1_{\to B}$
Ainsi $Sc_{A\to B} = \Delta S_A{}^0_{\to B} + \Delta S_A{}^1_{\to B} - \frac{Q^0_{A\to B} + Q^1_{A\to B}}{T_S} = 1,15 + 1,21 - (525 + 500)/600 = \underline{0,65 \text{ J/K}}$
La transformation est irréversible.