Ricordiamo brevemente il concetto di <<impulso>>

Se \overline{F} è il valore medio della forza nell'intervallo di tempo $\Delta t = t2 - t1$, $m\Delta v$ è la variazione della quantità di moto della particella m

Consideriamo adesso un sistema formato da un gas di N particelle di massa m in una scatola chiusa cubica di lato d e di volume V = d^3 : Indichiamo con F_i la forza media esercitata dopo un urto su una parete da una singola particella, e con Δt è il tempo tra due urti successivi. Indichiamo inoltre con v_{ix} la componente lungo l'asse x della velocità della generica particella i-esima

$$F_i \triangle t = 2mv_{ix}$$

$$\triangle t = \frac{2d}{v_{ix}}$$

$$F_i = \frac{mv_{ix}}{d}$$

 P_i è il contributo alla pressione di una singola particella:

 $\overline{V_x^2}$ è il valore medio del quadrato della componente lungo x della velocità:

$$P = \sum_{i=1}^{m} P_{i} = \sum_{i=1}^{m} \frac{(mv_{ix})^{2}}{V} = N \frac{m\overline{v_{x}^{2}}}{V}$$

DEFINIZIONE DI TEMPERATURA T:

1 KBT è l'energia di una singola particella per ognuno dei gradi di libertà possibili.

 $k_{f G}$ è la costante di Boltzmann

U è l'energia interna del sistema n_g è il numero di gradi di libertà della singola molecola (3 per un gas monoatomico):

Il numero di particelle è uguale al numero di moli per il numero di Avogadro

R è la costante universale dei gas perfetti:

$$R : A_{V} K_{B}$$
 $R : 8.3444598 \ \text{Jm-L}^{-1} \ \text{K}^{-1}$
 $PV = NK_{B}T : nA_{V} K_{B}T : nRT$
 $U : \frac{3}{2}NK_{B}T : \frac{3}{2}nRT$
(2)

Equazione di stato dei gas perfetti:

Il ruolo della costante di Boltzmann è quello di convertire la scala dei gradi Kelvin in Joule ed è quindi analoga a una costante di conversione tra diverse unità di misura.

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

giovedì 23 giugno 2022

02:08

DEFINIZIONE DI PRESSIONE

giovedì 23 giugno 2022 02:08

La pressione P è definita come forza F per unità di area A

$$P = \frac{F}{A}$$

di conseguenza

$$L = \int F dx - \int \frac{F}{A} A dx - \int PA dx \cdot \int P dv$$

Se P è costante si può scrivere

dove P è la pressione, ΔV è la variazione di volume del gas e L è il lavoro prodotto dalla pressione P

DEFINIZIONE DEL PRIMO PRINCIPIO

giovedì 23 giugno 2022 10:33

Se Q è il calore (energia termica) immesso nel sistema, ΔU è la variazione di energia interna (energia cinetica dovuta al moto disordinato delle molecole) ed L è il lavoro generato dall'espansione del gas, vale la relazione



Il primo principio è quindi una particolare riformulazione del principio di conservazione dell'energia

CALORE SPECIFICO A VOLUME COSTANTE C_v

giovedì 23 giugno 2022 10:34

Nel caso in cui il lavoro L sia zero, come nel caso delle trasformazione a volume costante (trasformazioni isocore), la capacità termica C definisce il rapporto tra calore e temperatura:

Se n è il numero di moli del gas e c_{ν} è la capacità termica di una singola mole (definita come <<calore specifico>>), abbiamo:

La capacità termica di un gas è quindi uguale al calore specifico del gas moltiplicato il numero di moli.

CALORE SPECIFICO A PRESSIONE COSTANTE C_p E RELAZIONE DI MAYER

giovedì 23 giugno 2022 10:37

Se n è il numero di moli e c_p è il calore specifico a pressione costante di una singola mole, possiamo scrivere

PΔV è il lavoro L generato dall'espansione del gas a pressione costante P:

Da cui si ottiene la Relazione di Mayer:

CALORE SPECIFICO A VOLUME COSTANTE E PRESSIONE COSTANTE

martedì 23 agosto 2022 18:59

Per calcolare l'energia interna di una mole di gas, detto f il numero di gradi di libertà di una molecola basta moltiplicare l'energia media di una molecola per il numero di Avogadro

$$\Delta u: \frac{f}{2}RT$$
 $C_{v}: \frac{dU}{dT}$

$$C_{v}: \frac{f}{2}R$$
 $C_{p}: C_{v}+R: \frac{f}{2}R+R: \frac{R}{2}(f+2)$

Gas Monoatomico: se il gas ha molecola monoatomica, i suoi gradi di libertà sono 3. Infatti si può muovere liberamente nello spazio tridimensionale.

Pertanto:

$$C_v$$
. $\frac{3}{2}R$ C_p . $\frac{5}{2}R$

Gas Biatomico: se il gas ha molecola biatomica rigida i gradi di libertà diventano 5. Infatti per individuare l'energia cinetica della molecola occorrono le 3 componenti della velocità del suo CdM (Centro di Massa) e 2 componenti di rotazione intorno al CdM

$$C_{V}$$
, $\frac{5}{2}R$ C_{P} , $\frac{7}{2}R$

giovedì 23 giugno 2022 10:43

Non vi è variazione di energia interna in una trasformazione isoterma:

dL è il differenziale del lavoro compiuto dalla pressione P in corrispondenza di una espansione dV

L è il lavoro compiuto in una trasformazione isoterma in seguito ad una variazione di volume da $V_{\rm 1}$ a $V_{\rm 2}$:

L = MRT
$$\int_{V_1}^{V_2} \frac{dv}{v} = MRT \left(ln v_2 - ln v_1 \right) = MRT ln \left(\frac{V_2}{v_1} \right)$$
 (5)

In una trasformazione adiabatica non vi è scambio di calore con l'esterno (dQ = 0) quindi possiamo scrivere:

la variazione di energia interna è uguale al lavoro svolto dal sistema, cambiato di segno

la variazione di energia interna è uguale al numero di moli n per il calore specifico a volume costante c_{ν} per la variazione di temperatura dT :

Il lavoro compiuto da una trasformazione adiabatica è uguale alla perdita di energia interna del sistema:

Per una mole (n = 1) la capacità termica è uguale al calore specifico:

Differenziando l'eq. PV = nRT abbiamo

sostituendo dT si ha:

utilizzando la relazione di Mayer

e chiamando γ il rapporto c_p/c_ν possiamo scrivere

$$c_{V}\left(\frac{c_{P}}{c_{V}}-1\right) = c_{V}(\gamma-1) = R$$

$$\frac{c_{V}}{R} = \frac{1}{\gamma-1}$$

$$8 \frac{dV}{V} = -\frac{dP}{P}$$

$$8 \int \frac{dV}{V} = -\int \frac{dP}{P}$$

$$8 \operatorname{Lm} \frac{V_2}{V_1} = \operatorname{lm} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\frac{1}{2}} - \operatorname{lm} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \operatorname{lm} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{P_1}{P_2}$$

ABAA - - ABA

Otteniamo quindi una importante proprietà delle trasformazioni adiabatiche:

$$P_1 U_1^{Y} = P_2 U_2^{Y}$$

$$P_1 V_1^{Y} = P_2 U_2^{Y}$$

$$P_2 V_2^{Y} = c_3 t \qquad (6)$$

Utilizzando adesso l'equazione dei gas ideali

Otteniamo un'altra proprietà delle trasformazioni adiabatiche

PASSAGGI DI STATO

lunedì 1 agosto 2022 17:42

Molte sostanze sono caratterizzate da due temperature: La temperatura di fusione e la temperatura di ebollizione. Entrambe le temperature sono funzioni della pressione. Una sostanza se riscaldata, una volta raggiunta la sua temperatura di fusione, necessita di una precisa quantità di calore per passare dallo stato solido a quello liquido. Tale quantità viene definita calore latente di fusione. Un discorso analogo viene fatto per il passaggio di stato da liquido a gassoso. La quantità di energia necessaria affinché avvenga un passaggio di stato dipende dalla sostanza, dalla sua massa e dal tipo di passaggio.

Per la fusione:

Q= ma Efus

Per l'ebollizione


Q: MUEL

dove Q è la quantità di calore assorbita o rilasciata durante il processo, m la massa della sostanza mentre ΛΕ_{fus} e ΛΕ_{eb} rappresentano rispettivamente il calore specifico di fusione e di ebollizione. Vengono riportati i calori molari di fusione e di ebollizione di alcune specie più comuni:

Sostanza	$\Delta E_{fus} \left(kJ/mol \right)$	$\Delta E_{eb} \left(kJ/mol \right)$
Ammoniaca	5.65	23.4
Etanolo	4.60	43.5
Metanolo	3.16	35.5
Ossigeno	0.44	6.82
Acqua	6.01	40.7

lunedì 1 agosto 2022 17:5

Il Ciclo di Carnot per un gas ideale è un ciclo reversibile composto da due isoterme e due adiabatiche



1) Trasformazione da A a B: Espansione isoterma a temperatura costante $T_{\rm c}$. Nella espansione isoterma di un gas ideale la variazione di energia interna è nulla, di conseguenza tutto il calore fornito dalla sorgente a temperatura

Tc si trasforma in lavoro (v. par. 2.5):

2) Trasformazione da B a C: Espansione adiabatica, il lavoro compiuto dal sistema è uguale alla perdita di energia interna:

3) Trasformazione da C a D: Compressione isoterma a temperatura T_F

4) Trasformazione da D ad A: Compressione adiabatica:

Nota: il lavoro compiuto in un ciclo dalle trasformazioni adiabatiche è nullo:

Gli stati B e C sono sulla stessa adiabatica, come gli stati D e A quindi (v. par 2.6):

di conseguenza dividendo la prima equazione per la seconda ed elevando ambo i membri a $(\gamma-1)^{-1}$ otteniamo:


Il Rendimento η è uguale al rapporto tra la quantità di calore che si è trasformata in lavoro in un ciclo (differenza tra il calore fornito dalla sorgente calda Q_C e il calore disperso nella sorgente fredda Q_F) e la quantità di calore fornita Q_C :

$$\frac{Q_c \cdot Q_F}{Q_c} = 1 - \frac{Q_F}{Q_c} = 1 - \frac{T_F}{T_c}$$


$$\eta \cdot 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

Il lavoro eseguito in un ciclo è rappresentato dall'area racchiusa nel diagramma pressione-volume, valore uguale all'integrale pressione volume lungo il ciclo (percorso chiuso):

Il ciclo di Stirling consiste in quattro trasformazioni: due isoterme e due isocore (a volume costante):



Un ciclo di Stirling può essre visto come un ciclo di Carnot in cui le due trasformazioni adiabatiche sono state sostituite da due isocore. Nelle trasformazioni isocore vi è una variazione di temperatura ma non di volume, di conseguenza il lavoro compiuto in queste trasformazioni è nullo. Le trasformazioni isocore BC e BA rappresentano rispettivamente un raffreddamento e un riscaldamento. Il rendimento massimo teorico di una macchina di Stirling è identico al rendimento del ciclo di Carnot:



La figura mostra lo svolgimento del ciclo Otto nel diagramma (P,V). Si consideri la macchina formata da un cilindro munito di pistone contente una certa quantità di gas perfetto (p.es. 1 g d'aria). Tutte le trasformazioni subite dal gas siano rappresentabili sui diagrammi come una successione di stati di equilibrio.

1-2: il pistone, mosso dall'esterno, realizza una compressione adiabatica, nello stato 2 il gas ha una pressione ed una temperatura superiori a quelle dello stato 1 (in questa fase viene assorbito lavoro dall'esterno).

2-3 : il pistone è fermo, il gas viene riscaldato dall'esterno a volume costante, crescono la sua temperatura, la pressione e l'entropia. In questa fase viene assorbito calore dall'esterno (combustione chimica). Il calore trasferito al gas è:

3-4 : il gas si espande adiabaticamente, la temperatura e la pressione del gas diminuiscono (in questa fase viene fornito lavoro all'esterno).

4-1 : il pistone è fermo, il gas viene raffreddato dall'esterno a volume costante, diminuiscono la sua temperatura, la pressione e l'entropia. (in questa fase viene ceduto calore all'esterno) Il calore sottratto al gas è:

Il rendimento della macchina sarà pertanto:

η_{οπο} .
$$Q_{2\cdot 3}$$
 · $Q_{4\cdot 1}$ · $Q_{4\cdot 1}$ · $Q_{4\cdot 1}$ · $Q_{2\cdot 3}$ · $Q_{2\cdot 3$

$$\Lambda = \frac{T_1}{T_2} \left[\frac{\left(T_{4/T_1}\right) - 4}{\left(T_{3/T_2}\right) - 4} \right]$$

Ed essendo adiabatiche le due trasformazioni di compressione e di espansione, e considerando che nelle due isocore $v_2 = v_3$ e $v_1 = v_4$, si ha anche:

$$\frac{T_2}{T_1} \cdot \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma \cdot 1} \cdot \left(\frac{v_4}{v_3}\right)^{\gamma \cdot 1} \cdot \frac{T_3}{T_4}$$

$$\frac{T_2}{T_1}$$
, $\frac{T_3}{T_4}$

con γ = c_p/c_v esponente identico delle due adiabatiche. Di conseguenza

$$\int oteo = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_2}{T_3} = 1 - \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{l-1}$$
 (10)

TRASMISSIONE PER CONDUZIONE

martedì 2 agosto 2022 16:14

La quantità di calore trasmesso dQ in un tempo dt tra due superfici di area S parallele con differenza di temperatura ΛT separate da un materiale con conducibilità termica k_T di spessore L è

$$\frac{dQ}{dt} \cdot k_{T} \stackrel{\Delta T}{=} S \qquad (11)$$

TRASMISSIONE PER IRRAGGIAMENTO

martedì 2 agosto 2022 16:19

La quantità di calore emesso, per unità di superficie e per unità di tempo, da un "corpo nero" a temperatura T è

e da un corpo non nero a temperatura T è

dove a (coefficiente di assorbimento) è un numero inferiore a 1

TRASMISSIONE PER CONVEZIONE

martedì 2 agosto 2022 16:22

S è la superficie del solido, h è il coefficiente di convezione dipende da molti fattori (es. velocità, densità, viscosità del fluido in contatto con il solido) ΛT è la differenza di temperatura:

martedì 2 agosto 2022 16:23

Definizione della variazione di entropia ΛS secondo Clausius. dQ è il differenziale del calore scambiato alla temperatura T:

In una espansione a temperatura costante non vi è variazione di energia interna:

quindi

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{mRTdV}{TU} = mR \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = mR \left(\ln U_2 - \ln U_1 \right) = mR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$
 (13)

Nel caso in cui $V_2 = 2V_1$

$$\Delta S = MR ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = MR ln 2$$

ENTROPIA COME LOGARITMO DEL NUMERO DI MICROSTATI DI UN SISTEMA

martedì 2 agosto 2022 19:42

Definizione di entropia come logaritmo del numero di possibili microstati w:

Definiamo con il termine «cella» un contenitore di volume unitario. Il numero di possibili microstati per una particella che si trova in una «cella» singola è 1. Il numero di possibili microstati per una particella in due celle distinte (contenitore di volume doppio) è 2. Il numero di possibili microstati per due particelle che si trovano in una cella singola è w = 1. Il numero di possibili microstati per due particelle in due celle distinte è w = 2^2 = 4. Il numero di possibili microstati per N particelle che si trovano in una cella singola è w = 1. Il numero di possibili microstati per N particelle in due celle distinte è w = 2^N Nel caso dell'espansione di un gas da un volume V_1 (cella singola) a un volume doppio V_2

W; 2 1

we . 2 "

FISICA - TERMODINAMICA Page 26

martedì 2 agosto 2022 19:48

La probabilità associata ad uno stato macroscopico s è uguale al numero dei possibili stati microscopici dello stato s (w_s) in rapporto a tutti i microstati possibili (w_{tot}) :

$$P_3 = \frac{\omega_s}{\omega_{++}}$$

L'informazione I (numero di bit) necessaria ad identificare uno stato macroscopico con probabilità ps è data dal suo logaritmo negativo:

Il passaggio dal logaritmo in base 2 al logaritmo in base e equivale alla moltiplicazione per una costante. Infatti se

considerando che

possiamo scrivere

quindi possiamo dimostrare che

Ricordando l'entropia S è definita come:

possiamo scrivere

$$I = \frac{S}{k_B l_{12}} + \frac{l_m(wtot)}{l_{12}}$$
 (15)

DERIVAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE VELOCITA' MAXWELL-BOLTZMANN

martedì 2 agosto 2022 19:56

A temperatura costante, la variazione di energia di una singola particella è associata ad una variazione di entropia

$$\Delta E \cdot E_2 \cdot E_1$$

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\Delta E}{T}$$

$$-\frac{\Delta E}{T} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1$$

Se E è l'energia cinetica, la densità di probabilità nello spazio delle velocità (con assi v_x ; v_y ; v_z). La densità di probabilità è la probabilità per unità di "volume":

per ottenere la probabilità P(v) tra p(v) e p(v + dv) bisogna moltiplicare per il volume nello spazio delle velocità $4\pi v^2 dv$. C è la costante di proporzionalità.

$$P(u) = C4\pi u^{2} \exp\left(-\frac{mu^{2}}{2k_{B}T}\right)$$

$$\int_{0}^{\infty} P(u)du = 1$$

dalla tabella degli integrali

$$\int_{\Omega}^{\infty} \times^{2} \exp(-3x^{2}) dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{3^{3}}}$$

poniamo

$$A : C_{4} \pi \int_{3}^{80} U^{2} \exp(-3u^{2}) dv \cdot C_{7} \sqrt{\frac{\pi}{3}} \cdot C_{7} \sqrt{\frac{\pi^{3}}{3}} \cdot C_{7} \sqrt{\frac{2k_{B}T_{7}}{m}})^{3}$$

$$C = \left(\frac{m}{2\pi k_{B}T}\right)^{3/2}$$

$$P(u) : \left(\frac{m}{2\pi k_{B}T}\right)^{3/2} \cdot 4\pi u^{2} \exp\left(-\frac{mu^{2}}{2k_{B}T}\right) \quad (16)$$

$$P(u) : 4\pi \left(\frac{1}{\pi}\right)^{3/2} \cdot u^{2} \exp(-3u^{2})$$

$$\frac{dP(u)}{dv} = 4\pi \left(\frac{1}{\pi}\right)^{3/2} \left[2u \exp(-3u^{2}) - 23u^{3} \exp(-3u^{2})\right]$$

$$\frac{dP(u)}{dv} = 4\pi \left(\frac{1}{\pi}\right)^{3/2} \left[2u \exp(-3u^{2}) - 23u^{3} \exp(-3u^{2})\right]$$

Per trovare il massimo della distribuzione poniamo a zero la derivata:


$$\frac{d^{2}(v)}{dv} = 0 \Rightarrow (1 - 3v^{2}) = 0$$

$$V^{2} = \frac{1}{3} - \frac{2k_{B}T}{m}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^{2} = maxp = k_{B}T$$

$$V = \frac{1}{2}mv^{2} = maxp = k_{B}T$$

$$V = \frac{1}{2}mv^{2} = maxp = k_{B}T$$



venerdì 5 agosto 2022 10:52

La legge del raffreddamento di Newton afferma che il tasso di perdita di calore di un corpo è proporzionale alla differenza tra la temperatura del corpo T_c e la temperatura ambiente T_a : Il coefficiente di proporzionalità k è pari al prodotto della superficie A del corpo esposta all'ambiente e il coefficiente di scambio termico h:

$$k = hA$$

$$= \frac{dQ}{dt} = -\frac{dU}{dt} = k(T_{c}(t) - T_{a})$$

Se C è la capacità termica del corpo, possiamo scrivere:

Abbiamo quindi una equazione differenziale in cui la funzione da trovare $\Lambda T(t)$ è proporzionale alla sua derivata prima

$$T \int_{0}^{t} \frac{d\Delta T(t)}{\Delta T(t)} = -\int_{0}^{t} dt$$

$$T_c(t)$$
, $T_a + (T_c(s) \cdot T_a) e^{xp} \left(-\frac{t}{T}\right)$

venerdì 5 agosto 2022 10:59

In un gas reale (non ideale) le molecole non sono puntiformi. Come prima approssimazione la loro forma può essere considerata sferica. In un tempo Λt la molecola di raggio d percorre una distanza νΛt interessando un volume cilindrico Vol_{cil}

Il numero di collisioni che si veri cano è quindi uguale al numero di molecole presenti all'interno del cilindro.

Se $^{N}/_{V}$ è il numero di molecole per unità di volume il numero di collisioni della molecola con le altre particelle sarà quindi uguale a

Si definisce libero cammino medio λ la lunghezza del cilindro divisa per il numero di collisioni

Il valore sperimentale di λ è effettivamente proporzionale a questo valore approssimato.

$$\lambda_{s} \simeq \frac{\lambda}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \frac{N}{2} \cdot \pi d^{2}} \tag{19}$$

venerdì 5 agosto 2022 11:06

Un corpo solido di volume V è soggetto, in seguito ad un aumento di temperatura AT ad un aumento di volume AV proporzionale al volume V e all'aumento di temperatura AT

Il coefficiente k è il <<coefficiente di dilatazione cubica>> e dipende dal materiale di cui è costituito il corpo in questione.

Un corpo di lunghezza l è soggetto, in seguito ad un aumento di temperatura AT ad un aumento di lunghezza Al proporzionale al volume V e all'aumento di temperatura AT

Il coefficiente λ è il <<coefficiente di dilatazione lineare>> e dipende dal materiale di cui è costituito il corpo in questione.

Il coefficiente k è pari a tre volte il coefficiente λ

Consideriamo un cubo di volume V₁

$$V_1 = L_1^3$$
 $L_2 = L_1 + \Delta L_2 + L_1 + \lambda L_1 \Delta T$
 $V_2 = L_2^3 = (L_1 + \lambda L_1 \Delta T)^3$

Essendo il valore $\lambda L_1 \Lambda T$ piccolo rispetto ad L_1 si possono trascurare i termini di ordine superiore: