▼ vim

- ▼ 1 Vim 文本操作
 - ▼ 1.1 在正常模式复制,剪切以及粘贴
 - 1.1.1 复制 (Yanking)
 - 1.1.2 剪切 (Deleting)
 - 1.1.3 粘贴 (Putting)
 - 1.1.4 替换 (Replacing)
 - 1.1.5 删除
 - 1.1.6 撤销
 - ▼ 1.2 在可视模式复制,剪切以及粘贴
 - 1.2.1 可视模式下的额外模式
 - 1.2.2 切换到可视模式
 - 1.2.3 使用可视模式
- vim快捷键

vim

- 普通模式
- 插入模式
- 可视模式
- 命令行模式

1 Vim 文本操作

1.1 在正常模式复制,剪切以及粘贴

当你启动Vim编辑时,默认就进入了正常模式,你可以运行Vim命令,并且浏览整个文件。 从其他任何模式返回正常模式,你只需要按 Esc 键。

Vim对于复制、剪切、粘贴有它自己的一套术语。复制被叫做 yank(y) ,剪切被叫做 delete(d) ,以及粘贴被叫做 put(p) 。

1.1.1 复制 (Yanking)

想要复制文本,将光标放到你想要的地方,然后参考下面的命令按键 y。下面是一些有用的命令:

- yy 复制当前行,包括换行符
- nyy 复制从光标所在行开始的n行文本

- y[^] 复制从光标位置到行首的文本
- y\$ 复制从光标位置到行尾的文本
- yw 复制到下一个词的开头
- yiw复制当前词
- y% 复制匹配符号范围内容。默认支持的符号对是()、{}、[] 这个在复制括号内的内容时,非常有用。光标要放在某一个匹配符号上面。

1.1.2 剪切 (Deleting)

在正常模式下, a 按键是用来剪切文本的。把光标移动到想要的位置,参考下面的命令按 a 键:

- dd 剪切当前行,包括换行符
- ndd 剪切从光标所在行开始的n行文本
- d[^] 剪切从光标位置到行首的文本
- d\$ 剪切从光标位置到行尾的文本
- dw 剪切到下一个词的开头
- diw 剪切当前词
- 剪切当前词
 d%

剪切匹配符号范围内容。默认支持的符号对是()、{}、[] 这个在复制括号内的内容时,非常有用。光标要放在某一个匹配符号上面。

1.1.3 粘贴 (Putting)

想要粘贴被剪切的内容,先将光标移动到想要的位置,然后按 p(小写) 可以将内容粘贴到当前光标后面,或者按 P(大写) 按键可以粘贴到当前光标前面。

1.1.4 替换 (Replacing)

在正常模式下, r 按键是用来剪切文本。

• 替换光标所在处的字符

r

• 替换光标所到之处的字符,直到按下「ESC」键为止。

R

1.1.5 删除

通过下面操作删除的字符或行,相当于被剪切掉,可被 [p] (粘贴)回来。

• x(小写) 每按一次,删除光标所在位置的一个字符

nx

例如, 6x 表示删除光标所在位置后面的6个字符(包括自己在内)。

• X(大写) 大写的X,每按一次,删除光标所在位置前面的一个字符

• nX 例如, 20X 表示删除光标所在位置的前20个字符(不包括自己在内)。

dd 删除当前行,包括换行符。

ndd删除从光标所在行开始的n行文本。

1.1.6 撤销

• u 撤销操作,按多次 u 可以执行多次撤销。

• Ctrl + r 撤销的恢复。

1.2 在可视模式复制,剪切以及粘贴

在 Vim 中,可视模式用于选择文本,这与在GUI文本编辑器中通过鼠标单击并拖动以选择文本的操作方式等效。

1.2.1 可视模式下的额外模式

Vim中的可视模式允许选择文本,但可视模式下不同的子集将很有用,具体取决于要如何选择文本。 Vim中有3个可视模式子集:

• Visual [Character]模式: 用于选择单个字符

• 视觉线模式: 用于一次选择整条线

• 可视块模式: 用于选择块状矩形形状的文本

1.2.2 切换到可视模式

如果要切换到可视模式,则需要先进入普通模式:

- 视觉模式(VISUAL)v(小写)
- 视觉线模式(VISUAL LINE)V(大写)
- 视觉块模式(VISUAL BLOCK) Ctrl + v

1.2.3 使用可视模式

当切换到可视模式时, Vim会给你一些细节, 它将显示当前处于哪种模式以及选择的文本数量。进入可视模式后, 选择从光标点开始, 使用导航键 [h/j/k/1] 移动它。当你对选择感到满意时, 可以执行删除、拉取和替换等操作。

vim快捷键

复制: v + y + p 剪切: v + d + p

gg: 将光标移动到文档的开头 G: 将光标移动到文档的末尾