
GUÍA DE USO · BUSINESS CENTRAL

Guía de uso de SGA


GestiÃ³n de ubicaciones y operaciones de almacÃ©n

> SGA organiza el stock por ubicaciÃ³n, producto, lote y caducidad. Business Central sigue siendo la referencia del stock global; SGA aporta el detalle fÃsico y permite detectar diferencias mediante conciliaciÃ³n.

El circuito habitual



Dos vistas coordinadas del inventario



La mercancÃa se registra en BC y se ubica en SGA; el picking descuenta el contenido ubicado y devuelve al pedido las cantidades y lotes recogidos.

Guía de uso de SGA

Para quien trabaja con SGA cada día: oficina, responsable, preparador y carretillero. Cada uno lee solo su apartado. Cómo se configura todo está en el manual de implantación.

Antes de empezar

- Las pantallas de SGA llevan **SGA** en el título (*Órdenes de picking SGA*, *Preparar picking SGA*…). Lo que no lo lleva es de Business Central.
- Cada ubicación tiene un **tipo**:

Tipo	Para qué es	Al ubicar
Almacenamiento	La reserva; de aquí salen las reubicaciones	Es lo primero que se propone
Picking	De donde se preparan los pedidos	Solo si no queda sitio en almacenamiento
(en blanco)	Muelles, ajustes…	Nunca se propone

- Todo movimiento queda en **Movimientos de ubicación**, que no se edita ni se borra.

---

1. Oficina: pedidos de venta

Toda venta sale por picking. No uses las acciones de almacén estándar de BC.

Enviar un pedido a picking

1. Lanza el pedido.
2. En el pedido, pestaña **Almacén SGA**, pulsa **Enviar a picking**.
3. SGA busca de qué ubicación y lote coger cada línea y lo **reserva**: otro pedido ya no lo ve disponible.
4. Si el pedido ya se preparó en parte, solo manda lo que falta.

No deja enviarlo si el pedido no está lanzado o si ya tiene otra orden de picking abierta.

Si falta stock: dos rondas

Si no hay stock ubicado para todo:

- **Primera ronda.** La orden se crea con lo que hay. El aviso dice, producto a producto, qué falta y cuánto, en la unidad del pedido. Solo da error si no hay nada ubicado de ningún producto del pedido.
- **Segunda ronda.** Cuando ya haya stock ubicado (porque ha llegado una compra o se ha ubicado lo pendiente):
- **Un pedido:** vuelve a pulsar **Enviar a picking**. Solo manda lo que falta.
- **Todos a la vez:** en **Órdenes de picking SGA**, pulsa **Segunda ronda de picking**. Crea una orden para cada pedido que aún tenga algo pendiente y ya tenga stock. Dice cuántas ha creado y cuántos pedidos siguen esperando.

Mientras tanto el pedido sale como **Parcial** en la lista de pedidos. Si se decide servirlo así, se registra el envío de lo preparado como siempre.

Ver cuánto está preparado

- **Estado preparación SGA**, en la cabecera del pedido y en la lista: *Sin preparar*, *Parcial* o *Preparado*. En blanco si no queda nada por enviar.
- En la lista de pedidos, pestaña **Almacén SGA**: **Ver preparados**, **Ver preparados en parte** y **Ver todos**.
- En las líneas, la columna **Cantidad preparada** (si no se ve, añádela con *Personalizar*).
- Una orden *Finalizada* no siempre es un pedido *Preparado*: si faltaba stock o se marcó *Sin stock*, queda *Parcial*.

Pasar al pedido

Al terminar la orden, SGA rellena solo la **cantidad a enviar** y los **lotes** de cada línea. Lo que no se ha recogido queda con cantidad a enviar cero. Después se registra el envío como siempre.

Si el paso falla, repítelo con **Pasar picking al pedido** (desde el pedido) o **Pasar al pedido** (desde la orden). La vista *Terminadas sin pasar al pedido* de *Órdenes de picking* enseña las que faltan. **No cambies a mano la cantidad a enviar ni los lotes**: SGA no se entera.

---

2. Responsable de almacén

Asignar órdenes y prioridad

En **Asignar órdenes de picking SGA** salen las órdenes vivas con su cliente, fecha de envío y paradas pendientes.

- Vistas **Sin asignar** y **Asignadas**.
- **Asignar a**: da las seleccionadas a un preparador. También se puede teclear en *Asignada a*.
- **Quitar asignación**: las devuelve a la bolsa. Una orden empezada se puede reasignar, pero no dejar sin nadie.
- **Subir prioridad** / **Bajar prioridad**: cuanto mayor la *Prioridad*, antes sale.
- **Ver orden** y **Ver pedido**.

Si está activada *Exigir asignación de picking* (en la configuración):

	Desactivada	**Activada**
La orden nace…	*Abierta*	*Pendiente de asignar*
Siguiente orden da…	las suyas y, si no tiene, la siguiente sin asignar	solo las suyas
Asignármela	disponible	no: reparte el responsable
Quién reparte y cambia prioridades	cualquiera	solo los responsables de picking

Para cancelar una orden: *Órdenes de picking* > **Cancelar orden**. Libera lo reservado.

Quién es quién

En **Configuración de usuarios**, en la línea de cada usuario:

- **Responsable picking SGA**: puede repartir órdenes y cambiar prioridades cuando se exige asignación. Es la casilla la que manda, no el conjunto de permisos.
- **Carretillero SGA**: con *Siguiente orden* recibe las reubicaciones y no los pedidos (ver apartado 4).

Poner los dígitos de control

Cada hueco necesita su etiqueta con dígito para que el preparador certifique que está delante. Se hace por pasillos, sin prisa:

1. En **Ubicaciones SGA**, vista **Sin dígito colocado**, filtra el pasillo y selecciona.
2. **Imprimir etiquetas** y pégalas.
3. Con las mismas seleccionadas, pulsa **Dígito colocado** y elige *Ya tienen el dígito puesto*.

Desde ese momento la PDA pide el dígito en esos huecos. Mientras tanto, en los demás basta con escanear el producto. Si una se despega o se marcó por error, la misma acción tiene *Todavía no lo tienen*. Si se **regenera** un dígito, la marca se quita sola hasta que se pegue la etiqueta nueva.

---

3. Preparador: preparar pedidos

Con la pantalla de Business Central

1. Abre **Órdenes de picking SGA** y pulsa **Siguiente orden**. Abre la pantalla de preparación con la orden que te toca, por prioridad, primero las tuyas. Al terminarla pasa sola a la siguiente.
2. También puedes ver **Mis órdenes**, las vistas *Pendientes* y *Sin asignar*, **Preparar** (una orden concreta) y **Asignármela**.
3. En la pantalla **Preparar picking SGA** cada parada muestra:
4. **VAYA A**: la ubicación, en grande. En una reubicación: **DE** origen → **A** destino.
5. **COJA**: la cantidad, en la unidad del pedido. Debajo, la descripción del producto y, en pequeño, su código, el lote, la caducidad y la cantidad en unidades base.
6. **CONFIRME**: las marcas de lo que falta (*Ubicación*, *Dígito*, *Producto*). Rojo es pendiente; verde, hecho.
7. Escanea la **etiqueta del hueco** y el **producto** que coges, en cualquier orden. Si la etiqueta no se lee, teclea el **dígito** en su casilla.
8. Si coges otra cantidad, cámbiala con **−** y **+** o tecleándola.
9. Cuando está completo, la parada **se confirma sola** y pasa a la siguiente. Si no se exige nada, pulsa **CONFIRMAR**.

Si una lectura o el dígito no son correctos, la pantalla lo dice en rojo, con un pitido grave. Vuelve a escanear o a teclear.

Otros botones:

- **Saltar**: deja la parada para el final.
- **Sin stock**: si el producto no está en el hueco. Pregunta si buscar en otra ubicación. Si sí, la parada se cancela y lo que faltaba se busca en otro hueco del mismo producto. La pantalla dice de dónde («*No*

estaba en 101-03-10. Se recoge de otra ubicación: 102-01-00»). Si no hay en ninguna, el aviso sale en rojo. El hueco vacío no se corrige: hay que recontarlo.

Si recoges de otro hueco, avisa: que lo admita depende de la configuración de desvíos. Al terminar sale *Orden terminada* y lo recogido ya está en el pedido. Si dice que no se ha podido pasar al pedido, avisa a oficina: no se pierde nada.

El producto se reconoce por su código de barras, su GTIN o su nº de producto, y también por una etiqueta GS1-128 con (01) o (02). Si la etiqueta trae el lote (10), tiene que ser el de la parada.

De dónde se recoge. La orden se arma en tres pasadas: primero **palés completos** de almacenamiento, luego **picking**, y lo que falte del resto de almacenamiento. Dentro de cada pasada manda la estrategia de picking de la configuración:

Estrategia picking	Qué se coge antes
FIFO (por defecto)	Lo que entró antes
FEFO	Lo que caduca antes
Lote exacto	Como FEFO; la parada dice el lote concreto
Vaciar ubicación	Por orden de código de ubicación, para ir dejando huecos vacíos

Con la PDA (terminal de mano)

Terminal Android con lector integrado y la app de **Business Central** instalada desde Google Play.

Preparar el terminal (una vez). En el programa del lector (en Zebra, *DataWedge*), crea un perfil para la app de Business Central con la salida por *Intent*:

Ajuste	Valor
Intent delivery	Broadcast intent
Intent action	`com.businesscentral.barcode.receive_barcode`
Intent category	`com.businesscentral.barcode.receive_category`
Clave del dato (Honeywell, Datalogic)	`com.symbol.datawedge.data_string`
Clave del tipo (Honeywell, Datalogic)	`com.symbol.datawedge.label_type`

En Zebra las claves ya son esas. Desactiva la salida por teclado del mismo perfil. Un lector que escribe como un teclado (de anillo, Bluetooth) también vale sin configurar nada.

Trabajar:

1. Entra con el rol **Preparador SGA (PDA)** y pulsa **Preparar pedidos SGA**. Se abre la orden que te toca. Al terminarla carga la siguiente; si no hay más, ofrece **BUSCAR SIGUIENTE ORDEN**.
2. Ve a la ubicación, coge el producto y **escanéalo**. Si no es el de la parada, lo dice al momento.
3. Escanea la **etiqueta del hueco**. Da la ubicación y el dígito de una vez.
4. Si coges otra cantidad, cámbiala antes.
5. La parada se confirma sola y pasa a la siguiente.

El cursor está siempre en el campo de lectura, pero la pantalla no abre el teclado del terminal hasta que tocas un campo.

---

4. Carretillero: reubicaciones

Una **reubicación** lleva mercancía de almacenamiento a picking. Se prepara igual que un pedido.

Qué le llega:

- Con **Carretillero SGA** marcado, **Siguiente orden** le da primero lo suyo y, si no tiene, la siguiente **reubicación** sin asignar. Nunca un pedido.
- Sin marcar, al revés: pedidos y nunca reubicaciones.
- **Lo que el responsable le asigna le llega siempre**, sea pedido o reubicación.

Cómo se hace: en la pantalla **Preparar picking SGA**, la primera línea dice **DE** origen → **A** ubicación de picking. Recoge en el origen, confirma como cualquier parada y la mercancía pasa al destino. Si es un palé justo, la cantidad sale en palés.

Cuándo se crean:

- **Al vaciarse un picking:** cuando una recogida de venta deja una ubicación de picking sin ese producto.
- Con **Planificar reubicaciones**, en la página *Reubicaciones SGA*: repasa el almacén, también los productos que nunca han tenido picking.

Se planifica si el producto tiene stock en almacenamiento, nada en picking y ninguna reubicación pendiente. Trae como mucho un palé. Esa ubicación espera a su producto: no se propone a otro.

Dónde se ven: página **Reubicaciones SGA** (menú *Almacén SGA*): vistas **Por hacer** y **Hechas**, y las acciones **Planificar reubicaciones**, **Preparar**, **Cancelar** (libera la reserva) y **Orden**.

---

5. Entradas: ubicar lo que llega

Lo que entra por compra o por producción se ubica después de registrarlo. En todas las pantallas es igual: **proponer**, dejar la mercancía, corregir la *Ubicación confirmada* si se ha dejado en otro hueco, y **confirmar**. Una cantidad se reparte en palés completos por separado y un resto, en cajas o en botellas.

Dónde busca: primero en las ubicaciones de almacenamiento y, si ninguna sirve, en las de picking. Las que no tienen tipo, nunca.

Cómo se elige el hueco

Dentro de almacenamiento (y luego de picking), el hueco concreto lo decide la **estrategia**. Solo se proponen huecos que admiten la mercancía: no bloqueados, con sitio, sin otro producto o lote si no aceptan mezcla. Junto a cada propuesta sale el **porqué** (*Ubicación fija del producto*, *Ya hay este producto ahí*, *Primer hueco con sitio*…).

Estrategia	Qué hueco propone	Cuándo conviene
Estándar	Su casa (ubicación fija o la *Nº estante* de la ficha); si no, donde ya está el producto y cabe más; si no, el primer hueco con sitio del recorrido	La de uso general
Priorizar consolidación	Donde ya está el producto y cabe más; si no, el primer hueco con sitio	Huecos de varios palés, para no repartir un producto
Solo ubicación fija	Solo su casa. Si no tiene o no cabe, *No se puede ubicar*	Cada producto tiene su sitio y no se admiten excepciones
Primera libre por ruta	El primer hueco con sitio del recorrido	Llenar siempre desde los mejores huecos
Solo hueco vacío	El primer hueco **totalmente vacío** del recorrido	Palés de producción: cada palé a un hueco limpio

El **recorrido** es la *Secuencia picking* de cada ubicación: cuanto menor, antes se propone.

Si el producto tiene **grupo IIEE** y ese grupo tiene zonas, se busca primero en esas zonas. Si no queda sitio, se busca en todo el almacén y el porqué avisa. Al ubicar o mover a mano a un hueco fuera de las zonas de su grupo, pide confirmación.

Qué estrategia usa cada pantalla:

Pantalla	Estrategia	Por defecto
Ubicar recepciones	Estrategia de ubicación de compras	Estándar
Ubicar ensamblados e Imprimir y ubicar palés	Estrategia de ubicación de ensamblados	Solo hueco vacío
Ubicar producto y Mover contenido	Estrategia de ubicación	Estándar
Carga inicial y *Ubicar seleccionadas*	Fija, no se configura	Ver implantación
Reubicaciones	Fija, no se configura	El mismo hueco que se vació

Si el almacén está casi lleno, todas acaban en el primer hueco libre: cambiar de estrategia no gana sitio.

Ubicar recepciones

Lo que ha entrado en albaranes de compra registrados.

1. Ajusta los filtros: *Registrado desde / hasta*, *Clase de artículo* (por defecto *Prod. externo*; *Todas* para no filtrar), *Producto*, *Almacén* y *Solo lo que falta por ubicar*.
2. **Proponer ubicaciones**: reparte las líneas sin dar el mismo hueco a dos. **Otra ubicación** si no te convence.
3. **Confirmar esta línea** o **Confirmar todo**. Se puede ubicar una línea en varias veces bajando *A ubicar*.

Ubicar ensamblados

Igual, con los ensamblados registrados. Se abre con el día de trabajo.

Imprimir y ubicar palés

Cada etiqueta que se imprime en la línea deja el palé ubicado.

1. Elige la tarea que está en línea.
2. En **Siguiente palé** ves la *Ubicación*, *Por qué ahí* y la *Situación* (palé completo o último palé).
3. **Proponer ubicación** u **Otra ubicación**; si lo dejas en otro hueco, escríbelo en *Ubicación*.
4. **Imprimir y ubicar**: sale la etiqueta y el palé queda ubicado.

Ubicar producto

Para una cosa suelta. Indica producto, lote, caducidad y cantidad, o pulsa **Ubicar todo lo pendiente**. **Proponer ubicación** llena la tabla **Dónde dejarlo**: una línea por palé y una por el resto. Luego **Confirmar todo** o **Confirmar esta línea**.

Pendiente de ubicar

El stock que no está en ninguna ubicación, lote a lote: *Sin ubicar* = *Stock BC* − *Ubicado*. Lo que sale en *En recepciones o ensamblados* se ubica desde esas pantallas. El resto:

- **Ubicar**: abre *Ubicar producto* con todo puesto.
- **Ubicar seleccionadas**: busca hueco para varias líneas a la vez, con opción de simular.

---

6. Consultas y control

¿Dónde está el producto?

Escribe el *Producto* (y, si quieres, *Almacén* y *Lote*). Salen todas las ubicaciones donde está, por caducidad. *Solo con cantidad disponible* oculta lo bloqueado y lo reservado. También desde la ficha o la lista de productos: grupo **SGA** > **¿Dónde está?**

Ubicaciones SGA

La lista de huecos con su estado y su ocupación, coloreada: gris vacía, verde con hueco, amarillo llena y rojo bloqueada.

- Vistas: **Vacías**, **Con hueco**, **Llenas**, **Bloqueadas**, **Picking**, **Almacenamiento**, **Sin tipo** y **Sin dígito colocado**.
- Acciones: **Cambiar en bloque**, **Imprimir etiquetas**, **Dígito colocado**, **Bloquear / desbloquear**, **Recalcular ocupación**.
- En la ficha: **Recalcular ocupación**, **Vaciar ubicación** (todo queda sin ubicar; el stock de BC no cambia), **Movimientos de entrada** y **Movimientos de salida**.

Contenido de ubicaciones

Qué producto y lote hay en cada hueco. Vistas **Bloqueado** y **Con reserva**.

- **Trasladar**: a otra ubicación. Si eliges *Zona destino*, propone un hueco de esa zona y dice por qué.
- **Bloquear / desbloquear** una línea (por ejemplo, un lote en cuarentena).
- **Recontar**: tecleas la *Cantidad contada* y la diferencia queda registrada, sea de más o de menos.

- **Quitar de la ubicación**: la línea sale entera y queda pendiente de ubicar. No deja si está reservada.

Mapa de almacén

Una rejilla por *Almacén* y *Pasillo*: una fila por altura y una columna por estantería. Gris vacía, verde con hueco, naranja llena, rojo bloqueada. Filtrando un pasillo se ve de frente. Pulsar una celda abre su contenido.

Mapa 3D de almacén

- Arriba, *Almacén*, *Zona* y *Pasillo*. En el lienzo, tres vistas: **3D**, **Planta** y **Frente** (un pasillo de frente, la de trabajo).
- **Colorear por**: *Estado*, *Rotación ABC* o *Caducidad*. **Buscar**: un producto o una ubicación; las que coinciden se marcan en naranja.
- Ratón: pasar por encima enseña lo que hay; clic abre el contenido; doble clic aísla el pasillo; **clic derecho vacía** la ubicación; **arrastrar** una ubicación con contenido sobre otra la traslada, solo dentro de la misma zona.

Movimientos de ubicación

El diario de todo: quién movió qué, cuándo y de dónde a dónde. Vistas **Traslados** y **Ajustes y recuentos**.

Conciliación con el stock

1. Menú *Informes* > **Conciliar con el stock**: elige *Almacén* y *Mostrar solo diferencias*.
2. El último resultado se vuelve a abrir en *Consultas* > **Conciliación con el stock**. Vistas **Stock sin ubicar** (BC tiene más que las ubicaciones) y **Sobra en ubicaciones** (las ubicaciones tienen más que BC).
3. Lo que falta, mejor ubicarlo en su sitio. Si no, **Regularizar en ubicación de ajustes** lo deja en la ubicación de ajustes. Lo que sobra no se regulariza: se recuenta. **Volver a conciliar** para comprobar.

Lánzala al final del día o cuando alguien no encuentre un producto.

Bloquear

Una ubicación: *Ubicaciones SGA* > **Bloquear / desbloquear**, o en su ficha. Una ubicación bloqueada no admite entradas ni se propone para recoger. Un lote concreto se bloquea desde *Contenido de ubicaciones*.

Análisis ABC (solo observa)

Clasifica los productos por los palés que salen: **A** los que más, **C** los que menos. **No cambia nada**: sirve para decidir si conviene ubicar por rotación.

- **Calcular ahora** hace un cálculo nuevo; **Cálculos anteriores** guarda los de antes.
- El *Resumen* da la concentración, las clases, los huecos y los avisos.
- **Mostrar** filtra la lista: una clase, los que cambian de clase o los que están fuera de su clase.

---

7. Si algo falla

Lo más frecuente está aquí. Los casos con más detalle, con su causa y su solución paso a paso, están en TROUBLESHOOTING.md.

Síntoma	Qué hacer
¿Dónde está el producto? no lo encuentra	Quita los filtros de *Lote* y *Almacén*. Si sigue sin salir, no está ubicado: búscalo en *Pendiente de ubicar*.
No propone una ubicación que existe	Casi siempre no tiene tipo (vista *Sin tipo*). Si no, está bloqueada, es de otro producto fijo, no tiene sitio o espera una reubicación.
No se puede ubicar: no queda espacio	Libera ubicaciones, amplía su capacidad en palés o crea más.
No se puede ubicar: el producto no tiene palé	Rellena el *Cód. palé por defecto* del producto y vuelve a proponer.
Ha metido más de un palé en un hueco	El hueco tiene capacidad 0. *Quitar de la ubicación*, pon capacidad = 1 y vuelve a ubicar.
La ocupación de una ubicación no cuadra	Ficha de la ubicación > *Recalcular ocupación*.
No me deja cambiar la configuración de una ubicación	Tiene contenido. Trasládalo o vacíalo; si solo quieres que no se use, bloquéala.
Una recepción no sale en *Ubicar recepciones*	Vacía las fechas y el producto, pon *Clase de artículo = Todas* y desmarca *Solo lo que falta por ubicar*. Si no entró por albarán de compra, usa *Ubicar producto*.
Deshice una recepción que ya estaba ubicada	*Contenido de ubicaciones* > *Recontar* con la cantidad real.
No deja enviar el pedido a picking	Lánzalo. Si ya tiene una orden abierta, termínala o cancélala.
La orden terminó pero el pedido no tiene cantidad a enviar ni lotes	Corrige la causa (reserva por lote en la línea, permisos) y pulsa *Pasar al pedido* en la orden.
Siguiente orden: no tiene órdenes asignadas	Se exige asignación: el responsable reparte en *Asignar órdenes de picking*.
En la PDA no pasa nada al escanear	Revisa el perfil del lector (apartado 3, PDA) y que la salida por teclado esté desactivada. Solo funciona en la app de Business Central.
El código … no corresponde a ningún producto	Da de alta el código como referencia de tipo *Código de barras* del producto o en su GTIN.
Un responsable no puede asignar	En *Configuración de usuarios*, marca *Responsable picking SGA*.
Un picking vacío no tiene reubicación	Revisa que haya stock disponible en almacenamiento, una ubicación de picking con sitio y la serie de órdenes. Luego *Planificar reubicaciones*.
El mapa 3D sale en blanco	Elige el almacén y vacía zona y pasillo. Los códigos deben seguir `101-15-03`.
Un hueco pide dígito y el preparador no lo tiene delante	Se marcó *Dígito colocado* sin pegar la etiqueta. Quita la marca desde la misma acción con *Todavía no lo tienen*.