


MODULO 1 Configurazione VLAN mediante CLI

Configurazione delle VLAN – Comandi CLI

- Per creare una VLAN si procede son le seguenti operazioni:
 - ci si collega via Telnet allo switch;
 - si accede mediante il comando Configure terminal;
 - il prompt diventerà nomeswitch (config)#;
 - con il comando VLAN {id_vlan} si assegna un numero identificativo alla nuova VLAN diverso da 1, dato che la VLAN 1 è quella cui per default sono assegnate tutte le porte dello switch.

Configurazione delle VLAN – Comandi CLI

Creazione VLAN



```
Switch# configure terminal // accesso menu di configurazione

Switch(config)# vlan 20 // assegnazione numero identificativo alla VLAN

Switch(config-vlan)# name alunni // assegnazione nome


Switch(config-vlan)# end // fine creazione VLAN, torna al menù principale in mod. privilegiata

Switch# show vlan // verifica operazioni effettuate su VLAN

Switch# copy running-config startup-config // salvataggio configurazione VLAN
```



Configurazione delle VLAN – Comandi CLI




Assegnazione porta

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet0/1 // scelta dell'interfaccia
Switch(config-if)# switchport mode access // modalità per la porta
Switch(config-if)# switchport access vlan 20 // assegnazione della porta
Switch(config-if)# end
Switch# show running-config interface fastethernet0/1 // verifica configurazione porta
Switch# show interface fastethernet0/1 // verifica assegnazione porta
Switch# copy running-config startup-config // salvataggio configurazione VLAN
```

Inter-VLAN tradizionale

Configurazione Switch

```
$1# configure terminal
S1(config)# vlan 10 //configura le VLAN
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# exit //torna al menu config, non al principale
S1(config)#
S1(config)# interface F0/11 //configura le interfacce
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface F0/4
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface F0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# interface F0/5
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup-config
```



Inter-VLAN tradizionale


Configurazione Router

```
R1> enable //passa in modalità privilegiata, come lo switch
R1#
R1# configure terminal
R1(config)# interface F0/0 //configura le interfacce
R1(config-if)# ip address 172.17.10.1 255.255.25.0
R1(config-if)# no shutdown //accende l'interfaccia
R1(config-if)# interface F0/1
                                                              172.17.10.1/24
                                                                              172.17.30.1/24
                                                                           F0/1
R1(config-if)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
                                                                      F0/0
R1(config-if)# no shutdown
                                                        VLAN 10
                                                                                    VLAN 30
R1(config-if)# end
                                                                    ➤ F0/4
                                                                           F0/5 4
R1# copy running-config startup-config
                                                                     F0/11
                                                                           F0/6
                                                                                   PC3
                                                             172,17,10,21
```

"Router-on-a-stick" Inter-VLAN

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# exit
S1(config)#
S1(config)# interface F0/11
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface F0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config)# interface F0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup-config
```

Configurazione Switch




"Router-on-a-stick" Inter-VLAN

Configurazione Router

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface F0/0.10 //configura le subinterfaces
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface F0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface F0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
```

Convenzione: numero di subinterface = ID della VLAN



Riepilogo comandi VLAN untagged

Comandi VLAN untagged

COMANDO	DESCRIZIONE
enable	Entra in ambiente modalità privilegiata
configure terminal	Entra in modalità configurazione
show vlan	Elenca le VLAN presenti
vlan 'id vlan'	Crea una VLAN con un id scelto
name 'nome'	Assegna un nome a una nuova VLAN
interface 'porta'	Accede all'interfaccia della porta
interface range 'porte'	Accede a un range di porte
switchport mode access	Imposta la modalità della porta in untegged (access)
switchport access vlan 'id vlan'	Imposta la porta a cui fa riferimento la VLAN
copy running-config startup-config	Salva la configurazione dello switch



Riepilogo comandi VLAN tagged

COMANDO	DESCRIZIONE
enable	Entra in ambiente modalità privilegiata
configure terminal	Entra in modalità configurazione
interface 'porta'	Accede all' interfaccia della porta (per le porte trunk usare 0/24)
switchport mode trunk	Imposta la modalità della porta in tagged (trunk)
switchport trunk allowed vlan add 'id vlan'	Imposta la porta in cui i dati possono transitare
copy running-config startup-config	Salva la configurazione dello switch

