Stadi evolutivi dei sistemi di elaborazione



Sistemi isolati

 Stand alone. Elaborazione di tipo batch. Nessuna comunicazione diretta utentemacchina.

Sistemi centralizzati

Elaboratori di grandi dimensioni. Accesso remoto tramite terminali passivi (non intelligenti) collegati via linea telefonica. Tecniche di time-sharing.

Sistemi decentrati - Minielaboratori


 Di nuovo decentralizzazione. Notevole potenza di calcolo ad un prezzo relativamente basso. "Rivolta dei mini" per superare la lentezza e la rigidità del servizio centralizzato.

Sistemi distribuiti


- Concepiti come un insieme di unità dotate di capacità operativa autonoma ed al tempo stesso in grado di scambiare mutuamente dati e risorse attraverso una rete di comunicazione.
- Intelligenza distribuita in un'ottica di cooperazione ed integrazione delle risorse.



- il sistema isolato ('50-'60):
 - batch




- il sistema centralizzato ('60-'70):
 - remote job entry
 - teleprocessing
 - time-sharing
 - multiprocessing
- facilitazione accessi
- distribuzione esperti






- i sistemi decentrati ('70):
 - minicalcolatore
 - controllo real-time
 - data logging
- autonomia locale
- disponibilità sw
- gestione dati non integrata



- i sistemi distribuiti ('80):
 - multiprocessori
 - reti locali
 - reti geografiche
 - basi di dati distribuite
 - protocolli di comunicazione





- Adesso?
 - Cloud, mobilità
 - Intelligenze negli apparati (smart everything)
 - Processing locale e in back-end (cloud, servizi)
 - Stratificazione software e riuso del software
- Risorsa cruciale, di cui c'è sempre carenza:
 - brainware



Sistemi distribuiti

Sistema	Rete	Distanza (m)	Velocità (bit/sec)
Distribuzione funzionale	integrata	1-10	10 ⁷ -10 ¹⁰
Distribuzione locale	privata	10-100	10 ⁶ -10 ⁹
Distribuzione geografica	privata/pubblica	>1000	10 ³ -10 ⁷

- sottorete di comunicazione
- commutazione
 - di circuito
 - di messaggio
 - di pacchetto

Sistema di elaborazione distribuito



E' costituito da nodi tra loro collegati in ciascuno dei quali sono presenti capacità di:


- elaborazione
- memorizzazione
- comunicazione

Vantaggi:

- Tolleranza al guasto
 - Il verificarsi di un guasto non provoca l'arresto del sistema, ma solo una riduzione delle sue prestazioni. Si ha una minore vulnerabilità rispetto ad evenienze catastrofiche (naturali o dolose).
- Prestazioni
 - Essendo l'elaborazione di norma effettuata nel posto stesso di utilizzazione, si ha un miglioramento delle prestazioni (tempo medio di risposta, throughput) rispetto al caso di elaborazione centralizzata.
- Condivisione
 - La capacità di elaborazione, i programmi ed i dati esistenti nell'intero sistema sono, in linea di principio, patrimonio comune di tutti gli utenti.

Sistema di elaborazione distribuito





Evoluzione dei S.O.



I primi calcolatori:

- Sono privi di S. O.
- Il programmatore è anche operatore interattivo ed ha visione diretta della macchina e disponibilità di tutte le sue risorse
- L'accesso da parte di più utenti è ottenuto mediante meccanismi di prenotazione
- Problemi: complessità operazioni, inefficienza e rigidità della prenotazione

Prima generazione ('50-'60)



- virtualizzazione dell'I/O, librerie di controllo dei device
- separazione del programmatore dalla macchina tramite l'operatore
- problemi: debug (dump), set-up dei job
- riduzione dei tempi di set-up tramite:
 - gestione dei job di tipo batch
 - gestione periferiche con tecniche di spooling
 - automatic job sequencing tramite monitor residente
- ⇒ nasce il S.O. come stratificazione successiva di funzioni volte ad aumentare l'efficienza e la semplicità d'uso della macchina

Monitor residente



- lavoro da console, caricamento manuale del programma in memoria: problema principale job setup
- necessità di ridurre idle time => automatic job sequencing
 - Monitor residente in memoria
- Il monitor richiede:
 - schede di controllo (JCL) per interpretare le richieste dell'utente
 - loader per compilatori, assemblatori, programma utente
 - device driver, usate dal control card interpreter e dal loader per l'I/O, ma rese disponibili anche ai programmi applicativi tramite linking

INTERRUPT TABLES

DEVICE DRIVERS

LOADER

JOB SEQUENCING

CONTROL CARD
INTERPRETER

USER PROGRAM AREA

. . .


10

Evoluzione dei S.O.



- Seconda generazione ('60-'65):
 - indipendenza tra programmi e dispositivi usati (logical I/O)
 - parallelizzazione degli utenti tramite multiprogrammazione e time-sharing
- Terza generazione ('65-'75):
 - S.O. unico per una famiglia di elaboratori
 - risorse virtuali (memoria)
 - sistemi multifunzione (scientifico, gestionale)
 - linguaggi di comando complessi
- Quarta generazione ('75-'85):
 - sistemi a macchine virtuali
 - sistemi multiprocessore e distribuiti
 - interfacce amichevoli per l'utente
- Quinta generazione ('85-'95)
 - elaboratori personali
 - reti locali, avvio di internet, cultura del web
- Sesta generazione ('95-'05)
 - elaborazione distribuita, peer to peer, servizi online, commercio elettronico, ...

Tecniche di gestione di un sistema di calcolo



- monoprogrammazione
- multiprogrammazione

Sistema monoprogrammato



- Gestisce in modo sequenziale nel tempo i diversi programmi.
 L'inizio della esecuzione di un programma avviene solamente dopo il completamento del programma precedente.
- Tutte le risorse hw e sw del sistema sono dedicate ad un solo programma.
- Bassa utilizzazione delle risorse:

utilizzazione CPU =
$$\frac{T_p}{T_t}$$

Tp = tempo dedicato dalla CPU alla esecuzione del programma Tt = tempo totale di permanenza nel sistema del programma

throughput = numero di programmi eseguiti per unità di tempo

Sistema multiprogrammato



- Gestisce simultaneamente più programmi indipendenti, nel senso che ciascuno di essi può iniziare o proseguire l'elaborazione prima che un altro sia terminato.
- Le risorse risultano meglio utilizzate in quanto si riducono i tempi morti.
- Cresce la complessità del Sistema Operativo
- Occorrono algoritmi per la gestione delle risorse (CPU, memoria, I/O), nascono problemi di protezione, etc.

Gestione Batch




- Significa raggruppare i lavori o i programmi in lotti per conseguire una maggiore utilizzazione delle risorse, cioè un throughput più elevato
- Un concetto che si è evoluto nel tempo:
 - l'operatore raggruppa i programmi in lotti e li immette in tale forma nel sistema per un più razionale utilizzo delle risorse
 - i programmi sono inseriti nella memoria di massa e successivamente elaborati in multiprogrammazione
- Nel caso di multiprogrammazione il S.O. deve provvedere algoritmi per la scelta di quell'insieme di programmi che, in esecuzione contemporanea, massimizza il throughput
- La gestione batch può essere locale (unità centrale direttamente collegata ai dispositivi di I/O) o remota (è presente una trasmissione dei job e dei risultati ed eventualmente una memorizzazione intermedia)

Time sharing




- L'elaboratore serve "simultaneamente" una pluralità di utenti, dotati di terminali, dedicando a ciascuno di essi tutte le risorse del sistema per quanti fissati di tempo
- Migliora i tempi di risposta (turn-around time) ma peggiora l'utilizzazione delle risorse
- Può essere presente sia in sistemi monoprogrammati che multiprogrammati
- Normalmente una modalità di gestione time-sharing è adottata nei sistemi conversazionali, in cui più utenti contemporaneamente "colloquiano" con il sistema



Evoluzione dei sistemi batch






- operazioni di I/O fuori-linea:
 - il calcolatore principale non è più rallentato da periferiche lente
 - trasparente ai programmi applicativi
- calcolatori satellite:
 - con il compito di scrivere e leggere nastri
 - di potenza ridotta rispetto a quello centrale
 - primo esempio di sistema multi-computer

Evoluzione dei sistemi batch



 Vantaggio ulteriore delle operazioni fuori-linea è la possibilità di utilizzare più lettori di scheda collegati con una stessa unità nastro in ingresso e più stampanti collegate con una stessa unità nastro in uscita




 Non ci può essere accesso contemporaneo da parte della CPU e del lettore di schede o della stampante allo stesso nastro

SPOOLING



 SPOOL: acronimo da Simultaneous Peripheral Operation On Line (NASA Houston Computation Center)



- Per accrescere la velocità di esecuzione dei programmi conviene utilizzare la memoria a disco per simulare i dispositivi di I/O: il disco viene usato come un buffer di grosse dimensioni a cui accedono sia il lettore di schede (e la stampante) che la CPU.
- I trasferimenti lettore di schede-memoria di massa (spool-in) e memoria di massa-stampante (spool-out) sono effettuati da appositi programmi detti *di spooling*.
- Compare il concetto di insieme di programmi pronti per l'esecuzione su disco. Il S.O. può scegliere quale programma mettere in esecuzione (a differenza del caso dei nastri magnetici e delle schede).

Richiami e notazione



- Un sistema di elaborazione è costituito da una o più CPU, memoria principale, memoria secondaria, dispositivi di I/O
- Memoria: un vettore M[0:2ⁿ-1] (es. n=32 -> circa 4 miliardi di indirizzi) a cui la CPU accede tramite le istruzioni "LOAD N1" e "STORE N1"
- Una CPU contiene una serie di registri che referenzia per nome o in maniera implicita.
 Due registri speciali sono: IR (instruction register) e PC (program counter)
- Ciclo di Fetch-Execute:

La CPU ripete continuamente, in hardware, il ciclo:

```
repeat
IR := M[PC]
PC := PC + 1
execute(istruz. in IR) // execute di un jump determina la modifica del PC, etc.)
until CPU halt
```


Un modello semplificato



- Nota: Ci riferiamo inizialmente al caso (semplificato) di assenza nella CPU del meccanismo delle interruzioni
- In questo caso la gestione dell'I/O da parte della CPU è necessariamente a polling (detta anche a controllo di programma), e come vedremo risulta inefficiente (a causa dei lunghi tempi morti della CPU in attesa del completamento delle operazioni I/O – in generale assai lente)
- Il compito del S.O. è quindi più semplice ma l'efficienza è bassa dato che non è possibile sovrapporre l'attività di CPU con quella di I/O

Un modello di interazione tra CPU e dispositivi di I/O





- La CPU inserisce un comando nel buffer ed attiva il processore del dispositivo mettendo ad 1 il flag BUSY
- Il processore del dispositivo, se non sta eseguendo un comando, ispeziona continuamente il flag BUSY
- Non appena lo trova con il valore ad 1, lo azzera ed inizia l'esecuzione del comando contenuto nel buffer
- 4. Al termine dell'esecuzione il flag READY viene messo a 1 per avvertire la CPU che il comando è stato eseguito
- 5. La CPU azzera il flag READY e inserisce un nuovo comando nel buffer

Interazione tra CPU e dispositivi di I/O



- Nel sistema operativo considerato la CPU non esegue nessun altro lavoro durante l'attesa per il completamento di un comando (fase di busy waiting)
- Il modello di comunicazione può essere espresso come:

- Generalmente il tempo dedicato all'I/O costituisce una parte fondamentale del tempo complessivo di esecuzione di un programma (cioè del tempo che intercorre tra la lettura del programma e la stampa degli ultimi risultati).
- Le prestazioni di un sistema di calcolo possono essere notevolmente migliorate riducendo il tempo dedicato alle attività di I/O.

Un semplice S.O.




Sequenza di operazioni:

repeat

leggi il pacco di schede compila carica esegui stampa i risultati

until il calcolatore si ferma



- Lettore di schede (CR) e stampante (LP) sono le metafore storiche dei dispositivi di I/O.
- Compito del S.O. è controllare la sequenza di passi e gestire i dispositivi di I/O.
- Trasforma il calcolatore in una *macchina* virtuale capace di compilare ed eseguire una sequenza di programmi.

Nota Bene : si ricorda che da questa slide fino alla n. 33 si descrive un modello **teorico** di SO per un **ipotetica CPU senza interruzioni** di interesse unicamente didattico, appunto per mostrare come tale sistema sarebbe assolutamente inefficiente e con minimi margini di miglioramento

Gestione I/O



- CR e LP possono essere in ogni istante in uno dei tre stati: LIBERO, PRONTO, OCCUPATO
- Lo stato di CR dipende da: <u>interruttore, comando, pacco di schede (deck)</u>
- Lo stato di LP dipende da: <u>interruttore, comando</u>

LP	start	com	stato
0	0	0	Libero
1	0	1	Libero
2	1	0	Pronto
3	1	1	Occupato

CR	start	deck	com	stato
03	0	0,1	0,1	Libero
4	1	0	0	Libero
5	1	0	1	Libero
6	1	1	0	Pronto
7	1	1	1	Occupato
				25

Programmi di controllo I/O



a) Lettura di un pacco di schede

INDCR = indirizzo dell'area di memoria riservata, destinata a contenere le informazioni sulle schede

SL = contatore del numero di schede lette IC2 = indirizzo corrente dell'area di memoria

programma di controllo CR:

```
fissa INDCR
SL := 0
IC2 := INDCR
attendi fino a che CR diventa PRONTO
repeat
invia comando (IC2) /* leggi scheda e metti in */
SL := SL + 1
calcola il nuovo indirizzo IC2
attendi mentre CR e` OCCUPATO
until CR diventa LIBERO
```

Programmi di controllo I/O



b) Stampa di linee

INDLP = indirizzo di inizio dell'area di memoria contenente le linee da stampare

LS = contatore linee da stampare

IC1 = indirizzo corrente area di memoria

programma di controllo LP:

```
IC1 := INDLP

repeat

attendi fino a che LP PRONTA

invia comando(IC1) /* stampa linea da */

LS := LS - 1

calcola nuovo indirizzo IC1

until LS = 0
```

Osservazioni

- In entrambi i programmi compaiono delle fasi di attesa che dipendono dalla diversa velocità della CPU che esegue il programma di controllo nei confronti dei dispositivi.
- Si e` introdotta una forma di sincronizzazione tra due dispositivi di per sé asincroni.

Prestazioni del S.O.



- La notevole differenza di velocità tra CPU e dispositivi periferici fa sì che i programmi di controllo trascorrano la maggior parte del loro tempo in attesa.
- I tempi legati all'accesso alla memoria principale per depositare i caratteri della scheda (80) o prelevare i caratteri della linea (120) (a cura dei processori dei dispositivi) sono trascurabili
- E' l'attesa dell'esecuzione fisica del comando da parte del dispositivo che rallenta i programmi di controllo di I/O del S.O.

Esempio: LP

	istruzioni macchina
inizializzazione	2
attesa fino a che LP pronta	?
invia comando	5
decrementa LS	2
calcola nuovo indirizzo	5
test su LS	2

N.B.: tecnologia 1976 (oggi: frequenza clock CPU > 1 GHz)

- Il tempo di esecuzione medio di una istruzione macchina, assumendo un tempo di ciclo di 1 usec, è circa 2,5 - 3 usec
- Il controllo software della stampa di una linea richiede circa 45 usec
- Velocità di stampa: 20 linee / secondo ⇒Tempo di stampa di una linea: 1/20 sec = **50000 usec** 28

Prestazioni



• Il tempo necessario per eseguire n programmi è:

$$t = I + CLE + O$$

dove: / = somma dei tempi di input

CLE = somma dei tempi per compile, load, execute

O = somma dei tempi di output

Il throughput è:

throughput
$$=\frac{n}{t} = \frac{n}{I + CLE + O}$$

• Per migliorare il throughput occorre sovrapporre le tre fasi I, CLE, O nel tempo

 Tale sovrapposizione richiede che i dispositivi periferici e la CPU operino in modo il più possibile indipendente.


Sovrapposizione tra ingresso e uscita





throughput di un sistema con esecuzione seriale:

$$\frac{n}{t} = \frac{n}{CLE + I + O} = \frac{n}{CLE + \sum_{k=1}^{n} (i_{k} + O_{k})}$$



E' un miglioramento molto parziale: il vero miglioramento si ha sovrapponendo il più possibile i tempi di CLE (CPU) con quelli di I/O

throughput di un sistema con sovrapposizione di I/O:

$$m_k = \max(I_{k+1}, O_k)$$
 $k=1,2...n-1$ tempo di I/O $M = i_1 + \sum_{k=1}^{n-1} m_k + o_n$

$$throughput = \frac{n}{t} = \frac{n}{CLE + M}$$

Programma di controllo I/O



- Per raggiungere l'obiettivo della sovrapposizione dell'ingresso di un programma con l'uscita di un altro occorre un unico programma di controllo di I/O, IOC (input-output control).
- IOC invia comandi ad ogni dispositivo PRONTO ed attende solo quando tutti i dispositivi sono OCCUPATI.
- Il programma riceve come dati di ingresso il numero di linee da stampare e l'indirizzo di memoria in cui sono contenute.
- Il programma termina quando tutte le linee sono stampate e CR è vuoto (LIBERO).
- A differenza del caso precedente, il programma non attende se uno dei dispositivi è pronto.

Programma IOC

SisOp 2018/19

INDLP = indirizzo di inizio area di memoria contenente le linee da stampare

INDCR = indirizzo di inizio area di memoria in cui inserire le schede dati

IC1 = indirizzo corrente relativo a INDLPIC2 = indirizzo corrente relativo a INDCR

programma IOC

```
fissa INDCR
IC1 := INDLP, IC2 := INDCR
SL := 0
repeat
       attendi mentre CR and LP OCCUPATE
       if CR PRONTO then
                  invia comando (IC2)
                  SL := SL + 1
                  calcola il nuovo indirizzo IC2
       fi
       if LP PRONTO then
                  invia comando(IC1)
                  LS := LS - 1
                  calcola nuovo indirizzo IC1
       fi
```

Funzionamento con sovrapposizione delle attività di I/0



Programma di controllo del sistema di calcolo da parte del S.O.:

```
LS := 0

repeat

fase di I/O

fase di elaborazione

until halt
```

dove la fase di elaborazione è la seguente:

if SL > 0 then compile; load; execute fi

Osservazioni:

- Le due fasi, I/O ed elaborazione, sono sequenzializzate
- La fase di attesa della CPU per il completamento delle operazioni di I/O si è ridotta ma è comunque presente (si ha attesa quando entrambi i dispositivi sono occupati)
- Si tratta inoltre di una attesa attiva (busy waiting) che disturba l'accesso dei processori dei dispositivi di I/O alla memoria
- Per migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema è necessario sovrapporre le fasi di I/O e di elaborazione

Sovrapposizione attività CPU e I/O



- Il coinvolgimento della CPU nelle operazioni di I/O è modesto. Per migliorare le prestazioni occorre che durante le fasi di attesa dei programmi di controllo (in cui viene completata l'esecuzione degli specifici comandi di I/O), la CPU possa eseguire altri programmi. Occorre cioè sovrapporre anche la attività della CPU con le operazioni di I/O.
- Nello schema proposto (programma IOC) la sovrapposizione non è possibile perché la CPU si dedica alla esecuzione dei programmi di controllo I/O, rimanendo comunque impegnata (in busy waiting) per l'intera durata della più lunga tra le operazioni di I/O.
- La gestione delle operazioni di I/O richiede peraltro il contributo della CPU per l'invio dei comandi ai dispositivi.
- La sovrapposizione potrebbe essere ottenuto inserendo nei programmi, ad intervalli regolari, la richiesta di esecuzione dei programmi di controllo. Questa soluzione è inaccettabile perché fa ricadere sul programmatore un compito del S.O.
- La soluzione si ha attraverso il concetto di <u>interruzione</u>, realizzato tramite hardware.


Interruzione da dispositivo



E' un segnale hardware inviato da un dispositivo di I/O alla CPU per indicare che un

comando è stato eseguito

dati comandi interruzioni



Ciclo base di Fetch-Execute in assenza di interruzioni:

repeat

IR := M[PC]
PC := PC + 1
execute(istruz. in IR)
until CPU halt

La CPU provvede all'esecuzione del programma corrente senza alcuna possibilità di essere interrotta per eseguire istruzioni specifiche per la gestione di un dispositivo che necessita di un intervento

Modello di comportamento dell'interruzione da dispositivo



- Nella CPU è presente un vettore di bit (registro di richieste di interruzione IRR) in cui ogni bit memorizza l'interruzione di un particolare dispositivo o di più dispositivi.
- Il ciclo di Fetch-Execute diventa:

 M[0] indirizzo in memoria di una procedura, chiamata interrupt routine, la cui azione è la seguente:

interrupt procedure:

```
begin
    salva lo stato del programma interrotto;
    x := indice del bit che ha causato l'interruzione;
    IRR[x] := 0;/* azzera il bit di richiesta x-esimo */
    chiama il programma di controllo x-esimo;
    ripristina lo stato e continua il programma interrotto;
end
```

Interrupt da timer e gestione a polling dell'I/O



- In alternativa alla gestione ad interrupt dei singoli dispositivi, è possibile utilizzare un unico interrupt periodico generato da un timer hardware (real-time clock) con frequenza programmabile dal S.O.
- La routine di servizio dell'interrupt andrà ad esaminare le condizioni di attivazione dei programmi di controllo I/O, provvedendo eventualmente ad effettuarne la chiamata.
- Le variabili dei programmi di controllo I/O non sono inizializzate ad ogni attivazione del programma, ma vengono trattate come variabili globali. Ad esempio il programma di controllo del CR quando attivato usa il valore corrente di SL.
- Ogni programma di controllo I/O può essere scritto ed eseguito indipendentemente dagli altri, pur mantenendo la sovrapposizione tra elaborazione e gestione dell'I/O.

timer interrupt procedure

begin

salva lo stato del programma interrotto; if CR READY then call CR_control fi; if LP READY and LS > 0 then call LP_control fi; ripristina lo stato e continua il programma interrotto;

end

Programmi di controllo I/O (con timer interrupt)



CR_control:

begin
invia comando (IC2)
SL := SL + 1
calcola il nuovo indirizzo IC2
end

LP_control:

begin invia comando(IC1)

LS := LS - 1 calcola nuovo indirizzo IC1 end

- Lo schema che fa uso di un unico interrupt da timer è particolarmente semplice: è sufficiente un unico livello di interruzione.
- Tuttavia è meno efficiente rispetto all'impiego di interrupt da dispositivi:
 - Può accadere che nessuna delle condizioni di attivazione sia verificata.
 Si ha pertanto un overhead dovuto (più che alla valutazione delle condizioni) al salvataggio e ripristino del programma interrotto.
 - Un dispositivo può rimanere in attesa del comando successivo (al più per un periodo del real-time clock).



Multiprogrammazione e astrazione «processo»

Interruzioni e S.O.




- E' compito del S.O. gestire le interruzioni tramite le interrupt routine.
- Nel semplice modello di S.O. visto in precedenza, in cui un solo programma alla volta è presente in memoria principale, la sovrapposizione tra le attività di I/O e di elaborazione produce uno scarso beneficio.
- Entrambe le attività sono relative infatti allo stesso programma, che in genere ammette un grado limitato di parallelismo tra di esse.
- Per avere un guadagno notevole nell'utilizzazione delle risorse occorre avere più programmi presenti contemporaneamente in memoria (multiprogrammazione), potendo così sovrapporre elaborazione ed I/O di programmi diversi.

Multiprogrammazione (circa 1965)



- Più programmi sono presenti contemporaneamente in memoria principale.
- Quando uno di essi attende per il completamento di una operazione di I/O, il controllo della CPU può essere assegnato ad un altro:



- Piena utilizzazione delle risorse: l'insieme dei programmi caricati in memoria principale può essere scelto in modo da ottenere la massima occupazione della CPU (e della memoria).
- Programmi I/O bound e Compute bound

Interruzioni e multiprogrammazione



- Il S.O. raccoglie sia le interruzioni generate da eventi esterni (asincrone) sia quelle determinate dal programma in esecuzione (sincrone).
- Al termine della routine di interruzione, invece di ritornare al programma interrotto, il S.O. può <u>scegliere</u>, in base ad un determinato algoritmo, a quale programma presente in memoria e pronto per l'esecuzione affidare il controllo della CPU.
- → I programmi possono essere attivati (ovvero posti in esecuzione) come conseguenza di una interruzione.
- Il S.O. deve provvedere alla scelta del programma cui assegnare la CPU sulla base di algoritmi di scheduling.
- Per evitare che i programmi compute bound mantengano il controllo della CPU
 per tempi molto più elevato di quelli I/O bound, è necessario introdurre anche un
 interrupt periodico (timer) che comunque determina l'invocazione dello
 scheduler.

Interruzioni e multiprogrammazione



- Un programma può richiedere l'accesso ad un dispositivo già impegnato (eventualmente nel servizio di una richiesta precedente dello stesso programma!).
- II S.O. deve pertanto:
 - mantenere in una tabella lo stato dei dispositivi,
 - sospendere un programma che intende accedere ad una risorsa già impegnata, mettendo la relativa richiesta in una coda associata al dispositivo,
 - realizzare algoritmi di gestione per tali risorse, scegliendo tra i programmi sospesi quello a cui attribuire la risorsa,
 - proteggere i dati di un programma ...

Interruzioni




- 1. interruzioni hardware (asincrone):
 - device interrupt, per terminazione di un trasferimento dati o per condizione di errore rilevata dalle o nelle periferiche (es. parità)
 - timer interrupt, real-time clock per la misura del tempo
 - powerfail sense interrupt, per salvataggio urgente dello stato del sistema
- 2. interruzioni software (sincrone)
 - eccezioni o trap, per tentativo da parte del programma di compiere azioni con effetti illegali, ad es. divisione per zero, overflow, opcode illegale (inesistente o privilegiato), violazione della protezione della memoria, etc. (rilevazione a livello hardware)
 - programmate o supervisory call (svc), (es. INT n), per utilizzare le funzioni del S.O. o per trasferire il controllo al S.O.

Sistema delle Interruzioni



- A ciascuna causa di interruzione è associata un'azione che verrà effettuata dal programma di risposta alle interruzioni.
- Una causa non produce di per sé un'interruzione ma solo una richiesta di interruzione.
 Affinché alla richiesta segua effettivamente una interruzione è necessario che la causa di interruzione sia abilitata.
- Abilitazione e disabilitazione possono essere selettive o globali



Sistema delle Interruzioni



- Ciascun evento "li" causa di interruzione è memorizzato in un flip-flop IRR_i ed abilitato da IMR_i ed AG
 - IRR registro di richiesta di interruzione
 - IMR registro di maschera di interruzione
 - AG flip-flop di abilitazione/disabilitazione generale delle interruzioni
- L'interruzione "i" si manifesta se:
 - AG = 1 (il sistema di interruzione è abilitato)
 - IRRi = 1 (si è presentata la causa di interruzione "li")
 - IMRi = 1 (l'interruzione "i" è abilitata nel registro di maschera)
- IMR e AG possono essere modificati mediante istruzioni speciali (IE, DI) o generali (out(io_address, value))

Processo delle Interruzioni SisOp 2018/19



- Al verificarsi di una interruzione occorre:
 - a. salvare tutte le informazioni necessarie per la ripresa del programma interrotto
 - b. individuare la causa dell'interruzione
 - c. eseguire le azioni richieste (servizio dell'interruzione)
 - d. ripristinare lo stato del programma interrotto e riavviarlo
- A seconda della sofisticazione dell'hardware queste azioni impegnano in misura maggiore o minore il software (overhead).
- a) L'hw provvede in genere a salvare PC e PSW, mentre i registri generali vengono tipicamente salvati in software. E' necessario che il salvataggio dei registri avvenga ad interrupt disabilitati. Normalmente l'hw cede il controllo alla routine di servizio con interrupt disabilitati (AG=0). In caso contrario il sw deve disabilitare gli interrupt.
- b) L'hw può trasferire il controllo sempre al medesimo programma di risposta, che provvederà quindi ad individuare la causa dell'interruzione tramite *skip chain, oppure direttamente a programmi di risposta separati.*
- c) Durante il servizio della interruzione il sistema delle interruzioni può essere riabilitato (AG), eventualmente selettivamente (IMR), purchè sia possibile il *nesting delle interruzioni tramite stack*.
- d) Il ripristino dei registri deve avvenire ad interrupt disabilitati. Un'apposita istruzione di ritorno dall'interrupt (RTI) ripristina i registri salvati via hw e riabilita le interruzioni.


Livelli di priorità



- I diversi tipi di fonti di interruzione possono suggerire una gestione con diversi livelli di priorità.
- Durante il servizio di un interrupt di livello L le interruzioni di livello K<= L restano disabilitate, mentre le altre possono essere abilitate. Questa gestione può essere realizzata o agevolata dall'hw (PIC - programmable interrupt controller) o per via sw.
- Se all'atto del ritorno esistono più richieste pendenti si serve quella di livello più elevato.

Salvataggio dello stato tramite stack





- S1: stato del processore salvato all'arrivo della prima interruzione
- S2: stato del processore relativo all'esecuzione del programma di risposta della prima interruzione salvato all'arrivo della seconda interruzione
- S3: stato del processore relativo all'esecuzione del programma di risposta della seconda interruzione salvato all'arrivo della terza interruzione
- Salvataggio, ripristino, gestione SP non interrompibili (Hw o interrupt disabilitati)
- Programma di risposta ad interruzione di livello L:
 - salva lo stato del processore nella stack e modifica SP
 - abilita interruzioni di livello K>L
 - esegue programma di risposta
 - disabilita le interruzioni di tutti i livelli
 - ripristina lo stato del processore modificando SP
 - esegue ritorno da interrupt

Processi



- L'evoluzione dei S.O., guidata da esigenze di efficienza, ha portato alla presenza in memoria centrale di più programmi in esecuzione.
- Emergono nuove *funzionalità* richieste al S.O., quali la gestione dei programmi stessi e la protezione dalla mutua interferenza.
- Un nuovo punto di vista concettuale:
 - i programmi di controllo, analogamente ai dispositivi Hw, sono largamente indipendenti l'uno dall'altro, ed interagiscono di rado ed in punti ben definiti con altre attività;
 - la CPU viene "trasferita" da un programma all'altro (anziché "ricevere" programmi o job in ingresso);
 - la specifica sequenza di stati della CPU è scarsamente significativa ed impredicibile a causa degli interrupt; il sistema va concepito in termini di specifica funzionale delle elaborazioni, del controllo dei dispositivi, delle strutture dati per lo scambio di informazioni.

Algoritmo, Programma, Processo



 Algoritmo: Procedimento logico che deve essere seguito per risolvere il problema in esame

 Programma: Descrizione dell'algoritmo tramite un opportuno formalismo (*linguaggio di programmazione*) che rende possibile l'esecuzione dell'algoritmo da parte di un particolare elaboratore

 Processo (sequenziale): La sequenza di eventi cui dà luogo un elaboratore quando opera sotto il controllo di un particolare programma (evento = esecuzione di una operazione)

Processi



- Un processo (o task) è l'unità funzionale in un S.O.
- Un processo è controllato da un programma e ha bisogno di un processore per la esecuzione.
- Alcuni processi dispongono di un processore privato e pertanto sono permanentemente in esecuzione (ad esempio i controllori delle periferiche).
- Altri processi condividono un processore comune, la CPU (ad esempio i processi utente e di sistema).
- Ai processi che non dispongono di un processore privato associamo un processore virtuale, in grado di interpretare il linguaggio in cui il programma che controlla il processo è stato scritto.


Processi



- In un sistema multiprogrammato la CPU esegue alternativamente, in un intervallo di tempo, sequenze di operazioni appartenenti a programmi diversi; nel medesimo intervallo l'esecuzione di un programma può essere sospesa e ripresa più volte.
- A differenza dei sistemi uniprogrammati, nei sistemi multiprogrammati occorre distinguere tra l'attività della CPU e l'esecuzione di un particolare programma.
- Il termine processo viene usato per indicare l'attività svolta dalla CPU per l'esecuzione di un particolare programma.
- In un sistema multiprogrammato sono presenti contemporaneamente più processi, di cui uno solo in ogni istante può essere in esecuzione. Gli altri processi sono sospesi in attesa della disponibilità della CPU o del verificarsi di particolari condizioni che rendano possibile il proseguimento della loro esecuzione (ad es. completamento I/O)

Sistemi multiprogrammati





Processo:

"Attività svolta dalla CPU per l'esecuzione di un determinato programma"

Stato dei processi




- Per tenere traccia e gestire correttamente i programmi in memoria principale, il S.O. deve associare esplicitamente ad essi un concetto di stato del processo:
- <u>In esecuzione</u> se attivo sul processore
- <u>Pronto</u> per l'esecuzione se dispone di tutte le risorse e le condizioni logiche per eseguire ma non dispone del processore
- In attesa (o bloccato) se non dispone delle risorse e delle condizioni logiche per essere eseguito
- L'evoluzione dello stato dei processi è guidata dagli eventi e dalle decisioni del S.O. lungo traiettorie definite da un diagramma degli stati

Stato di un processo



- in <u>esecuzione</u> (running)
- bloccato (waiting)
- pronto (ready)

(Altri strati transitori per creazione e terminazione)



• Se numero di CPU = numero di processi:





Diagramma di stato dei processi





Stati dei processi UNIX






Figure 3.15 UNIX Process State Transition Diagram

Gestione dei processi



- Processo ⇒ programma in esecuzione
 (es. job batch, programma utente time-shared, task di sistema, etc.)
- Il processo è l'unità di lavoro di un sistema, che consiste di una collezione di processi: *processi del S.O. che eseguono il codice del sistema, processi utenti* che eseguono il codice di utente. Possono essere in esecuzione *concorrentemente*.
- Funzioni del S.O. (riferite ai processi):
 - creazione e cancellazione di processi
 - sospensione e ripresa di processi
- strumenti per la sincronizzazione e comunicazione
- strumenti per il trattamento di condizioni di deadlock

Gestione dei processi



- La possibilità che la CPU venga commutata in un qualsiasi istante da un processo ad un altro rende indispensabile ad ogni commutazione salvare tutte le informazioni contenute nei registri della CPU e relative al processo che è stato sospeso (PC, accumulatori, registri indice, etc.)
- Descrittore di processo o Process Control Block (PCB): area di memoria, mantenuta all'interno del area protetta del S.O., associata al processo e contenente tutte le informazioni proprie del processo

Process Control Block (PCB)



- Stato del processo: pronto, bloccato, in esecuzione
- Program Counter (PC)
- Registri della CPU: accumulatori, registri indice, registri general-purpose
- Informazioni per la gestione della memoria: registri base e limite, tabella delle pagine (per il demand paging)
- Informazioni di accounting: ammontare del tempo di CPU o di tempo reale usato, limiti di tempo, numeri di account, etc.
- Informazioni sullo stato di I/O: richieste di I/O non soddisfatte, dispositivi assegnati, lista di file aperti
- Informazioni per lo scheduling della CPU: priorità del processo, puntatori a code di scheduling, parametri di scheduling


pointer	Process state
Process ID	
Program Counter	
registers	
Memory limits	
List of open files	

In UNIX

parte di queste informazioni risiedono nella **user area**: una porzione di memoria nell'immagine del processo che è **accessibile solo in modo kernel**


Commutazione della CPU tra processi






Gestione delle transizioni di stato





Sistema operativo come gestore di code







Organizzazione e funzioni del SO

Sistema di protezione



- Un processo potrebbe tentare di modificare il programma o i dati di un altro processo o di parte del SO stesso.
- <u>Protezione</u>: politiche (cosa) e meccanismi (come) per controllare l'accesso di processi alle risorse del sistema di elaborazione
- Esempi:
 - l'hardware di indirizzamento della memoria assicura che un processo possa operare solo entro il proprio spazio di indirizzi.
 - I'I/O system impedisce l'accesso diretto ai dispositivi, etc.
- All'hardware è affidato il compito di rilevazione di errori, come op code illegali o riferimenti in memoria illegali, possibili effetti di errori di programmazione o di comportamenti deliberatamente intrusivi.
- Gli errori vengono segnalati e affidati alla gestione del SO tramite il meccanismo delle trap.
- In presenza di errore o di violazione della protezione il SO provvede a terminare il processo, segnala la terminazione anomala ed effettua un dump della memoria.

Sistema di protezione



- Ciascun processo opera in un dominio di protezione che specifica le risorse a cui il processo può accedere e le operazioni consentite.
- Diritto di accesso (coppia ordinata <risorsa, diritti>): abilitazione all'esecuzione di un'operazione sulla risorsa; un dominio di protezione è una collezione di diritti di accesso.
- Lista degli accessi di un oggetto: operazioni consentite da ciascun dominio.
- Lista delle *capabilities*: lista di oggetti e di operazioni consentite su tali oggetti riferita ad un dominio. Per eseguire una operazione su un oggetto il processo deve specificare la capability (indirizzo protetto mantenuto dal S.O.).

Esempio di capability



Una capability (a volte anche denominata key – chiave) è un token di autorità immodificabile dai processi ma che può
essere comunicato tra essi. Si tratta di un valore che è un riferimento a un oggetto e a un insieme associato (lista) di
diritti di accesso. Un programma utente in un SO basato su capability deve necessariamente utilizzare una capability
per accedere ad un oggetto

La stringa nella memoria di un processo:

"/etc/passwd" identifica univocamente un oggetto (file) nel sistema ma non specifica i diritti di accesso e quindi non è una capability

I valori:

"/etc/passwd" O_RDWR identificano un oggetto e un insieme di diritti di accesso (lettura e scrittura in UNIX). Non si tratta tuttavia di una capability dato che il possesso da parte del processo di questi valori non indica se quell'accesso sia autorizzato dal SO

Supponiamo che processo esegua la system call open con successo (cfr. lucidi UNIX) :

```
int fd = open("/etc/passwd", O_RDWR);
```

- La variabile fd ora contiene l'indice di un file descriptor nella tabella dei file aperti del processo. Questo file descriptor è
 una capability: infatti la sua esistenza nella tabella dei file aperti del processo è sufficiente per sapere che il processo
 ha veramente un accesso legittimo all'oggetto.
- Un aspetto fondamentale è che la tabella dei file aperti è mantenuta in memoria di kernel (associata al processo) e non può essere direttamente manipolata dal processo utente, come si vedrà nella parte UNIX del corso.

Protezione



- Il sistema di protezione richiede l'esistenza di più modi di funzionamento della CPU:
 - supervisor mode (detto anche system mode, monitor mode)
 - user mode
- Il passaggio dal modo user al modo supervisor avviene tramite interruzione :
 - esterna (asincrona)
 - interna (sincrona, trap), generata da una SVC (SuperVisor Call o System call).
- Il passaggio dal modo supervisor al modo user avviene tramite una istruzione speciale di *cambiamento di modo* eseguita dal SO prima della cessione del controllo ad un processo di utente.
- Possono esservi anche più modi : protection rings (ad es. 0 kernel, 1,2 programmi che accedono ad I/O, 3 programmi utente)
 - ring -1 per hypervisor (vedi più avanti)
- Istruzioni privilegiate (eseguite solo in system mode):
 - I/O
 - modifica dei registri che delimitano le partizioni logiche di memoria
 - manipolazione del sistema di interruzione
 - cambiamento di modo
 - halt
- Protezione della memoria (registri barriera, registri limite)
- Protezione della CPU (time limit nello scheduling round-robin)

Protezione della memoria con registri limite




 Prima di mettere un processo in esecuzione, il S.O. ne confina lo spazio logico di memoria mediante registri limite:

N.B.


E' un esempio elementare di protezione della memoria

Le CPU moderne incorporano una MMU (memory management unit) che viene gestita dal S.O. per ottenere una protezione della memoria più fine (pagine da 4k) e flessibile all'interno della gestione della memoria virtuale



Protezione della memoria con registri limite






Spazio di indirizzamento virtuale e spazio di indirizzamento fisico




 Il processore genera un indirizzo (virtuale) che non coincide con l'indirizzo fisico di accesso alla memoria



Astrazione memoria virtuale




 Il processore accede per conto del processo ad uno spazio di indirizzamento logico



Indirizzi virtuali



- La protezione mediante indirizzi base e limite presenta molti inconvenienti
- → Il processore utilizza indirizzi virtuali e il processo ritiene di disporre dell'intero spazio di indirizzamento
- La traduzione da indirizzi virtuali a indirizzi fisici viene effettuata in hardware
- La tabella di traduzione viene predisposta dal SO e modificata al cambio di contesto
- Il processore vede solo indirizzi virtuali
- Quali implicazioni con multiprogrammazione?



Memory map di un processo Unix



00400000-004f0000 r-xp 00000000 08:01 2373800 006ef000-006f0000 r--p 000ef000 08:01 2373800 006f0000-006f9000 rw-p 000f0000 08:01 2373800 006f9000-006ff000 rw-p 00000000 00:00 0 00882000-00b96000 rw-p 00000000 00:00 0 7f54815ce000-7f54815d8000 r-xp 00000000 08:01 797270 7f54815d8000-7f54817d7000 --- p 0000a000 08:01 797270 7f54817d7000-7f54817d8000 r--p 00009000 08:01 797270 7f54817d8000-7f54817d9000 rw-p 0000a000 08:01 797270 7f54817d9000-7f54817e4000 r-xp 00000000 08:01 797275 7f54817e4000-7f54819e3000 --- p 0000b000 08:01 797275 7f54819e3000-7f54819e4000 r--p 0000a000 08:01 797275 7f54819e4000-7f54819e5000 rw-p 0000b000 08:01 797275 7f54819e5000-7f54819fc000 r-xp 00000000 08:01 797288 7f54819fc000-7f5481bfb000---p 00017000 08:01 797288 7f5481bfb000-7f5481bfc000 r--p 00016000 08:01 797288 7f5481bfc000-7f5481bfd000 rw-p 00017000 08:01 797288 7f5481bfd000-7f5481bff000 rw-p 00000000 00:00 0 7f5481bff000-7f5481c08000 r-xp 00000000 08:01 797277 7f5481c08000-7f5481e07000 ---p 00009000 08:01 797277 7f5481e07000-7f5481e08000 r--p 00008000 08:01 797277 7f5481e08000-7f5481e09000 rw-p 00009000 08:01 797277 7f5481e09000-7f5482385000 r--p 00000000 08:01 1835287 7f5482385000-7f5482543000 r-xp 00000000 08:01 797293 7f5482543000-7f5482743000 --- p 001be000 08:01 797293 7f5482743000-7f5482747000 r--p 001be000 08:01 797293 7f5482747000-7f5482749000 rw-p 001c2000 08:01 797293 7f5482749000-7f548274e000 rw-p 00000000 00:00 0 7f548274e000-7f5482751000 r-xp 00000000 08:01 797289 7f5482751000-7f5482950000 --- p 00003000 08:01 797289 7f5482950000-7f5482951000 r--p 00002000 08:01 797289 7f5482951000-7f5482952000 rw-p 00003000 08:01 797289 7f5482952000-7f5482977000 r-xp 00000000 08:01 786507 7f5482977000-7f5482b76000 --- p 00025000 08:01 786507 7f5482b76000-7f5482b7a000 r--p 00024000 08:01 786507 7f5482b7a000-7f5482b7b000 rw-p 00028000 08:01 786507 7f5482b7b000-7f5482b9e000 r-xp 00000000 08:01 797282 7f5482d52000-7f5482d7c000 r--p 00000000 08:01 1855420 7f5482d7c000-7f5482d80000 rw-p 00000000 00:00 0 7f5482d96000-7f5482d9d000 r--s 00000000 08:01 1973187 7f5482d9d000-7f5482d9e000 r--p 00022000 08:01 797282 7f5482d9e000-7f5482d9f000 rw-p 00023000 08:01 797282

/bin/bash /bin/bash /bin/bash

[heap]

/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_nis-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libnsl-2.19.so

/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_compat-2.19.so /usr/lib/locale/locale-archive /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so

/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.19.so
/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5.9
/lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so
/usr/share/locale-langpack/it/LC_MESSAGES/bash.mo

7f5482d9f000-7f5482da0000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffd2b08000-7fffd2b29000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffd2ba2000-7fffd2ba4000 r-xp 00000000 00:00 0
fffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0


[stack] [vdso] [vsyscall]

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.19.so /lib/x86 64-linux-gnu/ld-2.19.so

Memoria virtuale




Traduzione indirizzi con tabella dei segmenti



Memoria virtuale




Traduzione indirizzi con tabella dei segmenti



Confinamento del programma utente






Il programma utente non può accedere direttamente alle risorse del sistema; accede solo attraverso l'intermediazione del SO

Esecuzione delle operazioni di I/O




 Le istruzioni di I/O sono privilegiate. Il programma utente richiede al S.O., tramite una system call, di eseguire l'operazione di I/O.



System call



- Tipicamente l'operando della istruzione di system call ne specifica il tipo (INT n), mentre il passaggio degli eventuali parametri avviene tramite registri o per indirizzo.
- Passaggio dei parametri mediante tabella:



System call



- Costituiscono l'interfaccia tra un programma in esecuzione ed il S.O.
- Istruzioni assembly (ad es. per x86 istruzione di interrupt software INT in passato ad. es int 80h per Linux a 32bit, ora SYSENTER/SYSEXITINTEL E SYSCALL/SYSRET-Amd cfr. https://wiki.osdev.org/SYSENTER) inserite in funzioni richiamabili da linguaggi di alto livello.
 Nei linguaggi di alto livello sono tipicamente mascherate dal supporto a tempo di esecuzione all'interno di librerie (ad es. la libc di UNIX/Linux contiene tutte le system call del S.O.)
- Categorie principali di system call:
 - a) controllo dei processi e dei job
 - b) manipolazione dei file e dei dispositivi
 - c) gestione delle informazioni
 - d) Comunicazione

Una tabella ricercabile delle System Call Linux con i link ai corrispondenti sorgenti del kernel

https://filippo.io/linux-syscall-table/

System call



- a) controllo dei processi e dei job
 - end, abort
 - load, execute
 - create process, terminate process
 - get, set process attributes
 - wait for time, wait for event, signal event
 - allocate, free memory
 - dump, trace
- b) manipolazione dei file e dei dispositivi
 - create, delete file
 - open, close
 - read, write, reposition file or device
 - get, set file or device attributes
 - request, release device

c) gestione delle informazioni

- get, set time or date
- get, set system data
- get, set attributes

d) comunicazione

- create, delete communication connection
- open, close communication
- send, receive message

Programmi di sistema




- Di varia natura, ad esempio in UNIX/Linux :
 - manipolazione dei file (editor, cp, mv, rm, mkdir, ...)
 - Informazioni di stato (date, time, who, df, ...)
 - sviluppo software ed esecuzione (traduttori, linker e loader, debugger)
 - comunicazione (ssh, ftp, mail)
 - applicativi (spreadsheet, latex, ...)
 - interprete dei comandi: esegue i comandi realizzati come programmi di sistema speciali
- I programmi di sistema sono determinanti per la *visione d'utente* del S.O., mentre le system call ne riflettono la *struttura interna*.
- La progettazione della interfaccia con l'utente è indipendente dalla struttura interna del S.O.

Struttura del S.O.




- Necessità di modularizzazione date le dimensioni
- Sistema a livelli: il livello più interno è l'hw, quello più esterno l'interfaccia di utente
- Affinché il livello L_i possa richiedere i servizi al livello L_{i-1} deve conoscerne una specifica precisa, tuttavia l'implementazione di tali servizi deve risultare totalmente nascosta.




La struttura "a cipolla"





La struttura a livelli di MS-DOS SisOp 2018/19





La struttura a livelli di UNIX SisOp 2018/19



(Users)				
Shells and commands				
Compilers and interpreters				
System libraries				
Terminal handling swapping Page replacer Character I/O system block I/O system Demand pagi		CPU scheduling Page replacement Demand paging Virtual memory		
Terminal controllers terminals	Device controllers Disk and tapes	memory physical	controllers memory	

La struttura a livelli di Windows



<u>NT</u>

Windows NT Architecture

Application Application Application			
(*) (*) Environment Subsystems Win16 DOS Win32 OS/2 1.x POSIX SRM			
User Mode			
Kernel Mode			
NT Executive			
NT Kernel			
Hardware Abstraction Layer			
Hardware			

(*) not an environment subsystem

Struttura del S.O.



- La stratificazione più opportuna può risultare non evidente; è dipendente dall'evoluzione tecnologica dell'hw.
- Sistema a macchine virtuali (VM IBM): usando lo scheduling della CPU e la tecnica della memoria virtuale, si possono creare macchine virtuali, una per ogni processo. Si consegue il massimo livello di protezione, a scapito dell'efficienza.
- Realizzazione in linguaggi ad alto livello (UNIX BSD4.3: 3% assembly, il resto in C)
- Nucleo o kernel: mette a disposizione le system call ai programmi di sistema ed applicativi.

Nucleo di un S.O.



- Fornisce un meccanismo per la creazione e la distruzione dei processi
- Provvede allo scheduling della CPU, alla gestione della memoria e dei dispositivi di I/O
- Fornisce strumenti per la sincronizzazione dei processi
- Fornisce strumenti per la comunicazione tra processi

Struttura gerarchica del Sistema Operativo



- L0:bare machine
- L1:processor management (lower module)
 / scheduler
- L2:memory management
- L3:processor management (upper module) [messaggi, creazione/distruzione processi]
- L4:device management
- L5:information management

Macchine virtuali



- Macchine virtuali (VMWare, VirtualBox, Xen, Java?, .NET?) sono la logica evoluzione dell'approccio a livelli.
 - Virtualizzano sia hardware che kernel del SO
- Creano l'illusione di processi multipli, ciascuno in esecuzione sul suo processore privato e con la propria memoria virtuale privata, messa a disposizione dal proprio kernel SO, che può essere diverso per processi diversi

Virtualizzazione



- Dato un sistema caratterizzato da un insieme di risorse (hardware e software), virtualizzare il sistema significa presentare all'utilizzatore una visione delle risorse del sistema diversa da quella reale.
- Ciò si ottiene introducendo un livello di indirezione tra la vista logica e quella fisica delle risorse.

	Vista logica (sistema virtuale)
Vista fisica (sistema reale)	Tecnologie di virtualizzazione
	Sistema reale risorse HW/SW

• **Obiettivo**: disaccoppiare il comportamento delle risorse hardware e software di un sistema di elaborazione, così come viste dall'utente, dalla loro realizzazione fisica.

Esempi di virtualizzazione



Astrazione: in generale un oggetto astratto (risorsa virtuale) è la rappresentazione semplificata di un oggetto (risorsa fisica):

- esibendo le proprietà significative per l'utilizzatore
- nascondendo i dettagli realizzativi non necessari.
- Es: tipi di dato vs. rappresentazione binaria nella cella di memoria
- Il disaccoppiamento è realizzato dalle operazioni (interfaccia) con le quali è possibile utilizzare l'oggetto.

Linguaggi di Programmazione. La capacità di portare lo stesso programma (scritto in un linguaggio di alto livello) su architetture diverse è possibile grazie alla definizione di una macchina virtuale in grado di interpretare ed eseguire ogni istruzione del linguaggio, indipendentemente dall'architettura del sistema (S.O. e HW):

- Interpreti (esempio Java Virtual Machine)
- Compilatori

Virtualizzazione a livello di processo. I sistemi multitasking permettono la contemporanea esecuzione di più processi, ognuno dei quali dispone di una macchina virtuale (CPU, memoria, dispositivi) dedicata. La virtualizzazione è realizzata dal kernel del sistema operativo.

Sistemi Operativi per la Virtualizzazione




- La macchina fisica viene trasformata in n interfacce (macchine virtuali), ognuna delle quali è una replica della macchina fisica:
 - dotata di tutte le istruzioni del processore (sia privilegiate)
 che non privilegiate)
 - dotata delle risorse del sistema (memoria, dispositivi di I/O).
- Su ogni macchina virtuale è possibile installare ed eseguire un sistema operativo (eventualmente diverso da macchina a macchina): Virtual Machine Monitor

Virtualizzazione di Sistema



 Una singola piattaforma hardware viene condivisa da più sistemi operativi, ognuno dei quali è installato su una diversa macchina virtuale.



- Il disaccoppiamento è realizzato da un componente chiamato Virtual Machine Monitor (VMM, o hypervisor) il cui compito è consentire la condivisione da parte di più macchine virtuali di una singola piattaforma hardware. Ogni macchina virtuale è costituita oltre che dall'applicazione che in essa viene eseguita, anche dal sistema operativo utilizzato.
- Il VMM è il mediatore unico nelle interazioni tra le macchine virtuali e l'hardware sottostante, che garantisce:
 - isolamento tra le VM
 - stabilità del sistema

VMM di sistema vs. VMM ospitati




VMM di Sistema

- le funzionalità di virtualizzazione vengono integrate in un sistema operativo leggero, costituendo un unico sistema posto direttamente sopra l'hardware dell'elaboratore.
- E' necessario corredare il VMM di tutti i driver necessari per pilotare le periferiche.
- Esempi di VMM di sistema: VMware ESX, Xen,
 VirtualIron.

VMM di Sistema



- Host: piattaforma di base sulla quale si realizzano macchine virtuali.
 Comprende la macchina fisica, l'eventuale sistema operativo ed il VMM.
- Guest: la macchina virtuale. Comprende applicazioni e sistema operativo



VMM di Sistema


VMM ospitato



- Il VMM viene installato come un'applicazione sopra un sistema operativo esistente, che opera nello spazio utente e accede l'hardware tramite le system call del S.O. su cui viene installato.
 - Più semplice l'installazione (come un'applicazione).
 - Può fare riferimento al S.O. sottostante per la gestione delle periferiche e può utilizzare altri servizi del S.O.(es. scheduling, gestione delle risorse.).
 - Peggiore la performance.
- Prodotti: User Mode Linux, VMware Server/Player, Microsoft Virtual Server, Parallels

VMM ospitato





Emulazione vs Virtualizzazione



Emulazione


- eseguire applicazioni (o SO) compilate per un'architettura su di un'altra.
- uno strato software emula le funzionalità dell'architettura; il s.o. esegue sopra tale strato (a livello user). Le istruzioni macchina privilegiate e non privilegiate vengono emulate via SW (Bochs, Qemu).

Virtualizzazione

 definizione di contesti di esecuzione multipli (macchine virtuali) su di un singolo processore, partizionando le risorse.

Vantaggi della virtualizzazione





- Uso di più S.O. sulla stessa macchina fisica: più ambienti di esecuzione (eterogenei) per lo stesso utente:
 - Legacy systems
 - Possibilità di esecuzione di applicazioni concepite per un particolare S.O.
- Isolamento degli ambienti di esecuzione: ogni macchina virtuale definisce un ambiente di esecuzione separato (sandbox) da quelli delle altre:
 - possibilità di effettuare testing di applicazioni preservando l'integrità degli altri ambienti e del VMM.
 - Sicurezza: eventuali attacchi da parte di malware o spyware sono confinati alla singola macchina virtuale

Vantaggi della virtualizzazione



- Consolidamento HW: possibilità di concentrare più macchine (ad es. server) su un'unica architettura HW per un utilizzo efficiente dell'hardware (es. server farm):
 - Abbattimento costi HW
 - Abbattimento costi amministrazione
- Gestione facilitata delle macchine: è possibile effettuare in modo semplice:
 - la creazione di macchine virtuali (virtual appliances)
 - l'amministrazione di macchine virtuali (reboot, ricompilazione kernel, etc.)
 - migrazione a caldo di macchine virtuali tra macchine fisiche:
 - possibilità di manutenzione hw senza interrompere i servizi forniti dalle macchine virtuali
 - disaster recovery
 - workload balancing: alcuni prodotti prevedono anche meccanismi di migrazione automatica per far fronte in modo "autonomico" a situazioni di sbilanciamento