POP – PROCESSO DE ACABAMENTO DE GUMMIES

Aplicação de Óleo Vegetal + Cera de Carnaúba

1. Objetivo do Processo

Descrever o procedimento técnico de acabamento superficial de gummies utilizando óleo vegetal associado à cera de carnaúba, com a finalidade de reduzir aderência, melhorar estabilidade física e proporcionar acabamento visual adequado ao produto.

2. Matérias-primas Utilizadas

• Óleo vegetal grau alimentício (preferencialmente óleo de coco fracionado – MCT) • Cera de carnaúba grau alimentício

3. Equipamentos Necessários

• Tambor rotativo para drageamento • Sistema de aquecimento (banho-maria ou tanque com camisa térmica) • Termômetro • Sistema de aplicação (spray ou gotejamento controlado)

4. Preparação da Mistura de Acabamento

Aquecer o óleo vegetal até aproximadamente 70 °C. Adicionar a cera de carnaúba gradualmente, mantendo agitação constante. Elevar a temperatura da mistura para a faixa de 75 a 85 °C até a completa dissolução da cera, formando uma solução homogênea. Manter a mistura aquecida até o momento da aplicação.

5. Preparação das Gummies

As gummies devem estar totalmente curadas, com superfície seca, sem umidade residual ou condensação. A temperatura do produto deve estar entre 20 e 25 °C antes do início do acabamento.

6. Aplicação no Tambor Rotativo

Carregar o tambor rotativo com 50 a 70% de sua capacidade. Iniciar a rotação em velocidade moderada (aproximadamente 10 a 20 rpm). Aplicar a mistura quente de óleo vegetal e cera de carnaúba de forma gradual, preferencialmente por spray fino, garantindo distribuição uniforme em camadas delgadas.

7. Formação do Filme Superficial

Ao entrar em contato com as gummies em temperatura ambiente, a cera de carnaúba solidifica-se rapidamente, formando um filme hidrofóbico contínuo. O óleo vegetal atua como veículo de dispersão, promovendo nivelamento e brilho superficial.

8. Secagem e Estabilização

Após a aplicação, manter as gummies em rotação leve ou repouso por período mínimo de 20 a 30 minutos, em ambiente controlado (20 a 25 °C e umidade relativa inferior a 55%). Esse período permite a estabilização completa do filme superficial antes do envase.

9. Controle de Qualidade

Verificar ausência de aderência entre as gummies, superfície seca ao toque, acabamento homogêneo e ausência de exsudação oleosa. Produtos fora desses parâmetros devem ser reprocessados ou segregados.