

PyTorch

INF8460 - Traitement automatique de la langue naturelle

Gaya Mehenni Polytechnique Montréal

13 septembre 2024

Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules



Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules



- Librairie d'apprentissage profond à code source ouvert développée par Facebook (Meta)
- ► Graphes de calculs dynamique + Support GPU
- ► Très utilisé en recherche et en industrie



Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules



- ► Tableaux multi-dimensionnels comme les tableaux de Numpy
- ▶ Blocs de construction fondamentaux pour stocker et manipuler des données



Tenseurs 7

- ▶ Peuvent être créés à partir de listes ou à partir de fonctions prédéfinies
- ▶ Plusieurs opérations supportées pour modifier les tenseurs
- ▶ Peuvent être exécutés sur un GPU ou CPU (ou MPS)



Tenseurs

```
# Créer un tenseur
x = torch.arange(1, 6)
print(x) # tensor([1, 2, 3, 4, 5])
# Créer un tenseur 2D
y = torch.tensor([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
print(y) # tensor([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
# Opération d'addition
z = x + 10
print(z) # tensor([11, 12, 13, 14, 15])
# Multiplication de matrice
a = torch.matmul(y, torch.tensor([1, 2]))
print(a) # tensor([ 5, 11, 17])
```



Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules



► Création de tenseurs

- \blacktriangleright torch.zeros(shape) : Crée un tenseur rempli de 0
- ▶ torch.arange(start, end) : Crée un tenseur contenant une liste de nombre consécutifs

Propriétés

- x.shape : Retourne les longueurs de chaque dimensions
- x.dim(): Retourne le nombre de dimensions

Manipulation de tenseurs

- ➤ x[:4, 3:5,:]: Prend les 4 premiers éléments de la dimension 0, les éléments 3 et 4 de la dimension 1 et tous les éléments de la dernière dimension
- x.unsqueeze(dim) : Ajoute une dimension à l'index de la dimension indiquée par dim

► Changement de machine :

▶ x.to(device) : Déplace le tenseur vers device



```
# Créer un tenseur
x = torch.tensor([[1, 2, 3, 4, 5], [5, 4, 3, 2, 1]])
print(x.shape) # torch.Size([2, 5])
print(x.dim()) # 2

y = x.unsqueeze(1) # Ajoute une dimension à l'index 1
print(y.shape) # tensor.Size([2, 1, 5])

z = y[1, :, 3:5]
print(z) # tensor([[2, 1]])
```



Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules



- ► Engin de différentiation automatique
- ➤ Calcule les gradients automatiquement pour tous les tenseurs (gradient est stocké dans l'attribute grad)
- Crée un graphe de calcul dynamique permettant de calculer les gradients
- ► Efficace pour la rétropropagation (backward())



```
Back-propagation
                                                   W_h
uses the dynamically created graph
W h = torch.randn(20, 20, requires grad=True)
                                                     MM
                                                                  MM
W \times = \text{torch.randn}(20, 10, \text{requires grad} = \text{True})
x = torch.randn(1, 10)
                                                                        i2h
                                                            Add
prev h = torch.randn(1, 20)
h2h = torch.mm(W h, prev h.t())
                                                            Tanh
i2h = torch.mm(W_x, x.t())
next h = h2h + i2h
                                                          next_h
next_h = next_h.tanh()
loss = next h.sum()
                                                            loss
loss.backward() # compute gradients!
```

Figure – Autograd graph



```
# Créer des tenseurs en activant les gradients
x = torch.tensor([1.0, 2.0, 3.0], requires_grad=True)
y = torch.tensor([4.0, 5.0, 6.0], requires_grad=True)
# Opérations sur ces tenseurs
z = x * y
loss = z.sum()
# Calculer les gradients
loss.backward()
# Afficher les gradients
print(x.grad) # tensor([4., 5., 6.])
print(y.grad) # tensor([1., 2., 3.])
```



Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules




Modules 1

▶ Tous les modèles de PyTorch héritent de torch.nn.Module

- ▶ Permet de diviser facilement les couches et opérations
- ► Facilite l'entraînement des modèles (accès aux paramètres entraînables avec l'attribut .parameters())
- Plusieurs classes de bases offertes (nn.Linear, nn.Conv2d, nn.Sigmoid, nn.ReLU, nn.LSTM, nn.Dropout, nn.Embedding)
- ▶ Simplement besoin d'implémenter la fonction forward()



```
class SimpleNetwork(nn.Module):
    def __init__(self,
        in_dim, h_dim, out_dim
    ):
        super().__init__()
        self.layer1 = nn.Linear(
            in_dim, h_dim
        self.relu = nn.ReLU()
        self.layer2 = nn.Linear(
            h_dim, out_dim
    def forward(self, x):
        x = self.relu(self.layer1(x))
        x = self.layer2(x)
        return x
model = SimpleNetwork(10, 20, 5)
```





- ▶ Initialiser l'optimiseur avec les paramètres du modèle
- ▶ Mettre modèle en mode entraînement (active le calcul des gradients)
- ▶ Pour chaque lot (batch):
 - ► Réinitialiser les gradients
 - Passer les entrées à travers le modèle
 - ► Calculer la valeur de la fonction de perte
 - Calcule les gradients par rapport à l'entrée
 - ► Mettre à jour les paramètres



```
model = SimpleNetwork(...)
# Initialiser l'optimiseur avec les paramètres du modèle
optimizer = optim.Adam(model.parameters())
loss_function = nn.CrossEntropyLoss()
for epoch in range(5):
    model.train() # Activer les gradients
    for batch in train iterator:
        optimizer.zero_grad() # Réinitialiser les gradients
        inputs, labels = batch
        predictions = model(inputs) # Obtenir les prédictions
        loss = loss_function(predictions, labels) # Calculer le coût
        # Calculer gradient du coût par rapport aux entrées
        loss.backward()
        optimizer.step() # Mettre à jour les paramètres
```

Tenseurs

Opérations

Autograd

Modules



- ► PyTorch Tutorials
- ▶ PyTorch Tensor Documentation
- ▶ PyTorch Tutorial Github Repository
- ▶ UvA Deep Learning Course Introduction to PyTorch

