

Departamento de Ciencias de la Computación Universidad de Chile

Métricas e Indicadores: Dos Conceptos Claves para Medición y Evaluación

Contenidos

- Introducción
- Teoría de Métricas
- Teoría de Indicadores
- Conclusiones/Avances



Dr. Luis Olsina

GIDIS, Facultad de Ingeniería, UNLPam, La Pampa - Argentina

TE 54 2302 430497 Ext. 6501

E-mail olsinal@ing.unlpam.edu.ar



Esquema



- Introducción
- Teoría de Métricas
- Teoría de Indicadores
- Conclusiones



Introducción



Beneficios de la Medición/Evaluación

- *Analizar, Comprender (los atributos de un ente)
- *Controlar (la calidad del producto, ...)
- *Predecir (el tiempo y costo de un proyecto)

♦ Conceptos Medibles (Factores)

*Calidad, Calidad en Uso, Productividad, Costo ...

* Exploración, Desarrollo, Mantenimiento.



Introducción



Requerimientos de Medición/Evaluación

- *Metas, Restricciones (Seguridad, Disponibilidad, etc.)
- * Especificación de Requisitos, Definición de Criterios, Técnicas, Métricas, Indicadores...

- Recolección de Datos
 - Automática, Semiautomática, Manual

Análisis

- * Técnicas Estadísticas, Visualización Gráfica, Tablas, etc.
- * Interpretación de los datos.

№ Recomendaciones

* Doc. de Conclusiones, Propuestas de Mejora



Clases de Métodos de Evaluación



Categorías de Métodos

- ★ Testing

- Simulación
- - Cuantitativos versus Cualitativos
 - *Automáticos, Semiautomáticos o Manuales
 - * Desde Fácil a Difícil de Usar y Aprender



Taxonomía de Métodos



Clase de Método

- -- Testing
- -- Inspección
- -- Consulta, ...

Tipo de Método

- -- Análisis de Log Files
- -- Evaluación de Características y Atributos

Tipo de Automatización

- -- Manual
- -- Semi-Automático
- -- Automático

Nivel de Esfuerzo

- -- Fácil de Usar, Aprender
- -- Efectivo, Preciso
- -- Rango de Aplicabilidad

Fase

- -- Requerimientos
- -- Captura
- -- Análisis
- -- Recomendaciones

'axonomía e Métodos de 'valuación



Hacia una Ontología de M&I



- Diversos Estándares (principalmente ISO) tratan sobre
 - * el modelo de calidad de software (ISO 9126),
 - * el proceso de medición (ISO 15939),
 - * el proceso de evaluación (ISO 14598)
 - * otros
- Con frecuencia, no existe un claro consenso entre los mismos términos en diferentes documentos o, a veces, términos ausentes
- Necesidad de una Ontología para el dominio de Métricas e Indicadores
 - Ontologías para el Proceso de Medición y Evaluación



Esquema



- Introducción
- Teoría de Métricas
- Teoría de Indicadores
- Conclusiones





- **ENTIDAD**
- **ATRIBUTO**
- **© CONCEPTO MEDIBLE (Calidad, Productiv...)**
- **MODELO DE CONCEPTO**
- **MEDICION, MEDIDA**
- METODO (Medición, Cálculo)
- **ESCALA / TIPO DE ESCALA**
- **♦ UNIDAD**







ENTIDAD

- W Un objeto que va a ser caracterizado mediante una medición de sus atributos [ISO-15939].
- *Una entidad puede ser física –tangible– (p.ej. una computadora) o abstracta -intangible– (p.ej. un programa software)
- *Objetos de interés para el dominio de software son:
 - Recurso,
 - Proceso,
 - Producto,
 - Producto en uso?,
 - Proyecto,
 - Servicio







ATRIBUTO

- ★Una propiedad mensurable, física o abstracta, de una entidad [ISO 14598-1:1999].
- * el atributo puede ser interno o externo
 - Tamaño de código fuente (atributo interno), precio (atributo externo).
- ★el atributo se puede medir (cuantificar) por medio de una métrica directa o indirecta.





© CONCEPTO MEDIBLE

- ★ Es una relación abstracta entre atributos de una o más entidades, y una necesidad de información [ISO-15939].
- * Evaluar o predecir dicho concepto, desde una perspectiva de usuario.
- * Ejemplos de conceptos medibles son: Calidad, Costo, Accesibilidad, Calidad en Uso, Confiabilidad.
- ★ Ejemplos de perspectivas de usuario son: Gerente, Desarrollador, Usuario final, etc.






™ MODELO de CONCEPTO

- El conjunto de subconceptos y las relaciones entre ellos, que sirven de base para una ulterior evaluación o estimación.
- ★ Ej. Características y/o subcaracterísticas y sus relaciones que proveen las bases para modelar Calidad.
- Una característica puede estar conformada por subcaracterísticas y atributos.



Modelos de Calidad (Boehm - 1978)








Modelos de Calidad (150/IEC 9126-1)





Subcaracterísticas



Características y Subcaracterísticas



Usabilidad

- » Comprensión Global del Sitio
- » Ayuda y Retroalimentación
- » Aspectos de Interface
- » Aspectos Estéticos

Funcionalidad

- » Búsqueda y Recuperación
- » Navegación y Exploración
- » Funciones y Contenido Específicos del Dominio (E-commerce, Museos, Universidades ...)

Confiabilidad

- » Enlaces
- » Páginas
- » Compatibilidad de Navegadores

Eficiencia

- » Performance
- » Accesibilidad




Características y Atributos



♦ Confiabilidad

- Enlaces
 - » Enlaces Rotos
 - » Enlaces Inválidos
 - » Enlaces no Implementados
- Páginas
 - » Páginas Muertas
 - » Páginas bajo Construcción
 - » Errores de Ortografia







METRICA

★El método de medición definido y la escala de medición [ISO 14598-1:1999].

※ MEDICION

 Actividad que usa la definición de la métrica para producir el valor de una medida.

※ MEDIDA

 Número o categoría asignada a un atributo de una entidad mediante una medición [ISO 14598-1:1999]







METODO (de MEDICION, CALCULO)

- Secuencia lógica de operaciones y potenciales heurísticas, expresadas de forma genérica, que permite la realización de una descripción de actividad.
- El tipo de método de medición va a depender de la naturaleza de las operaciones utilizadas para cuantificar el atributo. Pueden distinguirse dos tipos:
 - Subjetivo: Cuando la cuantificación supone un juicio realizado por un ser humano.
 - Objetivo: Cuando la cuantificación está basada en métodos numéricos.







Escala


- *Escala Numérica (Continua o Discreta)
- *****Escala Categórica

* Tipos de Escala (Nominal, Ordinal, Intervalo...)





METRICA Es la correspondencia de un dominio empírico (mundo real) a un mundo formal, matemático. La *medida* incluye al valor numérico o nominal asignado al *atributo* de un *ente* por medio de dicha correspondencia. [Fenton]



Iuan es más alto que Maria si v sólo si M(Iuan)>M(Maria)





METRICA DIRECTA

* Una métrica de un **atributo** que no depende de ninguna **métrica** de otro atributo.

METRICA INDIRECTA

- Una métrica de un atributo que se deriva de una o más métricas de otros atributos.
 - Se formaliza por medio de una Función de Medición (Fórmula, Ecuación).
 - Función de Medición: Un algoritmo o cálculo que permite combinar dos o más métricas.



Ejemplos de Métricas Directas



- Longitud del Texto del Cuerpo de una Página
 - Medido por cantidad de palabras, etc.
- Cantidad de Enlaces Rotos Internos
 - Medidos por la presencia de errores del tipo 404, (410 ?)
- Cantidad de Imágenes con Texto Alternativo
 - Medido por la presencia de la etiqueta ALT (con texto no nulo) en cada una de las imágenes vinculadas a las páginas de un sitio Web



Ejemplos de Métricas Indirectas



$$Porcentaje Enlaces Rotos = \frac{Cantidad Enlaces Rotos Internos + Cantidad Enlaces Rotos Externos}{Cantidad Total Enlaces} \times 10$$

$$Porcentaje Presencia ALT = \frac{Cantidad Im\'agenes ALT}{Cantidad Total Im\'agenes} \times 100$$







- * Instrumento (o herramienta) que automatiza parcial o totalmente a un método de medición o cálculo.
 - Nota: un instrumento software (de medición o cálculo) es un caso particular de un instrumento (de medición o cálculo).
 - Por ejemplo, un termómetro es un instrumento de medición.



Herramientas de Automatización Métricas Web



- Bobby: CAST [http://www.cast.org/bobby/]; web-based on-line y off-line, con ranking; Analizador Accesibilidad (WAI conformance), de Errores y Fallas, Compatibilidad de Browsers.
- Doctor HTML: Imagiware [http://www2.imagiware.com/RxHTML]; web-based y off-line; Analizador de Errores y Fallas, HTML tags, Performance, etc.
- LIFT: UsableNet.com [http://www.usablenet.com/lift_onsite/]; web-based y off-line, con ranking; Analizador de Errores y Fallas, HTML tags, Imágenes, Performance, test de Accesibilidad, etc.
- LinkBot: WatchFire [http://www.watchfire.com/solutions/linkbot.asp]; off-line, con ranking; Analizador de Errores y Fallas, Performance, HTTP códigos de estado, etc. Herramienta de reparación.





ESCALA / TIPOS DE ESCALA

- *Un conjunto de valores con propiedades definidas [ISO 14598-1].
- *Una escala puede ser clasificada de acuerdo a los siguientes Tipos de Escala: Nominal, Ordinal restringida, Ordinal no restringida, Intervalo, Proporción, Absoluta.
- * Cada tipo de escala determina las transformaciones admisibles, el tipo de operaciones matemáticas, y los análisis estadísticos que pueden aplicarse sobre el conjunto de valores de la escala.





★ UNIDAD (para escalas numéricas)

*Una cantidad particular, definida y adoptada por convención, con la que se pueden comparar otras cantidades de la misma clase para expresar sus magnitudes respecto a esa cantidad particular [ISO-15939]

Ejemplos: LOC, bytes, palabras, links ...





Tipo de Escala	Transformación Admisible		Estadísticas Significativas	Ejemplos
Nominal	Equivalencia uno-a-uno	* *	Moda, Frecuencia Test no paramétricos	Clasificación, etiquetado
Ordinal	Funciones monotónicas incrementales	***	Mediana, Spearman y Kendall Tau, W Test no paramétricos (Todo lo previo)	Grado de disponibilidad, funcionalidad, complejidad, etc.
Intervalo	m1 = a m + b		Media Aritmética, Desvío estándar Coef. de correlación de Pearson Test no paramétricos (Todo lo previo)	Temperatura (Celsius, Fahrenheit) Tiempos relativos, etc.
Proporción	m1 = a m		Porcentajes, Media Geométrica Test paramétricos y no paramétricos (Todo lo previo)	Preferencia de calidad, tamaño (LOC), longitud, etc.





Tipo de Escala Nominal

- En un tipo de escala nominal el sistema relacional empírico consta sólo de categorías diferentes.
- Cualquier número o símbolo distinto para cada categoria es una medida aceptable, pero no existe orden o noción de magnitud asociado a cada número o símbolo.
- <u>Ejemplo</u>: mido las fallas de software si están en Especifación, Diseño o Codificación y puedo asignar 1, 2 y 3 para las fallas que se encontraron en cada tarea respectivamente, o simplemete A, B y C. Esta clasificación no nos permite determinar si un tipo de falla es más importante o no que otra.





Tipo de Escala Ordinal

- Le agrega orden a las categorías del tipo de escala nominal.
- ★ El sistema relacional empírico está formado por categorías ordenadas con respecto a un atriburo.
- Cualquier mapeo que preserve el orden es aceptable.
- Mo tiene sentido ninguna operación aritmética sobre las categorías.
- <u>Ejemplo</u>: **Complejidad de Software**. Si defino trivial, simple, normal, complejo e inentendible, hay una relacion de orden implicito, "*mas complejo que*" el mapeo a números debe preservar este orden, podría ser 1, 2, 3, 4 y 5 o .5, 55,100, 101 y 240, cualquier mapeo que preserve el orden en el sistema numérico es valido.





Tipo de Escala Intervalo

- Toma información acerca del tamaño de los intervalos que separan las categorías (escala o "salto" de una categoría a otra)
- Preserva el orden de las categorías
- Preserva la diferencia entre dos categorías pero no puedo hacer algunas operaciones sobre las mismas; es decir puedo sumar y restar pero no multiplicar o dividir.
- <u>Ejemplo</u>: medir la temperatura del aire en Fahrenheit. Puedo decir que hace 40 grados en NY y 80 en Miami. La diferencia tiene sentido, 40 grados, también si aumenta un grado en NY y Miami pero NO puedo decir que la temperatura en Miami es el doble que en NY, o que en NY es la mitad.





Tipo de Escala de Proporción


- Es el tipo de escala más usado. Podemos hacer análisis con operadores de multiplicación y división, porcentajes, entre otros. Todas las operaciones aritméticas tienen sentido sobre las categorias.
 - * Ejemplo: La altura de una persona (Dos veces más alto que)
- Se preserva el orden, el tamaño de intervalo y la proporción de las categorías. Hay un elemento cero, que representa la falta total de un atributo.
- Las categorías mapeadas deben comenzar en cero e incrementarse a intervalos regulares llamados unidades.
- ★ El tipo de transformación admisible es de la forma: M'= a * M.





Tipo de Escala Absoluta

- Es la mas restriciva. La única transformación admisible es la identidad. Es decir, sólo hay un mapeo posible M' = M.
- La medida es hecha (generalmente) contando elementos del conjunto de un atributo de una entidad
- ★ El atributo tiene siempre la forma "Número de ocurrencias del atributo X en la entidad E"





Ejemplo de Atributos/Métricas



Necesidad de Información: Evaluate the link reliability for static pages of a website

- **Entidad:** Producto (web site)
- **Concepto Medible:** link reliability (Confiabilidad de Enlaces)
- **Modelo para Confiabilidad de Enlaces (link reliability)**
- 1. Link Reliability
 - // Atributos
 - 1.1 Internal Broken Links (IBL)
 - 1.2 External Broken Links (EBL)
 - 1.3 Invalid Links (IL)



Ejemplo de Atributos/Métricas



- 1. Link Reliability
- // Atributos
- 1.1 Internal Broken Links (IBL)
- // Dos Posibles Métricas para 1.1
- a) #IBL Unidad: Enlace; Escala: Numérica, Enteros

Tipo de Escala: Absoluta

Tipo de Método de Medición: Objetivo

b) %IBL = (#IBL / #TL) * 100; Unidad: Normalizada a Porcentaje;

Escala: Numérica, Reales

Tipo de Escala: Absoluta



Para Resaltar



Las métricas NO pueden interpretar por sí solas un concepto medible

Necesidad de INDICADORES



Esquema



- Aseguramiento de Calidad
- Teoría de Métricas
- Teoría de Indicadores
- Conclusiones





- **MACHINE MENTAL, GLOBAL)**
- **★ CONCEPTO MEDIBLE (Calidad, Productiv...)**
- **MODELO DE CONCEPTO**
- **MODELO ELEMENTAL, GLOBAL**
- **© CRITERIO DE DECISION**
- **⊗** CALCULO, VALOR INDICADOR
- **ESCALA / TIPO DE ESCALA**
- **WIDAD**
- •••







INDICADOR

- * El método de cálculo y la escala definidos, además del modelo y criterios de decisión con el fin de proveer una evaluación o estimación de un concepto medible con respecto a una necesidad de información.
- Indicador Elemental
 - Preferencia de Enlaces Rotos Internos (IBL_P)
- Indicador Global
 - Preferencia en Confiabilidad de Enlaces (LR_P)







MODELO ELEMENTAL

- Algoritmo o función asociados a criterios de decisión que modela a un indicador elemental.
- Ejemplo para Preferencia de Enlaces Rotos Internos (IBL_P)

```
\begin{split} IBL\_P &= 100\% & \textit{if } \% IBL = 0; \\ IBL\_P &= 0\% & \textit{if } \% IBL >= X_{max}; \\ otherwise \ IBL\_P &= ((X_{max} - \% IBL) / X_{max}) * 100 \\ & \textit{if } 0 < \% IBL < X_{max} \end{split}
```

where X_{max} is some agreed upper threshold such as 3







MODELO GLOBAL

- * Algoritmo o función asociados a criterios de decisión que modela a un indicador global.
- ★ Ejemplo para Preferencia de Confiabilidad de Enlaces (LR_P)

```
GI_1 = (W_{1.1} \ EI_{1.1} + W_{1.2} \ EI_{1.2} + W_{1.3} \ EI_{1.3});

(W_1 + W_2 + ... + W_m) = 1; \ if \ W_i > 0;

para \ i = 1... m

(m = 3, en nuestro ejemplo).
```








CRITERIO DE DECISION

- * Thresholds, targets, or patterns used to determine the need for action or further investigation, or to describe the level of confidence in a given results [ISO 15939].
- **※** Ejemplo

The decision criteria that a model of an indicator have to have are the agreed acceptability levels in the given scale; for instance, it is unsatisfactory if the range is 0 to 40; marginal, if it is greater than 40 and less or equal than 60; otherwise, satisfactory

Modelo Conceptual para Indicadores





Esquema



- Aseguramiento de Calidad
- Teoría de Métricas
- Teoría de Indicadores
- Conclusiones/Avances



Conclusiones



Metrics are welcome when they are clearly needed and easy to collect and understand Pfleeger

Utilidad de las Métricas

- Medición "objetiva antes que subjetiva"
- Especificar en el mundo formal, la correspondencia de un atributo del mundo empírico
- Operacionalizar Heurísticas
- Servir de "base" a Métodos Cuantitativos de Evaluación o Predicción.
- La métrica NO puede interpretar por sí sola un concepto medible (Necesidad de INDICADORES)



Conclusiones



Indicators are ultimately the foundation for interpretation of information needs and decision-making.

Utilidad de los Indicadores

- Servir de base para cuantificar Conceptos Medibles para una Necesidad de Información
- Servir de base a Métodos Cuantitativos de Evaluación o Predicción
- Los indicadores ofrecen información para la toma de decisiones



Trabajos en Avance




- Ontología para Métricas e Indicadores
 - Conceptualización (UML, Tablas)
 - Implementación (RDFS, OWL)
 - Mantenimiento
- Sistema Web para Catalogación de M&I
 - *Con Capacidad de Web Semántica



Arquitectura del Sistema







Preguntas?



PROGRAMA CYTED Proyecto WEST: Web-Oriented Software Technology



Dr. Luis Olsina

E-mail: olsinal@ing.unlpam.edu.ar

URL: http://gidis.ing.unlpam.edu.ar

Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software

Departamento de Informática – Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de La Pampa

Argentina

© 2003 GIDIS