TEMA 2: CAMPO MAGNÉTICO

1. Campo magnético. El vector campo magnético

B → Campo magnético

Unidad en el S.I. Tesla (T 1T = 1N/(C x m/s)

1.1. Fuerza magnética

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{V} = \vec{V}_{\perp}$$
 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ $\omega = \frac{|q|B}{m}$ $\omega = \frac{v}{R}$ $R = \frac{mr}{|q|}$

Velocidad no perpendicular:

 $R \Longrightarrow Radio de curvatura d \Longrightarrow Paso de hélice$

- Fuerza de Lorentz \rightarrow $|\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{v} \times \vec{B})|$
- Selector de velocidades $\rightarrow E = v \times B$

1.2.2. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica

1.2.2.1. Fuerza magnética sobre un hilo conductor rectilíneo

$$\vec{F} = Nq(\vec{v} \times \vec{B})$$
 $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$

$$N = nSL$$

N = nSL $\stackrel{n \implies Densidad}{\longrightarrow} N$ de portadores de carga $N \implies N$ úmero de electrones

1.2.2.2. Fuerza magnética sobre un hilo conductor

$$\vec{F} = \int_{L} I d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$\vec{B} = cte$$

1.2.2.3. Fuerza magnética sobre un hilo conductor cerrado

$$\vec{F} = 0$$

1.2.2.3. Fuerza magnética sobre una espira de corriente



2. Ley de Biot y Savart. Aplicaciones

Ley de Biot y Savart

$$d\vec{B} = K_m \frac{Id\vec{\ell} \times \vec{u}_r}{r^2} \qquad K_m = \frac{\mu_o}{4\pi} = 10^{-7} \,\text{N/A}^2$$

μ_o permeabilidad magnética del vacío

2.1. Campo magnético creado por una corriente rectilínea

$$\boxed{B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{a} \big[sen \theta_1 + sen \theta_2 \big] \left[L \to \infty \Rightarrow B_{L >> a} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{a} \right]}$$

2.2. Campo magnético creado por una espira de corriente

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{\left(R^2 + a^2\right)^{\frac{3}{2}} \vec{J}}} \quad \boxed{a >\! R \!\Rightarrow\! \vec{B}_{a >\! R} \!\approx\! \frac{\mu_0 \, IR^2}{2 \, a^3} \vec{J}}$$

3. Fuerza magnética entre corrientes paralelas

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I$$

$$B = \frac{\mu_o}{2\pi} \frac{I}{r} \vec{u}_r$$

4.1. Campo magnético creado por un toroide

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{NI}{r}$$

4.2. Campo magnético creado por un solenoide

$$B = \mu_0 n I \implies n = \frac{N}{L}$$

5. Flujo magnético. Ley de Gauss para el campo magnético.

$$\Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

5.1. Ley de Gauss para el campo magnético

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

6. Propiedades magnéticas de la materia

Dipo	lo	el	lé	ct	ri	C
VECTOR D	OI	۸D	17	۸С		N

 $\vec{M}_N = NI\vec{S}$

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV} \qquad \vec{E} = \overrightarrow{E_o} + \overrightarrow{E_i} \qquad \vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dV} \qquad \boxed{\vec{M} = \frac{momento\ magnético\ }{unidad\ de\ volumen}}$$

Dipolo magnético

6.1. Magnitudes Magnéticas

$$\vec{B} = \vec{B}_{ap} + \mu_o \vec{M}$$

 $\vec{B}_{ext} = \mu_0 \vec{H}$

port	amiento de sus molécu o magnético exterior.	des frants =	$=\mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{I}$
ial	Se cumple	Susceptibilidad	Permeabilio

Tipo de material	Se cumple	Susceptibilidad	Permeabilidad
Diamagnético	$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$	$\chi_{\rm m} < 0$	$\mu < \mu_{\rm o}$
Paramagnético	$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$	$0 < \chi_{m} << 1$	$\mu \geq \mu_{\rm o}$
Ferromagnético	$\vec{M} \neq \chi_m \vec{H}$	$\chi_{m} >> 0$	$\mu >> \mu_{\rm o}$

6.1.1. Diamagnéticos (aprox. "aislante")

$$\chi_{\text{m}} < 0 \hspace{0.5cm} \boxed{\mu < \mu_{\text{0}}}$$

6.1.2. Paramagnéticos (aprox. "aislante")

$$\boxed{0 < \chi_{_m} \ << \ 1} \quad \boxed{\mu > \mu_{_{\scriptsize{\scriptsize{0}}}}} \qquad \boxed{M = C \, \frac{B}{T}}$$

6.1.3. Ferromagnéticos (aprox. "conductor")

$$\left[\chi_{m} = f\left(B_{ext}\right)\right] \left[\mu >> \mu_{0}\right]$$

7. Fenómenos de inducción electromagnética.

Ley de Faraday y Lenz 7.1. Ley de Faraday

$$\left|\varepsilon\right| = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{d}{dt}\iint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

7.3. Fuerza electromotriz debida al movimiento

7.3.1. Varilla conductora móvil en un campo magnético

$$V_{ab} = [\varepsilon] = vBL$$

7.3.2. Varilla conductora móvil que forma un circuito

$$\left|\varepsilon\right| = \frac{d\phi_m}{dt} = vBL$$

7.3.3. Trabajo y energía del proceso: Estudio energético

Potencia entregada: $P = \frac{(vBL)^2}{P}$

Potencia disipada en R: $P_R = \frac{(vBL)^2}{R}$

M = (henrios -> H)

 $\varepsilon = -M_{21} \frac{dI_2}{dt}$ $M_{12} = M_{21} = N_2 \frac{d\phi_{e2}}{dI_1} = N_1 \frac{d\phi_{e1}}{dI_2}$ $t_0 = 0 \rightarrow I_0 = 0; V_{L0} = V \qquad t_0 = 0 \rightarrow I_0 \qquad t_{\text{final}} \rightarrow I_f = \overline{V}$ $t_{\text{final}} \rightarrow I_f = 0$

• Constante de proporcipnalidad es L ightarrow L=N $\frac{d\,\phi_{e}}{}$

8.1.1. Asociación de autoinducciones

Serie	Paralelo
$L_{eq} = L_1 + L_2$	$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$

8.2. Generador de fem sinusoidal


$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt}[NBS\cos\omega t] = NBS\omega sen\omega t = \varepsilon_o sen\omega t$$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_o sen\omega t$$

$$I(t) = I_o sen\omega t; I_o = \frac{\varepsilon_o}{D}$$

9. Densidad de energía del campo magnético

9.1. Energía almacenada en un inductor: densidad de energía del campo magnético



Campo magnético en el interior del solenoide Autoinducción del solenoide

10. Dispositivos eléctricos en circuitos 10.1. Circuitos de corriente continua

10.1.1. Resistencia en un circuito de corriente continua

 $t_{final} \rightarrow I_f = \frac{V}{P}$

10.1.2. Condensador en un circuito de corriente continua: Transitorio RC

$$t_o = 0 \rightarrow I_o = \frac{V}{R}$$
 $t_{final} \rightarrow I_f = 0$ $V = V_R(t) + V_C(t)$

10.1.3. Autoinducción en un circuito de corriente continua: Transitorio RL

$$t_o = 0 \rightarrow I_o = 0 \qquad t_{\textit{final}} \rightarrow I_t = \frac{V}{R} \qquad \boxed{V = V_R(t) + V_L(t)}$$

10.2. Transitorio RO

10.2.1. Carga de un condensador

	<u> </u>	
V = V _R ($V = I(t)R + \frac{Q(t)}{C}$	τ = RC, Constante de tiemp
	$t = 0 \rightarrow Q_0 = 0; \ V_{C0} = 0$	$I(t) = I_0 e^{-t/RC}$
	$V_{R0} = V; I_o = \frac{V}{R}$	$Q(t) = Q_{\text{max}}(1 - e^{-t/RC})$
	$t_{\mathit{final}} \rightarrow I_{\mathit{f}} = 0$; $Q_{\mathit{f}} = Q_{\mathit{max}} = VC$	$V_R(t) = V e^{-t/RC}$
- 1	V -0: V -V	$V_{c}(t) = V (1 - e^{-t/RC})$

10.2.2. Descarga de un condensador

$$\begin{aligned} & \boxed{V_R(t) = V_C(t)} & I(t) \, R = & \frac{Q(t)}{C} \\ & t = 0 \rightarrow Q(0) = Q_0; \ V_{C0} = & \frac{Q_0}{C} \\ & I(0) = I_0 = & \frac{V_{C0}}{R} = & \frac{Q_0}{RC} \\ & I_{final} \rightarrow Q_f = 0; \ V_{Cf} = 0 \\ & I_f = 0; \ V_{Rf} = 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} & \tau = \text{RC, Constante de tiempo} \\ & Q(t) = Q_0 e^{-t/RC} \\ & I(t) = I_0 e^{-t/RC} \\ & V_R(t) = V_{C0} e^{-t/RC} \end{aligned}$$

10.3. Transitorio RL

$$V = I(t)R + L\frac{dI(t)}{dt}$$
 $I(t)R = -L\frac{dI(t)}{dt}$ $\tau = LIR$, Constante de tiempo

$$=0 \rightarrow I_o = 0; \ V_{L0} = V \qquad t_0 = 0 \rightarrow I_0 \qquad t_{final} \rightarrow I_f = \frac{V}{R} \qquad t_{final} \rightarrow I_f = 0$$

 $I(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-Rt/L})$ $I(t) = I_0 e^{-Rt/L}$ $V = V_R(t) + V_L(t)$

3. Circuitos eléctricos

Elemento	Resistor	Condensador	Inductancia
Magnitud	Resistencia	Capacidad	Inducción
Unidad	Ohmio (Ω)	Faradio (F)	Henrio (H)
Símbolo			-3880-
Relación circuital	V = I·R	$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$	$v(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$

4. Otros datos

Razón	0°	30°	45°	60°	90°
sen α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$tan \alpha$	0	1/2	1	$\sqrt{3}$	-