


cegid



Renouveler le certificat de signature EBICS TS d'un signataire

**Guide d'utilisation destiné aux administrateurs
02/2026**

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document s'adresse à l'administrateur et aux utilisateurs de Cegid Exabanque **qui disposent de l'habilitation Paramétrage de l'émetteur**, et qui souhaitent renouveler le certificat de signature d'un signataire de Cegid Exabanque (ou leur propre certificat). Il décrit la procédure de renouvellement d'un certificat de signature EBICS TS dans Cegid Exabanque.

Cette procédure nécessite d'être en possession de l'ancien token du signataire ainsi que de son mot de passe. Pour des raisons de sécurité, elle n'est donc pas recommandée. Une autre procédure permet au signataire de renouveler lui-même son certificat de signature. Cette dernière doit être privilégiée car elle évite la communication du mot de passe du token : voir le guide destiné aux signataires utilisateurs [Renouveler votre certificat de signature EBICS TS](#).

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	02/2026
Version	1.5

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos du renouvellement d'un certificat de signature	4
1.1. Prérequis	4
1.1.1. Être habilité.....	4
1.1.2. Avoir reçu le nouveau certificat de signature du signataire.....	4
1.1.3. Avoir activé le nouveau certificat de signature du signataire.....	5
1.1.4. Disposer de l'ancien token du signataire.....	5
1.1.5. L'ordinateur utilisé doit être configuré pour signer	5
1.2. Étapes de réalisation	7
 2. Renouveler le certificat de signature d'un signataire	 9
2.1. Exporter le nouveau certificat de signature du signataire puis l'importer dans Cegid Exabanque.....	9
2.1.1. Exporter le nouveau certificat du signataire sur votre ordinateur	9
2.1.2. Importer le nouveau certificat dans Cegid Exabanque	18
2.2. Transmettre le nouveau certificat de signature à vos banques	20
2.3. Réinitialiser l'authentification par certificat du signataire	29
2.3.1. Si le signataire ne se souvient plus de son mot de passe de connexion	29
2.3.2. Si le signataire se souvient de son mot de passe de connexion	34
 ANNEXE 1 : FAQ	 37
 ANNEXE 2 : Exporter le nouveau certificat depuis un MAC.....	 38

1. À PROPOS DU RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT DE SIGNATURE

Les certificats de signature ont une **durée de vie de 3 ans** après avoir été activés, puis ils doivent être renouvelés. Le renouvellement doit être effectué au cours des **2 mois précédant la date d'expiration du certificat**.

Un certificat de signature expiré ne peut plus être utilisé ni renouvelé. Il est donc important de le renouveler **avant** sa date d'expiration.

Par défaut, si vous êtes administrateur de Cegid Exabanque, vous recevez un e-mail d'avertissement 2 mois avant la date d'expiration des certificats de signature des signataires. En l'absence de renouvellement, l'e-mail est renvoyé à une fréquence hebdomadaire.



Note : Vous pouvez choisir l'utilisateur qui reçoit les e-mails concernant l'expiration des certificats EBICS (par défaut, l'administrateur est sélectionné) : utilisez pour cela l'onglet **Certificats EBICS** du menu *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.

1.1. Prérequis

1.1.1. Être habilité

Vous devez disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*. En effet, **ce guide s'adresse uniquement à l'administrateur et aux utilisateurs de Cegid Exabanque qui disposent de cette habilitation**.

Si vous souhaitez renouveler votre propre certificat de signature et que vous ne disposez PAS de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**, vous devez consulter le guide [Renouveler votre certificat de signature EBICS TS](#) (guide destiné aux signataires utilisateurs) car les procédures que vous devez suivre sont différentes.

1.1.2. Avoir reçu le nouveau certificat de signature du signataire

Vous devez avoir reçu le nouveau certificat de signature du signataire stocké sur une nouvelle clé USB sécurisée (token). Pour commander un nouveau token, contactez la banque qui vous a fourni le certificat actuel à renouveler.

1.1.3. Avoir activé le nouveau certificat de signature du signataire

Vous devez avoir activé le nouveau certificat de signature du signataire.

- Pour activer un certificat stocké sur un token 3SKey, suivez les instructions du site www.3skey.com ou contactez l'assistance SWIFT au 01 57 32 35 36 de 9h à 12h CET et de 14h à 17h CET (GMT+2).
- Pour activer un certificat stocké sur un token Gemalto délivré par Certinomis ou Certeurope, contactez votre banque ou votre fournisseur.

1.1.4. Disposer de l'ancien token du signataire

Vous devez avoir en votre possession l'ancien token du signataire et le mot de passe de ce token.



Note : Une autre procédure permet au signataire de renouveler lui-même son certificat de signature. Pour des raisons de sécurité, cette autre procédure doit être privilégiée car elle évite la communication du mot de passe du token : voir le guide destiné aux signataires utilisateurs [Renouveler votre certificat de signature EBICS TS](#).

1.1.5. L'ordinateur utilisé doit être configuré pour signer

La procédure de renouvellement peut être effectuée :

- soit depuis l'ordinateur du signataire. Dans ce cas, vous devez être connecté **avec votre propre compte Cegid Exabanque** (qui dispose de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**). Si le signataire utilise SConnect¹ comme module de signature, vous devez utiliser **le même navigateur que lui** (c'est-à-dire le navigateur qu'il utilise pour signer les remises) ;
- soit depuis votre propre ordinateur. Dans ce cas, assurez-vous que sa configuration vous permettra de signer avec l'ancien token du signataire :
 - le pilote de l'ancien token du signataire doit être installé ;
 - dans le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique* de votre Cegid Exabanque, vous devez avoir sélectionné un module de signature et effectué l'installation correspondante. Si vous installez SConnect¹ dans un navigateur, vous devez utiliser ce même navigateur pour renouveler le certificat du signataire.

¹ SConnect peut être utilisé jusqu'en septembre 2026 (fin du support par Swift). Sous Windows, Web Connect remplace désormais SConnect (voir le guide [Module de signature Web Connect](#)).



Note : Le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Signature numérique* de votre Cegid Exabanque ne doit pas nécessairement être configuré comme celui du signataire. Par exemple, vous pouvez sélectionner Web Connect même si le signataire signe avec Java Web Start. L'important est que vous ayez sélectionné un module de signature et effectué l'installation correspondante pour pouvoir signer depuis votre compte Cegid Exabanque.

1.2. Étapes de réalisation

Le schéma suivant illustre les actions à réaliser pour renouveler le certificat de signature d'un signataire dans Cegid Exabanque.


1. J'exporte le nouveau certificat de signature du signataire puis je l'importe dans Cegid Exabanque

J'enregistre sur mon ordinateur le nouveau certificat stocké sur la clé USB sécurisée (token) du signataire, puis je l'importe dans Cegid Exabanque



2. Je transmets le nouveau certificat de signature à nos banques

Je dois transmettre le nouveau certificat de signature du signataire à chacune de nos banques



3. Je réinitialise l'authentification par certificat du signataire

Uniquement si le signataire s'authentifie avec son certificat

Si le certificat qui a été renouvelé est aussi utilisé pour se connecter à Cegid Exabanque, je dois réinitialiser l'authentification par certificat du signataire



Vous pouvez effectuer ces actions indifféremment depuis votre propre ordinateur ou celui du signataire. Des conditions doivent toutefois impérativement être respectées : voir [L'ordinateur utilisé doit être configuré pour signer](#), page [5](#).

Avant de suivre ces étapes, assurez-vous de respecter tous les [Prérequis](#) (voir page [4](#)).

Si le certificat de plusieurs de vos signataires va bientôt expirer, ces étapes de paramétrage doivent être effectuées pour chacun d'entre eux.

2. RENOUELER LE CERTIFICAT DE SIGNATURE D'UN SIGNATAIRE



Important : Avant de suivre ces étapes de paramétrage, assurez-vous de respecter tous les [Prérequis](#) (voir page [4](#)).

2.1. Exporter le nouveau certificat de signature du signataire puis l'importer dans Cegid Exabanque

Vous devez enregistrer sur votre ordinateur le nouveau certificat de signature stocké sur la clé USB sécurisée (token), afin de pouvoir ensuite l'importer dans Cegid Exabanque.




Note : Le certificat contient un couple clé privée et clé publique. La partie exportée du certificat n'est pas confidentielle car il s'agit de la clé publique.

2.1.1. Exporter le nouveau certificat du signataire sur votre ordinateur


La procédure ci-après est réalisée sous Windows. Si vous utilisez un MAC, consultez l'annexe 2, page [38](#), pour exporter le certificat.

1. Branchez le **nouveau token** sur votre ordinateur.


2. **Accédez aux options Internet de votre ordinateur.** Pour y accéder rapidement, nous vous conseillons de taper « options internet » dans la zone de recherche située à côté du bouton **Démarrer** de votre ordinateur, puis de cliquer sur **Options Internet** dans les résultats de la recherche.




Cela ouvrira directement la fenêtre des Options Internet.



3. Dans la fenêtre des Options Internet, sélectionnez l'onglet **Contenu** puis cliquez sur **Certificats**.




4. Dans la fenêtre **Certificats**, sélectionnez le certificat du signataire à exporter puis cliquez sur [Exporter](#).



Note : Afin de vous assurer que le certificat de signature est bien activé, vérifiez sa date d'expiration. La durée de vie d'un certificat de signature ne peut excéder 3 ans : si la date d'expiration indiquée va au-delà de 3 ans, activez le certificat (voir [page 5](#)).

5. Dans la fenêtre de bienvenue de l'assistant d'exportation, cliquez sur [Suivant](#).



6. Sur la page **Exporter la clé privée**, cliquez sur [Suivant](#).

Assistant Exportation du certificat

Exporter la clé privée
Vous pouvez choisir d'exporter la clé privée avec le certificat.

Les clés privées sont protégées par mot de passe. Si vous voulez exporter la clé privée avec le certificat, vous devez taper un mot de passe dans une prochaine page.

Voulez-vous exporter la clé privée avec le certificat ?

☐ Oui, exporter la clé privée

☒ Non, ne pas exporter la clé privée

Remarque : la clé privée associée est marquée comme ne pouvant pas être exportée. Seul le certificat peut être exporté.

[Suivant](#) [Annuler](#)

7. Sélectionnez le format **X.509 encodé en base 64** puis cliquez sur [Suivant](#).

Assistant Exportation du certificat

Format du fichier d'exportation
Les certificats peuvent être exportés dans divers formats de fichiers.

Sélectionnez le format à utiliser :

☐ X.509 binaire encodé DER (*.cer)

☒ X.509 encodé en base 64 (*.cer)

☐ Standard de syntaxe de message cryptographique - Certificats PKCS #7 (.P7B)

☐ Inclure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification, si possible

☐ Échange d'informations personnelles - PKCS #12 (.PFX)

☐ Inclure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification, si possible

☐ Supprimer la clé privée si l'exportation réussit


☐ Exporter toutes les propriétés étendues

☐ Activer la confidentialité de certificat


☐ Magasin de certificats sérialisés Microsoft (.SST)

[Suivant](#) [Annuler](#)

8. Cliquez sur [Parcourir](#).



9. Choisissez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier, saisissez le nom du fichier (par exemple : *nouveau_[Nom du signataire]*), puis cliquez sur [Enregistrer](#).




10. Sur la page **Fichier à exporter**, vous pouvez constater que le champ **Nom du fichier** est maintenant complété. Cliquez sur [Suivant](#).

The screenshot shows the 'Assistant Exportation du certificat' window at the 'Fichier à exporter' step. The title bar says 'Assistant Exportation du certificat'. Below the title, there is a back arrow and the text 'Assistant Exportation du certificat'. The main heading is 'Fichier à exporter'. Below it, the instruction 'Spécifiez le nom du fichier à exporter' is followed by a horizontal line. Under this line, the label 'Nom du fichier :' is followed by a text box containing the path 'C:\Users\rdurandy\Desktop\Certif\nouveau_jduchemin.cer'. To the right of the text box is a button labeled 'Parcourir...'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Suivant' (highlighted with a blue rectangle) and 'Annuler'.

11. Sur la page **Fin de l'Assistant Exportation du certificat**, cliquez sur [Terminer](#).

The screenshot shows the 'Assistant Exportation du certificat' window at the 'Fin de l'Assistant Exportation du certificat' step. The title bar says 'Assistant Exportation du certificat'. Below the title, there is a back arrow and the text 'Assistant Exportation du certificat'. The main heading is 'Fin de l'Assistant Exportation du certificat'. Below it, the text 'Vous avez terminé l'Assistant Exportation du certificat.' is displayed. Underneath, the text 'Vous avez spécifié les paramètres suivants :' is followed by a table. The table has two columns: the first column lists the parameters and the second column shows the selected values. The parameters and values are: 'Nom du fichier' (C:\Users\rdurandy\Desktop\Certif\nouveau_jduchemin.cer), 'Exporter les clés' (Non), 'Inclure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification' (Non), and 'Format de fichier' (X.509 encodé en binaire). Below the table is a horizontal scrollbar. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Terminer' (highlighted with a blue rectangle) and 'Annuler'.

L'exportation du certificat est terminée.



12. Débranchez le nouveau token de votre ordinateur.

2.1.2. Importer le nouveau certificat dans Cegid Exabanque

1. Connectez-vous à Cegid Exabanque avec votre compte, selon votre mode d'authentification habituel.



Note : Si vous êtes utilisateur (avec l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**) et que vous souhaitez renouveler **votre propre certificat de signature**, connectez-vous également à Cegid Exabanque avec votre compte, selon votre mode d'authentification habituel. Dans le cas d'une authentification par certificat, utilisez votre **ancien token**, c'est-à-dire celui qui doit être renouvelé.

2. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.
3. Sélectionnez l'onglet **Certificats EBICS**, puis cliquez sur [Importer](#).



4. Définissez les champs comme suit :

Champ	Description
Emplacement du certificat	Sélectionnez Certificat sur une clé USB ou matériel physique .
Société	Sélectionnez la société titulaire du certificat du signataire.
Fichier du certificat à importer	Cliquez sur Parcourir puis sélectionnez le certificat du signataire enregistré sur votre ordinateur lors de l'étape Exporter le nouveau certificat du signataire sur votre ordinateur (voir page 9). Ce fichier se termine par .cer.
Type de certificat	Sélectionnez Certificat de signature .



Note : L'intitulé du bouton [Parcourir](#) peut varier en fonction de votre navigateur.

5. Cliquez sur [Importer](#).

The screenshot shows the 'Certificats EBICS' tab in a software interface. Under the heading 'Importation d'un certificat EBICS', there is a 'Retour' button with a left arrow. Below it are several fields: 'Emplacement du certificat' with a dropdown menu showing 'Certificat sur clé USB ou matériel physique'; 'Société' with a dropdown menu showing 'EXASOLAR'; 'Fichier du certificat à importer' with a 'Parcourir...' button and the filename 'nouveau_jduchemin.cer'; and 'Type de certificat' with a dropdown menu showing 'Certificat de signature'. At the bottom of these fields is a blue 'Importer' button, which is being clicked by a mouse cursor.

Un message vous indique que le certificat a été importé avec succès. Les informations concernant le nouveau certificat sont affichées.

La date du jour (format jjmmaaaa) est ajoutée devant le nom du certificat afin de vous permettre de distinguer facilement l'ancien et le nouveau certificat.

The screenshot shows the 'Certificats EBICS' tab with the heading 'Modification d'un certificat EBICS'. Below the heading is the instruction 'Entrez le nom du certificat, puis cliquez sur Enregistrer.' and three buttons: 'Retour' (left arrow), 'Enregistrer' (floppy disk icon), and 'Supprimer' (X icon). Below these are the following fields: 'Société : EXASOLAR', 'Raison sociale : EXASOLAR', 'SIRET ou SIREN : SIRET_EXASOLAR', and 'Nom de certificat :'. The 'Nom de certificat' field contains the text '12122025_nouveau_jduchemin.cer', where the date '12122025' is highlighted with a blue box.

Ci-dessus : La date du jour (12122025, soit le 12 décembre 2025) est ajoutée automatiquement devant le nom du certificat.

6. Cliquez sur [Retour](#). L'importation du certificat dans Cegid Exabanque est terminée.

2.2. Transmettre le nouveau certificat de signature à vos banques

Suite à l'exportation du nouveau certificat de signature du signataire et à son importation dans Cegid Exabanque, vous devez transmettre le nouveau certificat de signature du signataire à chacune de vos banques.

1. Connectez-vous à Cegid Exabanque avec votre compte, selon votre mode d'authentification habituel.



Note : Si vous êtes utilisateur (avec l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur**) et que vous souhaitez renouveler **votre propre certificat de signature**, connectez-vous également à Cegid Exabanque avec votre compte, selon votre mode d'authentification habituel. Dans le cas d'une authentification par certificat, utilisez votre **ancien token**, c'est-à-dire celui qui doit être renouvelé.

2. Sélectionnez *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*.
3. Dans la section **Profils de signature** de l'onglet **Profil EBICS**, vous pouvez voir tous les profils de signature de tous les signataires. Sélectionnez le profil de signature du signataire dont vous venez d'importer le nouveau certificat, puis cliquez sur [Afficher](#).

The screenshot shows the 'Profils EBICS' section of the Cegid Exabanque interface. At the top, there are two tabs: 'Profils EBICS' and 'Certificats EBICS'. Below the tabs, there is a section titled 'Profils EBICS' with a sub-header 'Sélectionnez un profil EBICS et cliquez sur Afficher, ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau profil EBICS.' Below this, there are two buttons: 'Afficher' and '+ Créer'. The 'Afficher' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are two tables: 'Profils d'envoi' and 'Profils de signature'. The 'Profils d'envoi' table has one row with the profile 'HSBC EXASOLAR' and an expiration date of '29/06/2027'. The 'Profils de signature' table has two rows: 'HSBC EXAOLSAR TAndre' with an expiration date of '07/06/2027' and 'HSBC EXASOLAR JDuchemin' with an expiration date of '07/01/2026'. The second row in the 'Profils de signature' table is highlighted with a red box.

	Nom du profil	Statut	Expiration certificats
☐	HSBC EXASOLAR	Prêt	29/06/2027

	Nom du profil	Statut	Expiration certificats
☐	HSBC EXAOLSAR TAndre	Prêt	07/06/2027
☒	HSBC EXASOLAR JDuchemin	Prêt	07/01/2026



Note : Si vous avez plusieurs banques (ou plusieurs sociétés), vous pouvez voir dans la section **Profils de signature** plusieurs profils de signature pour le signataire, car il dispose d'un profil de signature par banque/société. Sélectionnez l'un de ces profils pour associer le nouveau certificat à celui-ci. Une fois cette procédure effectuée, vous devrez la recommencer pour chacun des autres profils du signataire.

Profils EBICS

Certificats EBICS

Profils EBICS

Sélectionnez un profil EBICS et cliquez sur Afficher, ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau profil EBICS.

Afficher

+ Créer

Profils d'envoi

	Nom du profil	Statut	Expiration certificats
☐	BNP EXASOLAR	Prêt	01/01/2027
☐	HSBC EXASOLAR	Prêt	29/06/2027

Profils de signature

	Nom du profil	Statut	Expiration certificats
☐	BNP EXASOLAR JDuchemin	Prêt	29/05/2027
☐	HSBC EXASOLAR JDuchemin	Prêt	07/01/2026
☐	HSBC TAndre	Prêt	07/06/2027

Ci-dessus : Jean Duchemin a deux profils de signature. L'un pour la banque BNP (et la société EXASOLAR) et l'autre pour la banque HSBC (et la société EXASOLAR).

4. Sur la page **Modification d'un profil EBICS**, veillez à ne modifier aucun champ. Au niveau du champ **Renouveler le certificat de signature (PUB)** de la section **Certificats**, cliquez sur [Renouveler](#).

The screenshot displays the 'Modification d'un profil EBICS' interface. At the top, there are tabs for 'Profils EBICS' and 'Certificats EBICS'. Below the tabs, the 'Modification d'un profil EBICS' section contains buttons for 'Retour', 'Enregistrer', 'Supprimer', and 'Créer par duplication'. The 'Profil EBICS' section includes fields for 'Nom du profil' (HSBC EXASOLAR JDuchemin), 'Serveur EBICS' (HSBC (v2.4)), 'Statut EBICS' (Prêt), a checkbox for 'Profil utilisé pour la signature électronique des remises' (checked), 'Signataire' (DUCHEMIN - JEAN), and 'Type de certificat' (EBICS-TS - 3SKey). The 'Identifiants de transmission' section contains fields for 'Identifiant de la banque (HostID)' (CCFRFRPPXXX), 'Identifiant de contrat (PartnerID)' (12345678), 'Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID)' (JDUCEMIN), and 'Orderid' (B010). The 'Certificats' section includes dropdowns for 'Certificat d'authentification' (Certificat EBICS EXASOLAR - Authentification), 'Certificat de signature' (JDuchemin_certificat.cer), and 'Certificat de chiffrement' (Certificat EBICS EXASOLAR - Chiffrement). It also has a button for 'Appel EBICS SPR' and three 'Renouveler' buttons. The 'Renouveler le certificat de signature (PUB)' button is highlighted with a red box and a mouse cursor.

Profils EBICS **Certificats EBICS**

Modification d'un profil EBICS

[Retour](#) [Enregistrer](#) [Supprimer](#) [Créer par duplication](#)

Profil EBICS

Nom du profil : HSBC EXASOLAR JDuchemin

Serveur EBICS : HSBC (v2.4)

Statut EBICS : Prêt

Profil utilisé pour la signature électronique des remises : ☒

Signataire : DUCHEMIN - JEAN

Type de certificat : EBICS-TS - 3SKey

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : CCFRFRPPXXX

Identifiant de contrat (PartnerID) : 12345678

Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCEMIN

Orderid : B010

Certificats

Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXASOLAR - Authentification

Certificat de signature : JDuchemin_certificat.cer

Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXASOLAR - Chiffrement

Suspendre le profil auprès de la banque : Appel EBICS SPR

Renouveler les certificats d'authentification, de chiffrement et de signature (HCS) : ? Renouveler

Renouveler les certificats d'authentification et de chiffrement (HCA) : ? Renouveler

Renouveler le certificat de signature (PUB) : ? **Renouveler**

5. Sur la page **Renouvellement du certificat de signature d'un profil EBICS**, sélectionnez les valeurs suivantes dans les listes déroulantes :

Liste déroulante	Description
Mode de validation	- Sélectionnez EBICS-TS – 3SKey si le nouveau token est un token 3SKey délivré par SWIFT. - Sélectionnez EBICS-TS – Gemalto Trust si le nouveau token est un token Gemalto délivré par Certinomis ou Certeurope.
Certificat de signature	Sélectionnez le nouveau certificat de signature que vous venez d'importer dans Cegid Exabanque.

Profils EBICS

Certificats EBICS

Renouvellement du certificat de signature d'un profil EBICS

Annuler

Profil EBICS

Nom du profil : HSBC EXASOLAR JDuchemin
Serveur EBICS : HSBC
Statut EBICS : Prêt
Signataire : DUCHEMIN JEAN

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : CCFRFRPPXXX
Identifiant de contrat (PartnerID) : 12345678
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN
OrderId : B010

Nouveau certificat de signature

Mode de validation : EBICS-TS - 3SKey
Certificat de signature : 12122025_nouveau_jduchemin.cer
Signer le message PUB :

Signer

6. Assurez-vous que l'**ancien token** est branché sur votre ordinateur, puis cliquez sur [Signer](#).



Attention : Seul l'ancien token doit être branché à ce stade.

Profils EBICS

Certificats EBICS

Renouvellement du certificat de signature d'un profil EBICS

Annuler

Profil EBICS

Nom du profil : HSBC EXASOLAR JDuchemin

Serveur EBICS : HSBC

Statut EBICS : Prêt

Signataire : DUCHEMIN JEAN

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : CCFRFRPPXXX

Identifiant de contrat (PartnerID) : 12345678

Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN

OrderId : B010

Nouveau certificat de signature


Mode de validation : EBICS-TS - 3SKey

Certificat de signature : 12122025_nouveau_jduchemin.cer

Signer le message PUB :

Signer

7. Dans la fenêtre **Signature numérique**, sélectionnez l'ancien token puis saisissez son mot de passe. Cliquez ensuite sur [Continuer](#).




The screenshot shows a window titled "Signature numérique" with a back arrow icon. Below the title bar, the instruction "Sélectionnez votre clé de signataire et entrez le mot de passe de votre clé." is displayed. A list box contains the text "SWIFT_PDI / SafeNet, Inc. / AKS ifdh 0 / 02824675". Below the list box, the label "Mot de passe de votre clé :" is followed by a password input field with masked characters and a visibility toggle icon. A blue "Continuer" button is at the bottom left, with a mouse cursor hovering over it.

8. Sélectionnez le certificat de signature. Les détails du certificat s'affichent. Cliquez sur [Signer](#).



The screenshot shows the same "Signature numérique" window. The list box now displays "jeanduchemin - exalogCAsha2test". A blue "Annuler" button is now visible in the top right corner. Below the list box, a blue "Signer" button is highlighted with a mouse cursor. Below the "Signer" button, a message reads: "Si au clic sur 'Signer' rien ne se passe, le mot de passe de votre clé de signature a probablement expiré. Veuillez contacter votre administrateur pour vérifier la date d'expiration du mot de passe de votre clé."

9. Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur .



The screenshot shows the "Signature numérique" window with a back arrow icon. The message "Signature OK. Le fichier a été signé avec succès." is displayed. A mouse cursor is hovering over the back arrow icon in the top left corner.

10. Sur la page **Renouvellement du certificat de signature d'un profil EBICS**, cliquez sur [Appel EBICS PUB](#) en bas de la page.

Profils EBICS Certificats EBICS

Renouvellement du certificat de signature d'un profil EBICS

[Annuler](#)

Profil EBICS

Nom du profil : HSBC EXASOLAR JDuchemin
Serveur EBICS : HSBC
Statut EBICS : Prêt
Signataire : DUCHEMIN JEAN

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : CCFRFRPPXXX
Identifiant de contrat (PartnerID) : 12345678
Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN
OrderId : B010

Envoi du message EBICS

Renouveler le certificat de signature : [Appel EBICS PUB](#)

11. Un rapport de transmission s'affiche. Vérifiez que l'appel EBICS PUB s'est bien déroulé (**Mise à jour du profil EBICS : OK**) puis cliquez sur [Retour](#).

La transmission bancaire est terminée

[← Retour](#)

Rapport de transmission

12/12/2025 12:25:59 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur HSBC : OK

Appels EBICS : PUB
HostId : CCFRFRPPXXX
PartnerId : 12345678
UserId : JDUCHEMIN
OrderId : B010

Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK

12/12/2025 12:26:19 (UTC+01:00) - Transmission terminée.

Mise à jour du profil EBICS : OK

Traitement terminé.

[Imprimer ce rapport :](#) 

12. Sur la page **Modification d'un profil EBICS**, notez que le nouveau certificat de signature s'affiche maintenant par défaut dans le champ **Certificat de signature**.

Modification d'un profil EBICS

Retour Enregistrer Supprimer Créer par duplication

Profil EBICS

Nom du profil : HSBC EXASOLAR JDuchemin
 Serveur EBICS : HSBC (v2.4)
 Statut EBICS : Prêt
 Profil utilisé pour la signature électronique des remises : ☒
 Signataire : DUCHEMIN - JEAN
 Type de certificat : EBICS-TS - 3SKey

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : CCFRFRPPXXX
 Identifiant de contrat (PartnerID) : 12345678
 Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN
 OrderId : B010

Certificats

Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXASOLAR - Authentification Expire le 29/06/2026
Certificat de signature : 12122025_nouveau_jduchemin.cer Expire le 12/12/2028
 Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXASOLAR - Chiffrement Expire le 29/06/2026

Suspendre le profil auprès de la banque : Appel EBICS SPR

Renouveler les certificats d'authentification, de chiffrement et de signature (HCS) : Renouveler
 Renouveler les certificats d'authentification et de chiffrement (HCA) : Renouveler
 Renouveler le certificat de signature (PUB) : Renouveler

Veillez à ne modifier aucun champ sur cette page et cliquez sur [Retour](#).

Le nouveau certificat de signature a été communiqué avec succès à votre banque. Les remises à envoyer à cette banque peuvent dès maintenant être signées avec le nouveau certificat.

13. **Si vous avez plusieurs banques (ou plusieurs sociétés) uniquement** : Répétez cette procédure pour les autres profils de signature du signataire.

2.3. Réinitialiser l'authentification par certificat du signataire



Attention : Cette procédure ne peut être réalisée que par un administrateur de Cegid Exabanque ou un utilisateur avec l'habilitation **Utilisateurs / habilitations**.

Si le certificat qui a été renouvelé est aussi utilisé pour se connecter à Cegid Exabanque (et uniquement dans ce cas), un administrateur de Cegid Exabanque ou un utilisateur avec l'habilitation **Utilisateurs / habilitations** doit réinitialiser l'authentification par certificat du signataire à partir du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

Suivez la procédure appropriée :

- Si le signataire dont le certificat a été renouvelé ne se souvient plus de son mot de passe de connexion à Cegid Exabanque, suivez la procédure ci-dessous.
- S'il se souvient de son mot de passe de connexion à Cegid Exabanque, suivez la procédure page [34](#).

2.3.1. Si le signataire ne se souvient plus de son mot de passe de connexion

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.
2. Dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran, sélectionnez l'utilisateur dont le certificat a été renouvelé.

3. Sélectionnez le mode d'authentification **Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité**.

Utilisateurs | Profils | Groupes | Profils d'interface

Utilisateur : * DUCHEMIN JEAN ▼

+ Créer un utilisateur | Enregistrer | XLS ?

Coordonnées

Nom : DUCHEMIN | Date de création : 2011-10-18 00

Prénom : JEAN

Signature :

Civilité : Monsieur ▼

Téléphone :

Fax :

E-mail : jduchemin@exasolar.com

Langue par défaut : Français ▼

Profil d'interface : France ▼

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris ▼

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa 📅 ?

Authentification

Mode d'authentification : ? Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité ▼

Nom d'accès : jduchemin

Mot de passe : ? [Changer mot de passe](#)

Carte de sécurité : ? [Renouveler](#)

Détail du profil d'i
Format des dates
Format des dates
Format des heure
Format des nomb

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5. Cliquez sur [Changer mot de passe](#) pour réinitialiser son mot de passe de connexion, puis cliquez sur [Renouveler](#) pour renouveler sa carte de sécurité. L'utilisateur reçoit alors par e-mail un mot de passe temporaire et sa nouvelle carte de sécurité.

Utilisateurs | Profils | Groupes | Profils d'interface

Utilisateur : * DUCHEMIN JEAN ▼

+ Créer un utilisateur | Enregistrer | XLS ?

Coordonnées

Nom : DUCHEMIN | Date de création : 2011-10-18 00:00

Prénom : JEAN

Sigle :

Civilité : Monsieur ▼

Téléphone :

Fax :

E-mail : jduchemin@exasolar.com

Langue par défaut : Français ▼

Profil d'interface : France ▼

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris ▼

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa ?

Authentification

Mode d'authentification : ? Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité ▼

Nom d'accès : jduchemin

Mot de passe : ? [Changer mot de passe](#)

Carte de sécurité : ? [Renouveler](#)

Détail du profil d'i
Format des dates
Format des heures
Format des nombres

6. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide du bouton [Connexion par mot de passe](#). Il doit saisir son nom d'accès, son mot de passe temporaire et le code demandé de sa carte de sécurité. Puis il doit personnaliser son mot de passe.
7. Lorsque la page d'accueil de Cegid Exabanque s'affiche, demandez à l'utilisateur de se déconnecter.
8. Une fois que l'utilisateur est déconnecté, vous devez paramétrer Cegid Exabanque afin que l'utilisateur puisse à nouveau se connecter par certificat. Pour cela, sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

9. Dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran, sélectionnez l'utilisateur dont le certificat a été renouvelé.
10. Sélectionnez à nouveau le mode d'authentification **Certificat numérique** puis cliquez sur [Enregistrer](#).

Utilisateurs

Profils

Groupes

Profils d'interface

Utilisateur : * DUCHEMIN JEAN ▼

+ Créer un utilisateur

Enregistrer

XLS ?

Coordonnées

Nom : DUCHEMIN

Date de création : 2011-10-18 0

Prénom : JEAN

Sigle :

Civilité : Monsieur ▼

Téléphone :

Fax :

E-mail : jduchemin@exasolar.com

Langue par défaut : Français ▼

Profil d'interface : France ▼

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris ▼

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa ?

Authentification

Mode d'authentification : ? Certificat numérique ▼

Nom d'accès : jduchemin

Mot de passe : ?

Changer mot de passe

Certificat numérique :

Certificat

Détail du profil d
Format des date
Format des date
Format des heur
Format des nom

11. Cliquez sur [Certificat](#).

Utilisateurs Profils Groupes Profils d'interface

Utilisateur : * DUCHEMIN JEAN

+ Créer un utilisateur Enregistrer XLS ?

Coordonnées

Nom : DUCHEMIN Date de création : 2011-10-18 0

Prénom : JEAN

Sigle :

Civilité : Monsieur

Téléphone :

Fax :

E-mail : jduchemin@exasolar.com

Langue par défaut : Français

Profil d'interface : France

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa ?

Authentification

Mode d'authentification : ? Certificat numérique

Nom d'accès : jduchemin

Mot de passe : ? [Changer mot de passe](#)

Certificat numérique : **Certificat**

Détail du profil d'
Format des date:
Format des date:
Format des heur
Format des nom

12. Dans la fenêtre **Certificat numérique d'authentification**, cliquez sur [Supprimer](#) pour supprimer l'ancien certificat rattaché à l'utilisateur.

Certificat numérique d'authentification

Retour **Supprimer** Enregistrer

Statut du certificat : Valide

Délivré à : emailAddress=jduchemin@exasolar.com,CN=jduchemin,OU=Certification,O=EXASOLAR,ST=Hauts-de-Seine,C=FR

Autorité de certification : SWIFT

Début de validité : 12/12/2025

Fin de validité : 12/12/2028

13. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide de son nouveau token et du mot de passe de son nouveau token. Pour cela, il doit brancher son nouveau token puis cliquez sur [Connexion par certificat](#). Il doit saisir les informations demandées (nom d'accès et mot de passe de connexion) et accepter que son nouveau certificat soit associé à ce nom d'accès/mot de passe en cliquant sur [Enregistrer](#).

La réinitialisation de son nouveau certificat est alors terminée.

2.3.2. Si le signataire se souvient de son mot de passe de connexion

1. Sélectionnez *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.
2. Dans la liste déroulante **Utilisateur** en haut de l'écran, sélectionnez l'utilisateur dont le certificat a été renouvelé.

3. Cliquez sur [Certificat](#).

Utilisateurs Profils Groupes Profils d'interface

Utilisateur : * DUCHEMIN JEAN

+ Créer un utilisateur Enregistrer XLS ?

Coordonnées

Nom : DUCHEMIN Date de création : 2011-10-18 09:00

Prénom : JEAN

Sigle :

Civilité : Monsieur

Téléphone :

Fax :

E-mail : jduchemin@exasolar.com

Langue par défaut : Français

Profil d'interface : France

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa ?

Authentification

Mode d'authentification : ? Certificat numérique

Nom d'accès : jduchemin

Mot de passe : ? [Changer mot de passe](#)

Certificat numérique : [Certificat](#)

Détail du profil d'interface

- Format des dates :
- Format des dates :
- Format des heures :
- Format des noms :

4. Dans la fenêtre **Certificat numérique d'authentification**, cliquez sur [Supprimer](#) pour supprimer l'ancien certificat rattaché à l'utilisateur.

Certificat numérique d'authentification

Retour [Supprimer](#) Enregistrer

Statut du certificat : Valide

Délivré à : emailAddress=jduchemin@exasolar.com,CN=jduchemin,OU=Certification,O=EXASOLAR,ST=Hauts-de-Seine,C=FR

Autorité de certification : SWIFT

Début de validité : 12/12/2025

Fin de validité : 12/12/2028

5. Demandez à l'utilisateur de se connecter à Cegid Exabanque à l'aide de son nouveau token et du mot de passe de son nouveau token. Pour cela, il doit brancher son nouveau token puis cliquez sur [Connexion par certificat](#). Il doit saisir les informations demandées (nom d'accès et mot de passe de connexion) et accepter que son nouveau certificat soit associé à ce nom d'accès/mot de passe en cliquant sur [Enregistrer](#).

La réinitialisation de son nouveau certificat est alors terminée.

ANNEXE 1 : FAQ

Comment puis-je connaître la date d'expiration d'un certificat de signature ?

Dans l'onglet **Profil EBICS** du menu *Paramétrage > Banque > EBICS > Paramétrage EBICS avancé*, sélectionnez le profil de signature souhaité puis cliquez sur [Afficher](#).

Vous pouvez consulter la date d'expiration du certificat de signature dans la section **Certificats**.

The screenshot displays the 'Certificats' section of the EBICS profile configuration interface. It includes fields for 'Certificat d'authentification', 'Certificat de signature', and 'Certificat de chiffrement', each with a dropdown menu. To the right of these fields, the expiration dates are listed: 'Expire le 29/06/2026' for authentication and encryption, and 'Expire le 12/12/2028' for the signature certificate, which is highlighted with a red box. Below these fields, there is a 'Suspendre le profil auprès de la banque' button labeled 'Appel EBICS SPR'. At the bottom, there are three 'Renouveler' buttons for HCS, HCA, and PUB certificates, each preceded by an information icon.

Profil EBICS **Certificats EBICS**

Modification d'un profil EBICS

[Retour](#) [Enregistrer](#) [X Supprimer](#) [+ Créer par duplication](#)

Profil EBICS

Nom du profil : HSBC EXASOLAR JDuchemin

Serveur EBICS : HSBC (v2.4)

Statut EBICS : Prêt

Profil utilisé pour la signature électronique des remises : ☒

Signataire : DUCHEMIN - JEAN

Type de certificat : EBICS-TS - 3SKey

Identifiants de transmission

Identifiant de la banque (HostID) : CCFRFRPPXXX

Identifiant de contrat (PartnerID) : 12345678

Identifiant de l'utilisateur ou du service (UserID) : JDUCHEMIN

OrderId : B010

Certificats

Certificat d'authentification : Certificat EBICS EXASOLAR - Authentification

Certificat de signature : 12122025_nouveau_jduchemin.cer

Certificat de chiffrement : Certificat EBICS EXASOLAR - Chiffrement

Suspendre le profil auprès de la banque : [Appel EBICS SPR](#)

Renouveler les certificats d'authentification, de chiffrement et de signature (HCS) : [Renouveler](#)

Renouveler les certificats d'authentification et de chiffrement (HCA) : [Renouveler](#)

Renouveler le certificat de signature (PUB) : [Renouveler](#)

Expire le 29/06/2026

Expire le 12/12/2028

Expire le 29/06/2026

ANNEXE 2 : EXPORTER LE NOUVEAU CERTIFICAT DEPUIS UN MAC

1. Branchez le **nouveau token** sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez *Applications > Utilitaires > Trousseau d'accès*.
3. Cliquez en bas à gauche dans la section **Mes Certificats**.
4. Sélectionnez le certificat à exporter.
5. Sélectionnez *Fichier > Exporter*.
6. Saisissez les informations suivantes :
 - le nom du fichier à créer ;
 - l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier ;
 - le format du fichier : .cer.
7. L'exportation du certificat est terminée. Débranchez le nouveau certificat de votre ordinateur.



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com