


cegid



Paramétrer le module de trésorerie

Guide de paramétrage
03/2026

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document présente les principes généraux du module de trésorerie et explique comment paramétrer le module de trésorerie.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	03/2026
Version	1.8

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2026 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. Présentation du module de trésorerie.....	5
1.1. Objet du module de trésorerie.....	5
1.2. Habilitations	5
2. À propos du paramétrage du module de trésorerie	9
2.1. Prérequis	9
2.2. Démarche de mise en œuvre.....	9
2.3. Pré-paramétrage	9
2.4. Étapes du paramétrage.....	10
3. Organisation de la structure de gestion	11
3.1. Types de groupes	11
3.1.1. Soldes et équilibrages manuels.....	11
3.1.2. Regroupement de groupes	12
3.1.3. Autres types de groupes	12
3.2. Créer vos groupes de comptes en trésorerie	12
4. Initialisation des comptes bancaires en trésorerie	18
4.1. À propos de l'initialisation des comptes en trésorerie	18
4.2. Initialiser vos comptes en trésorerie.....	18
5. Vérification et personnalisation du paramétrage standard	27
5.1. Codification analytique des flux de trésorerie.....	27
5.1.1. Présentation de la codification analytique standard de Cegid Exabanque.....	27
5.1.2. Dans quel cas utiliser la codification analytique standard ?	30
5.1.3. Personnaliser les tables standard.....	30
5.2. Affectations automatiques	37
5.2.1. À propos du traitement de vos mouvements bancaires par Cegid Exabanque.....	37
5.2.2. Présentation des affectations automatiques pré-paramétrées.....	37

5.2.3. Personnaliser les affectations automatiques standard	40
5.3. Règles d'intégration des relevés en trésorerie	53
5.3.1. Présentation du profil d'intégration standard	54
5.3.2. Personnaliser les règles d'intégration des relevés de comptes	55
6. Configuration des paramètres financiers	64
6.1. Enregistrer vos conditions bancaires sur les dates de valeur	64
6.2. Enregistrer les devises et les cours de change	65
6.3. Enregistrer vos contrats d'agios et commissions	65
6.4. Enregistrer les taux de marché.....	65
7. Configuration des préférences du module de trésorerie.....	67
ANNEXE 1 : Exemples.....	72
ANNEXE 2 : Astuces.....	75
ANNEXE 3 : FAQ	80
ANNEXE 4 : Glossaire	83

1. PRÉSENTATION DU MODULE DE TRÉSORERIE

Vous devez avoir souscrit au **Pack Trésorerie** de Cegid Exabanque pour avoir accès au module de trésorerie. Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

1.1. Objet du module de trésorerie

Le module de trésorerie de Cegid Exabanque a pour but de **vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre trésorerie**. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- prévisions de trésorerie pour prévoir vos liquidités dans le futur ;
- suivi quotidien des soldes et traitement des virements d'équilibrage de compte à compte ;
- gestion des placements et des financements ;
- analyse de vos flux grâce à la codification par code flux et par rubrique budgétaire ;
- contrôle des échelles bancaires.

Une des caractéristiques essentielles de ce module est son **interaction complète avec le module de réception des relevés et d'envoi des remises** : les mouvements bancaires des relevés sont automatiquement copiés dans le module de trésorerie, et les remises envoyées, virements reçus ou rejetés peuvent générer des prévisions.

Pour simplifier sa mise en place, **le module de trésorerie est pré-paramétré**. Pour plus d'informations sur ce pré-paramétrage, voir page [9](#).

1.2. Habilitations

La section **Gestion de trésorerie** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations* permet de définir les habilitations des utilisateurs relatives au paramétrage et à l'utilisation du module de trésorerie. Le tableau suivant présente ces habilitations dans l'ordre dans lequel elles figurent dans l'écran *Utilisateurs/Habilitations* :

Habilitation	Description
Accès à la gestion de trésorerie	Cette habilitation doit obligatoirement être sélectionnée pour permettre à l'utilisateur d'accéder au module de trésorerie.

Habilitation	Description
Paramétrage de la gestion de trésorerie	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour paramétrer les groupes de comptes, les rubriques budgétaires , codes flux , les règles d'intégration des relevés bancaires en trésorerie, les affectations automatiques , les règles d'éclatement des prévisions, préférences, les soldes initiaux et seuils, les décalages sur les dates de valeur, et les contrats d'agios et de commissions.
Rapprochement des mouvements prévisionnels	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder au menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie</i> .
Saisie de mouvements prévisionnels	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour : - accéder au menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Saisie de mouvements prévisionnels</i> et : - saisir des mouvements prévisionnels, - supprimer des mouvements prévisionnels non rapprochés et non liés à un contrat d'achat/vente de devises, d'OPCVM, d'emprunt ou de dépôt. - importer des mouvements prévisionnels depuis le menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Importation de mouvements prévisionnels</i> ; - saisir/importer/supprimer des mouvements prévisionnels depuis les menus <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Relevés prévisionnels</i> et <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie</i>. Pour saisir/importer/supprimer des mouvements prévisionnels pour un compte, l'utilisateur doit aussi être habilité à consulter les relevés de ce compte.
Équilibrages	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i> pour effectuer des équilibrages manuels.
Recevoir un avis d'opéré email lors d'un équilibrage	Pour recevoir des notifications lorsque des équilibrages sont effectués, l'utilisateur doit disposer de cette habilitation, ainsi que de l'habilitation Virements de trésorerie (en création, envoi ou consultation) sur le compte destinataire.

Habilitation	Description
Gestion des OPCVM	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Portefeuille d'OPCVM</i> et réaliser des achats/ventes d'OPCVM. Pour gérer des titres OPCVM, il doit aussi être habilité sur ces titres dans la section Habilitations par compte.
Gestion des emprunts	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder aux menus <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Emprunts in fine</i> et <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Emprunts amortissables</i> et saisir des emprunts. Pour saisir des emprunts pour un compte, il doit aussi être habilité à consulter les relevés de ce compte.
Gestion des dépôts	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Dépôts</i> et saisir des dépôts. Pour saisir des dépôts pour un compte, il doit aussi être habilité à consulter les relevés de ce compte.
Gestion des produits de change et de couverture	Cette habilitation permet d'accéder au menu <i>Trésorerie > Décisions > Liquidités > Produits de change et de couverture</i> afin de gérer des produits de change et de couverture.
Tableaux prévisionnels	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder aux menus <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par Rubrique budgétaire</i> et <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par Code flux</i> et générer des rapports sur les soldes prévisionnels.
Entrée des cours de devises	Si l'utilisateur ne dispose pas de l'habilitation Paramétrage de l'émetteur, il doit disposer de l'habilitation Entrée des cours de devises pour : - importer/saisir manuellement des cours de change groupe (via les menus <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de changes</i> et <i>Paramétrage > Banque > Paramètres financiers > Cours de change</i>) ; - importer/saisir manuellement des taux de marché (via le menu <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Gestion des taux de marché</i>).

Habilitation	Description
Échelles d'intérêts	L'utilisateur doit disposer de cette habilitation pour accéder aux menus <i>Trésorerie > Échelles > Échelles bancaires > Échelles fusionnées</i> et <i>Trésorerie > Échelles > Échelles bancaires > Échelles par compte</i> afin de calculer des échelles par compte, des échelles fusionnées et d'autres frais bancaires.

2. À PROPOS DU PARAMÉTRAGE DU MODULE DE TRÉSORERIE

Le paramétrage du module de trésorerie a pour but d'adapter les fonctionnalités du module à vos règles de gestion spécifiques.

2.1. Prérequis

Vous devez avoir enregistré au préalable dans Cegid Exabanque les comptes bancaires que vous souhaitez gérer dans le module de trésorerie. Pour créer un compte bancaire et définir ses paramètres de transmission, consultez le guide [Comptes bancaires et paramètres de transmission](#).

2.2. Démarche de mise en œuvre

Avant de commencer le paramétrage dans Cegid Exabanque, il est indispensable de mener une réflexion sur **vos groupes de comptes** car les soldes de comptes et les rapports sont présentés par groupe de comptes. Voir [Organisation de la structure de gestion](#), page 11.

2.3. Pré-paramétrage

Pour simplifier sa mise en place, le module de trésorerie est fourni avec un paramétrage standard comprenant :

- une **table de codes flux** et de groupes de codes flux ;
- une **table de rubriques budgétaires** et de groupes de rubriques budgétaires ;
- une **table d'affectation** entre les codes des banques et les codes flux/rubriques budgétaires permettant de codifier vos mouvements bancaires et vos prévisions ;
- un **profil d'intégration** indiquant comment vos écritures bancaires doivent être intégrées dans votre plan de trésorerie : « manuellement (pointage) », « directement », « selon règle » ou « par rapprochement avec une prévision ». Lors de l'initialisation d'un compte dans le module de trésorerie, la table d'affectation et le profil d'intégration sont générés automatiquement et rattachés au compte.

Il ne vous reste plus qu'à compléter le paramétrage standard par :

- la création de vos groupes de comptes et le rattachement des comptes aux groupes de comptes ;
- l'initialisation de vos comptes en trésorerie ;
- la définition de vos paramètres financiers (conditions bancaires sur les dates de valeur, contrats d'agios, etc.).

En fonction de vos besoins, vous pouvez aussi modifier le paramétrage standard.

2.4. Étapes du paramétrage



3. ORGANISATION DE LA STRUCTURE DE GESTION

Cegid Exabanque ne comprend aucune structure de gestion prédéfinie mais offre des **possibilités de création de structures personnalisées quasiment illimitées**.

Les soldes de vos comptes et les rapports de trésorerie sont présentés par groupe de comptes, avec une possibilité de regroupement de groupes pour créer des sous-totaux à votre souhait. **La création de groupes de comptes constitue donc la base de la structure de gestion de votre trésorerie**. Vous pouvez regrouper vos comptes par société, par banque, par pays, par devise et par activité.

3.1. Types de groupes

Il existe plusieurs types de groupes de comptes. Chaque type correspond à un usage donné dans Cegid Exabanque.

3.1.1. Soldes et équilibrages manuels

Les groupes principaux que vous devez créer sont de type **Soldes et équilibrages manuels**. Un groupe **Soldes et équilibrages manuels** correspond à un ensemble de comptes pour lesquels vous souhaitez suivre l'évolution des soldes et générer des rapports, et entre lesquels vous souhaitez pouvoir réaliser des équilibrages de trésorerie.

Un même compte peut être rattaché à plusieurs groupes.

Selon vos besoins, vous pouvez créer par exemple :

- un groupe de tous les comptes d'une société ;
- un groupe de tous les comptes au sein d'une même banque ;
- un groupe de comptes par devise ;
- un groupe de comptes par pays ;
- un groupe de comptes par secteur d'activité.



Note : Dans un groupe **Soldes et équilibrages manuels**, vous avez la possibilité d'ajouter vos placements et financements à vos comptes bancaires. En conséquence, l'application vous offrira une vue distincte des éléments suivants dans vos rapports :

- vos disponibilités (comptes bancaires, OPCVM, dépôts et lignes de crédit) ;
- vos engagements (emprunts).

3.1.2. Regroupement de groupes

Vous pouvez regrouper des groupes **Soldes et équilibres manuels** dans un groupe parent pour obtenir une vue consolidée de ces groupes. Le groupe parent est de type **Regroupement de groupes**.

Par exemple, vous pouvez créer un regroupement de groupes TOUTES SOCIÉTÉS puis 3 groupes **Soldes et équilibres manuels** par société (EXPRINT Paris, EXPRINT Lyon et EXPRINT Marseille) rattachés à ce groupe parent. Les rapports de trésorerie afficheront donc les soldes de chaque société séparément ainsi qu'une vue consolidée sur le même écran.



3.1.3. Autres types de groupes

Les autres types de groupes de comptes correspondent à des fonctionnalités spécifiques de Cegid Exabanque :

- **Échelles calculées en fusionnant les comptes** : Vous avez un contrat de fusion de comptes auprès d'une banque. En fin de mois, la somme des soldes de ces comptes est prise en compte pour le calcul des frais de cette banque. La création de groupes de fusion d'échelles bancaires vous permet de calculer les frais fusionnés (menu *Trésorerie* > *Échelles* > *Échelles bancaires* > *Échelles fusionnées*) en appliquant un [pooling notionnel](#) sur le compte pivot du groupe.
- **Échelles calculées séparément par compte** : Lorsque vous n'avez pas de contrat de fusion de comptes auprès d'une banque, ce type vous permet de calculer le paiement en rafale des tickets d'agios pour vos comptes bancaires (menu *Trésorerie* > *Échelles* > *Échelles bancaires* > *Échelles par compte*).

Vous n'avez à créer de tels groupes que si vous souhaitez utiliser ces fonctionnalités.

3.2. Créer vos groupes de comptes en trésorerie

Créez d'abord vos groupes de type **Regroupement de comptes**. Lors de la création de chaque groupe de type **Soldes et équilibres manuels**, vous pourrez ainsi indiquer son groupe

parent. Si la structure que vous prévoyez comporte plus d'un niveau de regroupement, commencez par créer les groupes du plus haut niveau.

Vous pouvez créer autant de groupes de comptes que vous le souhaitez. Vous pouvez définir autant de niveaux de regroupements que vous le souhaitez.


1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Groupes de comptes*.
2. Cliquez sur [Créer](#).
3. Complétez le formulaire de création du groupe de comptes :

Champ	Description
Nom du groupe	Saisissez le nom du groupe. Il doit être unique et doit vous permettre d'identifier facilement ce groupe. Il sera affiché dans tous les menus du module de trésorerie.
Description	Saisissez la description du groupe. Elle sera affichée uniquement dans le menu Groupes de comptes (elle ne sera pas affichée dans les autres menus du module de trésorerie).
Type d'utilisation	Sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer : voir Types de groupes , page 11. Note : Les groupes de types Soldes et équilibres manuels et Regroupement de groupes sont également pris en compte lors de la consultation des relevés de comptes.
Groupe parent	Sélectionnez le groupe Regroupement de groupes précédemment créé auquel vous souhaitez rattacher votre groupe de comptes Soldes et équilibres manuels .
Groupe pivot	Ce champ n'est actuellement pas utilisé par Cegid Exabanque.
Devise d'affichage	Sélectionnez la devise dans laquelle seront affichés les rapports de trésorerie pour ce groupe de comptes. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 devises d'affichage.

Champ	Description
Seuil d'alerte solde trop bas	Cegid Exabanque vous permet d'identifier facilement vos soldes prévisionnels trop bas (menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i>). Pour cela, saisissez le montant au-dessous duquel vous estimez le solde du groupe de comptes trop bas. - Si vous ne configurez pas les autorisations de découvert de vos comptes bancaires¹, Cegid Exabanque affichera en bleu le solde du groupe de comptes lorsqu'il est inférieur au Seuil d'alerte solde trop bas. - Si vous configurez les autorisations de découvert de vos comptes bancaires, Cegid Exabanque affichera en violet le solde du groupe de comptes lorsqu'il est strictement positif et inférieur au Seuil d'alerte solde trop bas.
Seuil d'alerte solde trop élevé	Cegid Exabanque vous permet d'identifier facilement vos soldes prévisionnels trop élevés (menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i>). Pour cela, saisissez le montant au-dessus duquel vous estimez le solde du groupe de comptes trop élevé. Cegid Exabanque affichera en vert le solde du groupe de comptes lorsqu'il est supérieur au Seuil d'alerte solde trop élevé.
Nombre de jours de trésorerie avant la date du jour	Indiquez le nombre de jours que vous souhaitez afficher par défaut avant la date du jour, lorsque vous générez des rapports de trésorerie (Soldes prévisionnels et équilibrages, Relevés prévisionnels, Prévisions par Rubrique budgétaire, etc.).²
Nombre de jours de trésorerie après la date du jour	Indiquez le nombre de jours que vous souhaitez afficher par défaut après la date du jour, lorsque vous générez des rapports de trésorerie (Soldes prévisionnels et équilibrages, Relevés prévisionnels, Prévisions par Rubrique budgétaire, etc.).²

¹ Pour définir les autorisations de découvert de vos comptes bancaires, sélectionnez le menu *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Soldes initiaux et seuils*. Voir page [15](#).

² L'horizon maximal de gestion de vos soldes prévisionnels (c'est-à-dire la somme maximale des champs **Nombre de jours de trésorerie avant la date du jour** et **Nombre de jours de trésorerie après la date du jour**) est défini dans vos conditions tarifaires (en standard : 500 jours).

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'un groupe ? Enregistrer

Informations générales

Nom du groupe : EXAPRINT PARIS

Description :

Type d'utilisation : Soldes et équilibrages manuels ▼

Groupe parent : TOUTES SOCIÉTÉS ▼

Groupe pivot : Aucun groupe

Devise d'affichage 1 : Aucun ▼

Devise d'affichage 2 : Aucun ▼

Seuil d'alerte solde trop bas :

Seuil d'alerte solde trop élevé :

Nombre de jours de trésorerie avant la date du jour : 5

Nombre de jours de trésorerie après la date du jour : 5

Ci-dessus : Création d'un groupe de type **Soldes et équilibrages manuels** pour gérer la trésorerie du magasin EXAPRINT PARIS.

5. Terminez la procédure en fonction du type de groupe que vous avez créé :

- Si vous avez créé un groupe de type **Regroupement de groupes** : cliquez sur l'icône « Retour »  pour revenir sur l'écran *Groupes de comptes*. Vous pouvez constater que votre groupe a été ajouté à la liste des groupes existants.
- Si vous avez créé un groupe de type **Soldes et équilibrages manuels**, tous les comptes enregistrés dans Cegid Exabanque s'affichent maintenant par société titulaire dans la section **Comptes attachés au groupe**. Procédez comme suit :
 - a. Dans la liste déroulante de la section **Non rattaché(s) au groupe**, sélectionnez soit la société qui possède des comptes à rattacher au groupe soit la valeur **Toutes**.

- b. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez rattacher au groupe.
- c. Cliquez sur [Lier](#).

Comptes attachés au groupe

Rattaché(s) au groupe

Aucun compte rattaché

Non rattaché(s) au groupe

EXAPRINT PARIS

EXAPRINT PARIS :

Compte bancaire :

- ☒ BNP FR76-1234-5123-4554-5465-5555-528 EUR
- ☒ BNP FR76-1234-5111-1122-2222-2222-257 EUR

<< lier

>> délier

Ci-dessus : Rattachement des deux comptes de la société EXAPRINT PARIS au groupe de comptes.

Les comptes sont alors déplacés dans **Rattaché(s) au groupe**.

Comptes attachés au groupe

Rattaché(s) au groupe

EXAPRINT PARIS :

Compte bancaire :

- ☐ BNP FR76-1234-5123-4554-5465-5555-528 EUR
- ☐ BNP FR76-1234-5111-1122-2222-2222-257 EUR

Non rattaché(s) au groupe

Selectionnez une société

Aucun compte à afficher

<< lier

>> délier



Note : Pour délier un compte d'un groupe, sélectionnez-le puis cliquez sur [Délier](#).



Astuce : Pour sélectionner/désélectionner simultanément tous les comptes d'une société quels que soient leurs types (comptes bancaires, OPCVM, etc.), cliquez directement sur le nom de cette société.

EXAPRINT PARIS :

Compte bancaire :

- ☐ BNP FR76-1234-5123-4554-5465-5555-528 EUR
- ☐ BNP FR76-1234-5111-1122-2222-2222-257 EUR

6. Recommencez cette procédure pour définir les autres groupes de comptes de votre structure de gestion.



Exemple : Voici un regroupement de groupes par banque, devise et société. Cette structure de gestion permettra d'établir des rapports de gestion par banque, devise et société.

Groupes de comptes

[Afficher](#) [X Supprimer](#) [+ Créer](#)

Afficher : Tout

TOUTES BANQUES

|->Banque BNP Paribas

|->Banque CIC

|->Banque Société Générale

TOUTES DEVISES

|->EUR

|->USD

TOUTES SOCIÉTÉS

|->EXAPRINT LYON

|->EXAPRINT PARIS

Légende

Soldes et équilibrages manuels

Regroupement de groupes

Echelles calculées en fusionnant les comptes

Echelles calculées séparément par compte

Groupe de contrepartie bancaire

4. INITIALISATION DES COMPTES BANCAIRES EN TRÉSORERIE

4.1. À propos de l'initialisation des comptes en trésorerie



Prérequis : Vous pouvez initialiser un compte en trésorerie, seulement si :

- vous êtes habilité à consulter les relevés de ce compte ;
- ce compte est rattaché à un groupe de comptes en trésorerie. Pour rattacher un compte à un groupe de comptes en trésorerie, voir [Créer vos groupes de comptes en trésorerie](#), page 12.

L'initialisation d'un compte consiste principalement à indiquer la date à partir de laquelle vous souhaitez suivre l'évolution de son solde en trésorerie, et à renseigner son solde à cette date. Les mouvements sur le compte à partir de cette date seront pris en compte pour calculer les soldes prévisionnels.

4.2. Initialiser vos comptes en trésorerie

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Soldes initiaux et seuils*.
2. Dans la liste déroulante **Titulaire**, sélectionnez la société titulaire du compte à initialiser.
3. Dans la liste déroulante **Compte bancaire**, les comptes du titulaire sélectionné qui ne sont pas encore initialisés en trésorerie sont affichés sur fond rouge. Sélectionnez le compte à initialiser.

Initialisation des comptes ? Enregistrer X Supprimer de la gestion de trésorerie CSV

Informations du compte

Titulaire : EXAPRINT PARIS

Compte bancaire : Sélectionnez un compte bancaire

Compte Courant :

Sélectionnez un compte bancaire

BNP FR76-1234-5123-4554-5465-5555-528 EUR

BNP FR76-1234-5111-1122-2222-2222-257 EUR

Ci-dessus : EXAPRINT PARIS possède 2 comptes qui n'ont pas encore été initialisés en trésorerie.

4. Complétez le formulaire d'initialisation du compte en trésorerie.

Section Solde initial

Champ	Description
Date de solde initial	Indiquez la date à partir de laquelle vous souhaitez suivre l'évolution du solde de votre compte. Conseil : Nous vous recommandons d'initialiser vos soldes 15 jours avant la date du jour. De cette façon, si des écritures arrivent avec des dates de valeur antérieures de quelques jours à la date du jour, vous n'aurez pas à ressaisir les soldes initiaux.
Solde initial en <u>date valeur</u>	Saisissez le solde du compte en date de valeur. Note : Le Solde initial en date valeur des comptes est généralement différent du Solde initial en date d'opération , sauf s'il s'agit d'un nouveau compte.
Solde initial en <u>date opération</u>	Saisissez le solde du relevé bancaire à la date d'initialisation.



Astuce : Évitez de saisir les soldes du compte à la date d'initialisation et laissez plutôt Cegid Exabanque les récupérer depuis vos relevés bancaires. Pour cela, cliquez sur [Recopier les soldes du relevé bancaire](#).

Solde initial ⓘ

Date de solde initial : 25/06/2025  [Recopier les soldes du relevé bancaire](#)

Solde initial en date valeur : 3953,08

Solde initial en date valeur avant CAT* : 3953,08

Solde initial en date opération : 3956,94

Solde initial en date opération avant CAT* : 3956,94

Section Seuils sur solde

Champ	Description
Seuil d'alerte solde trop bas	Cegid Exabanque vous permet d'identifier facilement vos soldes prévisionnels trop bas (menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i>). Pour cela, saisissez le montant au-dessous duquel vous estimez le solde du compte trop bas. • Si vous ne configurez pas l'autorisation de découvert de votre compte bancaire (voir la section Autorisation de découvert ci-après), Cegid Exabanque affichera en bleu le solde du compte lorsqu'il est inférieur au Seuil d'alerte solde trop bas. • Si vous configurez l'autorisation de découvert de votre compte bancaire (voir la section Autorisation de découvert ci-après), Cegid Exabanque affichera en violet le solde du compte lorsqu'il est strictement positif et inférieur au Seuil d'alerte solde trop bas.
Seuil d'alerte solde trop élevé	Cegid Exabanque vous permet d'identifier facilement vos soldes prévisionnels trop élevés (menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i>). Pour cela, saisissez le montant au-dessus duquel vous estimez le solde du compte trop élevé. Cegid Exabanque affichera en vert le solde du compte lorsqu'il est supérieur au Seuil d'alerte solde trop élevé.

Section Seuils sur mouvements

Champ	Description
Seuil d'alerte mouvement trop bas	Cegid Exabanque vous permet d'identifier facilement vos mouvements dont le montant est trop bas dans les menus suivants : • <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages.</i> • <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par rubrique budgétaire</i> • <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par code flux</i> Pour cela, saisissez le montant au-dessous duquel vous estimez le mouvement trop bas. Cegid Exabanque affichera en rose les mouvements dont le montant est inférieur au Seuil d'alerte mouvement trop bas.
Seuil d'alerte mouvement trop élevé	Cegid Exabanque vous permet d'identifier facilement vos mouvements dont le montant est trop élevé dans les menus suivants : • <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages.</i> • <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par rubrique budgétaire</i> • <i>Trésorerie > Prévisions > Prévisions > Prévisions par code flux</i> Pour cela, saisissez le montant au-dessus duquel vous estimez le mouvement trop élevé. Cegid Exabanque affichera en bleu les mouvements dont le montant est inférieur au Seuil d'alerte mouvement trop élevé.

Section Autorisation de découvert

Champ	Description
Montant de l'autorisation de découvert	Saisissez le montant de l'autorisation de découvert que vous a accordé votre banque sur ce compte. Le montant doit être saisi sous la forme d'un nombre positif. Dans le menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i>, le solde du compte apparaîtra dans une couleur différente en fonction de son montant : • Rouge : Le solde du compte est débiteur et dépasse le découvert autorisé. • Orange : Le solde du compte est débiteur mais ne dépasse pas le découvert autorisé. (Une option d'affichage disponible dans l'écran <i>Soldes prévisionnels et équilibre</i>, vous permet de sélectionner une autre couleur pour les soldes en découvert autorisé, si vous le souhaitez). • Violet : Le solde du compte est strictement positif et inférieur au Seuil d'alerte solde trop bas. • Noir : Le solde du compte est strictement positif. Son montant est compris entre le Seuil d'alerte solde trop bas et le Seuil d'alerte solde trop élevé. • Vert : Le solde du compte est strictement positif et supérieur au Seuil d'alerte solde trop élevé. Dans le menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibrages</i>, vous pouvez aussi sélectionner l'option d'affichage Inclure les autorisations de découvert afin de : • Ajouter au solde du compte le montant de son autorisation de découvert. • Afficher le montant de l'autorisation de découvert en survolant le compte avec votre souris.

Section Désignation en gestion de trésorerie

Champ	Description
Code	Saisissez le code qui sera affiché dans tous les menus du module de trésorerie pour identifier le compte. Ce code doit être unique. Vous pouvez, par exemple, utiliser le code <i>Banque_Société_Devis</i>e pour identifier facilement votre compte (HSBC_EXAPRINT_SARL_EUR pour le compte en euros domicilié dans la banque HSBC pour la société EXAPRINT SARL).
Code technique	Ce code n'est actuellement pas utilisé par Cegid Exabanque.
Libellé	Saisissez la description du compte. Par exemple, vous pouvez saisir Compte EXAPRINT SARL chez HSBC pour le compte en euros domicilié dans la banque HSBC pour la société EXAPRINT SARL. Cette information est affichée uniquement dans l'écran <i>Initialisation des comptes</i> (elle n'est pas affichée dans les autres menus du module de trésorerie).

Section Enregistrement automatique de mouvements en trésorerie

Champ	Description
Recopie des mouvements bancaires en trésorerie	Par défaut, la recopie des mouvements bancaires en trésorerie est activée (Oui est sélectionné). Cela signifie qu'après réception de vos relevés de comptes, Cegid Exabanque recopie automatiquement tous les mouvements bancaires dans le module de trésorerie. Si vous n'avez pas de contrat de communication bancaire, sélectionnez Compte fictif pour saisir vos mouvements bancaires manuellement et suivre vos soldes.³

5. Cliquez sur [Enregistrer](#). Le compte est initialisé ; une table d'affectation et un profil d'intégration lui sont automatiquement rattachés.
6. Recommencez cette procédure pour initialiser en trésorerie vos autres comptes.

³ Pour saisir vos mouvements bancaires manuellement, vous créez manuellement des prévisions de trésorerie (menu *Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Saisie de mouvements prévisionnels*). Cegid Exabanque vous autorisera à les intégrer dans votre plan de trésorerie sans effectuer de rapprochement avec des écritures bancaires (menu *Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie*).

[←](#) **Initialisation des comptes** [?](#) [Enregistrer](#) [X Supprimer de la gestion de trésorerie](#) CSV

[Groupes de comptes...](#)

Informations du compte

Titulaire :

Compte bancaire :

Solde initial [?](#)

Date de solde initial : [Recopier les soldes du relevé bancaire](#)

Solde initial en date valeur :

Solde initial en date valeur avant CAT* :

Solde initial en date opération :

Solde initial en date opération avant CAT* :

*Centralisation automatique de trésorerie

Seuils sur solde

Seuil d'alerte solde trop bas :

Seuil d'alerte solde trop élevé :

Seuils sur mouvements

Seuil d'alerte mouvement trop bas :

Seuil d'alerte mouvement trop élevé :

Autorisation de découvert [?](#)

Montant de l'autorisation de découvert :

Désignation en gestion de trésorerie

Code :

Code technique :

Libellé :

Enregistrement automatique de mouvements en trésorerie

Recopie des mouvements bancaires en trésorerie :

Ci-dessus : Initialisation d'un compte BNP Paribas de la société EXAPRINT PARIS.



Astuce : Depuis l'écran *Initialisation des comptes*, vous pouvez ajouter ou retirer rapidement le compte d'un groupe en cliquant sur **Groupe de comptes**.

The screenshot shows the 'Initialisation des comptes' interface. A blue box highlights the 'Groupe de comptes...' link, with an arrow pointing to a modal window titled 'Groupe de comptes'. The modal window contains two columns: 'Groupes de comptes' and 'Groupes de comptes sélectionnés'. The 'Groupes de comptes' column lists categories like 'TOUTES BANQUES', 'TOUTES DEVISES', and 'TOUTES SOCIÉTÉS', with sub-items like 'I->Banque BNP Paribas', 'I->Banque CIC', 'I->Banque Société Générale', 'I->EUR', 'I->USD', 'I->EXAPRINT LYON', and 'I->EXAPRINT PARIS'. The 'I->EXAPRINT PARIS' item is highlighted in green. The 'Groupes de comptes sélectionnés' column shows 'EXAPRINT PARIS'. Arrows indicate the ability to move items between the two columns. An 'Appliquer' button is at the bottom right of the modal.

Ci-dessus : Le compte en cours d'initialisation est dans le groupe EXAPRINT PARIS (car EXAPRINT PARIS est dans la section **Groupes de comptes sélectionnés**).

5. VÉRIFICATION ET PERSONNALISATION DU PARAMÉTRAGE STANDARD

5.1. Codification analytique des flux de trésorerie

5.1.1. Présentation de la codification analytique standard de Cegid Exabanque

Vos banques attribuent systématiquement des types d'opérations à tous vos mouvements bancaires. Les types d'opérations varient en fonction de la [norme bancaire des relevés de comptes](#) en vigueur dans le pays de domiciliation du compte. Les affectations lient automatiquement les codes bancaires et les codes flux/rubriques budgétaires.

- Les **codes flux** distinguent les flux entrants - encaissements (virements reçus, prélèvements encaissés, chèques encaissés, etc.) des flux sortants - décaissements (virements émis, paiements CB, retraits d'espèces, chèques émis, frais bancaires, etc.).
- Les **rubriques budgétaires** distinguent les postes de dépenses (salaires, loyers, etc.) des postes de recettes (encaissements clients, emprunts bancaires, etc.).

Cegid met à votre disposition des tables standard de codes flux et rubriques budgétaires. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou les personnaliser selon vos besoins.

La codification analytique standard comprend notamment :

- Une table de codes flux et une table de groupes de codes flux. Pour consulter ces tables, sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Codes flux*.

☐	Code	Libellé	Rang d'affichage	Couleur	Groupe parent	Modifier	Supprimer
☐	DEBIT	Debits	1	Exemple de texte			
☐	CREDIT	Credits	2	Exemple de texte			
☐	FINANCEMENT	Flux financiers	3	Exemple de texte			
☐	TRESORERIE	Flux de trésorerie	4	Exemple de texte			

Ci-dessus : Table standard de groupes de codes flux.

☐	Code	Libellé	Groupe	Sens	Code de centralisation	Mod.	Supp.
☐	D_VIRT	Virements émis	DEBIT - Debits		Non		
☐	D_PRLVTIP	Prélèvements, téléversements et TIP payés	DEBIT - Debits		Non		
☐	D_LCR	Effets payés (LCR / BOR)	DEBIT - Debits		Non		
☐	D_CB_ESP	Paievements CB / Retraits espèces	DEBIT - Debits		Non		
☐	D_CHQ	Chèques émis	DEBIT - Debits		Non		
☐	D_RJT_PRLV	Prélèvements rejetés / impayés	DEBIT - Debits		Non		

Ci-dessus : Extrait de la table standard de codes flux.

- Une table de rubriques budgétaires et une table de groupes de rubriques budgétaires. Pour consulter ces tables, sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires*.

☐	Code	Libellé	Rang d'affichage	Couleur	Groupe parent	Modifier	Supprimer
☐	EXP_C	Encaissements d'exploitation	1	Exemple de texte			
☐	EXP_D	Décaissements d'exploitation	2	Exemple de texte			
☐	FIN_C	Encaissements de financement	3	Exemple de texte			
☐	FIN_D	Décaissements de financement	4	Exemple de texte			
☐	HORSEXP_C	Encaissements hors exploitation	5	Exemple de texte			
☐	HORSEXP_D	Décaissements hors exploitation	6	Exemple de texte			

Ci-dessus : Table standard de groupes de rubriques budgétaires.

☐	Code	Libellé	Groupe	Mod.	Supp.
☐	C_CLT_DOM	Encaissements des clients domestiques	EXP_C - Encaissements d'exploitation		✕
☐	C_CLT_INT	Encaissements des clients internationaux	EXP_C - Encaissements d'exploitation		✕
☐	C_TAX	Crédits d'impôt	EXP_C - Encaissements d'exploitation		✕
☐	C_TVA	TVA remboursée	EXP_C - Encaissements d'exploitation		✕
☐	C_DIV_EXP	Divers encaissement d'exploitation	EXP_C - Encaissements d'exploitation		✕
☐	D_SAL	Salaires	EXP_D - Décaissements d'exploitation		✕

Ci-dessus : Extrait de la table standard de rubriques budgétaires.



Note : Pour faciliter la lecture de cette codification, des préfixes ou suffixes sont ajoutés aux noms des codes flux, des rubriques budgétaires et des groupes de rubriques budgétaires : **C** pour crédit et **D** pour débit.

☐	Code	Libellé	Groupe	Sens	Code de centralisation	Mod.	Supp.
☐	D_VIRT	Virements émis	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_PRLVTIP	Prélèvements, téléversements et TIP payés	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_LCR	Effets payés (LCR / BOR)	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_CB_ESP	Paievements CB / Retraits espèces	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_CHQ	Chèques émis	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_RJT_PRLV	Prélèvements rejetés / impayés	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_RJT_LCR	Effets impayés (LCR / BOR)	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_RJT_CB	Factures CB rejetés / impayés	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_RJT_CHQ	Chèques impayés	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	D_DIVERS	Décaissements divers	DEBIT - Debits		Non		✕
☐	C_VIRT	Virements reçus	CREDIT - Credits		Non		✕

Ci-dessus : Mise en évidence des préfixes C et D dans la table standard de codes flux.

5.1.2. Dans quel cas utiliser la codification analytique standard ?

Avant de poursuivre le paramétrage du module de trésorerie, il est indispensable de mener une réflexion détaillée sur la codification analytique adaptée à vos besoins.

Si vous n'avez pas mis en place de codification analytique dans votre entreprise, il est conseillé d'utiliser la codification analytique standard de Cegid Exabanque. Celle-ci vous permet de gagner du temps.

Si vous avez déjà mis en place une codification analytique dans votre entreprise avec vos propres codes flux et rubriques budgétaires, et que cela fonctionne bien, nous vous conseillons de conserver celle-ci. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser les tables de codification standard en renommant des codes, en supprimant certains ou en créant de nouveaux. Vous pouvez aussi supprimer en masse tous les codes des 2 tables de codification et créer vos propres tables (dans ce cas, vous devrez réaliser le paramétrage des affectations automatiques et des profils d'intégration des relevés bancaires).

5.1.3. Personnaliser les tables standard

Vous pouvez personnaliser la codification analytique standard en effectuant les opérations suivantes de votre choix :

- [Modifier un code](#), voir page [30](#) ;
- [Supprimer un code](#), voir page [31](#) ;
- [Créer une rubrique budgétaire](#), voir page [32](#) ;
- [Créer un code flux](#), voir page [34](#) ;
- [Créer un groupe de rubriques budgétaires ou de codes flux](#), voir page [35](#).

Créez d'abord vos groupes de codes flux ou de rubriques budgétaires : lors de la création d'un code flux ou d'une rubrique budgétaire, vous pourrez ainsi indiquer son groupe d'appartenance.

Si la structure hiérarchique que vous prévoyez pour votre codification comporte plusieurs niveaux, commencez par créer les groupes du plus haut niveau.

5.1.3.1. Modifier un code

1. Sélectionnez le menu correspondant au code à modifier :
 - Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Codes flux.
 - Ou –
 - Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires.
2. Sélectionnez l'onglet approprié : **Rubriques**, **Codes flux** ou **Groupes**.

3. Dans la table de codification standard, cliquez sur l'icône « Zoom avant »  sur la ligne correspondant au code à modifier. Le code s'affiche dans la zone de saisie.
4. Modifiez les paramètres du code selon vos besoins.
5. Cliquez sur [Enregistrer](#). La modification du code est enregistrée, et toutes les affectations automatiques qui utilisent ce code sont mises à jour.



Exemple : Si vous souhaitez distinguer les virements émis en France et Hors SEPA, vous pouvez :

- a. Remplacer le code flux D_VIRT pour les virements émis par le code flux D_VIRTD (D pour « Domestique »).
- b. Créer le code flux D_VIRINT (INT pour « International »).

Codes flux

Pour créer un Code flux, entrez les données correspondantes et cliquez sur enregistrer.

[Enregistrer](#) XLS

Code	Libellé	Groupe
D_VIRTD	Français Virements émis	DEBIT - Debits
	Anglais Issued transfers	
	Espagnol Transferencias emitidas	
	Allemand Issued transfers	
	Italien Issued transfers	

Codes **Groupes**

Codes flux

Pour créer un Code flux, entrez les données correspondantes et cliquez sur enregistrer.

[Enregistrer](#) XLS

Code	Libellé	Groupe
D_VIRINT	Français Virements émis hors France	DEBIT - Debits
	Anglais International issued transfers	
	Espagnol Transferencias internacionales emitidas	
	Allemand International issued transfers	
	Italien International issued transfers	

5.1.3.2. Supprimer un code

Vous pouvez supprimer un code (code flux ou rubrique budgétaire) à condition qu'il ne soit associé à aucun mouvement.

Vous pouvez supprimer un groupe (de codes flux ou de rubriques budgétaires) à condition qu'aucun code n'y soit rattaché.

1. Sélectionnez le menu correspondant au code à supprimer :
 - Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Codes flux.
 - Ou –
 - Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires.
2. Sélectionnez l'onglet approprié : **Rubriques**, **Codes flux** ou **Groupes**.
3. Dans la table de codification standard, cliquez sur l'icône « Croix »  sur la ligne correspondant au code à supprimer. La suppression du code est enregistrée, et toutes les affectations automatiques qui utilisent ce code sont mises à jour.



Astuce : Si vous souhaitez supprimer plusieurs codes, sélectionnez-les dans la table de codification standard, puis cochez **Supprimer sélection** en bas de l'écran et cliquez sur [Appliquer](#).

☒	D_VIRTREC	Virements de trésorerie émis	TRESORERIE - Flux de trésorerie
☒	C_POOLING	Centralisation bancaire reçus	TRESORERIE - Flux de trésorerie

Modification en masse possible :

☒ Supprimer sélection

[Appliquer](#)

4. Cliquez sur [Confirmer](#).

5.1.3.3. Créer une rubrique budgétaire

Avant de créer une rubrique budgétaire, assurez-vous que le groupe auquel sera rattachée cette rubrique existe déjà. Sinon, créez-le (voir [Créer un groupe de rubriques budgétaires ou de codes flux](#), page 35).

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires*.
2. Dans l'onglet **Rubriques** (sélectionné par défaut), définissez les paramètres de la rubrique budgétaire dans la zone de saisie :


Paramètre	Description
Code	Saisissez le code de la rubrique budgétaire (obligatoire). Il peut être constitué de chiffres et de lettres. Ce code doit être unique.
Libellé	Saisissez le libellé de la rubrique budgétaire dans votre ou vos langues d'utilisation (obligatoire). Il peut être constitué de chiffres et de lettres.
Groupe	Si vous souhaitez classer la rubrique budgétaire dans un groupe parent, sélectionnez celui-ci. Bien que cette action soit facultative, il est recommandé de classer les rubriques budgétaires dans des groupes.
Critères	Définissez des critères de sélection supplémentaires pour apporter plus de précisions sur la nature de vos rubriques budgétaires (voir la note à la fin de cette procédure). Il sera possible de rechercher des mouvements correspondant à ces critères dans le menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Recherche/modification de mouvements</i> (des champs correspondants à ces critères seront disponibles dans le panel de recherche).

3. Cliquez sur [Enregistrer](#). La rubrique budgétaire s'affiche dans la table des codifications (sous la zone de saisie).

Note : L'onglet **Critères** du menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires* permet de configurer des critères de rubriques budgétaires. Ces critères peuvent ensuite être sélectionnés dans l'onglet **Rubriques** pour préciser la nature des rubriques. Lorsque la table des codifications contient de nombreuses rubriques budgétaires, cela vous permet aussi de les trier en fonction de ces critères. Trois critères sont renseignés par défaut dans Cegid Exabanque, et chacun est composé de 3 options.

Vous pouvez les utiliser tels quels ou les personnaliser :

- Pour utiliser un critère, sélectionnez-le dans l'onglet **Critères** puis cliquez sur **Enregistrer**. Il apparaîtra alors lors de la création/modification d'une rubrique budgétaire.



- Pour personnaliser un critère, modifiez l'intitulé du critère et ses options comme vous le souhaitez dans l'onglet **Critères**. Puis sélectionnez-le et cliquez sur **Enregistrer**.

5.1.3.4. Créer un code flux

Avant de créer un code flux, assurez-vous que le groupe auquel sera rattaché ce code flux existe déjà. Sinon, créez-le (voir [Créer un groupe de rubriques budgétaires ou de codes flux](#), page 35).

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Codes flux*.
2. Dans l'onglet **Codes** (sélectionné par défaut), définissez les paramètres du code flux dans la zone de saisie :

Paramètre

Description

Code

Saisissez le code du code flux (obligatoire). Il peut être constitué de chiffres et de lettres. Ce code doit être unique.

Paramètre	Description
Libellé	Saisissez le libellé du code flux dans votre ou vos langues d'utilisation (obligatoire). Il peut être constitué de chiffres et de lettres.
Groupe	Si vous souhaitez classer le code flux dans un groupe parent, sélectionnez celui-ci. Bien que cette action soit facultative, il est recommandé de classer les codes flux dans des groupes.
Sens	Sélectionnez le sens des mouvements bancaires associés à ce code flux (débit ou crédit).
Code de centralisation	Sélectionnez Oui si les opérations associées à ce code flux sont des opérations de centralisation de trésorerie . Vous pourrez ainsi exclure ces opérations des rapports de trésorerie.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#). Le code flux s'affiche dans la table des codifications (sous la zone de saisie).



Exemple : Si vous souhaitez ajouter un code flux pour les virements émis en France et un code flux pour les virements à l'international, vous pouvez créer respectivement les codes flux **D_VIRDOM** (D pour Débit, VIR pour virement et DOM pour domestique) et **D_VIRINT** (D pour Débit, VIR pour virement et INT pour international).

5.1.3.5. Créer un groupe de rubriques budgétaires ou de codes flux

Vous pouvez créer autant de groupes que vous le souhaitez. Un groupe peut être placé dans un groupe parent, et votre codification peut être ainsi définie sur autant de niveaux que vous le souhaitez.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires ou Codes flux*.
2. Sélectionnez l'onglet **Groupes**.

3. Définissez les paramètres du groupe dans la zone de saisie :

Paramètre	Description
Code	Saisissez le code du groupe (obligatoire). Il peut être constitué de chiffres et de lettres. Ce code doit être unique dans la codification concernée.
Libellé	Saisissez le libellé du groupe dans votre ou vos langues d'utilisation (obligatoire). Il peut être constitué de chiffres et de lettres.
Rang d'affichage	Ce champ permet de définir dans quel ordre le groupe de rubriques budgétaires/codes flux sera affiché dans les rapports Prévisions par rubrique budgétaire/Prévisions par code flux. Indiquez par un nombre entier la position de ce groupe dans la liste des groupes de même niveau. Exemple : voir l'annexe Configuration d'une codification analytique sur plusieurs niveaux, page 72.
Couleur fond	Définissez une couleur de fond afin de distinguer visuellement ce groupe des autres groupes existants dans les rapports Prévisions par rubrique budgétaire/Prévisions par code flux.
Couleur texte	Définissez une couleur de texte afin de distinguer visuellement ce groupe des autres groupes existants dans les rapports Prévisions par rubrique budgétaire/Prévisions par code flux.
Groupe parent	Sélectionnez un groupe parent dans la liste déroulante pour rattacher le groupe à un autre groupe existant. Dans les rapports de trésorerie, les soldes prévisionnels et réalisés du groupe que vous créez seront comptabilisés dans les soldes du groupe parent.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#). Le groupe s'affiche dans la table des codifications (sous la zone de saisie).

☐	Code	Libellé	Rang d'affichage	Couleur	Groupe parent	Modifier	Supprimer
☐	EXPLOIT	Flux Exploitation	1	Exemple de texte			
☐	ENCAISS	Encaissements	1	Exemple de texte	EXPLOIT - Flux Exploitation		
☐	DECAISS	Décaissements	2	Exemple de texte	EXPLOIT - Flux Exploitation		
☐	FLUXFIN	Flux Financiers	2	Exemple de texte			
☐	FLUXTRESO	Flux de Trésorerie	3	Exemple de texte			

Ci-dessus : Exemple d'une table de groupes de codes flux.

5.2. Affectations automatiques

5.2.1. À propos du traitement de vos mouvements bancaires par Cegid Exabanque

Le traitement en trésorerie des mouvements bancaires de vos relevés de comptes reçus de la banque (relevés de comptes et relevés intradays⁴) se déroule en deux temps :

- dans un premier temps, vos relevés de comptes sont copiés dans le module de trésorerie et Cegid Exabanque attribue à chacun de vos mouvements bancaires un code flux (et éventuellement une rubrique budgétaire) en fonction du paramétrage des affectations automatiques ;
- dans un deuxième temps, Cegid Exabanque intègre dans votre plan de trésorerie chaque mouvement bancaire codifié, en appliquant la règle d'intégration correspondante. En cas d'échec, le mouvement est laissé en attente d'intégration manuelle. Voir [Règles d'intégration des relevés en trésorerie](#), page 53.

Quand votre compte est initialisé en trésorerie, Cegid Exabanque associe automatiquement au compte une table d'affectation et un profil d'intégration.

5.2.2. Présentation des affectations automatiques pré-paramétrées

Cegid met à votre disposition une table standard d'affectations permettant de :

⁴ Par défaut, lorsqu'un relevé intradays est réceptionné, les mouvements du relevé sont copiés en trésorerie et sont mis en attente. Cochez la préférence **Codifier automatiquement les intradays** (menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Préférences*) si vous souhaitez que ces relevés ne soient pas mis en attente ; ils sont alors codifiés automatiquement et le rapprochement automatique est effectué en utilisant les règles d'intégration des écritures bancaires.

- **codifier automatiquement vos écritures bancaires** avec vos codes flux et vos rubriques budgétaires. Pour codifier vos écritures bancaires, Cegid Exabanque se base sur leurs types d'opérations (codes interbancaires) ;
- **codifier automatiquement vos prévisions** avec vos codes flux, lorsque ces prévisions sont générées automatiquement à partir de :
 - vos remises envoyées ou mises en validation ;
 - vos relevés d'opérations.

Pour consulter ces affectations pré-paramétrées, procédez comme suit :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*. L'écran qui s'affiche est composé de trois onglets :
 - l'onglet **Règles par compte** permet de consulter les affectations automatiques configurées pour vos écritures bancaires. Il permet également de les gérer, à condition que le compte ne soit pas rattaché à un profil d'affectation (dans ce cas, vous devez modifier ce profil). Pour plus d'informations sur les profils d'affectation, voir [À propos des profils d'affectation](#) page 49 ;
 - l'onglet **Profils d'affectation** permet de créer/modifier/supprimer des [profils d'affectation](#) et gérer le rattachement de vos comptes à ces profils.
 - l'onglet **Remises et relevés** permet de consulter et gérer les affectations automatiques configurées pour vos prévisions.
2. Pour consulter les affectations automatiques configurées pour vos écritures bancaires, procédez comme suit :
 - a. Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez le compte bancaire dont vous souhaitez consulter les affectations.



The screenshot shows the 'Règles par compte' tab selected. Below the tabs, there are two dropdown menus. The first is labeled 'Groupe de comptes' and has 'Tous les groupes de comptes' selected. The second is labeled 'Compte' and has 'BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR' selected. A mouse cursor is pointing at the 'Compte' dropdown.



Note : Il est possible de filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupes de comptes**.

Un tableau s'affiche dans la section **Table d'affectation**. Il est constitué de plusieurs pages. Chaque ligne de ce tableau correspond à une affectation automatique configurée pour le compte sélectionné.



Note : Cegid met à votre disposition une table d'affectation pour chacune des normes de relevés de comptes⁵ suivantes :

- CFONB120 (norme française) ;
- SWIFT MT940 (norme internationale).

Type d'opération	Rang	Sens	Libellé	Référence	Montant	Code flux	Rubrique budgétaire	Actions
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_DIV_EXP - Divers décaissement d'exploitation	
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_FRN_DOM - Achats fournisseurs domestiques	
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_FRN_INT - Achats fournisseurs export	
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_HORSEXP - Divers décaissement hors exploitation	
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_LOYER - Loyers	
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_SAL - Salaires	
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_TRESO - Décaissements de trésorerie	
02 - Remises de chèques mixtes	0	C				C_CHQ - Chèques encaissés	C_CLT_DOM - Encaissements des clients domestiques	
02 - Remises de chèques mixtes	0	C				C_CHQ - Chèques encaissés	C_DIV_EXP - Divers encaissement d'exploitation	

Ci-dessus : Extrait des affectations automatiques pré-paramétrées pour un compte bancaire domicilié en France : les types d'opérations pris en compte sont ceux de la norme CFONB120.

b. Examinez les affectations pré-paramétrées.

Type d'opération	Rang	Sens	Libellé	Référence	Montant	Code flux	Rubrique budgétaire
01 - Chèques payés	0	D				D_CHQ - Chèques émis	D_DIV_EXP - Divers décaissement d'exploitation

Ci-dessus : Cette affectation permet d'attribuer aux mouvements bancaires de débit (Sens D) dont le type d'opération est **01 - Chèques payés**, le code flux **D_CHQ - Chèques émis** et la rubrique budgétaire **D_DIV_EXP – Divers décaissement d'exploitation**.



Astuce : Pour trouver rapidement une affectation, utilisez les champs de recherche situés dans les en-têtes des colonnes. Par exemple, dans le champ de la colonne **Rubrique budgétaire**, saisissez « Salaires » ou « Sal » pour filtrer le tableau et afficher uniquement les affectations dont la rubrique budgétaire contient cette chaîne de caractères.

⁵ La norme des relevés d'un compte est configurée dans le menu *Paramétrage > Banques > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / Paramètres de transmission* (service **Relevés de comptes**). Si la norme des relevés du compte n'a pas été configurée, les affectations de la norme CFONB120 sont proposées par défaut.

3. Pour consulter les affectations automatiques pré-paramétrées pour vos prévisions, procédez comme suit :

a. Sélectionnez l'onglet **Remises et relevés**.

b. Sélectionnez le compte bancaire dont vous souhaitez consulter les affectations. Deux encadrés s'affichent : **Remises envoyées** et **Relevés reçus**.

- Dans l'encadré **Remises envoyées**, vous pouvez consulter les types de remises pour lesquels des prévisions sont automatiquement générées (case cochée), ainsi que le code flux affecté à ces prévisions.

Remises de virements domestiques (émises) ☒ D_VIRT - Virements émis

Ci-dessus : La case cochée indique qu'une prévision est automatiquement générée lorsqu'une remise de virements domestiques est émise. Cette prévision aura le code flux D_VIRT – Virements émis.

- Dans l'encadré **Relevés reçus**, vous pouvez consulter les types d'opérations pour lesquels des prévisions sont automatiquement générées (case cochée) lorsque vous recevez des relevés d'opérations, ainsi que le code flux affecté à ces prévisions.

5.2.3. Personnaliser les affectations automatiques standard

5.2.3.1. Personnaliser les affectations automatiques pré-paramétrées pour vos écritures bancaires



Astuce : Si vous disposez d'un grand nombre de comptes, le rattachement d'un profil d'affectation permet de paramétrer l'ensemble en quelques clics au lieu de configurer les affectations de chaque compte séparément. Voir page [À propos des profils d'affectation](#), page 49 et [Gérer et utiliser les profils d'affectation](#), page 49.

Compléter les affectations pré-paramétrées / Modifier une affection


Lorsque vous examinez la table d'affectation liée à votre compte, vous pouvez constater qu'elle contient plusieurs affectations qui prévoient d'attribuer différentes rubriques budgétaires à des mouvements bancaires avec un même type d'opération. Il vous appartient de compléter/modifier ces affectations suite à l'analyse de vos relevés de comptes.

Par exemple, il existe plusieurs affectations pour traiter les mouvements bancaires avec le type d'opération **06 – Virements émis**. Chacune d'elles prévoit d'affecter le code flux **D_VIRT – Virements émis** ainsi qu'une rubrique budgétaire donnée, qui varie d'une affectation à l'autre : **D_SAL – Salaires**, **D_FRN_DOM – Achats fournisseurs domestiques**, etc.

Type d'opération	Rang	Sens	Libellé	Référence	Montant	Code flux	Rubrique budgétaire	Actions
🔍 Virements émis	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_ACTIF - Achat d'actifs	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_AGIO_FIN - Agios et intérêts payés	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_ASSUR - Assurances	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_CHG_BQ - Frais bancaires	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_CHG_SOC - Charges sociales	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_DIV_EXP - Divers décaissement d'exploitation	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_DIV_FIN - Autres décaissement de financement	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_DONS - Dons	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_EMPRT - Remboursements d'emprunts	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_FRN_DOM - Achats fournisseurs domestiques	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_FRN_INT - Achats fournisseurs export	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_HORSEXP - Divers décaissement hors exploitation	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_INVEST - Achat de placement	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_LOYER - Loyers	🔍 📄 🗑️
06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_SAL - Salaires	🔍 📄 🗑️

*Ci-dessus : Extrait des affectations définies pour le type d'opération **06 – Virements émis**.*

En effet, le type d'opération **06 – Virements émis** peut, en pratique, correspondre à un virement de salaire, un règlement fournisseur, etc. **Vous devez donc compléter ces affectations en fonction des spécificités de votre entreprise** ; si, dans vos relevés de compte, les virements de salaire que vous effectuez ont toujours **06 – Virements émis** comme type d'opération, et que le terme SALAIRE figure toujours dans le libellé de l'écriture, vous pouvez compléter l'affectation qui concerne le type d'opération **06 - Virements émis** et qui l'associe à la rubrique budgétaire **D_SAL – Salaires** : vous pouvez ajouter le terme SALAIRE comme chaîne de caractères à rechercher dans le libellé de l'écriture bancaire pour que l'affectation soit effectuée.



1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez modifier une affectation automatique. Les affectations définies pour ce compte s'affichent dans un tableau. Il est constitué de plusieurs pages.



Astuce : Vous pouvez filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupe de comptes**.

3. Localisez dans le tableau l'affectation que vous souhaitez modifier.



Astuce : Pour trouver rapidement une affectation, utilisez les champs de recherche situés dans les en-têtes des colonnes. Par exemple, dans le champ de la colonne **Rubrique budgétaire**, saisissez « Salaires » ou « Sal » pour filtrer le tableau et afficher uniquement les affectations dont la rubrique budgétaire contient cette chaîne de caractères.

4. Cliquez sur l'icône « Zoom avant »  (colonne **Actions**) sur la ligne de l'affectation à modifier. La fenêtre **Modification d'une règle** s'affiche au-dessus de la page et présente le détail de l'affectation.

06 - Virements émis	0	D				D_VIRT - Virements émis	D_SAL - Salaires	  
---------------------	---	---	--	--	--	-------------------------	------------------	---



Note : Par défaut, un compte initialisé en trésorerie dispose d'affectations automatiques pré-paramétrées. Aucun profil d'affectation ne lui étant rattaché, vous pouvez modifier ses affectations via l'icône « Zoom avant »  .
Lorsqu'un compte est rattaché à un profil d'affectation, les affectations de ce compte correspondent obligatoirement à celles du profil. L'icône « Zoom avant »  n'est plus affichée, car les affectations doivent être gérées au niveau du profil.

5. Modifiez les données de votre choix :

- les critères que doit respecter le mouvement bancaire pour que cette affectation soit effectuée :
 - type d'opération ;
 - sens (crédit, débit ou indifférent) ;
 - montant (en valeur absolue, avec le signe de comparaison approprié) ;
 - chaîne de caractères présente dans le libellé ;
 - chaîne de caractères présente dans la référence.
- le code flux et/ou la rubrique budgétaire à affecter au mouvement qui satisfait les critères indiqués.

Pour plus d'informations sur les champs de cet écran, consultez les tableaux descriptifs page [45](#).

Modification d'une règle

Identification du mouvement bancaire :

Type d'opération : 06 06 - Virements émis

Sens : Débit

Montant (valeur absolue) :

Libellé à rechercher : SALAIRE

Référence :

Codes à affecter

Code flux : D_VIRT - Virements émis Par défaut

Rubrique budgétaire : D_SAL - Salaires Par défaut

Rang : 0

Enregistrer Annuler

Ci-dessus : Ajout du libellé SALAIRE comme critère de recherche.

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder vos modifications et revenir au tableau des affectations configurées pour le compte.

Supprimer une affectation automatique

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez supprimer une affectation automatique. Les affectations définies pour ce compte s'affichent dans un tableau. Il est constitué de plusieurs pages.



Astuce : Vous pouvez filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupe de comptes**.

3. Localisez dans le tableau l'affectation que vous souhaitez supprimer.



Astuce : Pour trouver rapidement une affectation, utilisez les champs de recherche situés dans les en-têtes des colonnes. Par exemple, dans le champ de la colonne **Rubrique budgétaire**, saisissez « Salaires » ou « Sal » pour filtrer le tableau et afficher uniquement les affectations dont la rubrique budgétaire contient cette chaîne de caractères.

4. Cliquez l'icône « Poubelle »  (colonne **Actions**) sur la ligne de l'affectation à supprimer, puis confirmez cette suppression dans la fenêtre qui s'affiche.



Note : Par défaut, un compte initialisé en trésorerie dispose d'affectations automatiques pré-paramétrées. Aucun profil d'affectation ne lui étant rattaché, vous pouvez supprimer ses affectations via l'icône « Poubelle » . Lorsqu'un compte est rattaché à un profil d'affectation, les affectations de ce compte correspondent obligatoirement à celles du profil. L'icône « Poubelle »  n'est plus affichée, car les affectations doivent être gérées au niveau du profil.

Créer une affectation automatique

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez ajouter une affectation. Les affectations définies pour ce compte s'affichent dans un tableau. Il est constitué de plusieurs pages.



Astuce : Vous pouvez filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupe de comptes**.

3. Dans la section **Table d'affectation**, cliquez sur [Ajouter une règle](#). La fenêtre **Ajout d'une règle** s'affiche au-dessus de la page.



Astuce : Si une affectation quasi similaire à celle que vous souhaitez créer existe, dupliquez-la pour gagner du temps. Au lieu de cliquer sur [Ajouter une règle](#), cliquez sur l'icône « Duplication »  (colonne **Actions**) sur la ligne de cette affectation puis ajustez les paramètres de la nouvelle affectation.



Note : Par défaut, un compte initialisé en trésorerie dispose d'affectations automatiques pré-paramétrées. Aucun profil d'affectation ne lui étant rattaché, vous pouvez ajouter une affectation au compte via le bouton [Ajouter une règle](#) ou l'icône « Duplication » .
Lorsqu'un compte est rattaché à un profil d'affectation, les affectations de ce compte correspondent obligatoirement à celles du profil. Le bouton [Ajouter une règle](#) et l'icône « Duplication »  ne sont plus affichés, car les affectations doivent être gérées au niveau du profil.

4. Dans la zone de saisie, définissez les paramètres de la nouvelle règle d'affectation :

X

Ajout d'une règle

Identification du mouvement bancaire :

Type d'opération : Sélectionnez un type d'opération ▼

Sens : Débit/Crédit ▼

Montant (valeur absolue) : ▼

Libellé à rechercher :

Référence :

Codes à affecter

Code flux : Sélectionnez un code flux ▼ ☐ Par défaut

Rubrique budgétaire : Sélectionnez une rubrique ▼ ☐ Par défaut

Rang :

- a. Complétez la section **Identification du mouvement bancaire** :

Champ	Description
Type d'opération	Saisissez le type d'opération que doit avoir le mouvement bancaire pour que l'affectation soit effectuée.

Champ	Description
Sens	Sélectionnez le sens que doit avoir le mouvement bancaire pour que l'affectation soit effectuée : crédit, débit ou indifférent.
Montant (valeur absolue)	Si votre table d'affectation contient (ou va contenir) plusieurs affectations pour le même type d'opération et le même sens, qui prévoient d'affecter différents codes flux ou rubriques budgétaires, vous devez affiner ses critères de recherche à l'aide d'un montant, d'un libellé et/ou d'une référence.
Libellé à rechercher	
Référence	• Montant : Saisissez le montant que doit avoir le mouvement bancaire pour que l'affectation soit effectuée, ainsi que le signe de comparaison approprié : < (inférieur) ; <= (inférieur ou égal) ; >= (supérieur ou égal) ; > (supérieur). • Libellé : Saisissez la chaîne de caractères qui doit être présente dans le libellé du mouvement bancaire pour que l'affectation soit effectuée. Pour plus d'informations, voir l'annexe Dans les affectations automatiques, quel libellé puis-je définir pour affiner les critères de recherche ? page 80. • Référence : Saisissez la chaîne de caractère qui doit être présente dans la référence que doit avoir le mouvement bancaire pour que l'affectation soit effectuée.

b. Complétez la section Codes à affecter :

Champ	Description
Code flux	Indiquez le code flux à affecter au mouvement satisfaisant les critères indiqués. Note : La case Par défaut n'est plus utilisée par Cegid Exabanque.
Rubrique budgétaire	Indiquez la rubrique budgétaire à affecter au mouvement satisfaisant les critères indiqués. Note : La case Par défaut n'est plus utilisée par Cegid Exabanque.
Rang	S'il existe dans votre table plusieurs affectations pour le même type d'opération et le même sens, vous pouvez définir un rang

pour éviter tout conflit d'affectation. Le rang permet d'imposer un ordre de traitement de ces affectations.

Comment ça marche ? Si pour un type d'opération, le mouvement bancaire respecte les critères d'affectation (sens, libellé, montant, référence) du code flux de rang 1 et que la règle d'intégration en trésorerie peut s'appliquer, alors l'application attribue ce code flux (et la rubrique budgétaire du rang 1). Sinon, l'application passe au rang 2 et procède de la même manière et ainsi de suite.

Pour plus d'informations, voir l'annexe [Configuration des rangs dans les affectations automatiques](#), page 73.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#). L'affectation est ajoutée dans la table.

5.2.3.2. Personnaliser les affectations automatiques pré-paramétrées pour vos prévisions

Le paramétrage par défaut prévoit que Cegid Exabanque :

- génère automatiquement une prévision pour le compte émetteur lorsque vous envoyez une remise à la banque ou en validation⁶ ;
- génère automatiquement une prévision pour les comptes destinataires, s'ils sont initialisés en trésorerie, lorsque vous envoyez à la banque ou en validation une [remise externe](#) ;
- génère automatiquement deux prévisions lorsque vous envoyez à la banque ou en validation, un ordre de [virement de trésorerie](#) saisi dans le module de trésorerie (menu *Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibres*) : une prévision pour le compte émetteur et une prévision pour le compte destinataire.

Par défaut, la génération automatique des prévisions est activée à l'envoi des remises en banque. Pour personnaliser les codes flux affectés aux prévisions, procédez comme suit :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Sélectionnez l'onglet **Remises et relevés**.
3. Sélectionnez le compte bancaire dont vous souhaitez vérifier/modifier le paramétrage.
4. Le champ **Type d'affectation** permet de sélectionner le type de code à affecter à vos prévisions : code flux ou type d'opération. Laissez la valeur **Code flux** sélectionnée.

Deux encadrés s'affichent : **Remises envoyées** et **Relevés reçus**.

- L'encadré **Remises envoyées** vous permet de consulter les types de remises pour lesquels des prévisions sont automatiquement générées (case cochée), ainsi que le code flux affecté à ces prévisions.

Remises de virements domestiques (émises)	☒	D_VIRT - Virements émis	▼
---	--	-------------------------	---

Ci-dessus : La case cochée indique qu'une prévision est automatiquement générée lorsqu'une remise de virements domestiques est émise. Cette prévision aura le code flux D_VIRT – Virements émis.

⁶ Le menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Préférences* vous permet de choisir à quel moment la prévision doit être automatiquement générée : au moment de l'envoi de la remise à la banque ou dès que la remise est mise en validation. Voir [Configuration des préférences du module de trésorerie](#), page 53.



Note : Si vous souhaitez que des prévisions soient générées pour des comptes destinataires, cochez les remises **reçues** (pour tous les types de virements). Les comptes destinataires sont des comptes initialisés en trésorerie.

Remises de virements de trésorerie (reçues) ☒ C_VIRTREC - Virements de trésorerie reçus

Ci-dessus : La case cochée indique qu'une prévision est automatiquement générée lorsqu'une remise de virements de trésorerie est reçue. Cette prévision aura le code flux C_VIRTREC - Virements de trésorerie reçus.

- L'encadré **Relevés reçus** vous permet de consulter les relevés d'opérations pour lesquels des prévisions sont automatiquement générées (case cochée) à réception des relevés, ainsi que le code flux affecté à ces prévisions.

5. Modifiez, si vous le souhaitez, le paramétrage puis cliquez sur **Enregistrer**.



Astuce : Il est possible de copier d'un compte vers d'autres comptes, toutes les affectations automatiques configurées pour vos prévisions à partir du moment où elles utilisent la même norme de relevés de comptes.

Règles par compte Profils d'affectation Remises et relevés

Remises et relevés

Compte : BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR

Type d'affectation : Code flux

Copier **Enregistrer**

5.2.3.3. À propos des profils d'affectation

Un profil d'affectation est un ensemble d'affectations automatiques qui peut être appliqué simultanément à plusieurs comptes. Les profils d'affectation permettent de **simplifier et sécuriser le paramétrage des affectations automatiques pour vos écritures bancaires, en évitant la saisie manuelle répétée pour chaque compte**. Un profil d'affectation est lié à une norme de relevé bancaire.

Deux profils sont disponibles par défaut dans Cegid Exabanque : l'un pour les comptes dont les relevés sont à la norme CFONB120 (norme française) et l'autre pour les comptes dont les relevés sont au format SWIFT MT940. Vous pouvez personnaliser ces profils et en créer d'autres selon vos besoins.

Vous pouvez créer un profil à partir d'une table d'affectation déjà configurée pour un compte, ou bien le créer de zéro en renseignant ses propriétés (nom, norme de relevé bancaire à

laquelle il s'applique et description) et en configurant sa table d'affectation. Vous pouvez aussi créer un profil en dupliquant un profil existant.

Vous pouvez rattacher autant de comptes que vous le souhaitez à un profil. Seuls les comptes dont la norme de relevé est identique à celle du profil peuvent y être rattachés. **Les comptes rattachés à un profil héritent automatiquement de toutes les affectations configurées pour ce profil.** Vous n'avez donc plus à configurer manuellement les mêmes affectations pour chaque compte. Si vous devez modifier une affectation (par ex. changer le code flux affecté à un mouvement bancaire), il suffit de la mettre à jour dans le profil ; la modification est immédiatement prise en compte pour tous les comptes rattachés.

5.2.3.1. Gérer et utiliser les profils d'affectation

Créer un profil et configurer sa table d'affectation

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils d'affectation**.
3. Cliquez sur [Créer](#).



Astuce : Si un profil quasi similaire à celui que vous souhaitez créer existe, dupliquez-le pour gagner du temps. Au lieu de cliquer sur [Créer](#), cliquez sur [Dupliquer](#) puis ajustez les paramètres du nouveau profil.

4. Renseignez les propriétés du profil (nom, norme de relevé bancaire à laquelle il s'applique et description).
5. Dans la section **Table d'affectation**, configurez les affectations automatiques du profil de la même manière que pour la table d'affectation d'un compte : ajoutez, modifiez, dupliquez ou supprimez des affectations.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

Créer un profil à partir de la table d'affectation d'un compte

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez le compte bancaire dont les affectations doivent être enregistrées dans un nouveau profil.



Astuce : Vous pouvez filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupe de comptes**.

3. Dans la section **Table d'affectation**, cliquez sur [Créer un profil à partir de cette table](#).
4. Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, saisissez le nom du profil d'affectation à créer puis cliquez sur [Confirmer](#). Le profil est sauvegardé et ses détails s'affichent dans l'onglet **Profils d'affectation**. Le compte à partir duquel vous l'avez créé est automatiquement rattaché à ce profil. Vous pouvez dès maintenant rattacher d'autres comptes à ce profil.

Règles par compte Profils d'affectation Remises et relevés

Groupe de comptes : Tous les groupes de comptes ▼

Compte : BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR ▼

Règles du compte BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR

Profil d'affectation : Profil BNP ▼

Table d'affectation

Type d'opération	Rang	Sens	Libellé	Référence	Montant	
01 - Chèques payés	0	D				D_CH

Ci-dessus : Suite à la création du « Profil BNP » à partir des affectations du compte BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR, le « Profil BNP » est automatiquement sélectionné comme profil d'affectation de ce compte.

Attribuer un profil d'affectation à un compte (ou l'en détacher)

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez le compte bancaire approprié.



Astuce : Vous pouvez filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupes de comptes**.

3. Selon votre besoin, effectuez l'une des actions suivantes :
 - pour attribuer un profil d'affectation au compte, sélectionnez ce profil dans le champ **Profil d'affectation**;
 - pour détacher un profil d'affectation du compte, sélectionnez **Aucun profil** dans le champ **Profil d'affectation**.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note : Lorsqu'un compte est rattaché à un profil, les affectations définies dans ce profil ne peuvent plus être modifiées au niveau du compte. Elles correspondent obligatoirement à ce qui est défini dans ce profil.

Attribuer en masse un profil d'affectation à une sélection de comptes (ou les en détacher)

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils d'affectation**.
3. Dans la liste déroulante **Profil d'affectation**, sélectionnez le profil approprié. Les données du profil s'affichent.
4. Dans la section **Comptes rattachés**, cliquez sur [Appliquer à des comptes](#).
5. Selon votre besoin, effectuez l'une des actions suivantes :
 - pour attribuer ce profil d'affectation : dans la colonne **Compte(s) non rattaché(s)**, sélectionnez les comptes auxquels vous souhaitez attribuer ce profil. Le rattachement est effectué et ces comptes sont instantanément déplacés dans la colonne **Compte(s) rattaché(s)**. Notez qu'un compte ne peut être rattaché qu'à **un seul** profil. C'est pourquoi seuls les comptes actuellement rattachés à aucun profil (et qui utilisent la même [norme de relevés de comptes](#) que celle du profil) sont proposés dans la colonne **Compte(s) non rattaché(s)**.
 - pour détacher ce profil d'affectation : dans la colonne **Compte(s) rattaché(s)**, sélectionnez les comptes à détacher du profil. Ces comptes sont instantanément déplacés dans la colonne **Compte(s) non rattaché(s)**. Ils ne sont donc plus rattachés au profil.



Astuces :

- Filtrer les comptes affichés :
 - Dans le champ **Groupes de comptes**, sélectionnez le groupe souhaité.
 - Saisissez une chaîne de caractères dans le champ **Recherche** de la colonne appropriée, pour afficher uniquement les comptes dont le code contient cette chaîne. Exemple : pour afficher uniquement les comptes non rattachés contenant « SG », tapez « SG » dans le champ **Recherche** de la colonne

Compte(s) non rattaché(s). La recherche est insensible à la casse.

Pour effacer le filtre, supprimez le texte du champ **Recherche**.

- Sélectionner/désélectionner tous les comptes d'une société : cliquez sur le nom de la société pour sélectionner/désélectionner simultanément tous ses comptes.



Note : Lorsqu'un compte est rattaché à un profil, les affectations définies dans ce profil ne peuvent plus être modifiées au niveau du compte. Elles correspondent obligatoirement à ce qui est défini dans ce profil.

Modifier les affectations d'un profil d'affectation

Attention : si vous modifiez les affectations d'un profil, ces modifications seront valables pour tous les comptes rattachés à ce profil.

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Affectations automatiques*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils d'affectation**.
3. Dans la liste déroulante **Profil d'affectation**, sélectionnez le profil approprié. Les données du profil s'affichent.
4. Dans la section **Table d'affectation**, modifiez les affectations automatiques du profil de la même manière que pour la table d'affectation d'un compte.



Astuce : Pour trouver rapidement une affectation, utilisez les champs de recherche situés dans les en-têtes des colonnes. Par exemple, dans le champ de la colonne **Rubrique budgétaire**, saisissez « Salaires » ou « Sal » pour filtrer le tableau et afficher uniquement les affectations dont la rubrique budgétaire contient cette chaîne de caractères.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5.3. Règles d'intégration des relevés en trésorerie

Tous les matins, les mouvements des relevés (relevés de comptes et relevés intradays) sont copiés dans le module de trésorerie. Cegid Exabanque affecte un code flux et éventuellement une rubrique budgétaire à chacun de ces mouvements bancaires⁷. Ensuite, **ces mouvements**

⁷ Par défaut, lorsqu'un relevé intradays est réceptionné, les mouvements du relevé sont copiés en trésorerie et sont mis en attente. Cochez la préférence **Codifier automatiquement les intradays** (menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Préférences*) si vous souhaitez que ces relevés ne soient pas mis en attente ; ils sont alors codifiés automatiquement et le rapprochement automatique est effectué en utilisant les règles d'intégration des écritures bancaires.

doivent être intégrés dans votre plan de trésorerie pour être pris en compte dans le solde des comptes⁸.

Il existe **4 méthodes d'intégration** des écritures bancaires en trésorerie :

- **manuelle** : avec cette méthode, les écritures sont mises en attente et doivent être vérifiées par un utilisateur avant leur intégration ;
- **directe** : avec cette méthode, les écritures sont automatiquement intégrées en trésorerie ;
- **selon règle** : avec cette méthode, les écritures sont automatiquement intégrées en trésorerie sous réserve qu'elles respectent une règle basée sur le montant et/ou le libellé des écritures ; si les écritures ne respectent pas la règle, elles sont mises en attente et doivent être vérifiées par un utilisateur avant leur intégration ;
- **par rapprochement** : avec cette méthode, les écritures sont intégrées en trésorerie uniquement si elles peuvent être rapprochées avec une prévision ; différents critères de rapprochement peuvent être configurés : montant, date d'opération, date de valeur, numéro de pièce etc.

Vous pouvez soit sélectionner la méthode d'intégration de votre choix pour chaque compte et chaque type d'opération de vos écritures bancaires, soit attribuer un profil d'intégration aux comptes souhaités. Lorsque vous attribuez un profil à un compte, le compte hérite de toutes les règles d'intégration définies dans ce profil.

5.3.1. Présentation du profil d'intégration standard

Cegid met à votre disposition un profil d'intégration standard qui est attribué par défaut à vos comptes bancaires lorsqu'ils sont initialisés en trésorerie. Ce profil est basé sur les codes flux. Pour consulter les règles de ce profil standard, procédez comme suit :

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Intégration des relevés bancaires*. L'écran qui s'affiche est composé de deux onglets :
 - l'onglet **Règles par compte** permet de consulter et gérer les règles d'intégration des écritures bancaires de vos comptes, soit en les définissant une à une, soit en attribuant à vos comptes un profil d'intégration ;
 - l'onglet **Profils d'intégration** permet de consulter et gérer les règles d'intégration du profil d'intégration standard, et de créer d'autres profils.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils d'intégration**.
3. Dans le champ **Profils**, sélectionnez **PROFIL STANDARD**.

⁸ Les soldes prennent en compte les mouvements bancaires intégrés et les mouvements prévisionnels (intégrés ou non).

Profil : Sélectionnez un profil ▼ + Créer

Sélectionnez un profil

Codes flux

PROFIL STANDARD

Un tableau s'affiche. Chaque ligne de ce tableau correspond à une règle d'intégration définie pour un code flux donné de votre codification analytique ; une méthode d'intégration est sélectionnée pour chacune de ces règles.

4. Examinez les règles proposées.

Code flux		Intégration des mouvements des relevés bancaires					
		Manuelle	Directe	Selon règle	Par rapproch.	Priorité	
C_CB	- Cartes bancaires encaissées	☐	☐	☐	☒		
C_CHANGE	- Ventes de devises	☐	☐	☐	☒		
C_CHQ	- Chèques encaissés	☒	☐	☐	☐		
C_CREDIT	- Crédits bancaires	☐	☐	☐	☒		
C_DEPOT	- Échéances dépôts	☐	☐	☐	☒		
C_DIVERS	- Encaissements divers	☒	☐	☐	☐		
C_ESP	- Espèces encaissés	☒	☐	☐	☐		
C_LCR	- Effets encaissés (LCR / BOR)	☒	☐	☐	☐		
C_OPCVM	- Ventes de titres / OPCVM	☐	☐	☐	☒		
C_PDT_FIN	- Produits financiers	☐	☐	☐	☒		
C_POOLING	- Centralisation bancaire reçus	☐	☐	☐	☒		
C_PRLVT	- Prélèvements encaissés	☒	☐	☐	☐		

Ci-dessus : Extrait des règles du profil standard.

5. Pour accéder au détail d'une règle, cliquez l'icône « Zoom avant »  dans la colonne **Selon règle** ou **Par rapproch.** sur la ligne correspondante.

5.3.2. Personnaliser les règles d'intégration des relevés de comptes

Vous pouvez personnaliser les règles de la table standard ; vous pouvez aussi créer un nouveau profil d'intégration que vous rattacherez aux comptes de votre choix. Effectuez les opérations suivantes de votre choix :

- [Modifier les règles d'un profil ou d'un compte](#), page 56 ;

- [Créer un profil d'intégration et définir ses règles](#), page [56](#) ;
- [Attribuer un profil d'intégration à des comptes](#), page [60](#).

5.3.2.1. Modifier les règles d'un profil ou d'un compte

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Intégration des relevés bancaires*.
 2. Effectuez l'action de votre choix :
 - Si vous souhaitez modifier les règles d'un compte, sélectionnez ce compte dans l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut).
-  **Rappel :** Il est possible de modifier les règles d'un compte uniquement si celui-ci n'est pas rattaché à un profil d'intégration.
- Si vous souhaitez modifier les règles d'un profil, sélectionnez l'onglet **Profils d'intégration** puis sélectionnez le profil de d'intégration à modifier (champ **Profils**).
3. Dans le tableau des règles d'intégration, pour le(s) code(s) flux de votre choix, indiquez la méthode d'intégration que vous souhaitez appliquer à vos mouvements bancaires. Pour plus d'informations sur chacune de ces méthodes et leur configuration, voir le tableau page [57](#).
 4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5.3.2.2. Créer un profil d'intégration et définir ses règles

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Intégration des relevés bancaires*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils d'intégration**.
3. Cliquez sur [Créer](#).



Astuce : Si le profil à créer est proche d'un profil existant, sélectionnez plutôt ce dernier dans le champ **Profils** puis dupliquez-le en cliquant sur [Dupliquer](#). Il ne vous reste plus qu'à modifier, dans ce nouveau profil, le(s) règle(s) qui diffèrent du profil que vous avez dupliqué.

4. Saisissez les données générales du profil :
 - Nom du profil ;
 - Codification : sélectionnez **Codes flux** pour créer des règles basées sur les codes flux affectés à vos mouvements bancaires.

- Description.

Un tableau s'affiche. Chaque ligne de ce tableau correspond à une règle d'intégration définie pour un code flux de votre codification analytique ; la méthode **Par rapprochement** est sélectionnée pour chacune de ces règles.

5. Pour chaque code flux, indiquez la méthode d'intégration que vous souhaitez appliquer à vos mouvements bancaires.

Intégration souhaitée	Procédure
Intégration manuelle : les écritures avec ce code flux sont mises en attente ; elles doivent être vérifiées par un utilisateur avant leur intégration.	- Sur la ligne du code flux de votre choix, cochez Manuelle. - Cliquez sur Enregistrer. Note : Les données conservées suite à un rapprochement manuel (libellé/référence du mouvement bancaire ou libellé/référence du mouvement prévisionnel) dépendent de votre paramétrage. Voir Configuration des préférences du module de trésorerie, page 67.
Intégration directe : les écritures avec ce code flux sont automatiquement intégrées en trésorerie.	- Sur la ligne du code flux de votre choix, cochez Directe. - Cliquez sur Enregistrer.
Intégration selon règle : les écritures avec ce code flux sont automatiquement intégrées en trésorerie si elles respectent une règle établie ; sinon elles sont mises en attente.	- Sur la ligne du code flux de votre choix, cochez Selon règle. - Cliquez sur l'icône « Zoom avant »  dans colonne Selon règle. - Définissez le détail de cette règle.

Intégration
souhaitée

Procédure

Règles par compte Profils d'intégration

Règles d'intégration des relevés bancaires : intégration directe

Retour Enregistrer Copier

Profil : RAPPRO PERSO

Code flux : C_VIRT - Virements reçus

Indiquez la ou les règles pour intégrer directement les mouvements en trésorerie

☒ Si montant <= 1000

et/ ☐ Si libellé Est égal à

ou

Ci-dessus : Les écritures bancaires avec le code flux C_VIRT – Virements reçus seront automatiquement intégrées en trésorerie si leur montant est inférieur ou égal à 1000.

d. Cliquez sur [Enregistrer](#) puis sur [Retour](#).

Intégration par rapprochement : les écritures avec ce code flux sont intégrées en trésorerie uniquement si elles peuvent être rapprochées avec une prévision.

- Sur la ligne du code flux de votre choix, cochez **Par rapproch.**
- Cliquez sur l'icône « Zoom avant »  dans colonne **Par rapproch.**
- Définissez le détail de cette règle.

Intégration
souhaitée

Procédure

Règles par compte Profils d'intégration

Règles d'intégration des relevés bancaires : intégration par rapprochement avec un mouvement prévisionnel

Retour Enregistrer Copier

Profil : RAPPRO PERSO

Code flux : D_VIRT - Virements émis

☒ Rapprochement avec une prévision unitaire ☐ Rapprochement avec une prévision de masse

Cochez le ou les critères à utiliser simultanément et indiquez les modalités correspondantes.

Utiliser		Tolérance	Valeur
Code flux :	☒	Identique	
Montant :	☒	en Valeur v	
Date opération :	☒	+ 2 - 2	
Date valeur :	☒	+ 2 - 2	
N° pièce :	☐	Identique	
Référence :	☐	Identique	

☒ Rapprocher l'écriture bancaire avec la 1^{ère} prévision qui correspond aux critères de rapprochement

Donnée conservée après rapprochement :

Libellé : ☐ Bancaire ☒ Prévisionnel

Référence : ☒ Bancaire ☐ Prévisionnel

Ci-dessus : Les écritures bancaires avec le code flux D_VIRT – Virements émis seront rapprochées avec une prévision unitaire. La prévision doit avoir le même code flux, le même montant et un écart de +/- 2 jours par rapport à la date d'opération et de valeur du mouvement bancaire.

**Notes :**

- Il est possible de choisir le rapprochement de plusieurs écritures bancaires avec une prévision de masse. En annexe, vous pouvez consulter un exemple de rapprochement avec une prévision de masse, page [73](#).
- Par défaut, si plusieurs prévisions correspondent aux critères de rapprochement, Cegid Exabanque met le mouvement en attente. Pour éviter cela, vous pouvez cocher la case **Rapprocher l'écriture bancaire avec la 1^{ère} prévision qui correspond aux critères de rapprochement**.
- Vous pouvez choisir de conserver en trésorerie le libellé et/ou la référence de votre mouvement bancaire ou prévisionnel : nous vous conseillons de cocher la valeur **Prévisionnel** pour le libellé et la valeur **Bancaire** pour la référence.

d. Cliquez sur [Enregistrer](#) puis sur [Retour](#).

6. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note : Il est possible de cocher à la fois **Selon règle** et **Par rapproch.** et d'indiquer un ordre de priorité.

Code flux		Intégration des mouvements des relevés bancaires				
		Manuelle	Directe	Selon règle	Par rapproch.	Priorité
D_VIRT	- Virements émis	☐	☐	☒ 	☒ 	Rappro. ▾

Ci-dessus : Cegid Exabanque essaiera d'abord d'intégrer les mouvements bancaires avec le code flux **D_VIRT – Virements émis** à l'aide de la méthode **Par rapprochement** (car la priorité sélectionnée est **Rappro**). En cas d'échec d'intégration avec cette méthode, Cegid Exabanque essaiera d'intégrer ces mouvements bancaires avec la méthode **Selon règle**.

5.3.2.3. Attribuer un profil d'intégration à des comptes (ou les en détacher)

Attribuer un profil d'intégration à un compte (ou l'en détacher)

- Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Intégration des relevés bancaires*.
- Dans le champ **Compte** de l'onglet **Règles par compte** (sélectionné par défaut), sélectionnez un compte.



Note : Il est possible de filtrer les comptes disponibles dans la liste déroulante **Compte**, en sélectionnant au préalable un groupe de comptes dans le champ **Groupes de comptes**.

3. Selon votre besoin, effectuez l'une des actions suivantes :

- pour attribuer un profil d'intégration au compte, sélectionnez ce profil dans le champ **Profil d'intégration** ;

The screenshot shows the 'Profils d'intégration' tab. Under 'Groupes de comptes', 'Tous les groupes de comptes' is selected. Under 'Compte', 'BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR' is selected. The 'Règles du compte BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR' section has 'Profil d'intégration' set to 'PROFIL STANDARD'. A dropdown menu is open, showing 'Aucun profil', 'Codes flux', 'PROFIL STANDARD', and 'RAPPRO PERSO'. The 'Enregistrer' button is visible.

- pour détacher un profil d'intégration du compte, sélectionnez **Aucun profil** dans le champ **Profil d'intégration**.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).



Note : Lorsqu'un compte est rattaché à un profil, les règles définies dans ce profil ne peuvent plus être modifiées au niveau du compte. Elles correspondent obligatoirement à ce qui est défini dans ce profil.

Attribuer en masse un profil d'intégration à une sélection de comptes (ou les en détacher)

1. Sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Intégration des relevés bancaires*.
2. Sélectionnez l'onglet **Profils d'intégration**.
3. Dans le champ **Profil**, sélectionnez le profil approprié.
4. Cliquez sur [Appliquer à des comptes](#).

Règles par compte Profils d'intégration

Profil : RAPPRO PERSO + Créer

Profil d'intégration

Enregistrer Dupliquer X Supprimer

Propriétés du profil

Nom du profil : RAPPRO PERSO

Codification : Codes flux

Description : Règles de rapprochement pour tous les comptes

Comptes rattachés

Appliquer à des comptes

Compte	Titulaire
--------	-----------

5. Selon votre besoin, effectuez l'une des actions suivantes :

- pour attribuer ce profil d'intégration : dans la colonne **Compte(s) non rattaché(s)**, sélectionnez les comptes auxquels vous souhaitez attribuer ce profil. L'affectation est effectuée et ces comptes sont instantanément déplacés dans la colonne **Compte(s) rattaché(s)**.

Comptes rattachés au profil Enregistrer

Le profil **RAPPRO PERSO** sera appliqué aux 0 comptes sélectionnés.

Groupe de comptes : Tous les groupes de comptes

Compte(s) rattaché(s)	Compte(s) non rattaché(s)
Recherche Décocher tout	Recherche Cocher tout EXAPRINT LYON ☐ BNP_EXAPRINT_LYON_EUR ☐ SG_EXAPRINT_LYON_EUR EXAPRINT PARIS ☒ HSBC_EXAPRINT_PARIS_EUR ☐ SG_EXAPRINT_PARIS_EUR

Ci-dessus : On va sélectionner le compte **HSBC_EXAPRINT_PARIS_EUR** dans la colonne **Compte(s) non rattaché(s)** car on souhaite que le profil **RAPPRO PERSO** lui soit appliqué.

- pour détacher ce profil d'intégration : dans la colonne **Compte(s) rattaché(s)**, sélectionnez les comptes à détacher du profil. Ces comptes sont instantanément déplacés dans la colonne **Compte(s) non rattaché(s)**. Ils ne sont donc plus rattachés au profil.

**Astuces :**

- Filtrer les comptes affichés :
 - Dans le champ **Groupes de comptes**, sélectionnez le groupe souhaité.
 - Saisissez une chaîne de caractères dans le champ **Recherche** de la colonne appropriée, pour afficher uniquement les comptes dont le code contient cette chaîne. Exemple : pour afficher uniquement les comptes non rattachés contenant « SG », tapez « SG » dans le champ **Recherche** de la colonne **Compte(s) non rattaché(s)**. La recherche est insensible à la casse.
Pour effacer le filtre, supprimez le texte du champ **Recherche**.
- Sélectionner/désélectionner tous les comptes d'une société : cliquez sur le nom de la société pour sélectionner/désélectionner simultanément tous ses comptes.

6. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES FINANCIERS

6.1. Enregistrer vos conditions bancaires sur les dates de valeur

Pour chaque compte géré en trésorerie et pour chaque type d'opération bancaire ou code flux, vous pouvez enregistrer les conditions négociées avec vos banques sur les dates de valeur.

Sélectionnez le menu *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Décalages sur les dates de valeur* et indiquez le décalage en nombre de jours avant ou après la date d'opération.

Ce décalage (configuré par défaut à 0 jour pour tous les types d'opérations) sera ensuite utilisé dans le module pour calculer automatiquement la date de valeur des mouvements prévisionnels.

Conditions bancaires sur les dates de valeur ? Enregistrer Copier

Sélectionnez un compte, et pour chaque type d'opération entrez le nombre de jours de décalage entre l'opération et la date de valeur.
Pour copier le paramétrage d'un compte vers d'autres comptes cliquez sur Copier.

Compte :

Décaler en fonction du :

Délai technique de la banque sur les remises de LCR : jours

Décalage entre dates d'opération et dates de valeur en fonction du type d'opération

type d'opération	Décalage
00 - Non identifié	1 jours
01 - Chèques payés	1 jours
02 - Remises de chèques mixtes	2 jours
03 - Chèques impayés	2 jours
04 - Versements espèces	1 jours
05 - Virements reçus	1 jours
06 - Virements émis	1 jours
07 - Domiciliation d'effets (LCR/BOR/LCC/BOC)	1 jours
08 - Prélèvements et TIP domiciliés	1 jours

6.2. Enregistrer les devises et les cours de change

Les cours de change sont définis par rapport à la devise de référence choisie lors du paramétrage initial de Cegid Exabanque, par exemple l'euro. La devise de référence peut être consultée dans le menu *Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné / Autres sociétés*, dans la fiche de la société titulaire du contrat Cegid Exabanque.

Les cours de change sont utilisés dans tous les rapports de trésorerie, si vous gérez des comptes en devises différentes. Ils permettent à Cegid Exabanque d'effectuer une contre-valorisation. Lors de l'envoi à la banque de remises internationales, les montants des prévisions générées sont contre-valorisés dans la devise du compte émetteur (les montants d'origine peuvent être consultés dans le détail des prévisions).

Pour ajouter des devises et saisir/importer des cours de change, sélectionnez le menu *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de change*.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des devises et des cours de change, consultez le guide [Taux de marché et cours de change](#).



Note : Vous pouvez disposer des cours de change de la Banque Centrale Européenne gratuitement, quotidiennement et de façon automatique. Pour bénéficier de ce service, vous devez disposer du module optionnel [FTP-Bank](#). Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

6.3. Enregistrer vos contrats d'agios et commissions

Vous pouvez enregistrer dans Cegid Exabanque les contrats d'agios et commissions que vous avez contractés auprès de vos banques. À partir de ces informations, Cegid Exabanque effectue le calcul de vos agios et commissions par compte bancaire.

Pour enregistrer un contrat d'agios et commissions et rattacher des comptes bancaires à ce contrat, munissez-vous des documents fournis par votre banque détaillant les règles de vos contrats puis sélectionnez *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Contrats d'agios*.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des contrats d'agios et commissions, consultez le guide [Échelles bancaires](#).

6.4. Enregistrer les taux de marché

Cegid Exabanque vous permet de paramétrer des taux de marché. Vous pouvez les utiliser pour :

- vos contrats d'agios et de commissions, si l'un des taux d'agios ou de commissions de vos contrats bancaires est basé sur un taux de marché ;
- les intérêts liés à vos emprunts ou dépôts.

Pour ajouter des taux de marché et saisir/importer les valeurs des taux, sélectionnez le menu *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Gestion des taux de marché*.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des taux de marché, consultez le guide [Taux de marché et cours de change](#).



Note : Vous pouvez disposer des taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR) gratuitement, quotidiennement et de façon automatique. Pour bénéficier de ce service, vous devez disposer du module optionnel [FTP-Bank](#). Contactez si nécessaire le service commercial de Cegid Exabanque.

7. CONFIGURATION DES PRÉFÉRENCES DU MODULE DE TRÉSORERIE

Dans le menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Préférences*, configurez vos préférences du module à l'aide des informations suivantes :

Section	Description
Nomenclatures personnalisées	Par défaut, dans Cegid Exabanque, les types d'encaissements/paiements sont nommés « codes flux », et les postes de dépenses/recettes sont nommés « rubriques budgétaires ». Si vous préférez une autre terminologie, saisissez les termes à utiliser pour désigner ces notions dans les langues de votre choix (au singulier et au pluriel). Ces termes seront affichés tels quels dans l'application, en tenant compte de la langue de connexion de l'utilisateur.
Tri par défaut	Vous pouvez trier vos codes flux et rubriques budgétaires en fonction de leur code ou de leur libellé : ce tri sera appliqué dans chaque liste déroulante où vous pouvez sélectionner un code flux ou une rubrique budgétaire.
Affichage personnalisé des colonnes de tableau	Permet d'afficher/masquer les colonnes de votre choix dans le tableau des mouvements prévisionnels enregistrés et non rapprochés (menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Saisie de mouvements prévisionnels</i>).
Saisie de mouvements prévisionnels	Lorsque vous saisissez des mouvements prévisionnels, vous pouvez : • pré-remplir la date d'opération avec la date du jour ; • afficher le compte de contrepartie.
Génération automatique de mouvements prévisionnels	Création de la prévision Lorsqu'une remise est liée à un workflow de validation, vous pouvez choisir à quel moment la prévision correspondante sera automatiquement générée : au moment de l'envoi de la remise à la banque ou dès que la remise est mise en validation. Note : Cette préférence s'applique à tous les flux. Personnalisation du libellé Suite à l'envoi ou à la mise en validation d'une remise externe de virement de trésorerie (importée manuellement ou via FTP-Bank), une prévision est générée sur le compte destinataire si les 3 conditions suivantes sont remplies :

Section	Description
	- le compte est présent dans le menu <i>Comptes bancaires / Paramètres de transmission</i> ; - le compte est initialisé en trésorerie ; - dans l'onglet Remises et relevés de l'écran <i>Affectations automatiques</i>, le type de remise reçue concerné est coché. Le libellé de cette prévision reprend toujours le motif de l'ordre. Le champ Libellé pour le compte destinataire vous permet de faire figurer également dans le libellé de cette prévision, le nom de la société émettrice de l'ordre.
Saisie obligatoire pour les données Code flux et Rubrique budgétaire	Vous pouvez rendre obligatoire ou facultative la saisie d'un code flux et d'une rubrique budgétaire lors de la saisie d'un mouvement prévisionnel, d'un mouvement d'équilibrage et d'un produit financier (ex : emprunt amortissable). Sélectionnez la valeur de votre choix : Facultatif, sans message : si l'utilisateur ne renseigne pas de code flux ou de rubrique budgétaire, il pourra quand même enregistrer le mouvement prévisionnel ou le produit financier. Cegid Exabanque n'affichera aucun message d'avertissement. Facultatif, avec message : si l'utilisateur ne renseigne pas de code flux ou de rubrique budgétaire, il pourra quand même enregistrer le mouvement prévisionnel ou le produit financier. Cegid Exabanque affichera cependant un message demandant la confirmation de l'enregistrement. Obligatoire : si l'utilisateur ne renseigne pas de code flux ou de rubrique budgétaire, il ne pourra pas enregistrer le mouvement prévisionnel ou le produit financier. Cegid Exabanque affichera un message bloquant l'invitant à renseigner la donnée manquante.
Produits financiers	Vous pouvez interdire aux utilisateurs l'accès à un OPCVM venant d'être créé. Sélectionnez la valeur de votre choix : Aucun : tous les utilisateurs peuvent accéder aux OPCVM ; Tous : aucun utilisateur ne peut accéder aux OPCVM ; Tous excepté le créateur : seul le créateur d'un OPCVM peut accéder à celui-ci ; Tous excepté le créateur et l'administrateur : seul le créateur d'un OPCVM peut accéder à celui-ci, ainsi que l'administrateur.

Section	Description
	Lier automatiquement les objets financiers (à leur création) aux groupes de comptes : cochez cette case si vous souhaitez que Cegid Exabanque ajoute automatiquement vos OPCVM, emprunts et dépôts à vos groupes de comptes. Vous pourrez alors visualiser ces objets financiers dans le menu <i>Trésorerie > Décisions > Comptes > Soldes prévisionnels et équilibres</i>.
Équilibres	Vous pouvez définir un motif par défaut pour vos mouvements d'équilibre manuels. • SAISIE : permet de saisir un libellé qui sera automatiquement affiché comme motif ; • EQUILIBRAGE : permet d'afficher le terme « EQUILIBRAGE » comme motif ; • EQUILIBRAGE Société A vers Société B : permet d'afficher le terme « EQUILIBRAGE » suivi du nom des sociétés concernées par le mouvement. Ex : EQUILIBRAGE EXASOLAR vers EXASOLAR SARL ; • EQUILIBRAGE Compte A vers Compte B : permet d'afficher le terme « EQUILIBRAGE » suivi du code des comptes concernés par le mouvement. Ex : EQUILIBRAGE BNP_SA_EUR vers BNP_SARL_EUR ; • EQUILIBRAGE Code interne société A vers Code interne société B : - si les codes internes de la société A et de la société B ont été paramétrés (dans le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Coordonnées de l'abonné / Autres sociétés</i>), ces codes internes seront affichés par défaut. Exemple : vous avez paramétré le code interne 003 pour la société A et le code interne 004 pour la société B. Le motif par défaut sera « EQUILIBRAGE 003 vers 004 » ; - si une seule société a un code interne, seul ce code sera affiché. Ex : « EQUILIBRAGE 003 » ou « EQUILIBRAGE vers 004 ».
Rapprochement manuel : données conservées après rapprochement	Une fois votre rapprochement manuel effectué, vous pouvez choisir de conserver le libellé et la référence de chaque mouvement tels qu'ils ont été définis : • par la banque (sélectionnez la valeur Bancaire) ; • ou par vous-même (sélectionnez la valeur Prévisionnel). Pour faciliter vos recherches sur les mouvements, nous vous conseillons de conserver le libellé bancaire pour son caractère formel et immuable, et la référence prévisionnelle qui correspond à vos habitudes en interne.


Section	Description
Intradays	Lorsque la préférence Codifier automatiquement les intradays est cochée et qu'un relevé intradays est réceptionné, les mouvements du relevé copiés en trésorerie ne sont plus mis en attente. Cegid Exabanque attribue automatiquement un code flux et éventuellement une rubrique budgétaire à chaque mouvement, et intègre le mouvement dans le plan de trésorerie en utilisant la règle d'intégration paramétrée.
Ignorer les intradays lors de la comparaison des soldes de trésorerie avec les soldes bancaires	Par défaut, dans le menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégrité des relevés bancaires</i>, le tableau « Comparaison des soldes en trésorerie par rapport aux soldes des relevés de comptes » prend en compte les mouvements intradays pour : • identifier la dernière date de fin d'opération du relevé connue dans le relevé de comptes ; • calculer les soldes bancaires et les soldes en trésorerie. Cochez la préférence Ignorer les intradays lors de la comparaison des soldes de trésorerie avec les soldes bancaires pour ne pas tenir compte des mouvements intradays dans ce tableau.
Nom des tables de cours de change	Vous pouvez renommer les 3 tables de cours de change (nommées par défaut « Cours par défaut », « Cours 2 » et « Cours 3 »). (Les cours de change sont paramétrables dans le menu <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de change</i>).
Rapports de gestion	Situation : couleurs Vous pouvez définir le style d'affichage des tableaux dans les différents rapports de gestion : • pour utiliser des couleurs dans vos rapports de gestion, sélectionnez la valeur Par défaut. Ces couleurs sont définies par vos soins dans le menu <i>Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires et Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Codes flux</i> ; • pour ne pas utiliser de couleurs dans vos rapports de gestion, sélectionnez la valeur Noir et blanc.

Section	Description
	Gérer la date comptable dans les transactions Vous pouvez choisir de gérer la date comptable dans les transactions en cochant la case correspondante (cas d'utilisation spécifique).
Contrevalorisation	Sélectionnez la table de cours de change à utiliser par défaut pour contrevaloriser : • vos soldes prévisionnels ; • les mouvements prévisionnels générés suite à l'envoi ou à la mise en validation d'une remise internationale. (Les cours de change sont paramétrables dans le menu <i>Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Cours de change</i>).

ANNEXE 1 : EXEMPLES

Configuration d'une codification analytique sur plusieurs niveaux

Vous souhaitez obtenir un rapport Prévisions par rubrique budgétaire structuré de la façon suivante :



Dans le menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Rubriques budgétaires*, vous devez donc définir les groupes parents et les rangs d'affichage comme suit :

Groupe parent	Rang d'affichage	
-	1	Charges
Charges	1	Personnel
Personnel	-	Salaires
Personnel	-	Charges sociales
Charges	2	Fournisseurs
Fournisseurs	-	Achat de biens
Charges	3	Impôts et taxes
Impôts et taxes	-	Taxe d'apprentissage
Impôts et taxes	-	Formation professionnelle continue
-	2	Autres charges
Autres charges	1	Logiciels



Note : Aucun rang d'affichage ne peut être défini pour les rubriques budgétaires. Dans le rapport Prévisions par rubrique budgétaire, elles seront affichées par ordre croissant sur le libellé. Une astuce consiste à ajouter un numéro devant leur libellé afin de définir leur rang d'affichage (exemple : **1 – Salaires** et **2 – Charges sociales**).

Configuration des rangs dans les affectations automatiques

Les affectations suivantes sont configurées :

Critères de recherche			Codes à affecter			Règle d'intégration
Type d'opération	Sens	Libellé	Code flux	Rubrique budgétaire	Rang	
06 – Virements émis	Débit	SALAIRES	D_VIRT - Virements émis	D_SAL - Salaires	1	Par rapprochement
06 – Virements émis	Débit	CHARGES	D_VIRT - Virements émis	D_CHG_SOC - Charges sociales	2	Par rapprochement
06 – Virements émis	Débit	Pas de libellé	D_VIRT - Virements émis	D_DIV_EXP - Divers décaissement d'exploitation	3	Par rapprochement

Lorsque les relevés de comptes sont copiés dans le module de trésorerie, voici ce qui se passe pour chaque écriture bancaire avec le type d'opération **06 – Virements émis** :

Cegid Exabanque commence par prendre en compte l'affectation de rang 1 : si le libellé contient la chaîne de caractères SALAIRES et que Cegid Exabanque peut appliquer la règle d'intégration paramétrée (en rapprochant le mouvement bancaire avec une prévision), alors le mouvement obtient le code flux **D_VIRT - Virements émis** et la rubrique **D_SAL - Salaires**.

Sinon Cegid Exabanque passe à l'affectation de rang 2 : le code flux **D_VIRT - Virements émis** et la rubrique budgétaire **D_CHG_SOC - Charges sociales** sont affectés à l'écriture bancaire uniquement si son libellé contient la chaîne de caractères CHARGES et que la règle d'intégration peut être appliquée.

Enfin, si l'écriture bancaire ne contient ni le libellé SALAIRES, ni le libellé CHARGES, Cegid Exabanque affecte le code flux et la rubrique budgétaire de rang 3 à condition que la règle d'intégration soit respectée.

Sinon aucun code flux et aucune rubrique ne sont affectés.

Intégration des mouvements bancaires : rapprochement avec une prévision de masse

Il est possible de choisir le rapprochement de plusieurs écritures bancaires avec une prévision de masse et gérer automatiquement le reliquat prévisionnel.

Profil : RAPPRO PERSO

Code flux : C_CHQ - Chèques encaissés

☐ Rapprochement avec une prévision unitaire
 ☒ Rapprochement avec une prévision de masse

Cochez le ou les critères à utiliser simultanément et indiquez les modalités correspondantes.

Utiliser		Tolérance	Valeur
Code flux :	☒	Identique	
Date opération :	☒	+ 3 - 3	
Date valeur :	☒	+ 3 - 3	
N° pièce :	☐	Identique	
Référence :	☐	Identique	

☒ Rapprocher l'écriture bancaire avec la 1ère prévision qui correspond aux critères de rapprochement

Donnée conservée après rapprochement :

Libellé : ☐ Bancaire ☒ Prévisionnel

Référence : ☒ Bancaire ☐ Prévisionnel

Par exemple, dans le menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Intégration des relevés bancaires*, vous choisissez cette méthode de rapprochement pour le code flux **C_CHQ - Chèques encaissés**, avec les critères de rapprochement comme définis sur la capture ci-dessus.

Si vous saisissez une prévision de chèques encaissés d'un montant de 10 000 €, tous les mouvements bancaires avec le code flux **C_CHQ - Chèques encaissés** qui correspondent aux critères vont se rapprocher avec la prévision. Si la somme des montants de ces mouvements est de 8 000 €, la différence entre le montant de la prévision et le montant total des mouvements, appelée reliquat, est donc de $10\,000 - 8\,000 = 2\,000$ €. Dans ce cas :


- soit le reliquat est reporté et additionné au montant de la prévision de masse suivante non rapprochée et correspondant également aux critères de la règle ;
- soit il n'y a plus de prévision de masse non rapprochée correspondant aux critères de la règle et une nouvelle prévision est automatiquement créée avec le montant du reliquat (2 000 €).

ANNEXE 2 : ASTUCES

Méthode d'analyse de vos relevés de comptes pour optimiser vos affectations automatiques

Pour optimiser vos affectations automatiques, vous pouvez analyser vos relevés de comptes comme suit :

1. Sélectionnez *Banques > Comptes Bancaires > Relevés > Relevés de comptes*.
2. Dans le champ **Compte**, sélectionnez l'un des comptes que vous avez initialisé en trésorerie.
3. Sélectionnez l'onglet **Mouvements** afin de visualiser les mouvements bancaires de ce compte.
4. Modifiez la période d'affichage afin de visualiser les mouvements des deux mois précédents.
5. Dans les options d'affichage (icône « Roue dentée » ) , cochez **Affichage détaillé** et cliquez sur [Confirmer](#).



Options d'affichage

☒ Affichage détaillé

☐ Afficher les soldes intermédiaires

[Confirmer](#)

Le tableau se met à jour et affiche le relevé détaillé du compte. Grâce à cet affichage détaillé, vous pouvez visualiser, dans la colonne **Type opération**, les types d'opérations attribués par votre banque à vos mouvements bancaires.

6. Cliquez sur [XLS](#) pour exporter ces mouvements au format Excel puis ouvrez le fichier Excel téléchargé (dossier **Téléchargements** de votre ordinateur).

7. Effectuez les actions suivantes dans ce fichier Excel :

a. Filtrez les colonnes.

b. Ajoutez les colonnes **Codes flux** et **Rubrique budgétaire** à droite de la colonne **Type d'opération** (les colonnes **Code opération** et **Type opération** indiquent le type d'opération de vos mouvements).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4	Devise : EUR												
5	Nom de la banque : BNP PARIBAS												
6	Description du compte : BNP_EXAPRINTPARIS_EUR												
7	BIC : BNPPFRPP												
8													
9	Id s	Date	Valeur	N	E	Libellé	Code opérati	Type opération	Code flux	Rubrique budgétaire	N° Piè	Motif rej	Ref.
10	Ancien solde au 08/04/2023												
11	3405	08/04/2023	1104/2023	3	non	REM CHQ 00083CH 0042241 00000000	02	Remises de chèques mixtes			00000000		0311104112123700
12	3407	08/04/2023	1104/2023	3	non	REM CHQ ANNUL 0042241 00000000	99	Annulations et régularisations			00000000		5021104112123700
13	3406	08/04/2023	1104/2023	3	non	REM CHQ AJUSTEE 0042241 00000000	02	Remises de chèques mixtes			00000000		0311104112123700
14	3411	11/04/2023	1104/2023	0	non	V007990 VIREMENT	18	Autres virements reçus			00000000		
15	3408	11/04/2023	1104/2023	0	non	0000018093 VIRT EXG COMBA	18	Autres virements reçus			00000000		
16	3413	11/04/2023	1104/2023	0	non	VIREMT ALLIANZ REAL ESTATE FRAN	18	Autres virements reçus			00000000		
17	3459	11/04/2023	12/04/2023	1	non	REM CHQ 00129CH 0042221 00000000	02	Remises de chèques mixtes			00000000		0311104122123700
18	3418	11/04/2023	1104/2023	0	non	VIREMT ALLIANZ REAL ESTATE FRAN	18	Autres virements reçus			00000000		
19	3424	11/04/2023	13/04/2023	2	non	REM ENCAISS 11040121237G1122657	31	Remises d'effets à l'encaissement			00000000		200000000000000000
20	3416	11/04/2023	1104/2023	0	non	N E 10402961	18	Autres virements reçus			00000000		
21	3417	11/04/2023	1104/2023	0	non	N E 10402962	18	Autres virements reçus			00000000		
22	3415	11/04/2023	1104/2023	0	non	VIR DE GERANCE DE PASSY	18	Autres virements reçus			00000000		
23	3414	11/04/2023	1104/2023	0	non	REGLEMENT PARIS SYNDIC GESTIO	18	Autres virements reçus			00000000		

8. Pour chacun des types d'opérations les plus utilisés pour vos mouvements bancaires :

- saisissez dans les colonnes **Code flux** et **Rubrique budgétaire**, le code flux et la rubrique budgétaire que vous souhaiteriez que Cegid Exabanque attribue automatiquement ;
- notez les critères (libellé ou montant) qui pourront permettre à Cegid Exabanque d'identifier sans ambiguïté ces mouvements. Exemple : vous observez que le terme SALAIRE figure toujours dans le libellé de vos virements de salaire ; vous mettez en rouge le terme SALAIRE dans le fichier. Vous pourrez ensuite configurer une affectation automatique pour que Cegid Exabanque attribue le code flux **D_VIRT - Virements émis** et la rubrique budgétaire **D_SAL – Salaires** à vos mouvements lorsque leur type d'opération est **06 - Virements émis** et qu'ils contiennent le libellé SALAIRE.

Libellé	Code opératio	Type opération	Code flux	Rubrique budgétaire
V007990 SALAIRE MARS	06	Virements émis	D_VIRT - Virements émis	D_SAL – Salaires
V006594 SALAIRE FEVRIER	06	Virements émis	D_VIRT - Virements émis	D_SAL – Salaires
V008999 EDF	06	Virements émis		

Mettez en favoris des menus et des macros pour gagner en efficacité !

Vous pouvez ajouter en favoris les menus et les macros que vous utilisez fréquemment. Vous pourrez accéder à ces menus et exécuter ces macros rapidement depuis :

- la section **Mes favoris** de votre page d'accueil,
- le menu *Favoris* de la barre de navigation.

Pour ajouter une macro dans vos favoris, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez *Paramétrage* > *Trésorerie* > *Autres paramétrages* > *Gestion des macros* pour afficher l'écran *Gestion des macros*.
- ou -
Allez sur votre page d'accueil. Dans la section **Mes Favoris**, cliquez sur [Ajouter une macro](#). L'écran *Gestion des macros* s'affiche.
2. Dans la colonne **Favoris** du tableau des macros, cliquez sur l'étoile ☆ à côté de la macro que vous souhaitez ajouter dans vos favoris. L'étoile devient bleue ★ ce qui signifie que la macro fait désormais partie de vos favoris.

Gestion des macros ?

+ Créer une macro

Type de macro : Sélectionnez un type de macro

Nom :

Chercher


Exécuter

XLS

☐	Favoris	Type de macro ▼	Nom	Propriétaire	Modif.	Partager	Supp.
☐	★	Prévisions par Code flux	Fiche en valeur par codes flux	JEAN DUCHEMIN			
☐	☆	Prévisions par Code flux	Fiche en valeur par codes flux quotidiens	JEAN DUCHEMIN			
☐	☆	Prévisions par Code flux	Flux 4 semaines /sociétés	JEAN DUCHEMIN			

Ci-dessus : La macro « Fiche en valeur par codes flux » a été ajoutée en favori.

Pour ajouter un menu dans vos favoris, cochez l'étoile ☆ à côté de son nom. L'étoile devient bleue ★ ce qui signifie que l'écran fait désormais partie de vos favoris.



Ci-dessus : Le menu Relevés de comptes a été ajouté en favori.

ANNEXE 3 : FAQ

Puis-je avoir un aperçu des soldes initialisés pour chacun des comptes présents en trésorerie ?

Oui, depuis le menu *Paramétrage > Trésorerie > Paramètres financiers > Soldes initiaux et seuils*, vous pouvez télécharger un fichier csv (fichier texte avec séparateur) avec l'ensemble des comptes initialisés en trésorerie (comptes bancaires et comptes courants). Le fichier indique notamment la date de solde initial ainsi que le solde initial en date d'opération et en date de valeur.

Pour télécharger ce fichier dans le dossier **Téléchargements** de votre ordinateur, cliquez sur [CSV](#) en haut à droite de l'écran.

Dans les affectations automatiques, quel libellé puis-je définir pour affiner les critères de recherche ?

Si vous avez des affectations configurées pour un même type d'opération / sens qui prévoient d'affecter différents codes flux ou rubriques budgétaires, vous devez affiner ses critères de recherche à l'aide d'un libellé (ou d'un montant).

Analysez les relevés de votre compte. Le libellé des transactions les plus fréquentes au débit ou au crédit de votre compte contient souvent un même terme. Par exemple, en France, il est fréquent de constater que :

- tous les prélèvements effectués par la Direction générale des finances publiques contiennent le sigle DGFIP ;
- tous les prélèvements effectués par des opérateurs téléphoniques contiennent le nom de cet opérateur (Orange, STR, Bouygues Télécom, etc.) ;
- tous les prélèvements de cotisations et contributions sociales des entreprises contiennent le terme URSSAF ;
- etc.

Si vous souhaitez affecter des rubriques budgétaires distinctes pour ces prélèvements, vous pouvez faire figurer ces termes comme critère de recherche dans chaque affectation respective. Saisissez le terme tel qu'il figure dans vos relevés ; les caractères spéciaux sont autorisés.

Il est conseillé de ne saisir qu'un seul terme. Si vous saisissez plusieurs termes, ils devront figurer de façon accolée dans vos écritures bancaires.

Exemple : pour le type d'opération **06 – Virements émis** (Débit), vous saisissez le libellé LEROY MERLIN. Le 31/01, vous recevez un relevé avec une écriture bancaire dont le type d'opération est **06 – Virements émis** (Débit) et le libellé est LEROY & MERLIN. Cegid Exabanque considère que cette

écriture ne correspond aux critères de recherche qui sont configurés pour l'affectation, donc la codification ne lui est pas affectée. Le 28/02, vous recevez un relevé avec une écriture bancaire dont le type d'opération est **06 – Virements émis** (Débit) et le libellé est FACT. LEROY MERLIN JAN/FEV. Cegid Exabanque considère que cette écriture correspond aux critères de recherche configurés, donc la codification lui est affectée.

Je ne peux pas consulter le détail des règles d'intégration de mon compte. Pourquoi ?

Parce que ce compte est rattaché à un profil d'intégration. Ce dernier est indiqué dans le champ **Profil d'intégration** au-dessus du tableau.

Intégration des relevés bancaires ?

Règles par compte
Profils d'intégration

Groupes de comptes : I->EXAPRINT PARIS
Compte : BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR

Règles du compte BNP_EXAPRINT_PARIS_EUR

Profil d'intégration : PROFIL STANDARD

Table d'intégration

Enregistrer

Règles par : Type d'Opération Interbancaire Code flux

Pour chaque code flux, cochez la ou les case(s) correspondant à la méthode d'intégration des mouvements et, le cas échéant, cliquez sur pour paramétrer

Code flux		Intégration des mouvements des relevés bancaires				
		Manuelle	Directe	Selon règle	Par rapproch.	
C_CB	- Cartes bancaires encaissées	☐	☐	☐	☒	
C_CHANGE	- Ventes de devises	☐	☐	☐	☒	

Pour consulter (et modifier si nécessaire) le détail d'une règle de ce compte, sélectionnez l'onglet **Profils d'intégration** puis sélectionnez le profil approprié dans le champ **Profils**. Attention : si vous modifiez des règles de ce profil, ces modifications seront valables pour tous les comptes rattachés à ce profil.

Dans le rapport Prévisions par rubrique budgétaire, comment puis-je faire apparaître mes groupes de rubriques budgétaires dans un ordre donné ?

Voir l'exemple [Configuration d'une codification analytique sur plusieurs niveaux](#), page 72.

Aucune rubrique budgétaire n'a été affectée à mon mouvement bancaire. Pourquoi ?

Lorsque vos relevés sont copiés dans le module de trésorerie, Cegid Exabanque attribue à chaque mouvement bancaire un code flux (et éventuellement une rubrique budgétaire) en fonction du paramétrage des affectations automatiques. Aucune rubrique budgétaire n'est affectée dans les cas suivants :

- aucune affectation automatique n'est configurée pour ce type de mouvement ;
- plusieurs affectations automatiques sont applicables (ambiguïté).

ANNEXE 4 : GLOSSAIRE

Terme	Définition
Affectation automatique	Les affectations automatiques permettent à Cegid Exabanque de : - codifier automatiquement les écritures bancaires issues de vos relevés de comptes⁹ avec vos codes flux et rubriques budgétaires. Pour codifier vos écritures bancaires, Cegid Exabanque se base sur leurs types d'opérations (codes interbancaires) et sur certaines données de ces écritures (sens, montant, contenu du libellé) ; - codifier automatiquement vos prévisions avec vos codes flux, lorsque ces prévisions sont générées automatiquement à partir de vos remises envoyées ou mises en validation ; - codifier automatiquement vos écritures bancaires issues de vos relevés d'opérations avec vos codes flux.
Centralisation de trésorerie (ou Cash-pooling)	Technique consistant à rapatrier l'ensemble des soldes des comptes de chaque société/filiale vers un compte central ou « pivot ». Le but est notamment de réduire les frais bancaires en équilibrant les excédents et les besoins de trésorerie.
Code flux	Les codes flux¹⁰ distinguent les flux entrants (encaissements) des flux sortants (décaissements). Une trentaine de codes flux sont présents par défaut dans l'application : virements émis (D_VIRT), chèques émis (D_CHQ), virements reçus (C_VIRT), prélèvements encaissés (C_PRELVT), etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer ces codes flux. Ces codes flux sont classés dans des groupes parents.

⁹ En fonction de la configuration des préférences du module de trésorerie, les mouvements de vos relevés intradays copiés dans le module de trésorerie peuvent également être codifiés automatiquement (voir [Configuration des préférences du module de trésorerie](#), page 53).

¹⁰ Dans Cegid Exabanque, les types d'encaissements/paiements sont nommés par défaut « codes flux », et les postes de dépenses/recettes sont nommés par défaut « rubriques budgétaires ». Si vous souhaitez utiliser une autre terminologie dans les écrans de Cegid Exabanque, indiquez-la dans le menu *Paramétrage > Trésorerie > Structure de gestion > Préférences* (section *Nomenclatures personnalisées*). Voir [Configuration des préférences du module de trésorerie](#), page 53.

Terme	Définition
Date d'opération	La date d'opération est la date d'enregistrement de l'opération sur le compte bancaire. Note : En principe, la date d'opération appliquée correspond au jour où les ordres sont envoyés à la banque : cette date peut toutefois être celle du lendemain si l'opération est parvenue trop tardivement à la banque pour pouvoir être enregistrée le jour même.
Date de valeur	La date de valeur est la date à laquelle l'opération bancaire affecte effectivement le solde disponible du compte, autrement dit c'est la date à laquelle l'opération est prise en compte pour le calcul des intérêts. Note : Dans le cas d'un virement, la date de valeur est la date de réception des fonds sur le compte du bénéficiaire.
FTP-Bank	FTP-Bank est un module optionnel de Cegid Exabanque. FTP-Bank vous permet d'automatiser vos échanges de fichiers entre vos logiciels de gestion (ERP, logiciels comptables) et Cegid Exabanque. Il peut aussi récupérer et intégrer quotidiennement dans Cegid Exabanque les cours de change de la Banque Centrale Européenne et les taux de marché de la Banque de France (EURIBOR, EONIA et ESTR). Pour plus d'informations sur le fonctionnement, le paramétrage et l'utilisation du module FTP-Bank, consultez le guide Module FTP-Bank.
Initialiser un compte bancaire en trésorerie	L'initialisation d'un compte consiste principalement à indiquer la date à partir de laquelle vous souhaitez suivre l'évolution de son solde en trésorerie, et à renseigner son solde à cette date. Les mouvements sur le compte à partir de cette date seront pris en compte pour calculer les soldes prévisionnels.
Mouvement bancaire intégré / non intégré	Un mouvement bancaire est un mouvement issu soit d'un relevé de compte quotidien, soit d'un relevé intraday. Il est dit « intégré » lorsqu'il est pris en compte dans le plan de trésorerie, c'est-à-dire dans les soldes du module de trésorerie. Il est dit « non intégré » lorsqu'il n'est pas pris en compte dans le plan de trésorerie.

Terme	Définition
Mouvement prévisionnel rapproché / non rapproché (aussi appelé mouvement prévisionnel intégré / non intégré)	Un mouvement prévisionnel est dit « rapproché » lorsqu'il figure dans l'onglet Mvts intégrés du menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie</i>, ce qui signifie lorsqu'il a été rapproché avec un mouvement bancaire (Cegid Exabanque ou vous-même avez donc pu identifier le mouvement bancaire correspondant). Note : Lorsqu'un mouvement bancaire est rapproché avec un mouvement prévisionnel, Cegid Exabanque prend en compte uniquement le montant du bancaire dans les soldes de trésorerie. Un mouvement prévisionnel est dit « non rapproché » lorsqu'il figure dans l'onglet Mvts non intégrés du menu <i>Trésorerie > Prévisions > Gestion des mouvements > Intégration des mouvements en trésorerie</i>, ce qui signifie qu'il est en attente d'intégration en trésorerie par rapprochement avec un mouvement bancaire. Note : Le montant des mouvements prévisionnels non rapprochés est pris en compte dans les soldes de trésorerie.
Norme des relevés de comptes	La norme des relevés de comptes correspond au format des fichiers bancaires de relevés de comptes : CFONB120 ou SWIFT MT940. Cette norme est configurée pour chaque compte bancaire dans le menu <i>Paramétrage > Banque > Comptes et sociétés > Comptes bancaires / paramètres de transmission</i> (service Relevés de comptes).
Pooling notionnel	Le pooling notionnel consiste à fusionner virtuellement les soldes créditeurs et débiteurs des comptes d'une entreprise détenus au sein d'une même banque, sans effectuer de transferts réels de fonds entre eux. Il est réalisé dans le cadre d'un contrat d'échelles fusionnées.
Profil d'affectation	Un profil d'affectation est un ensemble d'affectations automatiques qui peut être appliqué simultanément à plusieurs comptes. Les profils d'affectation permettent de standardiser, simplifier et sécuriser le paramétrage des affectations automatiques pour vos écritures bancaires, en évitant la saisie manuelle répétée pour chaque compte. Un profil d'affectation est lié à une norme de relevé bancaire. Deux profils sont paramétrés par défaut dans Cegid Exabanque : un pour les comptes français (relevés à la norme CFONB120) et

Terme	Définition
	un autre pour les comptes des autres pays (relevés au format SWIFT MT940).
Profil d'intégration	Un profil d'intégration regroupe un ensemble de règles d'intégration qui sont utilisées par Cegid Exabanque pour effectuer l'intégration des mouvements bancaires en trésorerie. Un profil standard est paramétré par défaut dans Cegid Exabanque.
Règle d'intégration	Une règle d'intégration permet de définir la méthode d'intégration des mouvements de vos relevés bancaires en trésorerie, pour chacun de vos comptes bancaires. Quatre méthodes d'intégration sont possibles : Manuelle , Directe , Selon règle et Par rapprochement . Voir Règles d'intégration des relevés en trésorerie , page 53.
Remise externe	Une remise externe est une remise qui n'a pas été saisie dans Cegid Exabanque. C'est un fichier de paiements normalisé qui a été importé soit automatiquement par FTP-Bank , soit manuellement.
Rubrique budgétaire	Les rubriques budgétaires distinguent les postes de dépenses et de recettes. Une trentaine de rubriques budgétaires sont préconfigurées dans l'application : salaires (D_SAL), loyers (D_LOYER), etc. Vous pouvez les utiliser telles quelles, ou les personnaliser. Ces rubriques budgétaires sont classées dans des groupes parents.
Type d'opération	Vos banques attribuent systématiquement des types d'opérations à tous vos mouvements bancaires. Les types d'opérations varient en fonction de la norme bancaire des relevés de comptes en vigueur dans le pays de domiciliation du compte. Vous pouvez consulter les types d'opérations de vos mouvements bancaires depuis le menu <i>Banques > Comptes Bancaires > Relevés > Relevés de comptes</i>.
Virement d'équilibrage	Un virement d'équilibrage (également appelé virement de trésorerie ou virement de compte à compte) est un virement entre 2 comptes appartenant au même groupe de comptes de type

Terme	Définition
	Soldes et équilibrages manuels (menu <i>Paramétrage</i> > <i>Trésorerie</i> > <i>Structure de gestion</i> > <i>Groupes de comptes</i>) et initialisés en trésorerie .



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com