


cegid



Audit des destinataires et des paiements avec Sis ID

Guide de paramétrage et d'utilisation
09/2025

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document décrit le paramétrage de l'audit automatique des destinataires et des fichiers de paiement, ainsi que l'utilisation de ce service dans Cegid Exabanque.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	09/2025
Version	1.4

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos de l'audit des destinataires et des paiements	4
2. Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements.....	5
2.1. Activer l'audit des destinataires et des paiements	6
2.2. Initialiser l'audit des destinataires existants	9
3. Informations sur l'audit des destinataires et des paiements	11
3.1. Classifications de l'audit	11
3.2. Détails de l'audit.....	12
3.3. Statistiques de l'audit	13
4. Utiliser Cegid Exabanque lorsque l'audit des destinataires est activé ..	14
4.1. Consulter l'audit d'un destinataire	14
4.2. Exporter les informations de l'audit des destinataires	15
5. Utiliser Cegid Exabanque lorsque l'audit des paiements est activé	17
5.1. Consulter l'audit lorsque vous saisissez une remise.....	17
5.2. Consulter l'audit lorsque vous validez une remise	19
5.3. Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise	20
5.4. Consulter l'audit lorsque vous importez manuellement une remise	21
5.5. Consulter l'audit d'une remise importée automatiquement via FTP-Bank et mise en attente	23
5.6. Supprimer des ordres de virements dont la classification n'est pas fiable	25
ANNEXE 1 : Autres écrans où consulter les informations sur l'audit.....	26
ANNEXE 2 : FAQ	28

1. À PROPOS DE L'AUDIT DES DESTINATAIRES ET DES PAIEMENTS

Cegid s'est associé au partenaire Sis ID qui propose des solutions de contrôle des tiers pour les entreprises afin de lutter contre la fraude aux virements et l'usurpation bancaire.

Les services de ce partenaire ont été intégrés dans Cegid Exabanque. Cela signifie que, si vous êtes abonné chez celui-ci, vous pouvez déclencher les audits des comptes bancaires de vos destinataires et de vos fichiers de paiement directement depuis Cegid Exabanque¹.

Ce service d'audit automatique offre plusieurs avantages :

- Il diminue le risque de fraude au virement.
- Il réduit significativement les contrôles manuels et par conséquent les erreurs humaines.
- Il permet de maintenir votre base de données de destinataires à jour.

Vous pouvez ainsi renforcer la sécurité de vos transactions et détecter les comptes bancaires frauduleux en contrôlant les destinataires de votre base et de vos fichiers de paiement (qu'ils soient saisis ou importés via FTP-Bank² dans Cegid Exabanque).

Pour plus d'informations sur les outils de sécurité à votre disposition dans Cegid Exabanque, consultez le guide [Sécurité dans Cegid Exabanque](#).

¹ Cegid décline toute responsabilité quant à la qualité des contrôles sur les destinataires et les paiements qui seront effectués par votre partenaire.

² **FTP-Bank** est le module d'automatisation des échanges de fichiers entre votre système d'information et Cegid Exabanque. Pour plus d'informations sur FTP-Bank, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

2. PARAMÉTRER L'AUDIT DES DESTINATAIRES ET DES PAIEMENTS



Prérequis : Pour paramétrer l'audit des destinataires et des paiements, vous devez :

- Avoir souscrit un contrat auprès de Sis ID.
- Avoir souscrit à l'option **Audit des destinataires** en contactant le service commercial de Cegid Exabanque.
- Disposer de l'habilitation **Paramétrage de l'émetteur** dans la section **Accès aux autres données** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

Le menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires* vous permet d'activer et de paramétrer le service d'audit automatique des comptes bancaires des destinataires et des fichiers de paiement.

- Lorsque le service est activé **au niveau des destinataires**, les comptes bancaires des destinataires que vous enregistrez ou modifiez sont audités automatiquement par Sis ID. Les résultats des audits sont affichés dans les écrans de votre base de données de destinataires.
- Lorsque le service est activé **au niveau des fichiers de paiement**, les comptes bancaires de tous les destinataires d'une remise de virements saisie ou d'un fichier externe de paiement sont audités à nouveau. Les résultats des audits réalisés sur les destinataires des ordres sont affichés dans les écrans de remises saisies et externes. Si la remise doit être validée, signée ou envoyée à la banque, les résultats des audits des destinataires à payer sont également affichés dans les écrans des valideurs, signataires ou envoyeurs (Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer).

L'audit des fichiers de paiement concerne les remises de virements domestiques, SEPA et internationaux. Le tableau suivant décrit les normes de virements supportées par l'audit :

Norme	Virements domestiques	Virements SEPA	Virements internationaux
pain.001.001.002	✓	✓	✓
pain 001.001.003	✓	✓	✓
pain 001.001.003.ch.02	✓	✓	✓

Norme	Virements domestiques	Virements SEPA	Virements internationaux
CFONB320	✗	✗	✓

2.1. Activer l'audit des destinataires et des paiements

- Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*.
- Dans la liste déroulante **Partenaire d'audit**, sélectionnez **Sis ID**.

Partenaire d'audit : ? Sis ID ▼

Connexion au service

Identifiant client : ?

Identifiant secret : ?

Paramètres d'audit des destinataires

Activer le service d'audit : ? ☐

Groupes de destinataires à auditer : ? Tous ▼

Audit manuel de la base de destinataires : ? Lancer l'audit

Paramètres d'audit des fichiers de paiement

Activer le service d'audit : ? ☐

Audit des remises importées manuellement : ? Demander à l'utilisateur ▼

Répertoires FTP-Bank concernés : ? ☒ Tous les répertoires

☒ emission

☒ workflow/protection

Exclure les destinataires sans identifiant national des fichiers externes : ? ☐

Statistiques

Statistiques des appels effectués :

	Ce mois-ci	Total
Comptes bancaires audités	0	0
Comptes bancaires <i>uniques</i> audités	0	0

- Dans la section **Connexion au service**, saisissez vos identifiants client et secret fournis par Sis ID.
Ces identifiants de connexion sont utilisés par Cegid Exabanque pour se connecter au nom de votre entreprise à la plateforme de Sis ID.
- Définissez les paramètres d'audit des destinataires et des fichiers de paiement :

Paramètre Description

Paramètres d'audit des destinataires

Paramètre	Description
Activer le service d'audit	Cochez cette option pour activer l'audit des comptes bancaires des destinataires dans la base de données des destinataires de Cegid Exabanque.
Groupes de destinataires à auditer	Sélectionnez le(s) groupe(s) de destinataires concernés par l'audit. Cette liste contient tous les groupes de destinataires définis dans Cegid Exabanque. Notes : • Si vous auditez des destinataires dont le numéro de compte n'est pas de type IBAN, le BIC de la banque doit obligatoirement être renseigné. • Il est recommandé de renseigner l'identifiant national des destinataires à auditer. Lorsque l'identifiant national d'un destinataire n'est pas renseigné, son audit peut être défavorable, ou retourner une erreur.

Paramètre	Description
Paramètres d'audit des fichiers de paiement	
Activer le service d'audit	Cochez cette option pour activer l'audit des fichiers de paiement. L'audit s'applique aux remises de virements domestiques, SEPA et internationaux suivantes : • Les remises saisies incluses dans un processus de validation des paiements (c'est-à-dire, celles qui doivent être validées/signées par un utilisateur habilité). • Les remises importées manuellement depuis le menu <i>Envoi de fichiers de virements</i>. • Les remises importées automatiquement via FTP-Bank. Note : Pour les remises importées manuellement ou automatiquement via FTP-Bank, vous pouvez également consulter cet audit lorsqu'il s'agit des virements commerciaux à la norme ISO 20022. Pour plus d'informations sur les normes de virements supportées par l'audit, voir Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements, page 5.
Audit des remises importées manuellement	Sélectionnez l'option à appliquer aux remises importées manuellement dans Cegid Exabanque : • Toujours auditer le fichier : Tous les ordres de virements dans le fichier sont audités de façon systématique. • Demander à l'utilisateur : Au moment de l'importation du fichier, l'utilisateur choisit si les ordres de virements sont audités. • Ne jamais auditer le fichier : Aucun ordre de virement n'est audité.

Paramètre	Description
Répertoires FTP-Bank concernés	Pour les remises importées automatiquement via FTP-Bank³, sélectionnez le(s) répertoires(s) FTP-Bank concernés par l'audit. Cette liste contient tous les répertoires FTP-Bank définis dans Cegid Exabanque. Note : Si vous ne souhaitez auditer que certaines remises, il est recommandé d'utiliser un répertoire FTP-Bank spécifique (c'est-à-dire, un répertoire différent du répertoire emission).
Exclure les destinataires sans identifiant national des fichiers externes	Cochez cette option pour que les destinataires des fichiers de virements dont l'identifiant national n'est pas renseigné dans le fichier soient exclus des audits effectués par Sis ID. Cela peut notamment permettre d'exclure les personnes physiques des audits, lorsqu'elles n'ont pas d'identifiant national dans vos fichiers externes.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

2.2. Initialiser l'audit des destinataires existants

Si des destinataires sont déjà enregistrés dans votre base de données Cegid Exabanque, il est recommandé d'initialiser l'audit de ces destinataires existants afin d'avoir une base des destinataires à jour.



Notes :

- Si vous auditez des destinataires dont le numéro de compte n'est pas de type IBAN, le BIC de la banque doit obligatoirement être renseigné.
- Il est recommandé de renseigner l'identifiant national des destinataires à auditer. Lorsque cet identifiant n'est pas renseigné pour un destinataire, son audit peut être défavorable, ou retourner une erreur.

³ **FTP-Bank** est le module d'automatisation des échanges de fichiers entre votre système d'information et Cegid Exabanque. Pour plus d'informations sur FTP-Bank, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

1. Sélectionnez *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*.
2. Dans la liste déroulante **Groupes de destinataires à auditer**, sélectionnez les groupes de destinataires enregistrés dans votre base de données que vous souhaitez auditer.
3. Dans la section **Paramètres d'audit des destinataires**, cliquez sur [Lancer l'audit](#). En fonction du nombre de destinataires présents dans votre base de données, l'initialisation de l'audit de vos destinataires peut prendre un certain temps.



Note : Si vous n'avez pas renseigné l'identifiant national des destinataires à auditer, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez cliquer sur [Forcer](#) pour lancer l'audit quand même, ou cliquer sur [Annuler](#) pour annuler le lancement de l'audit.

4. Pour consulter les résultats de l'audit, sélectionnez *Banques > Paiements > Base de données > Destinataires*. Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit du destinataire** du tableau des destinataires.

Groupe						Actions	
Nom		Identifiant	Ville	Pays	Audit du destinataire		
Groupe : FOURNISSEURS (7 éléments)							
☐	ACS SYSTEMS	6841		FR	1		
☐	ADI SA	6842		FR	1		
☐	AFGTE	6843		FR	1		
☐	AGFFS	6845		FR	2		
☐	AGRANIR	6844		FR	1		

5. (Optionnel) Vous pouvez faire un export Excel des résultats de l'audit en cliquant sur [XLS](#) en haut du tableau. Voir [Exporter les informations de l'audit des destinataires](#), page 15.

Pour plus d'informations sur les classifications de l'audit, voir [Classifications de l'audit](#), page 11.

Pour consulter les détails de l'audit d'un destinataire, voir [Consulter l'audit d'un destinataire](#), page 14.

3. INFORMATIONS SUR L'AUDIT DES DESTINATAIRES ET DES PAIEMENTS

3.1. Classifications de l'audit

Lorsqu'un audit a été réalisé par Sis ID, les résultats de l'audit sont affichés dans Cegid Exabanque. Le tableau suivant décrit les classifications de l'audit effectué par Sis ID :

Classification	Description
HIGH ou 	Désigne un degré de confiance élevée.
MEDIUM ou 	Désigne un degré de confiance moyen.
LOW ou 	Désigne un degré de confiance faible.
NO ou 	Désigne un degré de confiance nul.

À côté de chaque classification représentée par une icône est indiqué le nombre de comptes du destinataire ayant cette classification. Les icônes grisées indiquent qu'il n'existe aucun compte avec cette classification.

Classification	Description
 1  	Indique que le destinataire possède 1 compte avec la classification HIGH .
  1 	Indique que le destinataire possède 1 compte avec la classification MEDIUM .
 3  2  1	Indique que le destinataire possède 6 comptes : • 3 comptes avec la classification HIGH. • 2 comptes avec la classification MEDIUM. • 1 compte avec la classification LOW ou NO.

3.2. Détails de l’audit

Le tableau suivant décrit les informations détaillées de l’audit :

Information	Description
Classification	Indique la classification, la date et l’heure de l’audit.
Rapport d’audit	Indique les résultats des contrôles effectués sur un certain nombre de critères, tels que la société, l’IBAN, l’historique de paiement, etc.

Audit du compte

Titulaire :

A2PMR

Classification :

NO

Le 11/06/25 à 11:18:55

Rapport d’audit :

Statut de la société : clôturée.

Fermer

Ci-dessus : Détails de l’audit d’un destinataire.

Audit du virement

Titulaire :

MILLER GRAPHICS

Classification :

HIGH

Le 11/06/25 à 14:55:52

Rapport d’audit :

Coordonnées bancaires ajoutées sur la plateforme. Leur statut est : validé pour cette :
Société enrôlée sur la plateforme.

Fermer

Ci-dessus : Détails de l’audit d’un fichier de paiement.

3.3. Statistiques de l'audit

La section **Statistiques** du menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires* permet de connaître les informations suivantes au cours du dernier mois (**Ce mois-ci**) et depuis la livraison du service d'audit dans Cegid Exabanque (**Total**) :

- **Comptes bancaires audités** : Nombre total de comptes audités (un même compte peut être audité plusieurs fois).
- **Comptes bancaires *uniques* audités** : Nombre total de comptes audités une seule fois.

Statistiques			
Statistiques des appels effectués :		Ce mois-ci	Total
		Comptes bancaires audités	14
		Comptes bancaires <i>uniques</i> audités	11

Cela vous permet de vérifier si la facture de Sis ID correspond bien au nombre de comptes bancaires audités dans Cegid Exabanque.

4. UTILISER CEGID EXABANQUE LORSQUE L'AUDIT DES DESTINATAIRES EST ACTIVÉ

4.1. Consulter l'audit d'un destinataire



Prérequis : Pour créer ou modifier les informations d'un destinataire et/ou consulter l'audit d'un destinataire, vous devez disposer de l'habilitation Création de destinataires et de leurs comptes dans la section Base de données du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

Lorsque le service d'audit est activé pour les destinataires, un audit est **automatiquement** réalisé dans les cas suivants :

- Lorsque vous créez un destinataire (qu'il soit saisi ou importé depuis un fichier externe).
- Lorsque vous modifiez les informations d'un destinataire (nom, identifiant national et type de l'identifiant national).
- Lorsque vous ajoutez un compte bancaire pour un destinataire.
- Lorsque vous modifiez les informations du compte bancaire d'un destinataire (type de numéro de compte, numéro de compte, R.I.B. et BIC).

1. Sélectionnez *Banques > Paiements > Base de données > Destinataires*. Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit du destinataire** du tableau des destinataires.

Groupe		Actions XLS PDF Recherche				
☐	Nom	Identifiant	Ville	Pays	Audit du destinataire	Actions
☐	Groupe : FOURNISSEURS (7 éléments)					
☐	ACS SYSTEMS	6841		FR	1	
☐	ADI SA	6842		FR	1	
☐	AFGTE	6843		FR	1	
☐	AGFFS	6845		FR	2	
☐	AGRANDIR	6844		FR	1	

Pour plus d'informations sur les classifications de l'audit, voir [Classifications de l'audit](#), page 11.

2. Dans la colonne **Actions**, cliquez sur sur la ligne du destinataire souhaité. Les comptes bancaires du destinataire s'affichent dans la section **Comptes bancaires**.

Comptes bancaires

Sélectionnez un compte et cliquez sur Afficher ou cliquez sur Créer pour ajouter un compte ou cliquez sur Créer pour ajouter une domiciliation.

[+ Créer](#)

Numéro de compte	Banque	Code BIC	Audit du compte	Actions
FR76 3000 4008 2800 0163 5483 488	BNPP	BNPAFRPP	NO (Détails)	 
FR76 3007 6020 9223 4453 0020 550	CREDIT DU NORD	NORDFRPP	NO (Détails)	 

- Dans la colonne **Audit du compte**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne du compte souhaité. Les informations détaillées de l'audit du destinataire et de son compte s'affichent.

Audit du compte

Titulaire : PROCOPY

Classification : **NO** Le 11/06/25 à 11:22:46

Rapport d'audit : Société : inconnue.

[Fermer](#)

Pour plus d'informations sur les informations détaillées de l'audit des destinataires, voir [Détails de l'audit](#), page 12.

4.2. Exporter les informations de l'audit des destinataires

Vous pouvez exporter les informations sur l'audit de vos destinataires au format Excel.

- Sélectionnez *Banques > Paiements > Base de données > Destinataires*.
- Cliquez sur [XLS](#) en haut à droite du tableau des destinataires. Le fichier Excel exporté *export_destinataires_AAAAMMJJ_HHMMSS.xls* contient les colonnes suivantes sur l'audit :
 - Audit Sis ID** : Indique la classification de chaque compte bancaire audité par **Sis ID**.
 - Date audit** : Indique la date à laquelle l'audit a été réalisé.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Destinataires :					
2	Nom	Identifiant	Groupe	Identifiant national	Banque	IBAN	Audit Sis ID	Date audit
3	A2PMR	6872	Fournisseurs EXASOLAR	48999880700023	BANQUE POPULAIRE	FR7610907000017202129503437	NO	11/06/2025
4	GEOGRAPHIC	6871	Fournisseurs EXASOLAR	488723164	HSBC	FR7689654216563334687545570	MEDIUM	11/06/2025
5	MILLER GRAPHICS	6870	Fournisseurs EXASOLAR	76550072300018	TARNEAUD	FR7610558045071045620020073	HIGH	11/06/2025
6					BNPP	FR7630004008280001635483488	NO	11/06/2025
7	PROCOPY	6874	Fournisseurs EXASOLAR	76550072300022	CREDIT DU NORD	FR7630076020922344530020550	NO	11/06/2025
8	SIS ID	6873	Fournisseurs EXASOLAR	82400395800025	BNPP	FR7610096185050007770500256	HIGH	11/06/2025

Ci-dessus : Extrait du fichier Excel d'exportation des destinataires contenant les colonnes sur l'audit des destinataires.

5. UTILISER CEGID EXABANQUE LORSQUE L'AUDIT DES PAIEMENTS EST ACTIVÉ

Vous pouvez consulter l'audit d'un fichier de paiement lorsqu'il s'agit d'un fichier de virements domestiques, SEPA ou internationaux. Pour les remises importées manuellement ou automatiquement via FTP-Bank, vous pouvez également consulter cet audit lorsqu'il s'agit d'un fichier de virements commerciaux à la norme ISO 20022.

Pour plus d'informations sur les normes de virements supportées par l'audit, voir [Paramétrer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 5.

Lorsque le service d'audit est activé pour les fichiers de paiement, un audit est **automatiquement** réalisé dans les cas suivants :

- Lorsque vous clôturez une remise de virements (c'est-à-dire, qu'elle est incluse dans un processus de validation des paiements et qu'elle doit être validée/signée par un utilisateur habilité).



Note : Pour consulter les résultats de l'audit automatique d'une remise, vous devez être valideur, signataire ou envoyeur de la remise (voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 19 et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 20). Si vous êtes le saisisseur de la remise, vous pouvez déclencher manuellement l'audit de la remise (bouton [Auditer les virements](#)) et consulter les résultats avant de clore la saisie.

- Lorsque vous importez manuellement une remise de virements et que vous avez sélectionné l'option **Toujours auditer le fichier** dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements.



Note : Si l'option **Demander à l'utilisateur** est sélectionnée, vous décidez à chaque importation manuelle de remises de virements si vous souhaitez ou non lancer l'audit.

- Lorsque que vous déposez une remise de virements dans un répertoire FTP-Bank et que vous avez sélectionné ce répertoire dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements.

Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6.

5.1. Consulter l'audit lorsque vous saisissez une remise



Prérequis : Pour consulter l'audit d'une remise saisie, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La remise ne doit pas être protégée.
- La remise doit être incluse dans un processus de validation des paiements (c'est-à-dire qu'elle

doit être validée/signée par un utilisateur habilité). Pour plus d'informations sur la validation des paiements, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

1. Saisissez votre remise dans l'un des menus suivants :
 - *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements domestiques.*
 - *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements SEPA.*
 - *Banques > Paiements > Virements > Remises de virements internationaux.*
2. Dans la section **Virements**, cliquez sur [Auditer les virements](#).

Virements

Sélectionnez un virement et cliquez sur Afficher;
Cliquez sur Base de Données ou sur Créer pour ajouter un virement.

[Afficher](#)
[Base de Données](#)
[+ Créer](#)
[Importer](#)
[Saisie rapide](#)
[Auditer les virements](#)

	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	Non audité
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	Non audité
Total							4 200,00 EUR

3. La progression de l'audit est affichée en pourcentage dans le champ **Audit des virements** (par exemple, Audit des virements : 50%). Le message **Terminé** indique la fin de l'audit. Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit du virement** du tableau des ordres de virements.

Virements

Sélectionnez un virement et cliquez sur Afficher;
Cliquez sur Base de Données ou sur Créer pour ajouter un virement.

[Afficher](#)
[Base de Données](#)
[+ Créer](#)
[Importer](#)
[Saisie rapide](#)
[Auditer les virements](#)

Audit des destinataires : Terminé

	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	NO (Détails)
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	HIGH (Détails)
Total							4 200,00 EUR

4. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#). Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les classifications et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Classifications de l'audit](#), page 11 et [Détails de l'audit](#), page 12.



Notes :

- Si la remise doit être validée/signée et/ou envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans des valideurs/signataires et envoyeurs (colonne **Audit des virements** des écrans Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer). Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 19 et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 20.
- Si la remise a été envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 26 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 26.

5.2. Consulter l'audit lorsque vous validez une remise

1. Sélectionnez *Banques > Signatures > Validations des remises > Remises à valider*. L'écran Remises à valider affiche la liste de toutes les remises auxquelles vous êtes autorisé à accéder.

Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit des virements** du tableau des remises à valider.

Notez que, dans cet exemple, la remise SEP2 n'a pas pu être auditée car elle est protégée (**).

Remises à valider ? XLS									
Validation									
Valider ▼ ⚙ Cocher tout Décocher tout Montant total des remises sélectionnées : 0,00									
Virements SEPA									
☐	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total ▼ ↑	Date d'exécution	Audit des virements
☐		SEP2	** REMISE SEPA - 10/06/2025 - 15 09 16	Virements SEPA	EXASOLAR	SOCIETE GENERALE	12 586,23 EUR	13/06/2025	-
☐		SEP8	REMISE SEPA-11/06/2025-13 35 41	Virements SEPA	EXASOLAR	SOCIETE GENERALE	4 200,00 EUR	11/06/2025	✓ 1 ⓘ 1 ✗ 1
Total Virements SEPA							16 786,23 EUR		

2. S'il s'agit d'une remise **saisie**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

- Ou -

S'il s'agit d'une remise **externe** cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée, puis sur **Détail** pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

3. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur **Détails** sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	NO (Détails)
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	HIGH (Détails)
Total							4 200,00 EUR

Pour plus d'informations sur les classifications et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Classifications de l'audit](#), page 11 et [Détails de l'audit](#), page 12.



Notes :

- La classification et le détail des audits sont également affichés dans la colonne **Audit des virements** des écrans Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer. Voir [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 20.
- Si la remise a été envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 26 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 26.

5.3. Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise

1. Sélectionnez *Banques > Signatures > Envois > Remises à envoyer*. L'écran Remises à envoyer affiche la liste de toutes les remises auxquelles vous êtes autorisé à accéder.

Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit des virements** du tableau des remises à envoyer.

Remises à envoyer

XLS

Envoi

Envoyer

Remises vous concernant directement

Cocher tout

Décocher tout

Montant total des remises sélectionnées : 0,00

Virements SEPA

☐	Détails	Id Sys	Nom	Type d'ordre	Titulaire	Banque	Montant total	Date d'exécution	Audit des virements
☐		SEP8	REMISE SEPA-11/06/2025-13 35 41	Virements SEPA	EXASOLAR	SOCIETE GENERALE	4 200,00 EUR	11/06/2025	1 1 1
Total Virements SEPA							4 200,00 EUR		

2. S'il s'agit d'une remise **saisie**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

- Ou -

S'il s'agit d'une remise **externe**, cliquez dans la colonne **Détails** sur la ligne de la remise souhaitée, puis sur [Détail](#) pour accéder à la liste des ordres de virements de la remise.

3. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

	Destinataire ▲	Identifiant	Compte	Référence de bout en bout	Libelle	Montant	Audit du virement
☐	AFGTE	6843	FR7630003033930005022076815	Automatique	Vir. fournisseur	1 500,00 EUR	NO (Détails)
☐	AGRANDIR	6844	FR7630004003500005022076102	Automatique	Vir. fournisseur	2 700,00 EUR	HIGH (Détails)
Total						4 200,00 EUR	

Pour plus d'informations sur les classifications et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Classifications de l'audit](#), page 11 et [Détails de l'audit](#), page 12.



Note : Si la remise a été envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 26 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 26.

5.4. Consulter l'audit lorsque vous importez manuellement une remise



Prérequis : Pour consulter l'audit d'une remise importée manuellement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La remise ne doit pas être protégée.
- L'option **Demander à l'utilisateur** ou **Toujours auditer le fichier** doit être sélectionnée dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6).

1. Importez votre remise manuellement dans le menu *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements*.
2. Si l'option **Toujours auditer le fichier** est sélectionnée dans le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, l'audit de la remise est lancé automatiquement.

- Ou -

Si l'option **Demander à l'utilisateur** est sélectionnée dans le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, un message vous demande si vous souhaitez auditer les ordres de virements de la remise. Cliquez sur [Auditer](#).

La progression de l'audit est affichée en pourcentage dans le champ **Audit des virements** (par exemple, Audit des virements : 50%) de l'écran récapitulatif des données du fichier de virements. Puis le résultat de l'audit s'affiche.

**Veuillez vérifier le contenu de votre remise,
puis cliquer sur "Mettre en validation" pour désigner et avertir le(s) signataire(s).**

Serveur bancaire : **VALERIAN**

Nom de la banque : HSBC

Type d'opération : Virements SEPA

Compte à débiter : FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286

Date d'exécution : 11/06/2025

Emetteur : EXASOLAR

Nature de paiement : NNNN - Non spécifié

Référence : VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46

Nombre d'ordres : 4

Montant total : **7 236,00 EUR**

Type de remise : Virement SEPA

Pièce justificative : ? Texte

Audit des virements : 50%

[Modifier](#) [Détail](#)

Protection d'accès

Pour limiter l'accès à cette remise
à vous-même et à l'administrateur, cliquez sur Protéger : [Protéger](#)

[Annuler](#) [Mettre en validation](#)

3. Cliquez sur [Détail](#). La liste des ordres de virements de la remise s'affiche. La colonne **Audit du virement** indique la classification de l'audit pour chaque ordre de virement.

X Supprimer									
	Destinataire	Montant	Compte	BIC	Banque	Référence	Libellé	Date	Audit du virement
☐	ACHARD RAYMONDE	1 000,00 EUR	FR7662108091620000000052041	ESDRFR21		VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46-00001	Salaires	11/06/2025	NO (Détails)
☐	ADAM MARCELLETTE	2 000,00 EUR	FR7618950092050000000093647	CSCAFR21		VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46-00002	Salaires	11/06/2025	HIGH (Détails)
☐	ADDE JEROME	1 586,00 EUR	FR7641599048050000000013658	FRABFRP1		VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46-00003	Salaires	11/06/2025	HIGH (Détails)
☐	ADDE MARIANNE	2 650,00 EUR	FR7622970008590000000131687	EPCMFRP1		VIR SEPA 11/06/2025 11 04 46-00004	Salaires	11/06/2025	HIGH (Détails)
Total		7 236,00 EUR							

4. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les classifications et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Classifications de l'audit](#), page 11 et [Détails de l'audit](#), page 12.



Notes :

- Si la remise doit être validée, signée ou envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans des valideurs, signataires ou envoyeurs (colonne **Audit des virements** des écrans Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer). Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 19 et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page 20.
- Si la remise a été envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page 26 et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 26.

5.5. Consulter l'audit d'une remise importée automatiquement via FTP-Bank et mise en attente



Prérequis : Pour consulter l'audit d'une remise importée automatiquement via FTP-Bank et mise en attente, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La remise ne doit pas être protégée.
- Un ou plusieurs répertoires FTP-Bank doivent être sélectionnés dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6).

Lorsque vous déposez votre remise de virements dans l'un des répertoires FTP-Bank sélectionné lors de votre paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, le traitement de celle-ci dépend de votre paramétrage FTP-Bank sur les fichiers de remises externes (menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Préférences*) :

- La remise est mise en attente dans le menu *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virements* pour être soit mise en validation soit envoyée directement à la banque par un utilisateur habilité. Voir ci-dessous.
- La remise est mise en validation. Cela signifie qu'elle est directement intégrée dans le workflow de validation des paiements. La remise à valider est affichée dans le menu *Banques > Signatures > Validation des remises > Remises à valider* des valideurs/signataires appropriés. Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page 19.

Pour plus d'informations sur le paramétrage FTP-Bank des fichiers de remises externes, consultez le guide [Module FTP-Bank](#).

1. Sélectionnez *Banques > Paiements > Virements > Envoi de fichiers de virement*. L'écran Envoi de fichiers de virements affiche la liste des fichiers importés (manuellement ou automatiquement via FTP-Bank) et mis en attente, auxquels vous êtes autorisé à accéder.
2. Sélectionnez le fichier de virements dont vous souhaitez consulter l'audit, puis cliquez sur [Envoyer](#) pour accéder à l'écran récapitulatif des données du fichier de virements.

La progression de l'audit est affichée en pourcentage dans le champ **Audit des virements** (par exemple, Audit des virements : 50%). Puis le résultat de l'audit s'affiche.

**Veuillez vérifier le contenu de votre remise,
puis cliquer sur "Mettre en validation" pour désigner et avertir le(s) signataire(s).**

Serveur bancaire : **VALERIAN**

Nom de la banque : HSBC

Type d'opération : Virements SEPA

Compte à débiter : FR76-3005-6006-4200-0321-4000-286

Date d'exécution : 11/06/2025

Emetteur : EXASOLAR

Nature de paiement : NNNN - Non spécifié

Référence : VIR SEPA 11/06/2025 11 04 42

Nombre d'ordres : 2

Montant total : **7 200,00 EUR**

Type de remise : Virement SEPA

Pièce justificative : ? Texte

Audit des virements : ✓ 1 ! ✗ 1

[Modifier](#) [Détail](#)

Protection d'accès

Pour limiter l'accès à cette remise
à vous-même et à l'administrateur, cliquez sur Protéger : [Protéger](#)

[Annuler](#) [Mettre en validation](#)

3. Cliquez sur [Détail](#). La liste des ordres de virements de la remise s'affiche. La colonne **Audit du virement** indique la classification de l'audit pour chaque ordre de virement.
4. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#) sur la ligne de l'ordre de virement souhaité. Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les classifications et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Classifications de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).



Notes :

- Si la remise doit être validée/signée et/ou envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans des valideurs/signataires et envoyeurs (colonne **Audit des virements** des écrans Remises à valider, Validations annulables, Suivi des remises et Remises à envoyer). Voir [Consulter l'audit lorsque vous validez une remise](#), page [19](#) et [Consulter l'audit lorsque vous envoyez une remise](#), page [20](#).
- Si la remise a été envoyée à la banque, la classification et le détail des audits sont également affichés dans les écrans Historique des remises envoyées et Recherche multicritère. Voir [Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées](#), page [26](#) et [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page [26](#).

5.6. Supprimer des ordres de virements dont la classification n'est pas fiable

Une fois l'audit du fichier de paiement réalisé, si vous êtes habilité, vous pouvez supprimer les ordres de virements dont la classification n'est pas fiable, par exemple, supprimer des ordres dont la classification est **LOW** ou **NO**.



Note : Pour les remises externes (importées manuellement ou automatiquement via FTP-Bank), il est conseillé de corriger, dans votre ERP, les informations incorrectes renvoyées par l'audit afin d'éviter de les retrouver lors de l'importation d'une nouvelle remise contenant le(s) même(s) destinataire(s).

ANNEXE 1 : AUTRES ÉCRANS OÙ CONSULTER LES INFORMATIONS SUR L'AUDIT

Vous pouvez consulter les informations sur l'audit depuis les écrans suivants :

- *Historique des remises envoyées.*
- *Recherche multicritère.*

Consulter l'audit depuis l'historique des remises envoyées

Vous pouvez consulter le récapitulatif des classifications de l'audit au niveau de la remise depuis l'historique des remises envoyées. Pour consulter les détails de l'audit ordre par ordre, voir [Consulter l'audit depuis la recherche multicritère](#), page 26.

1. Sélectionnez *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Historiques des remises envoyées*.
2. Saisissez vos critères pour rechercher la remise dont vous souhaitez consulter l'audit, puis cliquez sur [Chercher](#).

Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit des virements** du tableau des remises envoyées. (Si cette colonne n'est pas affichée, cliquez sur  au-dessus du tableau pour gérer l'affichage des colonnes.)

	Audit des virements	Date d'envoi ▼	Type d'ordre	Nom de la remise
Action	 2  	11/09/2025, 16:05:11 (UTC+02:00)	Virement SEPA	REMISE SEPA-11/09/2025-14:55:53

Ci-dessus : Extrait du tableau des remises envoyées.

Pour plus d'informations sur les classifications de l'audit, voir [Classifications de l'audit](#), page 11.

Pour plus d'informations sur l'historique des remises envoyées, consultez le guide [Historique des remises envoyées](#).

Consulter l'audit depuis la recherche multicritère

Vous pouvez consulter les classifications et les détails de l'audit ordre par ordre depuis la recherche multicritère pour les remises saisies. Pour les remises externes, vous devez souscrire à l'option **Stockage des remises externes** en contactant le service commercial de Cegid Exabanque.



Prérequis : Pour accéder aux détails des ordres des remises envoyées, vous devez disposer de l'habilitation **Accès au détail des ordres envoyés en banque** dans la section **Remises** du menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs/Habilitations > Utilisateurs/Habilitations*.

1. Sélectionnez *Historiques > Transactions bancaires > Opérations envoyées > Recherche multicritère*.
2. Saisissez vos critères pour rechercher la remise dont vous souhaitez consulter l'audit, puis cliquez sur [Chercher](#).

Les classifications de l'audit sont affichées dans la colonne **Audit du virement** du tableau des opérations trouvées. (Si cette colonne n'est pas affichée, cliquez sur  au-dessus du tableau pour gérer l'affichage des colonnes.)

Destinataire	Compte destinataire	Date d'envoi	Montant	Société émettrice	Virement	Détail
					Audit du virement	
ACARIA S.L.	ES35 0049 4719 1812 5005 4213	11/06/2025 16:05:11 (UTC+02:00)	236,00 EUR	MUTO	HIGH (Détails)	
ACARIA S.L.	ES35 0049 4719 1812 5005 4213	11/06/2025 16:02:21 (UTC+02:00)	8 420,00 EUR	MUTO	HIGH (Détails)	

3. Dans la colonne **Audit du virement**, cliquez sur [Détails](#). Les informations détaillées de l'audit s'affichent.

Pour plus d'informations sur les classifications et les détails de l'audit des fichiers de paiement, voir [Classifications de l'audit](#), page [11](#) et [Détails de l'audit](#), page [12](#).

ANNEXE 2 : FAQ

J'ai lancé un audit manuel sur un groupe de destinataires et aucun résultat ne s'affiche pour certains destinataires. Pourquoi ?

Raison n°1 :

Vous auditez des destinataires dont le numéro de compte n'est pas de type IBAN et le BIC de la banque n'est pas renseigné. Or Sis ID a besoin de cette information. Renseignez le BIC de la banque dans la fiche des destinataires concernés et relancez l'audit manuellement.

Pour plus d'informations sur le lancement manuel de l'audit des destinataires, voir [Initialiser l'audit des destinataires existants](#), page 9.

Raison n°2 :

Le service d'audit des destinataires n'est pas activé. Activez-le, puis relancez l'audit manuel.

Je ne peux pas auditer les ordres de virements lorsque je saisis une remise. Pourquoi ?

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que le bouton [Auditer les virements](#) s'affiche dans l'écran de saisie d'une remise :

- Le service d'audit des fichiers de paiement doit être activé (menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Audit des destinataires*). Voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6.

- La remise doit être de type virement domestique, SEPA ou international.
- La remise ne doit pas être protégée.
- La remise doit être incluse dans un processus de validation des paiements (c'est-à-dire qu'elle doit être validée/signée par un utilisateur habilité). Pour plus d'informations sur la validation des paiements, consultez le guide [Processus de validation des paiements](#).

Je ne peux pas auditer les ordres de virements lorsque j'importe manuellement une remise. Pourquoi ?

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que Cegid Exabanque vous propose d'auditer les comptes des destinataires de cette remise lors de son importation manuelle :



Audit du fichier

Souhaitez-vous faire auditer par Sis ID les comptes bancaires des bénéficiaires de ce fichier ?

- Le service d'audit des fichiers de paiement doit être activé (menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*).
- La remise doit être de type virement domestique, SEPA, international ou virement commercial à la norme ISO 20022.
- La remise ne doit pas être protégée.
- L'option **Demander à l'utilisateur** doit être sélectionnée dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*).

Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page 6.

Les ordres de virements ne sont pas audités lorsque je dépose ma remise dans un répertoire FTP-Bank. Pourquoi ?

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que la remise déposée dans un répertoire FTP-Bank soit auditée :

- Le service d'audit des fichiers de paiement doit être activé (menu *Paramétrage > Autres > Paramètres généraux > Audit des destinataires*).
- La remise doit être de type virement domestique, SEPA, international ou virement commercial à la norme ISO 20022.

- La remise ne doit pas être protégée.
- Le répertoire FTP-Bank dans lequel la remise est déposée doit être sélectionné dans l'écran de paramétrage de l'audit des destinataires et des paiements (menu *Paramétrage* > *Autres* > *Paramètres généraux* > *Audit des destinataires*).

Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'audit des fichiers de paiement, voir [Activer l'audit des destinataires et des paiements](#), page [6](#).



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com