## Servicios de temporización

- Necesidades de temporización
  - Temporizador de disparo único
  - Temporizador repetitivo
- Temporización en ADA
- Temporización en POSIX 1003.1a
- Temporización en POSIX 1003.1b
  - Reloj de referencia
  - Creación, programación y destrucción de temporizadores
  - Otras llamadas de utilidad

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 1

## Servicios de temporización

• Tarea típica:

Hacer siempre

Esperar momento apropiado

Realizar operaciones

Fin hacer

- Según causa del desbloqueo:
  - Tareas activadas por eventos ("event driven")
  - Tareas activadas por tiempo
- Soluciones para tareas activadas por eventos:
  - Muestreo ("polling")
  - Respuesta a interrupciones

## Servicios de temporización

- Servicios de temporización requeridos:
  - Acciones periódicas
  - Aviso aislado
    - Retraso
    - Sobretiempo
- Diferentes referencias
  - Relativa: "Esperar 1 ms" (desde ahora...)
  - Absoluta: "Esperar hasta las 13:30"
- Soluciones (tarea activada por tiempo):
  - Temporización por programa ("ballast coding")
  - Reloj de tiempo real y temporizadores

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 3

## Temporización por programa




Fig. 4.2 Ballast coding.

## Servicios de temporización

- Reloj de tiempo real y temporizadores
  - Reloj de tiempo real:
    - Referencia de tiempos (hora y calendario)
    - Permite medir intervalos
    - Permite el funcionamiento de temporizadores
  - Temporizadores: Generan eventos de temporización
    - Repetitivos
    - Disparo único, con referencia absoluta o relativa

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 5

# Temporización periódica basada en esperas

- ¿Esperas relativas para temporización periódica?
- Objetivo: Tan precisa como el reloj de referencia
- Primer intento:

Hacer Siempre
Control
Esperar(T)
Fin hacer

El ciclo es mayor que T

Segundo intento:

Hacer Siempre Control Esperar(T-D) Fin hacer

- Coste D no constante
- Otras perturbaciones

# Temporización periódica basada en esperas

#### Tercer intento:

Hacer Siempre
T1 = reloj()
Control
T2 = reloj()
D = T2-T1
Esperar(T-D)
Fin hacer

#### Errores locales:

- Granularidad del reloj
- Latencia de interrupciones
- Expulsión por tareas más prioritarias
- Los errores locales son acumulativos
- No sucede con
  - Temporizadores periódicos
  - Temporizadores de disparo único con referencia absoluta

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 7

# Temporización en ADA

- Package Calendar (obligatorio):
  - **Time**: Tipo que almacena un instante de tiempo.
  - Duration: Tipo que almacena un resultado de cálculos de tiempo
    - Número real en punto fijo. Indica segundos.
    - Granularidad de 20 ms como máximo
    - Extensión de -86400.0 a 86400.0 como mínimo
    - La resta de dos Time puede generar un resultado Duration
  - Clock: función que permite tener acceso al tiempo actual
- "Package" Real\_time: opcional, con mayor resolución del reloj

## Temporización en ADA

 Intervalo de tiempo invertido en un conjunto de sentencias:

```
declare
  t1, t2: Time;
  intervalo: Duration;
begin
  t1 := Clock;
  <más sentencias>
  t2 := Clock;
  intervalo := t2 - t1;
end;
```

 Retraso de tiempo relativo (sentencia delay):

```
<sentencias1> delay 10.0; <sentencias2>
```

 Retraso de tiempo absoluto (sentencia delay until):

```
Comienzo := Clock;

<Sentencias1>

delay until Comienzo + 10.0;

<Sentencias2>
```

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 9

## Temporización en ADA

- Temporización periódica:
  - Los retrasos delay introducen incertidumbres y deriva acumulativa.
  - Esto no sucede con una referencia absoluta: delay until

• Sobretiempo con la sentencia **select**:

```
select
    accept entrada1(I: Integer) do
    <sentencias>
    end entrada;
or
    delay 5.0;
    <sentencias alternativas>
end select;
```

 Sobretiempo para abortar una actividad ya comenzada:

```
select
delay 0.5;
<sentencias A>
then abort
<sentencias B>
end select:
```

## Temporización en POSIX 1003.1a

### • Reloj de referencia:

time\_t time(time\_t \*tiempo);

#### Retraso relativo y temporizador:

unsigned long sleep(unsigned segs); unsigned alarm(unsigned segs);

#### Problemas:

- Poca resolución (segundos)
- No hay temporizadores periódicos ni con referencia absoluta
- alarm y sleep pueden interaccionar (SIGALRM)

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 11

## Temporización en POSIX 1003.1b

#### Mejoras:

- Mayor resolución (hasta nanosegundos)
- Temporizadores con diversos modos
- Asignación flexible de señales a eventos
- Detección de "overruns"

#### Reloj de referencia (CLOCK\_REALTIME):

int clock\_gettime(clockid\_t reloj, struct timespec \*tiempo); int clock\_getres(clockid\_t reloj, struct timespec \*resol);

## Retraso relativo más preciso:

int nanosleep(struct timespec \*retraso, struct timespec \*queda);

## Temporización en POSIX 1003.1b

#### Temporizadores:

 Creación: Hay que especificar el reloj de referencia y el modo de notificación del evento

- Programación:
  - Dos valores: it\_value e it\_interval, en struct itimerspec
  - Flag TIMER\_ABSTIME

```
int timer_settime(timer_t *tempo, int flags,
const struct itimerspec *spec,
struct itimerspec *spec_ant);
```

10/11/2015

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y Automática, ESI Sevilla) 13

## Temporización en POSIX 1003.1b

- Programación de temporizadores:
  - Si **it\_value** = 0:
    - Temporizador desactivado
  - Si it value != 0:
    - it\_interval = 0: Temporizador de un solo disparo
    - it\_interval != 0: Temporizador periódico
  - Significado:
    - it\_value: Define el instante del primer evento
    - it\_interval: Define el periodo de activación
  - Flag TIMER\_ABSTIME: it\_value se interpreta como un instante de tiempo absoluto
- No es necesario destruir un temporizador para reprogramarlo

## Programación de un temporizador

```
#include <time.h>
                                                           /* El temporizador avisará con una señal SIGRTMIN */
#include <signal.h>
                                                           eventos.sigev_signo = SIGRTMIN;
                                                           eventos.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
                                                           eventos.sigev_value.sival_ptr = (void *)&mitemp;
timer_t mitemp;
struct sigaction accion;
                                                           /* Bloqueo de SIGRTMIN para usar sigwaitinfo */
siginfo_t info;
struct sigevent eventos;
                                                           sigemptyset(&ev_tempo);
                                                           sigaddset(&ev_tempo, SIGRTMIN);
struct itimerspec prog;
struct timespec ciclo;
                                                           sigprocmask(SIG_BLOCK, &ev_tempo, NULL);
sigset_t ev_tempo;
                                                           /* Temporizador creado y activado */
/* Programación: Primer disparo a los 1sg
                                                           timer_create(CLOCK_REALTIME, &eventos, &mitemp);
    250mseg.; ciclo de 1 sg. 250 mseg. */
                                                           timer_settime(mitemp, 0, &prog, NULL);
ciclo.tv_sec = 1;
ciclo.tv_nsec = 250000000L;
                                                           (...)
prog.it_value = ciclo;
                                                           /* Esperando señal (vencimiento del temporizador) */
prog.it_interval = ciclo;
                                                           sigwaitinfo(&ev_tempo, &info);
                                                           (...)
/* SIGRTMIN de tiempo real */
accion.sa_sigaction = manejador;
                                                           /*Destrucción del temporizador */
accion.sa flags = SA SIGINFO;
                                                           timer_delete(mitemp);
sigemptyset(&accion.sa_flags);
sigaction(SIGRTMIN, &accion, NULL);
```

## Otras llamadas útiles

© Joaquín Ferruz Melero 2013-15 (Dpto. Ing. Sist. y

Automática, ESI Sevilla)

- Lectura del estado del temporizador:
  - it\_value: Tiempo hasta próxima activación
  - it\_interval: Intervalo real programado

int timer\_gettime(timer\_t tempo, struct itimerspec \*queda);

- Lectura de la cuenta de "overrun":
  - Número de señales generadas desde que se encoló la última recibida:

int timer\_getoverrun(timer\_t \*tempo);

• Convertir fecha a time\_t:

time\_t mktime(struct tm \*fecha);

10/11/2015

15