Linguagem de Montagem

Modos de Endereçamento Endereçamento por Pilha Aula 09

Edmar André Bellorini


Ano letivo 2016

Modos de Endereçamento

- Imediato
- Direto
- Indireto
- por Registrador
- Indireto por Registrador
- por Deslocamento
- por Pilha (aula 09 nesta aula)

Endereçamento por Pilha

 Operando está na posição de memória indicado no registrador de topo da pilha




2 instruções:

```
PUSH operando64bits
POP operando64bits
```

- ► Contém 1 referência à memória
- Implícito

Armazenar valor na pilha


PUSH eax



Endereçamento por Pilha - Exemplo

Ler valor da pilha

POP eax



Endeçamento por Pilha - Exemplo A09e01.asm

```
40
       : write
41
       mov eax, 4
42
       mov ebx, 1
43
       mov ecx, strLida
44
   13:
45
       : retorna no. de chars lidos
46
       pop rdx
47
   14:
48
       int 0x80
49
50
        . . .
```

trodução Pilha Argumentos via S.O. Exercícios Relatório

Pilha

- Estrutura FILO
 - ► First-In. Last-Out
- Utilizada para:
 - Armazenamento temporário de variáveis locais
 - Internas à subprogramas
 - Comunicação do SO com o progrma
 - ► Passagem de parâmetros via linha de comando
 - Passagem de parâmetros (x86)
 - Parâmetros para subprogramas
 - Endereço de retorno

ıção Pilha Argumentos via S

Registrador RSP

- Registrador de propósito geral de segmento
 - RSP (64bits)
 - ESP (32bits)
- Contém endereço para TOPO da Pilha
 - Subtraí operando-Bytes de RSP


PUSH operando

Adiciona operando-Bytes de RSP

POP operando

troducão Pilha Argumentos via S.O. Exercícios Relatório

Registrador RSP



Exemplo a09e01.asm (dnovo!)

```
Terminal
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Aiuda
                                                   Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Aiuda
Breakpoint 1. 0x00000000004000dc in l1 ()
                                                  Breakpoint 3. 0x0000000000400102 in l3 ()
                                                  (qdb) p/x $rsp
(gdb) p /x $rsp
$1 = 0x7fffffffdee0
                                                  $1 = 0x7fffffffded8
(gdb) c
                                                  (adb) c
Continuando.
                                                  Continuando.
Breakpoint 2, 0x00000000004000dd in l2 ()
                                                  Breakpoint 4, 0x0000000000400103 in l4 ()
(gdb) p /x $rsp
                                                  (gdb) p/x $rsp
$2 = 0x7fffffffded8
                                                  $2 = 0x7fffffffdee0
                                                  (adb)
(gdb)
```

trodução **Pilha** Argumentos via S.O. Exerc<u>ícios Relatório</u>

Exemplos a09e02_x32.asm e a09e02_x64.asm

```
a09e02 x32.asm
15
                                   15
     ; push byte [v1]; np
16
                                   16
       push word [v2]
17
                                   17
       push dword [v3]
18
                                   18
     ; push qword [v4] ; np
19
                                   19
20
                                   20
```

- Não permitido:
 - push byte (8 bits)
 - push qword (64 bits)
- Se push não permite
 - pop também não

Ver último slide (anexo)

```
a09e02_x64.asm
...
; push byte [v1]; np
push word [v2]
; push dword [v3]; np
push qword [v4]
```

- Não permitido:
 - push byte (8 bits)
 - push dword (32 bits)
- ► Se *push* não permite
 - pop também não

Passagem de parâmetros via S.O.

```
    Argumentos passados por linha de comando

    ./nomedoPrograma.x arg1 arg2 arg3 ...
  Código C:
```


```
int main(int argc, char *argv[]){
3
     . . .
```

- ▶ argc → no. de argumentos
- ▶ argv → vetor de ponteiros para argumentos string

Exemplo a09e03c.c

```
Código em C
6
       . . .
       printf("\nNome do programa: %s\n", argv[0]);
7
       argc --;
8
9
       while(argc > 0){
10
          printf("param
                                       : %s\n", argv[k]);
11
          k++;
12
          argc--;
13
       }
14
15
```

Utilização da Pilha



- Utilização da Pilha
 - Topo da Pilha contém número de argumentos
 - \triangleright Sempre é >=1
 - O primeiro argumento é ponteiro para nome do programa
 - Demais parâmetros
 - Sempre no formato NULL-terminated-string

```
section .data
   str1: db 'a', 'b', 'c', 0
  str2 : db 'abc', 0
```

Exemplo a09e03.asm

- Lista argumentos passados como parâmetros por S.O.
 - ▶ Mesma funcionalidade do exemplo a09e03c.c

```
27
    printSaida:
28
       pop r15  ; parametro *string
29
30
   laco:
31
       mov r9d. [desl]
32
       mov r8b, [r15+r9]
33
       cmp r8b, 0
34
       je testaParam
35
36
```

trodução Pilha Argumentos via S.O. **Exerc<u>ícios</u> R**elatório

Exercício de Fixação

- ► EF0901: Comando **mv** simplificado.
 - O comando mv move arquivos de um diretório para outro, porém também é usado para renomear um arquivo. Por exemplo:
 - \$: mv nomeOld.txt nomeNew.txt
 renomeia o arquivo nomeOld.txt para nomeNew.txt
 - Deve ser criado o comando Imrename utilizando a chamada de sistema rename()
 - o comando rename existe, evite confusões
 - ▶ o comando deve receber 2 argumentos: nomeOld e nomeNew
 - copie as strings da pilha para variáveis não inicializadas
 - execução:
 - \$: lmrename oldname.txt newname.txt

ntrodução Pilha Argumentos via S.O. Exercícios **Relatório**

Relatório

- Somente relatório
 - O modelo de relatório para a disciplina de LM está disponível em anexo da Aula 01
 - Arquivo modeloRelatorioLM.odt
 - A data do relatório é a data de entrega (ver moodle)
 - Somente serão aceitos os relatórios em formato .pdf com nome do arquivo seguindo o padrão:

TY.PXX.nome.sobrenome.pdf

- ▶ TY é o número da turma prática (1, 2, 3 ou 4)
- PXX é o número da prática, neste caso: P09
- Ex.: aluno Warren Robinett da turma prática 9 (de 1979):
 - ► T9.P09.Warren.Robinett.pdf

- ▶ Dependências:
 - ► gcc-multilib e libc6-i386 sudo apt-get install gcc-multilib libc6-i386
- Montar:

```
nasm -f elf32 nome.asm
```

Ligar/linkar:

```
ld nome.o -m elf_i386 -o nome.x
```