
Configuration Vlan et NAT sur routeur et switch Cisco

Vlan signifie (Virtual Local Area Network ou encore réseau local virtuel)

Sur un switch sans configuration, toute les interfaces appartiennent au même Vlan, en occurrence le Vlan 1.

En effet, la configuration des Vlan distincts permettent d'isoler les équipements interconnectés sur un même commutateur ou Switch, afin d'empêcher tout dialogue entre les équipements appartenant à des Vlan Différents.

Par conséquent, cette configuration va permettre de limiter le domaine de broadcast entre autres.



Etape1 : sélectionner le Switch 1960 et le routeur 1941.

- 1- On considère que le port Fc0/0 est connecteur sur la box de votre FAI
- 2- Le port FG0/1 va servir de port de sorties de notre routeur pour le Switch et les services Vlan et DHCP.
- 3- Connecter le câble console sur le routeur en premier.

Configuration du Routeur :

Commande:

Routeur-cisco(config)#show ip interface brief

Router(config)#sh ip int

Router(config)#sh ip inter

Router(config)#sh ip interface

Router(config)#do sh ip interface brief

Interface	IP-Address,	OK? Method Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES unset administratively down do	own
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES unset administratively down do	own
Vlan1	unassigned	YES unset administratively down do	own

Configuration d'interface GigabitEthernet0/0 en DHCP

Router(config)#

Router(config)#int

Router(config)#interface gi

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip addre

Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#

Configuration de la table de routage

Router(config)#
Router(config)#ip rout
Router(config)#ip route
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
Router(config)#

Pour consulter la table de routage

Router(config)#
Router(config)#sh
Router(config)#show ip route

/*

/* Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#do show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

Configuration d'interface GigabitEthernet0/1

Router(config)#
Router(config)#int
Router(config)#interface g
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Créez des interfaces Vlan GigabitEthernet0/1.10

Router(config)#int
Router(config)#interface g
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.10, changed state to up

Créez une encapsulation pour le Vlan

Router(config-subif)#enca

Router(config-subif)#encapsulation do

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip adr

Router(config-subif)#ip add

Router(config-subif)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#no sh

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#

Répéter la même opération pour créez autant de Vlan désirée

Pour consulter la table de routage

Router#sh

Router#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

C 10.10.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10

L 10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10

C 10.10.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20

L 10.10.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20

C 10.10.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30

L 10.10.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30

Configuration du Serveur DHCP pour les Vlan 10 20 et 30

En mode privilégié

Router#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ip dhcp

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 10

Router(dhcp-config)#net

Router(dhcp-config)#network 10.10.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#def

Router(dhcp-config)#default-router 10.10.10.1

Router(dhcp-config)#dns

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.1

Router(dhcp-config)#exit

Répéter la même opération pour créer le dhcp pour le Vlan 20 et 30

Configuration du NAT

Sortie

Router(config)#interface g

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip na

Router(config-if)#ip nat out

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Entre

Router(config)#int

Router(config)#interface g

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1.10

Router(config-subif)#ip nat in

Router(config-subif)#ip nat inside

Router(config-subif)#exit

Router(config)#

Répéter la même opération pour le Vlan 20 et 30

Configuration des accès

Router(config)#ip acc

Router(config)#ip access-list

Router(config)#ip access-list st

Router(config)#ip access-list standard

Router(config)#ip access-list standard local

Router(config-std-nacl)#per

Router(config-std-nacl)#permit 10.10.10.0 0.0.0.255

Router(config-std-nacl)#permit 10.10.20.0 0.0.0.255

Router(config-std-nacl)#permit 10.10.30.0 0.0.0.255

Router(config-std-nacl)#exit

Router(config)#

Configuration du Overlord

Router(config)#ip nat inside source list local int

Router(config)#ip nat inside source list local interface g

Router(config)#ip nat inside source list local interface gigabitEthernet 0/0 over

Router(config)#ip nat inside source list local interface gigabitEthernet 0/0 overload

Router(config)#

Configuration du Switch

Switch>en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#

Switch(config)#

Switch(config)#

Configuration du port d'entre du switch

Switch(config)#

Switch(config)#int

Switch(config)#interface g

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Switch(config-if)#sw

Switch(config-if)#switchport mo

Switch(config-if)#switchport mode trun

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#no sh

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#

Pour vérification utilise la commande :

Switch(config)#sh inter

Switch(config)#do sh inter trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Gig0/1 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Gig0/1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Gig0/11

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Gig0/11

Switch(config)#

Switch#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Configuration des Vlan 10 20 et 30 dans le switch

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#

Répéter la même opération pour le Vlan 20 et 30

Pour vérification utilise la commande :

Tape la commande :

Switch#sh Switch#show vlar	ı	
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10 VLAN0010 active 20 VLAN0020 active 30 VLAN0030 active 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active		

Comment affecter les ports du switch au Vlan 10, 20 30.

Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#int Switch(config)#interface ran Switch(config)#interface range f Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-8 Switch(config-if-range)#sw Switch(config-if-range)#switchport mo Switch(config-if-range)#switchport mode ac Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#sw Switch(config-if-range)#switchport ACC Switch(config-if-range)#switchport ACCess VL Switch(config-if-range)#switchport ACCess VLan 10 Switch(config-if-range)# Switch(config-if-range)#

Pour vérification utilise la commande :

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gig0/2

10 VLAN0010	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4				
		Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8				
20 VLAN0020	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12				
		Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16				
30 VLAN0030	active	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20				
		Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24				
1002 fddi-default	active					
1003 token-ring-	1003 token-ring-default active					
1004 fddinet-def	1004 fddinet-default active					
1005 trnet-defau	1005 trnet-default active					
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2						
1 enet 100001 15	1 enet 100001 1500 0 0					
10 enet 100010 1500 0 0						
20 enet 100020 1500 0 0						
30 enet 100030 1500 0 0						
1002 fddi 101002 1500 0 0						
More—						