Configurar ubuntu 22.04 para ejecutar ansible desde PHP

Instalar Ansible en Ubuntu 22.04

 $sudo\ apt-add-repository\ -y\ ppa: an sible/an sible\ \&\&\ sudo\ apt\ update\ \&\&\ sudo\ apt\ in stall\ -y\ an sible$

Instalar PHP y Extensiones Necesarias

sudo apt install -y php libapache2-mod-php

Configurar Ansible para Usarse sin Contraseña

sudo visudo

www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ansible, /usr/bin/ansible-playbook

Permitir que PHP Ejecute Ansible sudo nano /etc/apache2/envvars export PATH=\$PATH:/usr/bin sudo systemctl restart apache2

Crear el grupo ansible:

sudo groupadd ansible

Agregar el usuario www-data al grupo:

sudo usermod -a -G ansible www-data

Configurar permisos para los recursos de Ansible:

Para el ejecutable de Ansible sudo chown root:ansible /usr/bin/ansible sudo chmod 775 /usr/bin/ansible

Para el directorio de configuración sudo chown -R root:ansible /etc/ansible sudo chmod -R 775 /etc/ansible

Para tus playbooks y archivos (ajusta la ruta) sudo mkdir -p /var/www/html/ansible sudo chown -R root:ansible /var/www/html/ansible sudo chmod -R 775 /var/www/html/ansible

Crear directorio .ansible y asignar permisos:

sudo mkdir -p /var/www/.ansible/tmp sudo chown -R www-data:www-data /var/www/.ansible sudo chmod 755 /var/www sudo chmod -R 775 /var/www/.ansible

sudo systemctl restart apache2