

PARTIE III Conversion et RTTI

Christophe Duhamel
Bruno Bachelet

Implémentation d'une conversion (1/2)

Possibilité 1 : constructeur avec un seul argument

```
class Chaine {
   ...
   Chaine(const char * s);
   ...
};
```

Fournit une conversion implicite const char * → Chaine void display(const Chaine &);
...
display("aZerTy"); ⇒ construction objet temporaire «Chaine»

Conversion implicite parfois non désirée

```
□ Vecteur::Vecteur(int n); \Rightarrow conversion int \rightarrow Vecteur
```

- Conversion explicite : mot-clé «explicit»
 - explicit Chaine(const char * s);
 - \neg display("aZerTy"); \Rightarrow erreur de compilation
 - display(Chaine("aZerTy")); \Rightarrow obligation d'expliciter la conversion

Implémentation d'une conversion (2/2)

Possibilité 2 : opérateur de conversion

```
class B {
    ...
    public: operator A(void) {
        A a;
        ... // Conversion de «this» dans «a»
        return a;
    }
};
```

- Conversion implicite uniquement
 - «explicit» possible avec C++11
- Comment choisir entre les deux possibilités ?
 - Constructeur: nécessite l'accès au code de la classe cible
 - Pas toujours possible de prévoir les conversions a priori
 - Opérateur: nécessite l'accès au code de la classe source
 - N'est donc pas possible pour les types et les classes tierces

Politiques de conversion

- Il existe plusieurs opérateurs de conversion
- (type)
 - Conversion de valeurs à partir d'opérateurs
- static_cast
 - Conversion de pointeurs/références avec vérification à la compilation
- dynamic_cast
 - Conversion de pointeurs/références avec vérification à l'exécution
- const_cast
 - Conversion portant uniquement sur l'aspect constant
- reinterpret_cast
 - Conversion de pointeurs sans vérification de type

Opérateur (type) (1/2)

- Opérateur hérité du C
 - Mais deux syntaxes possibles

```
c = (Chaine)s;
c = Chaine(s);
```

- Conversion d'objets
 - Effectuée à partir des opérateurs définis par le programmeur
 - □ Aucun opérateur ⇒ conversion interdite
- Conversion de types primitifs
 - Opérateurs de conversion fournis par défaut
- Conversion de pointeurs
 - Toujours autorisée

Opérateur (type) (2/2)

Exemple

```
class A { ... virtual void m(void); ... };
class B : public A { ... void m(void); ... };
class C { ... };

A * a = new A();
A * b = new B();
C * c = new C();
A * pa; B * pb;
```

Conversions toujours autorisées

```
    pa = (A *)c; // (1) Conversion fausse
    pb = (B *)a; // (2) Conversion fausse
    pb = (B *)b; // (3) Conversion ok
```

- Eviter l'utilisation de l'opérateur (type)
 - Cas (1): détection possible à la compilation
 - Utiliser l'opérateur static_cast
 - □ Cas (2) & (3): détection à l'exécution
 - Utiliser l'opérateur dynamic_cast

Opérateur static_cast

- Vérifie la conversion de pointeurs (ou de références) à la compilation
- Conversion autorisée s'il y a un lien d'héritage

```
pb = static_cast<B *>(a); // Autorisé
```

- Même si cela risque d'être invalide à l'exécution
- Conseil: utiliser dynamic_cast (pour une vérification à l'exécution)
- Cas particulier: avec héritage virtuel, static_cast n'est pas possible
- Conversion refusée s'il n'y a pas de lien d'héritage

```
pa = static_cast<A *>(c); // Refusé
int * pi = ...;
float * pf = static_cast<float *>(pi); // Refusé
```

- Fonctionne de la même manière sur les références
- Conversion vers void * autorisée

```
void * pv = static_cast<void *>(a);
```

- Conversion depuis void * devrait être refusée
 - pa=static_cast<A *>(pv);
 - Peut être autorisé suivant le compilateur
 - Conseil: utiliser reinterpret_cast dans cette situation

Opérateur dynamic_cast

- Vérification de la conversion de pointeurs (ou de références) à l'exécution
 - La même vérification que static_cast est effectuée à la compilation
 - Il ne peut pas être employé pour convertir à partir de void *
- Utilisé lors d'une conversion descendante (downcast)
 - Conversion d'une classe mère vers une classe fille
 - □ Conversion ascendante (fille→mère) toujours possible
- A l'exécution, la conversion peut échouer
 - □ Conversion de pointeurs ⇒ pointeur nul retourné
 - □ Conversion de références ⇒ exception levée

```
pb = dynamic cast<B *>(a);
```

- Conversion plus coûteuse que static_cast \Rightarrow à éviter quand static_cast suffit
- Conversion par référence évite les recopies

```
A a;
B b;

A & ra = a;
A & rb = b;
B & ref1 = dynamic_cast<B &>(ra); // Exception levée à l'exécution
B & ref2 = dynamic_cast<B &>(rb); // Conversion ok
```

Opérateur const_cast

- Permet de retirer l'aspect constant d'un objet
- N'a pas de signification sur une variable objet
 - const Chaine c1; Chaine c2 = c1;
 - La conversion ne pose aucun problème
 - Car une copie est effectuée,
 et elle ne possède pas l'aspect constant
- Vraiment utile pour les références
 - const Chaine c1; Chaine & c2 = const_cast<Chaine &>(c1);
 - const_cast indispensable ici pour autoriser la conversion
- L'usage de cet opérateur est à éviter
 - Il permet de briser des règles fondamentales
 - □ Souvent, obligation d'utiliser const_cast ⇒ erreur de conception
 - Soit en imposant à tort la constance sur la variable
 - Soit en omettant des méthodes qui permettraient un accès non constant
 - La solution à votre problème est peut-être le modificateur mutable

Opérateur reinterpret_cast

- Conversion de pointeurs sans aucune vérification
 - Aucune instruction générée, simple changement de type du pointeur

Exemple

```
struct ip_t { // Champs de bits
unsigned int n1: 8;
unsigned int n2 : 8;
 unsigned int n3:8;
unsigned int n4: 8;
};
int main(void) {
 char * data = read from network();
 ip t * ip = reinterpret cast<ip t *>(data);
 std::cout << ip->n1 << "." << ip->n2 << "."
           << ip->n3 << "." << ip->n4 << std::endl;
```

Conversions: conclusion

	Chaine vers char *	B * vers A *	A * vers B *	Objet * vers void *	void * Vers Objet *
(type)	<u>Oui</u>	Oui	Oui	Oui	Oui
static_cast	Oui	<u>Oui</u>	Oui	<u>Oui</u>	Ne devrait pas
dynamic_cast	Non applicable	Oui	<u>Oui</u> (après vérification)	Oui	Non applicable
reinterpret_cast	Non applicable	Oui	Oui	Oui	<u>Oui</u>

Mécanisme RTTI (1/3)

- Run-Time Type Information
- Très utile pour déterminer la classe réelle d'un objet à l'exécution
 - Celui-ci doit être pointé ou référencé
 - Pour que les liens d'héritage s'appliquent
- Même type de contrôle que dynamic_cast
- Mot-clé typeid retourne une structure de type type_info
 #include <typeinfo>

Exemple

```
Poisson p("Maurice",10,20,3);
Mammifere m("Rantanplan",5,9,17);
Animal * pa = &p;
Animal * pb = &m;
...
std::cout << typeid(*pa).name();</pre>
```

Mécanisme RTTI (2/3)

- La structure type_info contient des informations sur le type
 - Nom du type: méthode name
 - Plus intéressant, opérateurs == et !=
- Permet de vérifier que deux objets sont du même type

```
if (typeid(*pa)==typeid(*pb))
  cout << "Ils sont de même type." << std::endl;
else
  cout << "Ils ne sont pas de même type." << std::endl;</pre>
```

typeid peut s'appliquer sur un type

```
if (typeid(*pa)==typeid(Poisson))
  std::cout << "C'est un poisson.";
else std::cout << "Ce n'est pas un poisson.";</pre>
```

- Attention au piège: pensez à déréférencer les pointeurs
 - Car pas de liens d'héritage entre les pointeurs
 - Aucun lien entre Animal * et Poisson *

Mécanisme RTTI (3/3)

Exemple

```
Animal * pp = new Poisson("Maurice",10,20,3);
Animal & rp = *pp;
```

Résultats de comparaisons de types

	typeid(Animal)	typeid(Poisson)	typeid(Animal *)	typeid(Poisson *)
typeid(pp)	!=	!=	==	!=
typeid(rp)	!=	==	!=	!=
typeid(*pp)	!=	==	!=	!=
typeid(&rp)	!=	!=	==	!=