Relay 消息格式 V1.2

版本历史


版本	更新说明	修改人
1.0	完成初始的消息定义	陈俞飞
1.1	1. 修正了一些小错误。	陈俞飞
	2. 更新了消息的总说明	
1.2	添加 pause 和 resume 消	陈俞飞
	息类型	



概述

Relay 消息格式是指: Client 通过 Relay 和 Box 进行数据通信时,产生的数据包的格式。

消息传输路径按下图所示:



Box代表的是泡泡云盒。

Relay 指代的是 Box Relay Server 或公网的 Relay Server。

Client 代表泡泡云客户端,可能是网页、Android、iOS 或者 PC 管家。

一、 与 Client 之间的消息

Relay 和 Client 之间传输的消息,不附加任何消息头,纯数据的传输。这样 Relay 对 Client 是透明的,Client 不需要针对连接 Relay 的情况作特殊处理。

二、 与 Box 之间的消息

消息的统一格式如下图所示:

0	1	2	3	4	5	6	78	89	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	<mark>N</mark>
ı	Fixe	ed	He	ad	ler	•											Ор	tio	na	ΙPa	aylo	oac	t								
Ma	gic	Ту	oe	Pa Le			М																								

Fixed Header 为消息的头部,共占 8 个字节。其中:

Magic: 固定值 0x4688 , 占 2 字节, 网络字节序。

Type: 表示消息的类型,占2字节,网络字节序,其值参见<u>消息类型</u>。

Payload Length: 为 Optional Payload 的长度,占 4 个字节,网络字节序。

Optional Payload 为可选的消息体,会根据 Type 的不同而包含不同格式的内容,主机字节序。

消息的总长度为 8KB。

1. 消息类型

Relay 与 Box 之间传递的消息包括建立连接、关闭连接、传输数据、出错通知,其中奇数编号的消息代表从 Box 发出的消息,偶数编号的消息代表从 Relay 发出的消息。

1) Connect (0x0001)

0	1	2	3	4	5	6	7	N
0x4	1688	0x0	001	Payload			р	JSON data
				Length			1	

表示 Box 请求与 Relay 建立连接的消息。

Payload 段代表的是 json 格式的字符串数据, utf-8 格式,并且不包含字符串结尾符。

Payload 段包含了设备的序列号、token 值, 这些值可在 Relay 中用于验证 Box 的有效性。Payload 段的数据示例:

{"deviceId": "6CA1410B4F10EA00", "token":

"9774cea9831e5a0cde8b88b9102d4720"}

2) Accept (0x0002)

0	1	2	3	4	5	6	7	N
0x4	688	0x0	0002 Payload				d 🖪	JSON data
				. Payload Length			ì	

表示 Relay 接受 Box 的连接请求。

Payload 段代表的是 json 格式的字符串数据, utf-8 格式, 并且不包含字符串结尾符。

Payload 段包含了 Relay 端创建的、供 Client 连接的端口号。Payload 段的数据示例:

{"port": "32456"}

3) Refuse (0x0004)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0x4	688	0x0	004		4			Er	ror	Cc	de

表示 Relay 拒绝 Box 的连接请求。Relay 发送该消息后,将关闭与 Box 的连接。

Error Code: 错误码, 4 个字节, 可能的值为 0x5001、0x5002、0x5004。

4) **Disconnect** (0x0005)

0	1	2	3	4	5	6	7
0x4	688	0x0	005		()	

表示 Box 需要与 Relay 的断开连接。Box 发出该消息后,将关闭与 Relay 的连接。

此消息无 Payload 字段。

5) Close (0x0006)

0	1	2	3	4	5	6	7
0x4	688	0x0	006		()	

表示 Relay 需要与 Box 断开连接。Relay 发出该消息后,会断开与 Box 的连接。 此消息无 Payload 字段。

6) Ping (0x0007)

0	1	2	3	4	5	6	7
0x4	688	0x0	007		()	

此为'心跳'消息,当 Box 和 Relay 之间的连接无数据传输时,可能会被中断。故 Box 用该消息和 Relay 保持长连接,需要在 Box 端定期发送,建议发送间隔为 5 分钟。

此消息无 Payload 字段。

7) Server Data (0x0011)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	N
0x4	688	0x0	x0011 Payload				d			Cor	nne	ctic	n i	d		Data
			0011 Payload Length				1									

Box 发送数据给 Client 的数据消息。

Payload 段分为 Connection id 和 Data 部分。

Connection id 为 8 个字节,由 Relay 端生成,用于区分连接到同一个盒子的不同的 Client。

Data 为 Box 需要传输给 Client 的实际数据。

8) Client Data (0x0012)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	N
0x4	688	880x0012 Payload					р			Cor	nne	ctio	n i	d		Data
		Length					1									

Client 发送给 Box 端的数据消息。

Payload 段分为 Connection id 和 Data 部分。

Connection id 为 8 个字节,由 Relay 端生成,用于区分连接到同一个盒子的不同的 Client。

Data 为 Client 需要传输给 Box 的实际数据。

9) **Server Error (0x0013)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0x4	688	0x0	013		1	2				Cor	nne	ctio	n id			Er	ror	Coc	le

Box 通知 Relay 端: Box 内部和特定 Client 相关的连接发生错误。Relay 在收到该消息后,会关闭与特定 Client 的连接。

Connection id 为 8 个字节,由 Relay 端生成,用于区分连接到同一个盒子的不同的 Client。

Error Code: 错误码, 4 个字节, 可能的值为 0x4001。

10) Client Error (0x0014)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0x4	688	0x0	014		1	2				Cor	nne	ctio	n id			Er	ror	Coc	le

Relay 端,Relay 与特定 Client 的连接发生错误,会通过此消息通知 Box 端作相关处理。Box 端在收到该消息后,会销毁与特定 Client 的相关资源。

Connection id 为 8 个字节,由 Relay 端生成,用于区分连接到同一个盒子的不同的 Client。

Error Code: 错误码, 4 个字节, 可能的值为 <u>0x5003</u>。

11) Pause (0x0022)

Ì	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
İ	0x46880x0022					8				Connection id							

Relay 端,当 Relay 发送消息给 Client 阻塞时,会发送此消息通知 Box 暂停给该 Client 发送消息。

Connection id 为 8 个字节,由 Relay 端生成,用于区分连接到同一个盒子的不同的 Client。

12)Resume (0x0024)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0x4		8				Connection id									

Relay 端,当 Relay 发送消息给 Client 不再阻塞时,会发送此消息通知 Box 继续发消息给此 Client。Resume 消息和 Pause 消息对应。

Connection id 为 8 个字节,由 Relay 端生成,用于区分连接到同一个盒子的不同的 Client。

2. 错误码

可能的错误码参见下表,4 开头的为盒子端产生的错误码,5 开头的为 Relay 端产生的错误码。

错误码均为4个字节的整型。

1) 0x4001

处理特定 Client 的连接发生错误。

2) 0x5001

Box 的连接信息有误。

3) 0x5002

太多的 Box 连接。

4) 0x5003

Relay 和特定 Client 的连接已断开。

5) 0x5004

创建服务 Client 的外网端口出错。