- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

Introduction

- Cette séance se concentre sur le lien entre le programme source et les actions qui se produiront à l'exécution du programme, hormis le code et sa génération.
- L'allocation et la désallocation des données sont gérées par le module d'infrastructure d'exécution.
- À chaque fois qu'une procédure (ou fonction) est exécutée, on parle d'une activation de la procédure.
- Dans le cas de procédures récursives, plusieurs activations de la même procédure peuvent coexister.

Rappel

- Une procédure est une déclaration qui associe un identificateur à un énoncé.
 L'identificateur est le nom de la procédure. L'énoncé est le corps de la procédure.
- Suivant le vocabulaire de certains langages, une procédure qui retourne une valeur est une fonction.
- On dispose d'une notation (comme "f(a, b, c)") servant à indiquer que la procédure est appelée.
- Certains identificateurs inclus dans la définition de procédure ont un rôle spécial et sont appelés paramètres formels.
- Des arguments, ou paramètres actuels, peuvent être passés à la procédure lors de l'appel. Ils "remplacent" les paramètres formels de la procédure au cours de cet appel.

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

La procédure "f" dans la pile:

La deuxième procédure "g" dans la pile:

Stack frame for function f(a, ..., n)

Param N
Param N - 1
...
Param 1
Storage for Locals and Temporaries

Stack frame for function f(a, ..., n) Stack frame for function

g(a, ..., m)

Param N Param N - 1 Param 1 Storage for Locals and **Temporaries** Param M . . . Param 1 Storage for Locals and Temporaries

Donner le code 3@ du programme "SimpleFonction" suivant:

```
void SimpleFn(int z) {
   int x, y;
   x = x * y * z;
}

void main() {
   SimpleFn(137);
}
```

Le code 3@ du programme "SimpleFonction" :

```
void SimpleFn(int z) {
    int x, y;
   x = x * y * z;
void main() {
   SimpleFn(137);
```

```
SimpleFn:
  BeginFunc 16;
  t0 = x * y;
 EndFunc;
main:
  BeginFunc 4;
  t0 = 137;
  Param t0;
  Call SimpleFn 1;
  EndFunc;
```

Le code 3@, plus bas niveau que le précédent, du programme "SimpleFonction" :

```
void SimpleFn(int z) {
   int x, y;
   x = x * y * z;
}

void main() {
   SimpleFn(137);
}
```

```
SimpleFn:
   BeginFunc 16;
   t0 = x * y;
  t1 = t0 * z;
  x = t1;
   EndFunc;
main:
  BeginFunc 4;
    t0 = 137;
   PushParam t0;
  LCall SimpleFn;
   PopParams 4;
   EndFunc;
```

- L'appelant empile un paramètre avec l'instruction PushParam var.
- BeginFunc N réserve de la place pour les variables locales et temporaires.
- EndFunc libère les octets réservés par BeginFunc N.
- L'espace des paramètres est libéré par l'appelant en utilisant PopParams M.
 Attention, le M est mesuré en octets et non pas le nombre de paramètre.

Stack frame for function f(a, ..., n)

Stack frame for function g(a, ..., m) Param N

Param N - 1

...

Param 1

Storage for Locals and Temporaries

Param M

. . .

Param 1


Storage for Locals and Temporaries PushParam var;


PushParam var;

PushParam var;


BeginFunc N;


Stack frame for function f(a, ..., n)





Stack frame for function f(a, ..., n)





...

I. Gestion des procédures par pile

II. Flot de contrôle

- 1. Flot de contrôle avec pile logique
- 2. Flot de contrôle avec pile physique

III. Activation de procédure

- 1. Arbres d'activation
- 2. Exemple: QuickSort
- 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort

IV. Allocation de l'espace mémoire


- 1. Allocation statique
- 2. Allocation par pile
- 3. Allocation en tas

II- Flot de contrôle


 Le flot de contrôle est une suite de pas dans le code d'un programme, chaque pas indiquant l'énoncé à exécuter ou l'expression à évaluer.


- On fait les hypothèses suivantes à propos du flot de contrôle:
 - Le flot de contrôle se déplace séquentiellement.
 - L'exécution d'une procédure commence au début du corps de la procédure et rend éventuellement le contrôle au point qui suit immédiatement l'endroit d'où s'est fait l'appel.


- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas



PushParam var;








Param N
Param N - 1
...
Param 1
Storage for Locals and Temporaries

Sur quoi pointer?







- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

Frame

Pointer


Appelant et Adresse de retour








Frame

Pointer










- Paramètres et variables fp-relatives:
- Les paramètres commencent à fp+4 et continuent vers le haut.
- Les variables locales et temporaires commencent à **fp-8** et continuent vers le **bas**.



Exercice:

```
Donner les adresses relatives de toutes les variables du programme "SimpleFonction"
sachant que le fp du main est 100:
                                SimpleFn:
                                  BeginFunc 16;
                                   t0 = x * y;
                                  -t1 = t0 * z;
                                  x = t1;
                                  EndFunc;
                              main:
                                  BeginFunc 4;
                                   t0 = 137;
                                  PushParam t0;
                                  LCall SimpleFn;
                                  PopParams 4;
```

EndFunc;

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique

III. Activation de procédure

- 1. Arbres d'activation
- 2. Exemple: QuickSort
- 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

III- Activation de procédure

- La durée de vie de l'activation d'une procédure "p" est la séquence des pas entre le premier et le dernier pas de l'exécution du corps de la procédure, inclusivement.
- Propriété: Si aet bsont des activations de procédures, alors leurs durées de vie sont soit disjointes, soit imbriquées.
- Une procédure est récursive si une nouvelle activation de la procédure peut débuter avant la terminaison d'une activation ayant débuté auparavant. La récursivité n'a pas à être directe.

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique

III. Activation de procédure

- Arbres d'activation
- 2. Exemple: QuickSort
- 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

III-1. Arbres d'activation

On peut présenter graphiquement le flot de contrôle d'une exécution qui implique des procédures à l'aide d'un arbre d'activation où:

- Chaque nœud représente une activation d'une procédure;
- La racine représente l'activation du programme principal;
- Le nœud d'une activation aest le parent d'une activation bsi et seulement si le contrôle passe [directement] de aà b,
- Le nœud associé à ase situe à la gauche du nœud associé à bsi et seulement si la durée de vie de a lieu avant la durée de vie de b

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique

III. Activation de procédure

- 1. Arbres d'activation
- 2. Exemple: QuickSort
- 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

III-2. Exemple: QuickSort

Le tri QuickSort, tri rapide en français, est un algorithme de tri qui est basé sur le principe de "diviser pour régner":

Décomposer le problème de tri d'un tableau en sous-problèmes de tri de sous tableaux.

Principe du QuickSort:

- 1. On sélectionne un élément pivot de la liste de départ ;
- 2. On partitionne le tableau en deux sous-tableaux:
 - Un premier tableau avec les éléments qui sont inférieurs ou égaux au pivot;
 - Un deuxième tableau avec les éléments qui sont supérieurs au pivot Le pivot se retrouve ainsi placé dans sa position définitive entre ces deux sous-tableaux;
- 3. Répéter récursivement les étapes 1 et 2 aux sous-tableaux jusqu'à ce qu'ils soient réduits à un élément.

III-2. Exemple: QuickSort

Algorithm du QuickSort: algorithm quicksort(m, n) is if m < n then p := partition(m, n) quicksort(m, p) quicksort(p+1, n) algorithm partition(m, n) is pivot := A[m]i := m - 1i := n + 1loop forever do i := i + 1 while array[i] < pivot do j := j - 1 while array[j] > pivot if i >= j then return j swap array[i] with array[j].


Exemple:

25	10	345	1	19	98	57
----	----	-----	---	----	----	----


1. Choisir un pivot (premier élément):





2. Partitionner le tableau :



3. Refaire les deux premières étapes sur les deux tableaux L_1 et L_2 :








3. Comme L_3 et L_4 ont un élément chacun, le tri de L_1 est terminé

Continuer récursivement avec L_2 :



1. Choisir un pivot (premier élément de L_2):


1 10 19 25

345

98


57

2. Partitionner le tableau L_2 :



Continuer récursivement avec L_5 :

1. Choisir un pivot (premier élément de L_5):



345

2. Partitionner le tableau L_5 : 1 10 19 25





Tableau final trié:



Complexité:

cas moyen : O(n log n)

pire des cas : O(n2)

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique

III. Activation de procédure


- 1. Arbres d'activation
- 2. Exemple: QuickSort
- 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

III-3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort

On peut présenter graphiquement le flot de contrôle d'une exécution qui implique des procédures à l'aide d'un arbre d'activation où:

- Chaque nœud représente une activation d'une procédure;
- La racine représente l'activation du programme principal;
- Le nœud d'une activation aest le parent d'une activation bsi et seulement si le contrôle passe [directement] de aà b,
- Le nœud associé à a se situe à la gauche du nœud associé à b si et seulement si la durée de vie de a lieu avant la durée de vie de b

III-3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort




- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort

IV. Allocation de l'espace mémoire

- 1. Allocation statique
- 2. Allocation par pile
- 3. Allocation en tas

IV- Allocation de l'espace mémoire

L'organisation de l'espace de rangement dans les langages comme Fortran, Pascal, C et Java, etc. :



IV- Allocation de l'espace mémoire

Les stratégies suivantes sont utilisées dans les trois zones de données d'un programme:

- L'allocation statique détermine la disposition finale des données;
- L'allocation par pile gère l'espace à la manière d'une pile;
- L'allocation en tas permet l'allocation et la libération des objets sans contraintes sur l'ordre où ces opérations sont effectuées.

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

IV-1. Allocation statique

- L'allocation statique permet de lier chaque nom à un emplacement fixe et ce, dès la compilation.
- L'allocation statique est couramment utilisée pour les variables globales mais permet aussi à des noms locaux de devenir persistants; c'est-à-dire que la valeur de ces variables est conservée d'une activation d'une procédure à l'autre.

IV-1. Allocation statique

Avantages:

- C'est l'allocation la plus simple.
- C'est l'allocation la plus efficace: plus rien à faire à l'exécution.

Inconvénients:

- L'allocation dynamique est impossible.
- La taille et les contraintes d'alignement des objets doivent être connues à la compilation.
- Des procédures récursives générales ne peuvent pas être implantées.
- Les blocs d'activations et les données des procédures occupent de l'espace,
 même en l'absence d'activation.

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

IV-2. Allocation par pile

- L'allocation par pile profite du fait qu'une pile de contrôle est déjà utilisée pour effectuer l'exécution du programme.
- A chaque activation de procédure, on réserve (empile) un bloc de mémoire pour accommoder la structure d'activation et les variables locales de la procédure.
- À la fin de l'activation, le bloc est libéré (dépilé) : l'espace de rangement qui servait à contenir les valeurs des variables locales est libéré.

IV-2. Allocation par pile

Avantages:

- L'allocation dynamique est possible.
- Permet la récursivité générale.
- Seuls les blocs d'activations et les données des procédures activées occupent de l'espace.
- Allocation et libération rapides.
- Accès aux données presqu'aussi efficace qu'avec l'allocation statique.

Inconvénients:

- Le compilateur doit calculer statiquement la position relative des variables et des champs de la structure d'activation.
- Allocation dynamique, mais seulement en régime de pile.

- I. Gestion des procédures par pile
- II. Flot de contrôle
 - 1. Flot de contrôle avec pile logique
 - 2. Flot de contrôle avec pile physique
- III. Activation de procédure
 - 1. Arbres d'activation
 - 2. Exemple: QuickSort
 - 3. Arbres d'activation de l'exemple QuickSort
- IV. Allocation de l'espace mémoire
 - 1. Allocation statique
 - 2. Allocation par pile
 - 3. Allocation en tas

IV-3. Allocation en tas

L'allocation en tas devient nécessaire dans les situations suivantes:

- La valeur de certaines variables locales doit continuer à exister après l'activation d'une procédure.
- L'activation de l'appelé survit plus longtemps que l'activation de l'appelant.
 Exemple: optimisation de la récursivité terminale.