Sécurité informatique INF36207

Réseaux sans fil et protocoles. Niveaux de sécurité et vulnérabilités de WEP/WPA. Danger des appareils sans fil pour l'entreprise. Conception d'une architecture sans fil sécurisée. Évolution de la sécurité des réseaux sans-fil. Attaques à grande échelle, déni de service, etc.

Martin Arsenault, ing., MBA, MGP

Hiver 2023



Plus précisément pour ce soir

- Les protocoles sécurisés WIFI
 - WEP
 - WPA, WPA2, WPA3
- Les architectures de réseau WIFI
- Les vulnérabilités
- Comment casser un réseau WIFI
- Démonstrations et TP#4



Le protocole WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un des premiers protocole de sécurité pour les réseaux sans fil

Il devait fournir un niveau de sécurité similaire à celui des réseaux filaires

Maintenant considéré comme faible sur le plan de la sécurité en raison de plusieurs vulnérabilités.

Basé sur une clé de chiffrement partagée entre les clients et le point d'accès.

Les données sont chiffrées avant d'être transmises sur le réseau sans fil.

Le chiffrement utilise une combinaison de RC4 et de MD5.



Pourquoi WEP est considéré faible ?

- La clé de chiffrement WEP est partagée entre les clients et le point d'accès
 - Si un agent malveillant obtient la clé, il peut déchiffrer toutes les données transmises sur le réseau.
- Il utilise une clé de 40 bits, ce qui peut être facilement cassé par un simple ordinateur avec un bon CPU(brute force)
- Le protocole WEP utilise un vecteur d'initialisation (VI) pour protéger les données chiffrées qui est transmis en clair.
 - Il est faible car il utilise une clé de chiffrement relativement courte.
 - la clé est partagée entre tous les clients et le point d'accès.
 - Plusieurs vulnérabilités existes pour déchiffrer les données en transit.



Le protocole WPA

- Le protocole WPA (Wi-Fi Protected Access) est un protocole de sécurité pour les réseaux sans fil créé pour remplacer le protocole WEP.
- WPA utilise le chiffrement TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pour chiffrer les données en transit sur le réseau sans fil.
- Le chiffrement TKIP utilise une clé de chiffrement à usage unique pour chaque session (chaque client), ce qui renforce la sécurité des données en transit.
- Il comporte une fonction appelée MIC (Message Integrity Check), qui permet de vérifier l'intégrité des paquets de données en transit sur le réseau sans fil permettant de protéger les réseau contre les attaques de type "man-in-the-middle«.
- WPA est maintenant désuet et remplacé par le protocole WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) qui utilise un chiffrement plus robuste basé sur le protocole AES (Advanced Encryption Standard) et une authentification plus forte basée sur le protocole 802.1X.

Martin Arsenault © 2023



WPA2

- Il utilise également le protocole de sécurité 802.1X pour une authentification plus forte, qui implique l'utilisation d'un serveur d'authentification externe tel qu'un serveur RADIUS en entreprise.
- Le processus d'authentification de WPA2 implique l'utilisation de clés de chiffrement à usage unique pour chaque session.
 - Lorsqu'un client se connecte à un réseau sans fil WPA2, il envoie une demande d'authentification.
 - Le point d'accès répond en envoyant un paquet de texte clair qui contient un nombre aléatoire.
 - Le client utilise alors ce nombre pour créer un message d'authentification qui est envoyé au point d'accès sans fil.
 - Le point d'accès utilise ensuite le nombre et les clés de chiffrement pour créer une réponse d'authentification.
 - Si le client peut déchiffrer avec succès la réponse, il est considéré comme authentifié et peut se connecter au réseau sans fil.
- WPA2 utilise des clés de chiffrement plus longues et plus complexes que WPA pour chaque session client.

Wi-Fi Security

WPA, WPA2 et maintenant le WPA3 ???

- WPA3 utilise du chiffrement AES jusqu'à 192 bits (entreprise).
- Il utilise la suite de protocoles de sécurité SAE (Simultaneous Authentication of Equals) pour remplacer le protocole PSK (Pre-Shared Key) utilisé par WPA2 contrant les attaques par brute force. Les points d'accès sans fil peuvent bloquer les tentatives de connexion après un certain nombre d'échecs.
- SAE est basé sur une nouvelle cryptographie à courbe elliptique qui est plus robuste. Avec SAE, chaque client a une clé de chiffrement unique qui est générée à la volée lors de la première connexion au réseau.
- WPA3 fournit également des cadres de gestion protégés pour éviter l'écoute passive (sniffing) et les « rogue access point ».


INF36207 – Sécurité Informatique

Architecture réseau sans fil

- Dans les premiers déploiements de réseau sans fil, les antennes étaient toutes indépendantes l'une de l'autre.
- Le client qui se promenait d'antenne à antenne se voyait déconnecter à tout moment et se voyait habituellement attribuer une nouvelle adresse IP lorsqu'il quittait une zone de couverture pour arriver dans une nouvelle zone.
- S'il tenait une conversation avec une application transitant ses paquets par le réseau, celle-ci tombait et la connexion devait se rétablir.
- La gestion de la connexion/déconnexion était faite par le client (son appareil).


L'architecture évolué du WIFI

- L'architecture à maintenant évoluée et permet maintenant une gestion centralisée des connexions.
- Le client se connectant sur une première borne capacité peut alors se déplacer entre différentes zones de couverture sans fil tout en restant connecté au même réseau sans fil. Sa connexion le suit tout au long de son parcours dans l'organisation grâce au « roaming ».
- Un appareil sans fil qui se connecte à un point d'accès sans fil (AP) dans une zone de couverture peut alors se déplacer dans une autre zone de couverture en conservant un accès sans fil continu.
- Le « roaming » est un concept provenant des réseaux cellulaires où la connectivité devait demeurer en tout temps lors d'un appel malgré le déplacement des interlocuteur.
- Pour que le roaming fonctionne de manière transparente, les différents points d'accès sans fil doivent être connectés à un même réseau sans fil et utiliser les mêmes protocoles de sécurité et d'authentification.



Contrôleurs sans fil au cœur des réseaux

- Dans un réseau sans fil assurant des fonctions de « roaming », les point d'accès sont reliés à un éléments central que l'on nomme Contrôleur sans fil. Celui-ci peut-être une seule composante ou plusieurs composantes rattachées ensemble assurant une redondance.
- Le contrôleur sans fil a plusieurs fonctions :
 - S'assure de l'authentification des utilisateurs (RADIUS)
 - S'assure des autorisations d'accès des utilisateurs (RADIUS)
 - S'assure de la gestion du trafic sans fil (gestion des SSID et des réseaux)
 - S'assure de la bonne santé du réseau (bande passante, interférences, sécurité, etc.)
 - S'assure du fonctionnement des bornes (MAJ, gestion de la charge, connexions, balancement de charge et des puissances, etc.)






Vulnérabilités

Paquet Sniffing


- Les réseaux sans fil sont vulnérable au reniflement des paquets.
- Il est très facile de capturer les paquets puisqu'ils n'ont pas de limite physique empêchant la propagation à moins de travailler au CST.
- Certains protocoles peuvent être en texte brut ne protégeant pas leur confidentialité (RTP, SNMP, HTTP, FTP, etc.)
- Ils sont faciles à lire à l'aide d'outils d'accès gratuits comme Wireshark.
- Un agent malveillant peut voler des mots de passe et des informations sensibles.
- Pour se protéger le réseau doit être sécurisé contre le sniffing avec des solutions de chiffrement.

`*/ide	802.11	Max Rate	Retries	WEP	WPA	WPA2	WPS	Password
	b, g, n	130			PSK-(TKIP CCMP)	PSK-(TKIP CCMP)		00265B233A8
	b, g, n	130	3% (31)	Open				
	g	54	9% (238)		PSK-TKIP			
			35% (392)					
			13% (2)					
		54	8% (310)			PSK-CCMP		Ne123123123
			12% (21)					
	b, g	54	1% (43)			PSK-(TKIP CCMP)		
		130			PSK-CCMP	PSK-CCMP		
0 mhz	b, g, n	300	2% (69)		PSK-(TKIP CCMP)	PSK-(TKIP CCMP)	1.0	
20 mhz	b, g, n	130			PSK-(TKIP CCMP)	PSK-(TKIP CCMP)		0005CA8DE6
40 mhz	b, g, n	300	39% (1258)		PSK-(TKIP CCMP)	PSK-(TKIP CCMP)		
20 mhz	h n	5.4	4º/ (26)	111		DGK-CUMD		




Rogue Access Point

- Le point d'accès escroc fait référence à tout point d'accès non autorisé (AP) sur un réseau.
- Il peut être créé par un attaquant ou même par un employé mal informé.
- Ceci peut-être rendu possible par différentes méthodes :
 - Un virus qui active un pont entre la carte réseau filaire et sans fil
 - Un appareil IoT qui n'est pas à jour
 - Une imprimante réseau mal configurée
- Les points d'accès escrocs peuvent rendre l'ensemble du réseau vulnérable aux attaques DoS, aux captures de paquets, à l'empoisonnement ARP, etc.
- Pour contrer ce type de vulnérabilité, il faut instaurer des contrôles d'accès au réseau (IDS) et des protocoles d'accès sécurisé au réseau, ou encore, déployer des processus d'authentification pour protéger votre organisation.




Brouillage

- Le brouillage (également connu sous le nom d'interférence de réseau) vise à perturber le réseau.
- En raison des fonctionnalités sans fil, les interférences sont presque inévitables.
 - Une paire d'écouteurs Bluetooth
 - Un four à micro-ondes
- La plupart du temps, les agents malveillants vont combiner le brouillage avec d'autres méthodes comme l'attaque par jumeaux maléfiques.
- Pour une organisation qui veut s'en prémunir peut acquérir un analyseur de spectre, sinon, elle peut aussi manuellement augmenter la puissance de ses points d'accès existants ou changer de fréquences sur une base régulière ses points d'accès.



Evil Twin attack (jumeau maléfique)



- C'est probablement la méthodes la plus populaire employée par les agents malveillants particulièrement dans les endroits publiques qui consiste à à créer un jumeau maléfique d'une borne sans fil légitime.
- En d'autres termes, l'agent malveillant crée un point d'accès sans fil et le configure comme le réseau existant.
- Le point d'accès clandestin ne peut pas être distingué des points d'accès réels.
- Le moyen le plus simple d'empêcher ce type d'attaque est d'opter pour le cryptage des données de bout en bout entre le client et le serveur, de sorte que même si un agent malveillant réussit à créer un jumeau maléfique, il ne pourra pas lire vos données.
- Sinon, d'avoir recours à un contrôleur de réseau sans fil qui permet également une surveillance en temps réel des bornes clandestines.
- Une nouvelle façon est cependant en train de voir le jour avec <u>CAT EDUROAM</u>. Il s'agit d'un outil qui assure la configuration sans fil du client et lui préinstalle le certificat, plutôt que d'utiliser celui fournit par la borne sans fil. Cela garantie que le certificat est bon et officiel et empêche que le client ne connecte sur une borne clandestine qui n'aura pas le bon certificat.

Autres vulnérabilités

- Les clés pré-partagées peuvent être très grandes (et partagées via une clé USB ou un courriel) ou générées à partir d'un mot de passe...
- mais elle demeurent :
 - Vulnérables à la taille :
 - t0t0\$
 - Vulnérables à l'oubli :
 - m0td3⊙pA\$\$e1Mp@ssible→
 - Vulnérables à l'exposition :
 - Ordinateur volé
 - Ve par-dessus l'épaule
 - Etc.




Il demeure toujours possible de défoncer les accès existants!

Mais il faut comprendre ce que l'on fait!!




Détection des réseaux WIFI

- La détection passive des réseaux :
 - Les AP émettent régulièrement un beacon frame
 - Un récepteur WIFI reçoit quand même les beacons qui sont émis, connecté ou non
 - Des outils très simples permettent de capturer les beacon frames : iwlist




Beacons

- Un beacon frame contient (entre autres):
 - Beacon Interval,
 - Timestamp (local au AP),
 - Capability Information : Encryptions supportées, etc.,
 - ESSID (le « nom »),
 - Débits suportés,
 - Les MAC address,
 - Information sur les fréquences utilisées,
 - Information de trafic et routage



Établissement d'une connexion (handshake 4-ways)

- Pairwise Master Key (PMK) : clé de chiffrement utilisée pour établir une connexion sécurisée entre le client et le point d'accès (C'est la Pre-Shared key).
- Group Temporal Key (GTK) : clé de chiffrement utilisée pour protéger les données échangées entre le point d'accès qui la génère et tous les clients connectés au réseau sans fil.
- Pairwise Transient Key (PTK): clé de session temporaire utilisée temporairement durant le handshake pour chiffrer les données échangées entre le client et le point d'accès (PMK + MAC)
- PTK = PRF (PMK + Anonce + SNonce + Mac (client) + Mac (AP))
 - Anonce est un nombre aléatoire généré par un point d'accès
 - Snonce un nombre aléatoire généré par le client
 - Adresses MAC du demandeur (AA)
 - Adresse MAC de l'authentificateur (SA)
 - PRF est une fonction pseudo-aléatoire qui s'applique à toutes les entrées.
- C'est la PTK au moment du handshake qui permet de retrouver la Pre-Shared-Key (PMK) avec une attaque par dictionnaire (brute force) ← il est là le « hack »



Quelques termes à bien comprendre

Channel/canaux:

- 2.4GHz : Il existe 3 canaux qui sont fonctionnels et qui n'interfèrent pas entre eux :
- Canaux 1, 6 et 11
- 5.8GHz, il existe une multitude de canaux qui n'interfèrent pas entre eux :
- Canaux de 36 à 144 par sauts de 4 (36, 40, 44, etc.) et 149 à 165 par sauts de 4 également;

BSSID (Basic Service Set Identifier)

• Identifiant unique de 48 bits attribué à chaque point d'accès sans fil (AP) ou à chaque station de base dans un réseau sans fil. Le BSSID est généralement associé à une adresse MAC physique.


ESSID (Extended Service Set Identifier)

• Nom du réseau sans fil. Il est utilisé pour identifier de manière unique un réseau sans fil parmi plusieurs autres réseaux sans fil disponibles dans une zone. Il peut compter jusqu'à 32 caractères.

Mode Monitor/Managed


- Managed : Mode de fonctionnement de l'interface réseau utilisé habituellement pour un usage régulier. Il écoute seulement les paquets dirigés à son adresse MAC;
- Monitor : Mode de fonctionnement de l'interface réseau permet d'écouter tous les paquets destinés à toutes les stations sur le réseau;

La bande du 2.4 GHz



Les canaux 12 et 13 sont autorisés en basse puissance uniquement Le canal 14 est disponible qu'au Japon uniquement

La bande du 5 GHz



^{*}Channels 116 and 132 are Doppler Radar channels that may be used in some cases.

Aircrack-ng

- Aircrack-ng est une suite complète d'outils conçus pour auditer et sécuriser les réseaux WiFi.
- Son objectif principal est d'aider les pirates éthiques et les professionnels de la sécurité à tester la sécurité des réseaux sans fil en craquant les clés WEP et WPA, en créant de faux points d'accès, en capturant et en analysant le trafic réseau et en effectuant diverses autres attaques basées sur le réseau.
- Aircrack-ng peut être utilisé pour évaluer la posture de sécurité d'un réseau sans fil, identifier les vulnérabilités et tester la force du cryptage du réseau.
- Il peut être utilisé pour identifier les points d'accès malveillants, simuler divers scénarios d'attaque et effectuer des tâches de test de pénétration.
- L'utilisation de la suite Aircrack-ng implique l'utilisation de différents outils au sein de la suite, en fonction de la tâche.
- Chaque outil a un objectif spécifique et peut être utilisé indépendamment ou en conjonction avec d'autres outils de la suite pour effectuer un large éventail de tâches de sécurité du réseau sans fil.
- Aircrack-ng est préinstallé sur Kali Linux et il est disponible en version Windows également.



http://www.aircrack-ng.org/doku.php



Les outils dans Aircrack-ng

Aircrack-ng

 Outils servant à casser les clés de chiffrement WEP et WPA/WPA2 et qui permet d'évaluer la force de la sécurité de votre réseau.

Airmon-ng

• Active le mode moniteur sur un adaptateur sans fil, vous permettant de capturer le trafic réseau.

Airodump-ng

 Capture le trafic réseau, en se concentrant sur l'identification des réseaux sans fil et la capture des paquets de données.

Airgraph-ng

 Génère des représentations graphiques du trafic réseau en fonction des données capturées, fournissant une représentation visuelle de l'activité du réseau.

Les outils dans Aircrack-ng



Aireplay-ng

 Crée du trafic réseau et effectue diverses attaques, telles que la désauthentification et l'injection de paquets, pour manipuler le comportement du réseau.

Airbase-ng

 Crée de faux points d'accès pour tester la sécurité du réseau, effectuer des attaques de type "man-in-the-middle" ou à des fins d'ingénierie sociale.

Dans l'ordre, quelle est la séquence ? (1)

Airmon-ng


- Sert à mettre l'interface réseau en mode de surveillance/écoute;
- Permet d'avoir une vue globale sur l'état du réseau en écoutant ce qu'il s'y passe;
- Ifconfig
 - Permet de voir le nom de l'interface réseau sans fil
- Iwconfig
 - Permet de voir le mode de l'interface réseau (monitor)
- sudo airmon-ng check kill
 - Tue les processus conflictuels qui utilise l'interface réseau
- sudo aidmon-ng start [interface]
 - Initie l'écoute des paquets

```
—(root@StationX)-[/home/andrew]
-# airmon-ng check kill
Killing these processes:
    PID Name
  1397 wpa_supplicant
    root@StationX)-[/home/andrew]
   airmon-ng start wlan0
                                           Chipset
        Interface
                         Driver
                                           Realtek Semiconductor Corp. RTL8812AU 802.11a/b/g/n/ac 2T2R
       wlan0
                         88XXau
DB WLAN Adapter
                 (monitor mode enabled)
    root@ StationX)-[/home/andrew]
```

Dans l'ordre, quelle est la séquence ? (2)

Airodump-ng

- Outil utilisé pour capturer des paquets à partir de réseaux sans fil.
- Les captures servent à analyser le trafic réseau, identifier les appareils connectés et obtenir des informations essentielles telles que les clés de chiffrement et les handshake nécessaires pour casser la sécurité du réseau.
- Vous devez utiliser cet outil après avoir activé le mode moniteur avec airmon-ng.
- Lorsque démarré, il affiche les informations en temps réel sur les réseaux et les clients qu'il détecte.



CH 3][Elapsed:	2 mins][2023-03-2	29 14:04][WPA handshak	ke: 54:AF:97:0E:D3:05
BSSID	PWR RXQ Beacons	#Data, #/s CH MB	ENC CIPHER AUTH ESSID
54:AF:97:0E:D3:05	-26 30 988	248 0 3 270	WPA2 CCMP PSK The_LAN_Before_Time
BSSID	STATION	PWR Rate Lost	Frames Notes Probes
54:AF:97:0E:D3:05	B2:46	-33 0 -24e 0	9
54:AF:97:0E:D3:05	3E:D4 = = = =	-28 24e-24e 112	1536 EAPOL

Dans l'ordre, quelle est la séquence ? (3)

Airplay-ng

- Permet de générer, injecter et manipuler le trafic réseau sans fil.
- Il prend en charge divers types d'attaques, notamment la désauthentification, la fausse authentification et l'injection de requêtes ARP
- Il faut l'utiliser après avoir capturé des paquets avec airodump-ng et analysé le trafic réseau.
- Il est utilisé pour forcer les déconnexions des clients ou tester la sécurité du réseau en injectant des paquets personnalisés.
- Lorsque vous exécutez une attaque de désauthentification (deauth) avec aireplay-ng, l'outil envoie une série de trames de désauthentification à l'appareil cible et au point d'accès. Ces trames sont conçues pour imiter les paquets de gestion légitimes du point d'accès ou du périphérique client, leur demandant de se déconnecter les uns des autres. En conséquence, l'appareil cible est déconnecté du réseau WiFi, l'obligeant à rétablir la connexion, qui peut être utilisée pour capturer un handshake.

```
()-[/home/andrew]
   aireplay-ng --deauth 100 -a 54:AF:97:0E:D3:05 -c 3E:D4
14:12:01 Waiting for beacon frame (BSSID: 54:AF:97:0E:D3:05) on channel 3
        Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 ■ ■ ■ ] [ 4|63 ACKs]
14:12:02 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 - - - - ] [ 3|64 ACKs]
14:12:03 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 🚃 💶 📲
14:12:04 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 🔠 💻
14:12:04 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 =
14:12:05 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 -
14:12:06 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 _ "-"
14:12:07 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 💻 💻
14:12:07 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 =
14:12:08 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 = =
14:12:08 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 💻 📲 📲 ] [ 0|64 ACKs]
14:12:09 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 🛌 📲 🦠 ]
14:12:09 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 🔠 💻
14:12:10 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 = -
14:12:11 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [3E:D4 = = =
```

Dans l'ordre, quelle est la séquence ? (4)

Aircrack-ng

- Il est utilisé pour casser les clés de chiffrement des réseaux sans fil, tels que WEP et WPA/WPA2. Il utilise divers algorithmes et techniques pour récupérer les clés de cryptage permettant d'obtenir un accès non autorisé à un réseau sans fil ou de vérifier la solidité de la sécurité de votre propre réseau.
- Il doit être utilisé après avoir capturé des paquets avec airodump-ng potentiellement manipulé le trafic avec aireplay-ng. Une fois que vous avez collecté un handshake (WPA) ou un nombre suffisant de vencteur d'initialisation (WEP)
- On doit lui fournir les données capturées (au format .cap) et de spécifier les paramètres d'attaque, tels que le fichier de dictionnaire ou la longueur de clé pour les attaques par force brute. L'outil analysera ensuite les données capturées et tentera de récupérer la clé de chiffrement.

```
Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] 400/477 keys tested (3716.26 k/s)

Time left: 0 seconds 83.86%

KEY FOUND! [ w0rkplac3rul3s ]


Master Key : 5F 42 1F 20 79 0D 95 BC C3 D8 2E B3 AA DD 39 53 6F BE 45 5B B4 F9 DE BF EA 15 D2 99 A3 D0 ED AD

Transient Key : C4 F2 59 3B E5 7E FE C4 FD CD 3A 02 E5 46 16 34 9A EA 82 0D B4 94 ED E2 18 CE 9C 7F 64 D1 84 F5 81 D0 C4 79 03 1F 94 40 39 01 D3 3D 2D A9 DB 1C DF D8 D1 F1 3A 28 34 D3 2A 59 0D C4 95 98 51 45

EAPOL HMAC : 2E 06 C7 FB CE 15 C8 6C 0A 53 78 35 EE 77 10 0D
```

sudo aircrack-ng -w dictionary.txt -b AA:BB:CC:DD:EE:FF output-01.cap

En résumé?



Réf: https://www.stationx.net/how-to-use-aircrack-ng-tutorial/

Contrer les intrusion


- Choisir la PSK avec sagesse (et faire une rotation)
- Utiliser une liste blanche pour les appareils qui se connectent en utilisant le « MAC address filtering » dans le routeur pour n'accepter que les paquets venant de certains appareils déjà connus
- Utiliser un pare-feu ou un service VPN après la connexion
- Utiliser des services centraux sécurisés (Contrôleurs, authentification RADIUS, 802.1x, etc.)
- Utiliser un limiteur de puissance



Un remplaçant à Aircrack-ng?

WIFITE

- C'est un outil pour auditer les réseaux sans fil cryptés WEP ou WPA.
- Il utilise en arrière plan les outils aircrack-ng, pyrit, reaver, tshark pour effectuer l'audit.
- Cet outil est personnalisable et permet différentes stratégies de tests contre différents protocoles de sécurité.
- En pouvant être automatisé et exécuté sans supervision, il permet la réalisation de tests sur plusieurs points d'accès.



```
https://github.com/kimocoder/wifite2
[+] option: kill conflicting processes enabled
   Warning: Recommended app pyrit was not found. install @ https://github.com/JPaulMora/Pyrit/wiki
   Warning: Recommended app hcxdumptool was not found. install @ https://github.com/ZerBea/hcxdumptool
   Warning: Recommended app hcxpcaptool was not found. install @ https://github.com/ZerBea/hcxtools
   Killing 2 conflicting processes
   stopping network-manager (service network-manager stop)
   Terminating conflicting process wpa_supplicant (PID 2003)
[+] Using wlan0mon already in monitor mode
 NUM
                         ESSID
                                    ENCR
                                          POWER
                 REMOTEaa1234
                                   WEP
                                         71db
                                                 no
           LTE CPE 9DBA 2GEXT 11 WPA-P
                                           53db
                                                  no
[+] Scanning. Found 2 target(s), 0 client(s). Ctrl+C when ready
 NUM
                         ESSID
                                CH ENCR
                                          POWER
                                                WPS?
                  hug2g858469
                                   WPA-P
                                           77db
                                                  no
           (96:6A:B0:25:41:6A)
                                    WPA-P
                                           75db
                                                  no
   3
                 REMOTEaa1234
           (0A:80:AF:B6:EE:ZE)
      Démonstration avec WIFITE
```

maintained by kimocoder

