Travaux pratiques 5.5.2 : Protocole STP - Notions avancées

Schéma de topologie




Tableau d'adressage

Périphérique (Nom d'hôte)	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
S1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	S/O
S2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	S/O
S3	VLAN 99	172.17.99.13	255.255.255.0	S/O
PC1	Carte réseau	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.12
PC2	Carte réseau	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.12
PC3	Carte réseau	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.12

Affectations des ports - Commutateur 2

Ports	Affectation	Réseau
Fa0/1 - 0/4	Agrégations 802.1q (VLAN 99 natif)	172.17.99.0 /24
Fa0/5 - 0/10	VLAN 30 – Guest (Default)	172.17.30.0 /24
Fa0/11 - 0/17	VLAN 10 – Faculty/Staff	172.17.10.0 /24
Fa0/18 - 0/24	VLAN 20 – Students	172.17.20.0 /24

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ces travaux pratiques, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Installer un réseau conformément au schéma de topologie
- Supprimer la configuration initiale et recharger la configuration par défaut, pour revenir aux paramètres par défaut pour un commutateur
- Exécuter des tâches de configuration de base sur un commutateur
- Configurer le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol) sur tous les commutateurs
- Observer et expliquer le comportement par défaut du protocole Spanning Tree (STP, 802.1D)
- Modifier l'emplacement de la racine Spanning Tree
- Observer la réponse à une modification de la topologie Spanning Tree
- Expliquer les limites du protocole STP 802.1D dans la prise en charge de la continuité du service
- Configurer le protocole STP rapide (802.1W)
- Observer et expliquer les améliorations offertes par le protocole STP rapide

Tâche 1 : préparation du réseau

Étape 1 : installation d'un réseau similaire à celui du schéma de topologie

Vous pouvez utiliser n'importe quel commutateur durant les travaux pratiques, pourvu qu'il soit équipé des interfaces indiquées dans le schéma de topologie. Les résultats présentés dans ces travaux pratiques proviennent des commutateurs Cisco 2960. Les autres modèles de commutateur peuvent produire des résultats différents.

Configurez les connexions console pour les trois commutateurs.

Étape 2 : suppression des configurations actuelles des commutateurs

Videz la mémoire vive non volatile, supprimez le fichier vlan.dat et rechargez les commutateurs. Reportez-vous aux Travaux pratiques 2.5.1 pour consulter la procédure. Une fois le rechargement fini, utilisez la commande du mode d'exécution privilégié **show vlan** pour confirmer que seuls les réseaux locaux virtuels par défaut existent et que tous les ports sont affectés au VLAN 1.

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports			
1	default	active	Fa0/1,	Fa0/2,	Fa0/3,	Fa0/4
			Fa0/5,	Fa0/6,	Fa0/7,	Fa0/8
			Fa0/9,	Fa0/10,	, Fa0/11	l, Fa0/12
			Fa0/13	, Fa0/1	4, Fa0/1	L5, Fa0/16

```
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig1/1, Gig1/2

1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
```

Étape 3 : désactivation de tous les ports à l'aide de la commande shutdown

Vérifiez que l'état initial des ports de commutateur est inactif via la commande **shutdown**. Utilisez la commande **interface-range** pour simplifier cette tâche. Répétez ces commandes sur chaque commutateur.

```
Switch(config) #interface range fa0/1-24
Switch(config-if-range) #shutdown
Switch(config-if-range) #interface range gi0/1-2
Switch(config-if-range) #shutdown
```

Tâche 2 : configuration de base des commutateurs

Configurez les commutateurs S1, S2 et S3 en fonction des instructions suivantes :

- Configurez le nom d'hôte du commutateur.
- Désactivez la recherche DNS.
- Configurez le mot de passe class pour le mode d'exécution.
- Configurez le mot de passe **cisco** pour les connexions console.
- Configurez le mot de passe cisco pour les connexions vty.

(Résultats pour S1)

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname S1
S1(config) #enable secret class
S1(config) #no ip domain-lookup
S1(config) #line console 0
S1(config-line) #password cisco
S1(config-line) #login
S1(config-line) #line vty 0 15
S1(config-line) #password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#end
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Tâche 3 : configuration des ordinateurs hôtes

Configurez les interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3 avec l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle indiqués dans le tableau d'adressage au début des travaux pratiques.

Tâche 4 : configuration des réseaux locaux virtuels

Étape 1 : configuration du protocole VTP

Configurez le protocole VTP sur les trois commutateurs à l'aide du tableau suivant. N'oubliez pas que les mots de passe et les noms de domaine VTP tiennent compte des majuscules. Le mode de fonctionnement par défaut est Serveur.

Nom du commutateur	Mode de fonctionnement VTP	Domaine VTP	Mot de passe VTP
S1	Server	Lab5	cisco
S2	Client	Lab5	cisco
S3	Client	Lab5	cisco

```
S1(config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
S1(config) #vtp domain Lab5
Changing VTP domain name from NULL to Lab5
S1(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
S1(config)#end
S2 (config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode
S2(config) #vtp domain Lab5
Changing VTP domain name from NULL to Lab5
S2(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
S2(config)#end
S3(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode
S3(config) #vtp domain Lab5
Changing VTP domain name from NULL to Lab5
S3 (config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
S3(config)#end
```

Étape 2 : configuration des liens agrégés et du réseau local virtuel natif

Configurez les ports agrégés et le réseau local virtuel natif. Pour chaque commutateur, configurez les ports Fa0/1 à Fa0/4 en tant que ports agrégés. Désignez le VLAN 99 en tant que réseau local virtuel natif pour ces agrégations. Utilisez la commande **interface range** en mode de configuration globale pour simplifier cette tâche. N'oubliez pas que ces ports ont été désactivés lors d'une étape précédente et qu'ils doivent être réactivés via la commande **no shutdown**.

```
S1(config) #interface range fa0/1-4
S1(config-if-range) #switchport mode trunk
S1(config-if-range) #switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range) #no shutdown
S1(config-if-range) #end
S2(config) # interface range fa0/1-4
S2(config-if-range) #switchport mode trunk
```

```
S2(config-if-range) #switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range) #no shutdown
S2(config-if-range) #end
S3(config) # interface range fa0/1-4
S3(config-if-range) #switchport mode trunk
S3(config-if-range) #switchport trunk native vlan 99
S3(config-if-range) #no shutdown
S3(config-if-range) #end
```

Étape 3 : configuration du serveur VTP avec les réseaux locaux virtuels

Le protocole VTP permet de configurer des réseaux locaux virtuels sur le serveur VTP et de leur attribuer les clients VTP du domaine. Cela permet de garantir la cohérence de la configuration VLAN sur le réseau.

Configurez les réseaux locaux virtuels suivants sur le serveur VTP :

VLAN	Nom VLAN
VLAN 99	management
VLAN 10	faculty-staff
VLAN 20	students
VLAN 30	guest

```
S1(config) #vlan 99
S1(config-vlan) #name management
S1(config-vlan) #exit
S1(config) #vlan 10
S1(config-vlan) #name faculty-staff
S1(config-vlan) #exit
S1(config) #vlan 20
S1(config-vlan) #name students
S1(config-vlan) #name students
S1(config) #vlan 30
S1(config-vlan) #name guest
S1(config-vlan) #name guest
S1(config-vlan) #exit
```

Étape 4 : vérification des réseaux locaux virtuels

Exécutez la commande **show vlan brief** sur S2 et S3 pour vérifier que les quatre réseaux locaux virtuels ont été répartis sur les commutateurs client.

S2#show vlan brief

```
VLAN Name

Status Ports

default

active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
Gi0/2
```

30

99

guest

management

10 20 30 99	<pre>faculty-staff students guest management</pre>	active active active active	
S3# s	how vlan brief		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
10 20	faculty-staff students	active active	

active

active

Étape 5 : configuration de l'adresse de l'interface de gestion sur les trois commutateurs

```
S1(config) #interface vlan99
S1(config-if) #ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if) #no shutdown
S2(config) #interface vlan99
S2(config-if) #ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
S2(config-if) #no shutdown
S3(config) #interface vlan99
S3(config-if) #ip address 172.17.99.13 255.255.255.0
S3(config-if) #ip address 172.17.99.13 255.255.255.0
```

Vérifiez que les commutateurs sont configurés correctement en envoyant des requêtes ping entre eux. À partir de S1, envoyez une requête ping à l'interface de gestion sur S2 et S3. À partir de S2, envoyez une requête ping à l'interface de gestion sur S3.

Les requêtes ping ont-elles abouti ?

Dans le cas contraire, corrigez les configurations des commutateurs et réessayez.

Étape 6 : attribution des ports de commutateur aux réseaux locaux virtuels

Affectez des ports aux réseaux locaux virtuels sur S2. Reportez-vous au tableau d'affectation des ports fourni au début des travaux pratiques.

```
S2 (config) #interface range fa0/5-10
S2 (config-if-range) #switchport mode access
S2 (config-if-range) #switchport access vlan 30
S2 (config-if-range) #interface range fa0/11-17
S2 (config-if-range) #switchport mode access
S2 (config-if-range) #switchport access vlan 10
S2 (config-if-range) #interface range fa0/18-24
S2 (config-if-range) #switchport mode access
S2 (config-if-range) #switchport mode access
S2 (config-if-range) #switchport access vlan 20
S2 (config-if-range) #end
S2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [enter]
```

```
Building configuration...
[OK]
S2#
```

Étape 7 : réactivation des ports utilisateur sur S2

Reportez-vous au diagramme de topologie pour déterminer les ports de commutateur activés sur S2 pour l'accès des périphériques des utilisateurs finaux. Ces trois ports sont configurés avec la commande **no shutdown.**

```
S2(config) #interface range fa0/6, fa0/11, fa0/18 S2(config-if-range) #no shutdown
```

Tâche 5 : configuration du protocole Spanning Tree

Étape 1 : examen de la configuration par défaut du protocole STP 802.1D

Sur chaque commutateur, affichez la table Spanning Tree via la commande **show spanning-tree**. Les résultats sont présentés pour S1 uniquement. La sélection racine varie en fonction de l'ID de pont de chaque commutateur des travaux pratiques.

S1#show spanning-tree

VLAN0001

```
Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
                    0019.068d.6980
           Address
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0019.068d.6980
           Hello Time \, 2 sec \, Max Age 20 sec \, Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300
             Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Interface
128.3
Fa0/1
             Desg FWD 19
                                      P2p
              Desg FWD 19
Desg FWD 19
Desg FWD 19
                              128.4 P2p
128.5 P2p
Fa0/2
Fa0/3
                              128.6 P2p
Fa0/4
```

VLAN0010

```
Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32778
Address 0019.068d.6980

This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Address 0019.068d.6980
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
```

Interface	Role Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg FWD	19	128.4	P2p
Fa0/3	Desg FWD	19	128.5	P2p
Fa0/4	Desg FWD	19	128.6	P2p
VLAN0020				
Spanning tre	ee enabled p	rotocol iee	ee	
Root ID I	Priority	32788		
Ī	Address	0019.068d.6	5980	
•	This bridge	is the root	5	

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)

Address 0019.068d.6980 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.4	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.5	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.6	P2p

VLAN0030

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32798

Address 0019.068d.6980

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32798 (priority 32768 sys-id-ext 30) Address 0019.068d.6980

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role St	S Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg FWI	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg FWI	19	128.4	P2p
Fa0/3	Desg FWI	19	128.5	P2p
Fa0/4	Desg FWI	19	128.6	P2p

VLAN0099

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32867

> 0019.068d.6980 Address This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32867 (priority 32768 sys-id-ext 99)
Address 0019.068d.6980

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.4	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.5	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.6	P2p

Notez que chaque commutateur comporte cinq instances Spanning Tree. La configuration STP par défaut sur les commutateurs Cisco est PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree), ce qui crée un Spanning Tree distinct pour chaque réseau local virtuel (pour le VLAN 1 et pour tout réseau local virtuel configuré par l'utilisateur).

Examinez le Spanning Tree du VLAN 99 pour les trois commutateurs :

S1#show spanning-tree vlan 99

VLAN0099

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32867

Address 0019.068d.6980
This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32867 (priority 32768 sys-id-ext 99)

Address 0019.068d.6980

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.4	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.5	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.6	P2p

S2#show spanning-tree vlan 99

VLAN0099

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32867

Address 0019.068d.6980 II s'agit de l'adresse MAC du commutateur racine

(S1 dans ce cas)

Cost 19

Port 3 (FastEthernet0/3)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32867 (priority 32768 sys-id-ext 99)

Address 001b.0c68.2080

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 15

Interface	Role Sts Cost	Prio.Nbr	Туре			
Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4	Desg FWD 19 Root FWD 19 Altn BLK 19	128.1 128.2 128.3 128.4	P2p P2p			
S3 #show spa	anning-tree vlan 99					
	tree enabled protocol iee Priority 32867	ee				
(S1 dans ce ca		5980 II s'ag	it de l'adresse MAC du commutateur racine			
	Cost 19 Port 1 (FastEthe		sec Forward Delay 15 sec			
<mark>Bridge I</mark> I			768 sys-id-ext 99)			
	Address 001b.5303.1 Hello Time 2 sec Max Aging Time 300		sec Forward Delay 15 sec			
Interface	Role Sts Cost	Prio.Nbr	Type			
Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4	Altn <mark>BLK 19</mark> Altn BLK 19	128.1 128.2 128.3 128.4	P2p P2p			
Étape 2 : exa	men des résultats					
Répondez aux	questions suivantes à partir des re	ésultats.				
		les commu	tateurs S1, S2 et S3 sur le VLAN 99 ?			
	S1					
	S2 S3					
	e est la priorité de l'ID de pont pour	S1 sur les	VLAN 10, 20, 30 et 99 ?			
	VLAN 10	O . Ou				
b.						
C.	VLAN 30					
d.	VLAN 99					
3. Quel o	commutateur représente la racine S	Spanning Tr	ee du VLAN 99 ?			
Sur le racine		anning Tree	à l'état de blocage sur le commutateur			
	VLAN 99, quels sont les ports Spa acine ?	•	à l'état de blocage sur les commutateurs			
6. Comm	nent le commutateur racine est-il ch	noisi via STI	P?			
7. Étant dutilise	7. Étant donné que les priorités de pont sont toutes identiques, quel autre élément le commutateur utilise-t-il pour déterminer la racine ?					

Tâche 6: optimisation du protocole STP

Étant donné qu'il existe une instance distincte du Spanning Tree pour chaque réseau local virtuel actif, une sélection racine distincte est réalisée pour chaque instance. Si les priorités de commutateur par défaut sont utilisées dans la sélection racine, la même racine est sélectionnée pour chaque Spanning Tree, comme nous l'avons déjà constaté. Cela peut diminuer les performances de la conception. Voici les principales raisons de contrôler la sélection du commutateur racine :

- Le commutateur racine est responsable de la génération des unités BPDU dans STP 802.1D et correspond au point central pour le trafic de contrôle du Spanning Tree. Le commutateur racine doit être capable de gérer cette charge de traitement supplémentaire.
- L'emplacement de la racine définit les chemins commutés actifs du réseau. Un emplacement aléatoire peut mener vers des chemins inefficaces. La racine se trouve idéalement sur la couche de distribution.
- Examinez la topologie utilisée dans ces travaux pratiques. Sur les six agrégations configurées, seules deux acheminent le trafic. Même si cette configuration évite les boucles, elle entraîne une perte de ressources. Étant donné que la racine peut être définie sur la base du réseau local virtuel, certains ports peuvent bloquer un réseau local virtuel tout en assurant la transmission pour un autre. Cette configuration est illustrée ci-dessous.

Dans cet exemple, la sélection racine utilisant les valeurs par défaut a entraîné une sous-utilisation des agrégations de commutateur disponibles. Par conséquent, il est nécessaire de forcer un autre commutateur à devenir le commutateur racine pour le VLAN 99, pour imposer le partage des charges entre les agrégations.

La sélection du commutateur racine est réalisée en modifiant la priorité Spanning Tree pour le réseau local virtuel. Comme le commutateur racine par défaut peut varier dans votre environnement de travaux pratiques, nous configurerons S1 et S3 en tant que commutateurs racine pour les réseaux locaux virtuels spécifiques. La priorité par défaut, comme vous avez pu le constater, est 32768 plus l'ID de VLAN. Le nombre le plus faible indique une priorité plus élevée pour la sélection racine. Affectez la valeur 4096 au VLAN 99 sur S3.

```
S3(config) #spanning-tree vlan 99 ?

forward-time Set the forward delay for the spanning tree hello-time Set the hello interval for the spanning tree max-age Set the max age interval for the spanning tree priority Set the bridge priority for the spanning tree root Configure switch as root <cr>

S3(config) #spanning-tree vlan 99 priority ?

<0-61440> bridge priority in increments of 4096

S3(config) #spanning-tree vlan 99 priority 4096
S3(config) #exit
```

Affectez la valeur 4096 pour la priorité des VLAN 1, 10, 20 et 30 sur S1. Là encore, le nombre le plus faible indique une priorité plus élevée pour la sélection racine.

```
S1(config) #spanning-tree vlan 1 priority 4096
S1(config) #spanning-tree vlan 10 priority 4096
S1(config) #spanning-tree vlan 20 priority 4096
S1(config) #spanning-tree vlan 30 priority 4096
S1(config) #exit
```

Faites en sorte que les commutateurs aient un peu de temps pour recalculer le Spanning Tree, puis vérifiez l'arborescence du VLAN 99 sur le commutateur S1 et le commutateur S3.

S1#show spanning-tree vlan 99

```
VLAN0099
 Spanning tree enabled protocol ieee
           Priority 4195
           Address 001b.5303.1700 Il s'agit désormais de l'adresse MAC de S3 (le
nouveau commutateur racine)
           Cost
                      19
           Cost 19
Port 3 (FastEthernet0/1)
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32867 (priority 32768 sys-id-ext 99)
                     0019.068d.6980
           Address
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300
Interface
             Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Root FWD 19 128.3 P2p
             Altn BLK 19 128.4 P2p
Desg FWD 19 128.5 P2p
Desg FWD 19 128.6 P2p
Fa0/2
Fa0/3
Fa0/4
S3#show spanning-tree vlan 99
VLAN0099
 Spanning tree enabled protocol ieee
           Priority 4195
Address 001b.5303.1700
 Root ID
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 4195 (priority 4096 sys-id-ext 99)
Address 001b.5303.1700
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300
              Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Interface
Desg FWD 19 128.1 P2p
Desg FWD 19 128.2 P2p
Desg FWD 19 128.3 P2p
Desg FWD 19 128.4 P2p
Fa0/1
                                        P2p
Fa0/2
Fa0/3
Fa0/4
Quel commutateur correspond à la racine du VLAN 99 ?
```

Sur le VLAN 99, quels sont les ports Spanning Tree à l'état de blocage sur le nouveau commutateur racine ?

Sur le VLAN 99, quels sont les ports Spanning Tree à l'état de blocage sur l'ancien commutateur racine ?

Comparez le Spanning Tree du VLAN 99 sur S3 ci-dessus à celui du VLAN 10 sur S3.

S3#show spanning-tree vlan 10

Fa0/4

```
VLAN0010
 Spanning tree enabled protocol ieee
           Priority 4106
 Root ID
                     0019.068d.6980
           Address
                      19
           Cost
           Port 1 (FastEthernet0/1)
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Address 001b.5303.1700
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300
Interface
             Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Root FWD 19 128.1
Altn BLK 19 128.2
Altn BLK 19 128.3
Altn BLK 19 128.4
                                        P2p
Fa0/2
Fa0/3
                                        P2p
                                        P2p
```

Notez que S3 peut désormais utiliser les quatre ports pour le trafic du VLAN 99 s'ils ne sont pas bloqués à l'autre extrémité de l'agrégation. Cependant, la topologie Spanning Tree d'origine, avec trois des quatre ports S3 en mode blocage, est toujours en place pour les quatre autres réseaux locaux virtuels actifs. En configurant les groupes de réseaux locaux virtuels pour utiliser différentes agrégations comme leur chemin de transmission principal, la redondance des agrégations de basculement est conservée, sans avoir à laisser les agrégations totalement inutilisées.

128.4

P2p

Tâche 7 : observation de la réponse à une modification de la topologie STP 802.1D

Pour observer une continuité sur le réseau local lors d'une modification de la topologie, commencez par reconfigurer PC3, qui est connecté au port Fa0/6 de S2, avec l'adresse IP 172.17.99.23 255.255.255.0. Affectez ensuite le port Fa0/6 de S2 au VLAN 99. Cela vous permet d'envoyer des requêtes ping continues sur le réseau local à partir de l'hôte.

```
S2(config)# interface fa0/6
S2(config-if) #switchport access vlan 99
```

Altn BLK 19

Vérifiez que les commutateurs peuvent envoyer des requêtes ping à l'hôte.

```
S2#ping 172.17.99.23
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.23, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1007 ms
S1#ping 172.17.99.23
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.23, timeout is 2 seconds:
11111
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1007 ms
```

Placez S1 en mode de débogage des événements Spanning Tree pour contrôler les modifications lors du changement topologique.

```
S1#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
```

Ouvrez une fenêtre de commande sur PC3 et envoyez une requête ping continue à l'interface de gestion S1 avec la commande **ping –t 172.17.99.11**. Déconnectez les agrégations sur Fa0/1 et Fa0/3 de S1. Contrôlez les requêtes ping. Ces dernières dépasseront le délai d'attente lorsque la connectivité sur le réseau local sera interrompue. Dès que la connectivité est rétablie, mettez fin aux requêtes ping en appuyant sur Ctrl+C.

Une version raccourcie des résultats de débogage sur S1 est présentée ci-dessous (plusieurs lignes ont été omises par souci de concision).

```
S1#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
S1#
6d08h: STP: VLAN0099 new root port Fa0/2, cost 19
6d08h: STP: VLAN0099 Fa0/2 -> listening
6d08h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to down
6d08h: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
6d08h: STP: VLAN0099 sent Topology Change Notice on Fa0/2
6d08h: STP: VLAN0030 Topology Change rcvd on Fa0/2
6d08h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to down
6d08h: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to down
6d08h: STP: VLAN0001 Topology Change rcvd on Fa0/4
6d08h: STP: VLAN0099 Fa0/2 -> learning
6d08h: STP: VLAN0099 sent Topology Change Notice on Fa0/2
6d08h: STP: VLAN0099 Fa0/2 -> forwarding
6d08h: STP: VLAN0001 Topology Change rcvd on Fa0/4
```

N'oubliez pas que lorsque les ports sont en mode écoute et apprentissage, ils ne transmettent pas les trames et le réseau local est essentiellement désactivé. Le recalcul du Spanning Tree peut durer jusqu'à 50 secondes, ce qui représente une interruption significative des services réseau. Les résultats des requêtes ping continues indiquent la durée d'interruption réelle. Dans ce cas, elle était de 30 secondes environ. Tandis que le protocole STP 802.1D empêche la formation de boucles de commutation, cette longue durée de restauration est considérée comme un inconvénient majeur entravant la disponibilité des réseaux locaux actuels.




Figure 1. Ces requêtes ping connaissent un délai de connectivité de 30 secondes lors du recalcul du Spanning Tree.

Tâche 8 : configuration du protocole Spanning Tree rapide PVST

Cisco a développé plusieurs fonctionnalités pour résoudre les délais de convergence lente associés au protocole STP standard. PortFast, UplinkFast et BackboneFast sont des fonctionnalités qui, lorsqu'elles sont configurées correctement, peuvent réduire considérablement le délai requis pour restaurer la connectivité. L'intégration de ces fonctionnalités requiert une configuration manuelle, qui doit être réalisée avec soin. La solution sur le long terme est STP rapide (RSTP), 802.1w, qui intègre ces fonctionnalités parmi d'autres. RSTP-PVST est configuré comme suit :

```
S1(config) #spanning-tree mode rapid-pvst
```

Configurez les trois commutateurs de cette manière.

Exécutez la commande show spanning-tree summary pour vérifier que RSTP est activé.

Tâche 9 : observation du délai de convergence de RSTP

Commencez par restaurer les agrégations que vous avez déconnectées dans la Tâche 7, si ce n'est déjà fait (ports Fa0/1 et Fa0/3 sur S1). Suivez ensuite les étapes de la Tâche 7 :

- Définissez le PC3 hôte pour envoyer des requêtes ping continues sur le réseau.
- Activez le débogage des événements Spanning Tree sur le commutateur S1.
- Déconnectez les câbles connectés aux ports Fa0/1 et Fa0/3.
- Observez le délai nécessaire au rétablissement d'un Spanning Tree stable.

Voici les résultats partiels du débogage :

```
Sl#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
Sl#
6d10h: RSTP(99): updt rolesroot port Fa0/3 is going down
6d10h: RSTP(99): Fa0/2 is now root port La connectivité a été restaurée;
l'interruption a duré moins d'une seconde
6d10h: RSTP(99): syncing port Fa0/1
6d10h: RSTP(99): syncing port Fa0/4
6d10h: RSTP(99): transmitting a proposal on Fa0/1
6d10h: RSTP(99): transmitting a proposal on Fa0/4
6d10h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to down
6d10h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to down
```

Le délai de restauration avec RSTP activé a été inférieur à une seconde et aucune requête ping n'a été abandonnée.

Tâche 10 : remise en état

Supprimez les configurations et rechargez les configurations par défaut pour les commutateurs. Déconnectez le câblage et stockez-le dans un endroit sécurisé. Reconnectez le câblage approprié et restaurez les paramètres TCP/IP pour les hôtes PC connectés habituellement aux autres réseaux (LAN de votre site ou Internet).

Configurations finales

Commutateur S1

```
hostname S1
enable secret class
no ip domain-lookup
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 4096
spanning-tree vlan 10 priority 4096
spanning-tree vlan 20 priority 4096
spanning-tree vlan 30 priority 4096
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/4
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/5
shutdown
!
interface FastEthernet0/6
shutdown
interface FastEthernet0/7
shutdown
(configuration des autres ports omise- tous les ports non utilisés sont à
l'arrêt)
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
interface Vlan99
ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
no ip route-cache
```

```
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
password cisco
login
!
end
```

Commutateur S2

```
hostname S2
enable secret class
no ip domain-lookup
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/4
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 30
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 30
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 30
switchport mode access
 shutdown
```

```
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 30
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 30
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 10
switchport mode access
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 20
switchport mode access
1
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 20
switchport mode access
shutdown
```

```
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 20
switchport mode access
 shutdown
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 20
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 shutdown
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 20
switchport mode access
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
interface Vlan99
ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
no ip route-cache
line con 0
line vty 0 4
password cisco
 login
line vty 5 15
password cisco
 login
!
end
```

Commutateur S3

```
hostname S3 ! enable secret class
```

```
no ip domain-lookup
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 99 priority 4096
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/4
 switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/5
shutdown
interface FastEthernet0/6
shutdown
interface FastEthernet0/7
shutdown
(configuration des autres ports omise- tous les ports non utilisés sont à
l'arrêt)
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan99
ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
no ip route-cache
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
password cisco
 login
end
```