实验所使用系统环境为 windows10, VMware Workstation 12 Pro, Ubuntu-16.04, jdk1.8_221 Hadoop_2.6.0.

Vmware 和 ubuntu 下载地址: https://pan.baidu.com/s/1X29KTBNUx71GcqLc9aGB1Q

提取码: a9d5

Hadoop 下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1ug00xUXIIvN_zyrXsRVnSw

提取码:64kb


JDK 下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/11Ex2Q5jNgJ4gEkAfO66hVA

提取码:qcn5

由于实验条件限制,我们使用 VMware 安装了三个虚拟机 来模拟分布式环境,如果有条件的可以自己在真机上实验。

1. 虚拟机安装

1.1 打开 VMware Workstation 主界面,选择菜单栏「编辑」 - 「虚拟网络编辑器」,打开虚拟网络配置界面,选择配置 VMnet8,下面选择「NAT 模式」,勾选两个复选框,为了统一后续步骤,请尽量设置子网 IP(192.168.142.0)和子网掩码(255.255.255.0),点击确定完成配置:




名称	类型	外部连接	主机连接	DHCP	子网地址
VMnet0	桥接模式	自动桥接	-	-	-
VMnet1	仅主机	-	已连接	已启用	192.168.12.0
VMnet8	NAT 模式	NAT 模式	已连接	已启用	192.168.142.0
				添加网	络(E) 移除网络(
				XWYIIWA	给[二] 物际内给[
VMnet 信	.				
		a + 143+14+111 +ac(14) +3			
〇 桥接	模式(将虚拟和	几直接连接到外部网络)(8)			
					自动设置(U)
1天+☆	安川(大) 。 ウニト				
桥接	到①: 自动				A HANKUO
		마사는 수 제 여 대 선 대 수 하 때 다			
		几共享主机的 IP 地址)(N)			NAT 设置(S)
NAT ₹	模式(与虚拟	几共享主机的 IP 地址)(N) 用网络内连接虚拟机)(H)			
NAT ₹	模式(与虚拟				
● NAT ? ○ 仅主	模式(与虚拟t 机模式(在专)	用网络内连接虚拟机)(出)			
● NAT :○ 仅主:☑ 将主:	模式(与虚拟t 机模式(在专序 机虚拟适配器	用网络内连接虚拟机)(出)			
● NAT :○ 仅主:☑ 将主:	模式(与虚拟t 机模式(在专序 机虚拟适配器	用网络内连接虚拟机)(出)	et8		
● NAT 7○ 仅主☑ 将主主机	模式(与虚拟机机模式(在专序机虚拟适配器 机虚拟适配器 虚拟适配器名	用网络内连接虚拟机)(出) 连接到此网络(U) 3本: VMware 网络适配器 VMne	et8		NAT 设置(S)
● NAT 7○ 仅主☑ 将主主机	模式(与虚拟机机模式(在专序机虚拟适配器 机虚拟适配器 虚拟适配器名	用网络内连接虚拟机)(出)	et8		
● NAT 7○ 仅主☑ 将主主机	模式(与虚拟机机模式(在专序机虚拟适配器 机虚拟适配器 虚拟适配器名	用网络内连接虚拟机)(出) 连接到此网络(U) 3本: VMware 网络适配器 VMne	et8		NAT 设置(S)
● NAT ² ○ 仅主 □ 将主 □ 主机 □ 使用	模式(与虚拟机机模式(在专序机虚拟适配器 机虚拟适配器 虚拟适配器名	用网络内连接虚拟机)出 连接到此网络(Y) 乌称:VMware 网络适配器 VMnd 务将 IP 地址分配给虚拟机(D)		5.0	NAT 设置(S)
● NAT ² ○ 仅主 □ 将主 □ 主机 □ 使用	模式(与虚拟机机模式)在专户机虚拟适配器。 虚拟适配器。 虚拟适配器。 本地 DHCP 服	用网络内连接虚拟机)出 连接到此网络(Y) 乌称:VMware 网络适配器 VMnd 务将 IP 地址分配给虚拟机(D)		5.0	NAT 设置(S)

1.2 用 VMware 安装三个 Ubuntu 系统,分别起名为 master、slave1、slave2,用户名和密码均为 hadoop。安装完成后我们需要固定三个系统的 ip,以 master 为例说明:

先用 ifconfig 查询 ip,第一个显示的是主网卡,这里是 ens32,有一些应该是 eth0:


然后编辑 Linux 网卡配置文件(sudo vim /etc/network/interfaces),编辑如下:



进一步固话 DNS 服务器 IP:(sudo vim /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base):

nameserver 192.168.142.2

这一步完成后 reboot 重启即可,在 slave1 和 slave2 也进行以上操作,在固定了 IP 之后,我们还可以在虚拟机外通过 xshell 连接它们,这样就避免了键鼠切换的问题,操作起来更方便:



2. 配置免密登陆

2.1 修改各个节点主机器名与 master、slave1、slave2 保持一致:

aster

sudo vim /etc/hostname sudo reboot

2.2 修改各个 hosts 文件, 在本地植入部分 DNS 映射, 将对应的角色名与 IP 匹配起来, 然后尝试用角色名相互 ping, 相互能 ping 通证明配置成功:

sudo vim /etc/hostname	#编辑 /etc/hostname 文件从而修改主机名
sudo reboot	#重启使新主机名生效

2.3 在每一台机器上生成各个节点的 SSH 公私钥:

cd ~/.ssh	# 如果没有该目录,先执行一次 ssh localhost
rm ./id_rsa*	# 删除之前生成的公匙(如果有)
ssh-keygen -t rsa	# 一直按回车就可以

2.4 为了免密登录需要每个节点都拥有其他节点的公钥, 先在 master 上将 master 的公钥复制到 authorized 里:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys # cat 命令用于提取容,>>输出重定向
```

在 master 上将 slave1 的公钥文件发给 master 再将其追加到 authorized keys:

```
scp hadoop@slave1:~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh
cat ~/.ssh/id rsa.pub >> ~/.ssh/authorized keys
```

同理也要对 slave2 操作一次:

```
scp hadoop@slave2:~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

然后将 master 的 authorized_keys 发送给 slave1 和 slave2:

```
scp ~/.ssh/authorized_keys hadoop@slave1:~/.ssh
scp ~/.ssh/authorized_keys hadoop@slave2:~/.ssh
```

现在就可以在各个节点上通过节点名字免密登陆另外两个节点了。

3. 安装 JDK, 此步骤在 3 个节点上都要做一遍

3.1 将上传的 JDK 压缩包(jdk-8u221-linux-x64.tar.gz)放到/home/hadoop/,解压并放到指定的文件夹:

```
sudo mkdir -p /usr/local/jvm
tar -zxvf jdk-8u60-linux-x64.tar.gz -C /usr/local/jvm
```

3.2:将当前的 PATH 环境变量提取保存到 setenv.sh,然后将其修改为初始化语句,增加 JAVA 的路径:

```
echo $PATH >> ~/setenv.sh
vi ~/setenv.sh
```

```
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/snap/bin:/snap/bin
export JAVA_HOME=/usr/local/jvm/jdk1.8.0_221
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin
```

3.3 执行 setenv.sh 脚本文件修改当前环境变量 PATH, 然后尝试 java 和 javac 指令是否有效:

```
source ~/setenv.sh
java -version
javac -version
```

```
hadoop@master:~$ java -version
java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)
hadoop@master:~$ javac -version
javac 1.8.0_221
hadoop@master:~$
```

这样只是对当前终端有效,如果想永久有效可以在~/.bashrc (对当前用户有效)或者 /etc/profile (对所有用户有效)中修改

4. 安装 hadoop, 此步骤在 3 个节点上都要做一遍

4.1 在各个节点上将 hadoop 解压到/usr/local/目录下,改变其所属用户和所属组(让 hadoop 软件用 hadoop 账号登录时对 hadoop 文件夹拥有最高权限):

```
tar -zxvf hadoop-2.6.0.tar.gz -C /usr/local/
```

sudo mv /usr/loca/hadoop-2.6.0 /usr/local/hadoop #mv 实现重命名 sudo chown -R hadoop:hadoop /usr/local/hadoop

```
hadoop@master:~$ ll /usr/local
total 48
drwxr-xr-x 12 root
                                4096 12月 11 15:10 ./
                        root
                                          16 2017 ../
16 2017 bin/
drwxr-xr-x 11 root
                        root
                                4096 2月
drwxr-xr-x 2 root
drwxr-xr-x 2 root
                                4096 2月
                        root
                                               2017 etc/
                                4096 2月
                                           16
                        root
drwxr-xr-x 2 root root 4096
drwxr-xr-x 12 hadoop hadoop 4096
                                              2017 games/
16:58 hadoop/
                                4096 2月
                                           16
                                     12月
                                           12
                                              2017 include/
drwxr-xr-x 2 root
                        root
                                4096 2月
                                           16
                                          11 14:48 jvm/
16 2017 lib/
                                4096 12月
drwxr-xr-x 3 root
                        root
drwxr-xr-x 4 root
                        root
                                     2月
                                           11 20:00 man -> share/man/
                root
                        root
drwxr-xr-x
               root
                                4096 2月
                                           16 2017 sbin/
                        root
                                4096 2月
                                                2017 share/
drwxr-xr-x
             8 root
                        root
                                           16
drwxr-xr-x 2 root
                        root
                                4096 2月
                                           16 2017 src/
hadoop@master:~$
```

4.2 修改 slaves 文件, 让 hadoop 知道自己可以聚合的节点名(保证与 hosts 里的角色名一致):

vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/slaves

```
Master
slave1
slave2
~
~
```

4.3 修改 core-site.xml 文件如下:

vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml

4.4 修改 hdfs-site.xml 文件如下(启用所有节点作为 DataNode,故 replication=3,表示有 3 个节点):

```
vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
```

4.5 修改 mapred-site.xml 文件如下:

vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml

4.6 修改 yarn-site.xml 文件如下(启用 yarn 资源管理器):

vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml

4.7 修改 hadoop-env.sh 文件,将 25 行 JAVA HOME 的值换成 jdk 所在的路径:

vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh

```
24 # The java implementation to use.
25 export JAVA_HOME=/usr/local/jvm/jdk1.8.0_221
26
27 # The jsvc implementation to use. Jsvc is required to run secure datanodes
28 # that bind to privileged ports to provide authentication of data transfer
29 # protocol. Jsvc is not required if SASL is configured for authentication of
30 # data transfer protocol using non-privileged ports.
31 #export JSVC_HOME=${JSVC_HOME}
```

说明:上述 Hadoop 的配置操作要在每个节点上做一次,确保每个环节都不出错,我已将改好的文件放在 hadoop setting files 文件夹里,可以直接复制替换

5. 启动 hadoop 并测试,这一步在 master 进行即可

5.1 对 hadoop 进行 NameNode 的格式化:

/usr/local/hadoop/bin/hdfs namenode -format

```
| 19/12/12 | 16:57:07 | INFO blockmanagement.BlockManager: shouldCheckForEnoughRacks = false |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO blockmanagement.BlockManager: replicationRecheckInterval = 3000 |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO blockmanagement.BlockManager: encryptDataTransfer = false |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO blockmanagement.BlockManager: encryptDataTransfer = false |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO blockmanagement.BlockManager: encryptDataTransfer = false |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO namenode.FSNamesystem: BlockManager: maxNamBlockSTOLog = 1000 |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO namenode.FSNamesystem: spergroup = supergroup = supergroup |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled = true |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO namenode.FSNamesystem: Append Enabled: true |
19/12/12 | 16:57:07 | INFO namenode.FSNamesystem: Append Enabled: true |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Omputing capacity for map INodeMap |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Whype = 64-bit |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO namenode.FSNamesystem: dis.namenode.sfamede.extension = 30000 |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO namenode.FSNamesystem: dis.namenode.sfamede.extension = 30000 |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO namenode.FSNamesystem: dis.namenode.sfamede.extension = 30000 |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO namenode.FSNamesystem: dis.namenode.sfamede.extension = 30000 |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO namenode.FSNamesystem: dis.namenode.sfamede.extension = 30000 |
19/12/12 | 16:57:12 | INFO namenode.FSNamesyste
```

这一步只要执行一次就可以了,以后重启机器也不用执行了,如果执行两次会造成 5.2 中的 DataNode 服务没有开启,这是只要删掉 hadoop 安装目录下的 hadoop/data 文件夹以及 hadop/name, tmp/data 三个文件夹删掉就可以了。

5.2 启动 hdfs 和 yarn 服务,并在各个节点上输入 jps 查看启动的服务:

/usr/local/hadoop/sbin/start-dfs.sh /usr/local/hadoop/sbin/start-yarn.sh ips

```
hadoop@master:~$ jps
65620 Jps
65478 ResourceManager
65335 SecondaryNameNode
65033 NameNode
65595 NodeManager
65149 DataNode
```

hadoop@slavel:~\$ jps 62530 Jps 62435 NodeManager 62302 DataNode

hadoop@slave2:~\$ jps 60001 Jps 59907 NodeManager 59801 DataNode

停止服务命令如下:


/usr/local/hadoop/sbin/stop-dfs.sh /usr/local/hadoop/sbin/stop-yarn.sh


以后开机只要执行启动的两句命令即可。

5.3 尝试在 hdfs 上创建输入文件夹 input, 并把 /etc/hadoop 下的所有文本文件放进去:

/usr/loca/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /input /usr/loca/hadoop/bin/hdfs dfs -put /usr/local/hadoop/etc/hadoop/*.xml /input

然后我们可在外部浏览器输入 masterIP:50070 查看 hdfs 上的文件:





5.4 尝试用 hadoop 启动自带的 WordCount 样例代码, 统计上面文本文件中每个单词出现的频数:

/usr/loca/hadoop/bin/hadoop jar
/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduceexamples-2.6.0.jar wordcount /input /output
/usr/loca/hadoop/bin/hdfs dfs -cat /output/*

```
Nadionpensitor / Nat / Nacid / National / Na
```

```
hadoop@master:/usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce$ hdfs dfs -cat /output/*
"AS
"License");
                    18
"alice,bob
"kerberos".
"simple"
'HTTP/' 1
'none' 1
random'
                     1
'sasl' 1
'string'
                    1
                     2
'zookeeper'
'zookeeper'.
(ASF) 1
(Kerberos).
(default),
(root
(specified
(the
          9
0.0
          23
1.0.
2.0
40.
          23
<!--
</configuration>
</description> 42
</property>
<?xml 8
<?xml-stylesheet
<configuration> 9
<description> 41
<description>ACL
<description>Default
<name>default.key.acl.DECRYPT_EEK</name>
<name>default.key.act.bEckTFT_EEK</name>
<name>default.key.acl.GENERATE_EEK</name>
<name>default.key.acl.MANAGEMENT</name> 1
<name>default.key.acl.READ</name> 1
<name>dfs.data.dir</name> 1
<name>dfs.name.dir</name>
<name>dfs.replication</name>
<name>fs.default.name</name>
<name>hadoop.kms.acl.CREATE</name>
<name>hadoop.kms.acl.DECRYPT_EEK</name>
<name>hadoop.kms.acl.DELETE</name>
<name>hadoop.kms.acl.GENERATE_EEK</name>
<name>hadoop.kms.acl.GET</name> 1
<name>hadoop.kms.acl.GET_KEYS</name>
<name>hadoop.kms.acl.GET_METADATA</name>
```

总结,我们先将 hadoop 的 bin 文件夹路径(前面示例中为/usr/loca/hadoop/bin) hadoop 运行 MapReduce 模型的 java 程序需要先将程序打包成 jar 包, 然后执行如下命令:

```
hadoop jar xxx.jar [输入文件] [输出文件存放路径]
```

在输出文件存放路径下面找到程序运行结果文件,通过 cat 指令打印文件内容:

```
hdfs dfs -cat 输出文件存放路径/输出文件
```

如果运行 python 程序,则:

```
hadoop jar $HADOOP_HOME/contrib/streaming/hadoop-streaming-2.6.0.jar \
-mapper 'python mapper.py' -file mapper.py 的路径 \
-reducer 'python reducer.py' -file reducer.py 的路径 \
-input 输入文件 -output 输出文件存放路径
```

注意输出文件夹在运行前世不能存在的,如果存在可以用 hdfs dfs -rm -r 输出文件夹这个命令删除