第3章 用户与组管理

主讲:王洪泊



本章学习要点

- (1) Linux用户账户
- (2) Ubuntu用户账户
- (3) 用户与组配置文件
- (4) 用户与组账户图形化管理工具
- (5) 用户与组账户命令行管理工具



3.1.1 Linux用户账户及其类型

● 超级用户(super user)

超级用户就是根账户root,可以执行所有任务,UID为0。 root账户具有最高的系统权限,比Windows系统中管理员账户的权限 更高,一般情况下不要直接使用root账户。

● 系统用户(system user)

系统本身或应用程序使用的专门账户。UID的范围为1~499。 它并没有特别的权限,通常又分为两种,一种是由Linux系统安装时 自行建立的系统账户,另一种是用户自定义的系统账户。

● 普通用户(regular user)

供实际用户登录使用的普通用户账户。

UID默认从1000开始顺序编号。



3.1.2 Ubuntu的超级用户权限与管理员

● Linux的超级用户权限解决方案

许多系统配置和管理操作需要root权限。Linux提供了特殊机制, 让普通用户临时具备root权限。一种方法是用户执行su命令将自己提升 为root权限,另一种方法是使用命令行工具sudo临时使用root身份运行程 序,执行完毕后自动返回到普通用户状态。

● Ubuntu管理员

Ubuntu默认禁用root账户,在安装过程只是设置一个普通用户,并且 让它自动成为Ubuntu管理员。

Ubuntu管理员是指具有管理权限的普通用户,有权执行删除用户、安装软件和驱动程序等管理工作。

Ubuntu管理员主要用于执行系统配置管理任务,其权限比标准用户高,比超级管理员则要低很多。



3.1.2 Ubuntu的超级用户权限与管理员

● Ubuntu的sudo命令

sudo命令用于切换用户身份执行:

sudo [选项] <命令> ...

● Ubuntu的su命令

使用su命令临时改变用户身份 su [选项] [用户登录名]

● Ubuntu管理员在图形界面中获得root特权

在图形界面中执行系统管理任务时往往需要root权限,一般会弹出认证对话框,要求输入当前管理员账户的密码,认证通过后才能执行相应任务。



3.1.2 Ubuntu的超级用户权限与管理员

● Ubuntu启用root登录

首先执行命令

sudo passwd root

根据提示为root设置密码,然后编辑配置文件

/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf

加入下面的行:

greeter-show-manual-login=true

保存该文件,重启系统就可以root账户登录



3.1.3 组账户及其类型

● 组的概念

组是一类特殊账户,就是指具有相同或者相似特性的用户集合,又 称用户组。

可以向一组用户而不是每一个用户分配权限。

用户与组属于多对多的关系。

一个用户可以同时属于多个组,其中某个组为该用户的主要组(Primary Group),其他组为该用户的次要组。

● 组账户类型

组账户分为超级组(Superuser Group)、系统组(System)和自定义组。GID分别为0、1~499、从1000开始。



3.1.4 用户与组配置文件

● 用户配置文件

- 用户账户配置文件/etc/passwd 账户名:密码:UID:GID:注释:主目录:She11
- 用户密码配置文件/etc/shadow

账户名:密码:最近一次修改:最短有效期:最长有效期: 过期前警告期:过期日期:禁用:保留用于未来扩展

• 组配置文件

- 组账户配置文件/etc/group 组名:组密码:GID:组成员列表
- 组账户密码配置文件/etc/gshadow组名:加密后的组密码:组管理员:组成员列表



3.2.1 创建和管理用户账户

● 使用"用户账户"管理工具

Ubuntu内置一个名为"用户账户"的图形化工具,能够创建用户、设置密码和删除用户。



<mark>⊗</mark>	人证
	改变用户数据需要认证
一个程序正试图执行一个需要特权的动作。要求授权以执行该	
	密码(P):
▶详情(D)	取消(C) 授权(A)



3.2.1 创建和管理用户账户

● 使用"用户账户"管理工具







3.2.1 创建和管理用户账户

● 使用"用户账户"管理工具

2	更改此用户的密码 zhang
动作(A) 新密码(N)	现在设置密码 不使用密码登录 禁用此账户
确认密码(O)	□ 显示密码(S)
如何选择一个如	子 <u>密码</u> 取消(C) 更改(A)

8	
	您想要保留 laozi 的文件吗?
•	删除用户时可以保留用户主目录、电子邮件目录和临时文件。
	删除文件(D) 保留文件(K) 取消(C)



3.2.1 创建和管理用户账户

● 使用"用户和组"管理工具

安装图形化系统管理工具gnome-system-tools







3.2.1 创建和管理用户账户

● 使用"用户和组"管理工具

❷ ■ 更改高级用户设置
更改高级设置,为: zhang
联系信息 用户权限 高级
Share files with the local network
□ 发送和接受传真
□ 挂载用户空间文件系统(FUSE)
□ 监视系统日志
□ 连接到无线网络和以太网
□配置打印机
□ 使用 CD-ROM 驱动器
□ 使用磁带机
□ 使用调制解调器
□ 使用调制解调器连接到互联网
□ 使用软盘驱动器
使用扫描仪
□ 使用视频设备
□ 使用音频设备
□ 自动访问外部存储设备
取消(C) 确定(O)

高级设置 禁用账户	(A)			
主目录(H):	/home/zhang			
Shell:	/bin/bash			
主组(M):	: zhang			
用户 ID:	1001 -			



3.2.2 创建和管理组账户

Ubuntu内置的"用户账户"工具不支持组账户管理,可以考虑改用 "用户和组"管理工具

⊗ □ 组设置	
系统中可用的组:	
utmp	添加(A)
uuidd	属性(P)
video voice	删除(D)
whoopsie www-data	
zhang	
zxp	
帮助(H)	关闭(C)

组名(N):			
组ID(I):	1002		- 4
且成员			
zhang zxp			



3.3.1 管理用户账户

● 查看用户账户

查看用户配置文件/etc/passwd。

用文本编辑器打开该配置文件后进行搜索。

在命令行中执行文件显示命令并通过管道操作使用grep命令来查找。

zxp@LinuxPC1:~\$ cat /etc/passwd | grep zhang

zhang:x:1001:1001:zhang,,,:/home/zhang:/bin/bash



3.3.1 管理用户账户

● 添加用户账户

使用Linux通用命令useradd: useradd [选项] <用户名> 使用Ubuntu专用命令adduser命令添加一个普通用户(非管理员): adduser [--home 用户主文件夹] [--shell SHELL] [--no-createhome (无主文件夹)] [--uid 用户ID] [--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup 用户组 | --gid 组ID] [--disabled-password (禁用密 码)][--disabled-login (禁止登录)][--encrypt-home]用户名 使用Ubuntu专用命令adduser命令添加一个管理员账户: adduser --system [--home 用户主文件夹] [--shell SHELL] [--nocreate-home (无主文件夹)][--uid 用户ID][--gecos GECOS][--group | --ingroup 用户组 | --gid 组ID] [--disabled-password(禁用密码)] [-disabled-login (禁止登录)]用户名



3.3.1 管理用户账户

● 管理用户账户密码

使用passwd命令为用户设置密码: passwd [选项] [用户名]

- (1)设置账户密码
- 设置密码后,原密码将被自动被覆盖。
- (2) 账户密码锁定与解锁
- 使用带-I选项的passwd命令可锁定账户密码
 - (3) 查询密码状态
- 使用带-S选项的passwd命令可查看某账户的当前状态。
 - (4) 删除账户密码

使用带-d选项的passwd命令可删除密码。



3.3.1 管理用户账户

● 修改用户账户

基本用法为:

usermod [选项] 用户名

大部分选项与添加用户所用的useradd命令相同。

使用-I选项改变用户账户名:

usermod -I 新用户名 原用户名

使用-L选项锁定账户,临时禁止该用户登录:

usermod -L 用户名

如果要解除账户锁定,使用-U选项即可。

使用命令chfn来更改用户的个人信息:

chfn [选项] [用户名]



3.3.1 管理用户账户

●删除用户账户

基本用法为:

userdel [-r] 用户名

选项-r表示删除该账户的同时一并删除该账户对应的主目录和邮件目录。

userdel不允许删除正在使用(已经登录)的用户账户。

Ubuntu中使用较多使用删除命令deluser。选项为长格式,例如选项--remove-home表示同时删除用户的主目录和邮箱;--remove-all-files表示删除用户拥有的所有文件。



3.3.2 管理组账户

● 创建组账户

使用Linux通用命令groupadd:

groupadd [选项] 组名

-g选项可自行指定组的GID。

使用 Ubuntu专用命令addgroup, 其选项使用长格式,该命令执行过程中可提供交互对话。

添加一个普通用户组的语法格式为:

addgroup [--gid ID] 组名

添加一个管理员用户组的语法格式为:

addgroup --system [--gid 组ID] 组名



3.3.2 管理组账户

- 修改组账户 groupmod [-g GID] [-n 新组名] 组名
- 删除组账户 groupdel 组名



3.3.2 管理组账户

● 管理组成员

- groups命令用于显示某用户所属的全部组。
- 通过查看/etc/group配置文件查看组成员。
- 使用命令gpasswd将用户添加到指定的组:gpasswd --a 用户名 组名
- 使用命令gpasswd将某用户从组中删除: gpasswd ---d 用户名 组名
- 使用命令gpasswd将若干用户位置为组成员(添加到组中): gpasswd ---M 用户名,用户名,... 组名
- 使用命令adduser将用户添加到组中。
- 使用命令deluser将用户从组中删除。



3.3.3 其他用户管理命令

- 查看用户信息
 - 执行id命令可以查看指定用户或当前用户的信息:id [选项] [用户名]
- 查看登录用户
 - 使用who命令查看当前系统上有哪些用户登录。
 - 使用last命令查看系统的历史登录情况。



1. 在Ubuntu Linux中,系统默认的()用户对整个系统拥有完全的控制权。

- A root
- **B** guest
- administrator
- supervistor.



2. 当登录Linux时,一个具有唯一进程ID号的shell将被调用,这个ID是什么()。

- A NID
- B PID
- C UID
- D CID



3. 下面哪个命令是用来定义shell的全局变量().

- A exportfs
- B alias
- exports
- export



4. 哪个目录存放用户密码信息().

- A /boot
- B /etc
- c /var
- /dev



5. 默认情况下管理员创建了一个用户,就会在()目录下创建一个用户主目录。

- A /usr
- /home
- /root
- /etc



6. 当使用mount进行设备或者文件系统挂载的时候,需要用到的设备名称位于()目录。

- A /home
- B /bin
- c /etc
- /dev



7. 如果要列出一个目录下的所有文件需要使用命令行()。

- A | | | | | | |
- B Is
- c Is –a
- D Is -d