# 第4章 x86汇编语言程序设计

- 1. MASM语句结构及开发过程
- 2. MASM语言表达式和运算 符
- 3. 程序段的定义和属性
- 4. 常用的系统功能调用
- 5 汇编程序设计

## 汇编语言程序特点

#### x86汇编程序例:

存储器中首地址为ARRAY的M个字数组,编写程序,求出该数组的内容之和(不考虑溢出),并把结果存入TOTAL中,程序段如下:

```
DATA SEGMENT
      i DB 0
     M DB 10
 ARRAY DW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 TOTAL DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
     ASSUME DS:DATA, CS: CODE
START: MOV AX, DATA
       MOV DS, AX
       MOV CL, M
       MOV AX, 0
       MOV SI, AX
 XUN: ADD AX, ARRAY[SI]
       ADD SI, 2
       LOOP XUN
       MOV TOTAL, AX
CODE ENDS
     END START
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int M=10;
int main()
   int i=0,TOTAL=0;
   int array[M]=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\};
   while (i<M)
     { TOTAL=TOTAL+array[i];
        i ++; }
    cout <<"sum="<<TOTAL<<"\n";
    return 0;
```

# 1. MASM语句结构及开发过程

```
SEGMENT
stack
                                         堆栈段
     DB 100 DUP('stack')
stack
     ENDS
data
     SEGMENT
                                         数据段
     <数据、变量在此定义>
data
    ENDS
code SEGMENT
     ASSUME CS:code, DS:data, ES:data, SS:stack
    MOV AX, data
start:
     MOV DS, AX
                                         代码段
     MOV ES, AX
     <此处加入你自己的程序段>
     MOV
         AH, 4CH
     INT
          21H
    ENDS
code
          start
```

## 1.1 MASM源程序的一般结构

- 程序按段编写,与8086内存按段管理对应;
- 一个源程序由若干段组成,如数据段、代码段、堆栈段等;至少有一个代码段,为确保程序的执行和正确返回,需要堆栈段;
- 每段由数条语句构成,每条语句占一行, 指令性语句和指示性语句(伪指令语句);
- 程序中设有返回DOS的功能,使程序执行 完后返回DOS操作系统;
- 程序最后为 END 结束语句,后跟程序启动地址,启动地址是指示程序开始执行的第一条语句;
- 对相应的段寄存器赋值,程序中用到内存操作数时,应按操作数的寻址方式对段寄存器赋值。

```
:汇编语言程序结构例一 movs.asm
aa SEGMENT
  str1 DB 'Hello!'
aa ENDS
bb SEGMENT
  str2 DB 6 dup (?)
bb ENDS
cc SEGMENT
              :代码段
 ASSUME CS:cc, DS:aa, ES:bb
  start: CLD
      MOV AX, aa
      MOV DS, AX
      LEA SI, str1
      MOV AX, SEG str2
      MOV ES, AX
      MOV DI OFFSET str2
      MOV CX, 6
      REP MOVSB
      MOV AH, 4CH
      INT 21H ;返回DOS
   ENDS
CC
    END start :指示程序结束
```

# 汇编语言的语句类型

● 硬指令语句

产生目标代码,CPU可执行的语句,主要由CPU指令组成。

● 伪指令语句

不产生目标代码,仅仅在汇编过程中告诉汇编程序如何汇编。如:源程序有几个段、变量定义等。

● 宏指令语句

指令序列,汇编时用相应的指令序列的目标代码替代。

# 汇编语句行的构成

■ 执行性语句: 即指令性语句(硬指令)包括四部分:

[标号:] 硬指令助记符 [操作数] [; 注释]

例: AGAN: ADC SUM, AX ; 累加

■ 说明性语句: 即指示性语句(伪指令),由四部分组成:

[名字] 伪指令助记符 [操作数] [; 注释]

例: DA\_BYTE DB 50H, 50, 0caH ; 变量定义

## ■ 名字

根据语句功能的不同,名字可用来表示段名、变量名、标号、过程名以及常量名等。由编程人员自行定义的有意义的字符序列。

### 名字用一个标识符表示, 标识符的规定:

- ① 由字符A~Z, a~z, 0~9及符号@、\$、下划线\_等组成, 最长31个字符, 超出部分忽略;
- ② 不能用数字开头,以免与十六进制数相混;
- ③ 不使用汇编程序中的保留字,如指令的助记符等;
- ④ 对定义的符号不区分大小写。

## ■ 助记符

助记符可以是指令中的操作码、伪操作中的助记符。

指令,汇编程序将其翻译成机器语言指令。

MOV AX,  $100H \rightarrow B8 00 01$ 

- 伪操作,汇编程序据其要求的功能进行处理。

data SEGMENT → data与一段值对应

string DB 'China' → string与一内存地址对应

## ■ 操作数

操作数或操作数地址。

- 操作数多于一个时,用逗号分开;
- 操作数可以是常数、寄存器、存储器操作数、标号名、 过程名或表达式等。

例: data1 DB 12, 34, 56 ; 十进制

MOV AL, 'G' ; 字符

## ■ 注释项

分号引出,用来说明语句或程序的功能,**增强可读性。本身不参与汇编**,汇编程序对分号后的内容不做处理。

可放在语句最前,暂时注释某语句,调试程序用。

例: .....

; MOV AH, 2 ;显示提示信息


; MOV DL, 'A'

; INT 21H

• • • • •

## 1.2 汇编语言程序的开发过程

用户开发的程序: ABC.exe等



CPU、存储器(ROM、RAM)、I/O接口、输入、输出设备

# DOS环境汇编语言 开发流程

**D:>EDIT** ABC.asm

D:>MASM ABC;

有语法错,回EDIT下改该程序

D:>LINK ABC;

有错,回在EDIT下改程序

D:>ABC

运行结果错,回EDIT下改程序 或在DEBUG下调试,找原因。

**D:>DEBUG** ABC.exe



## 2. MASM语言表达式和运算符

## 2.1 常量

通常在源程序中指令操作数的位置,具有固定值的数值。

▶ 整数: 必须以数字开头!

二进制数——以"B" 结尾

八进制数——以 "Q" 结尾

十进制数——不带结尾字母,或以"D" 结尾

十六进制数——以"H" 结尾

(以A、B、C、D、E、F开头的十六进制数前面加0,与以H 结尾的标识符区别。如 MOV AL, 0AH 与 MOV AL, AH)

## > 字符串

连续的字节单元,每个单元均存放ASCII码。用包括在单引号中的字母表示(单引号本身不算作字符)。如'abcdef',对应的数值依次是61H~66H。

■ 符号定义伪指令 EQU 、=

格式: 符号 EQU 表达式

符号 = 表达式

功能: 给表达式指定一个等价的符号名。

说明:

- ① "="后的表达式只能是常数。
- ② EQU后的表达式可以是数值、字符串、寄存器名、指令助记符等。
- ③ EQU不能重复定义,必须解除赋值后,才能重新定义; "="伪指令可以重复定义,其作用域从定义点到重新定义之前。
- 解除符号定义伪指令的格式:

格式: PURGE 符号1,符号2,······

例: NEW\_PORT EQU PORT\_VAL+1

PURGE NEW\_PORT

NEW\_PORT EQU POTR\_VAL+8

## 2.2 变量和标号

```
C语言:
int i=0,TOTAL=0;
int array[M]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
```

```
汇编语言:
        i        DB        0
        TOTAL       DB        0
        array       DB       1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
```

- ◆ 变量——编程人员为内存单元起的名字。有3种属性:
  - 段基址:该变量所在段的首址 (16位)
  - 偏移量: 该变量的段内偏移量或有效地址 (16位)
  - 类型:该变量存放的数据长度,数据类型是字节、字或双字,对应的值为 1、2、4
- ◆ 标号——编程人员为目标地址单元起的名字,对应于该指令在代码段中的存放地址。也有3种属性,仅类型与变量不同:
  - 类型:标号的类型共有远(Far)、近(Near)两种,对应的值是-2、-1

## 数据定义伪指令格式

### (1) 基本形式一

[变量名] 伪指令名 表达式1,表达式2, .....,表达式n

功能: 为程序中的数据分配内存空间,并设置相应内存单元的初始值。

#### 说明:

- ① 变量名是一个符号地址,凡是可以使用内存操作数的地方,都可以使用变量。变量名表示其后数据的首地址,多个数据构成一个数组。
  - ② 伪指令名主要包括下列几种:

DB: 定义字节,后面的每个数据占1个字节

DW: 定义字,后面的每个数据占1个字

DD: 定义双字,后面的每个数据占2个字

DF: 定义双字,后面的每个数据占3个字

DQ: 定义双字,后面的每个数据占4个字

DT: 定义双字,后面的每个数据占5个字

#### ③ 表达式

• 数值表达式

```
DA_BYTE DB 50H, 50, 0caH
DA_WORD DW 0a3f1H, 498dH
A1 DD 12345H
```

• 不带引号的? ,表示只保留内存空间,初始值未定义

```
      DA_B
      DB
      ?,?
      ; 要求分配两个字节单元

      DA W
      DW
      ?,?
      ; 要求分配两个字单元
```

• 字符串表达式

数据项可以写成字符串形式,只能用DB、DW、DD定义,而且DW、DD语句定义的串只允许是两个字符。定义多于两个以上字符的字符串时,只能使用DB伪指令,不能使用DW和DD等伪指令。


例:数据段定义如下

S1 DB 'ABCD'

S2 DW 'AB', 'CD'

S3 DD 'AB', 'CD'

存储器中存放情况如图所示。



### (2) 基本形式二:

## [变量名] 伪指令名 表达式 1 DUP(表达式 2)

功能:用于定义重复的数据或分配一数据块空间,并设置相应内存单元的初始值。

D\_W1 DW 10H DUP(4) ; 字4重复10H次

#### 注意:

变量可以定义在程序中的任何段(包括代码段),但一般定义在数据段。

### 例:数据段定义如下

#### **DATA SEGMENT**

X DB 'a', -5

DB 2 DUP(100),?

Y DB 'ABC'

**DATA ENDS** 

执行下列指令序列后,该存储区中 各单元的值有何变化?

MOV AL, X

DEC X+1

MOV Y, AL

	行阳平几	州沙地址
	43H	0007H
	42H	0006Н
7	41H	0005H
		0004H
	64H	0003H
	64H	0002H
	FBH	0001H
	61H	0000Н
	·	

偏移抽扯

左储单元

例:		存储单元	偏移地址
DATA SEGMENT		00H	] 000BH
COUNT DW	8000H, ?, 'AB'	00H	000AH
<b>MAXINT EQU</b>	64H	00H	0009Н
NUMBER DW	MAXINT ARRAY	00H	0008H
ARRAY DW	MAXINT DUP(0)	00H	0007H
DATA ENDS	NUMBER	64H	0006Н
		41H	0005H
		42H	0004H
			0003H
			0002H
		80H	0001H
	COUNT	00H	0000H

例:

**DATA SEGMENT** 

**ORG** 0010H

WNUM EQU 5678H

COUNT DW 20H

**DATA ENDS** 

存储单元 偏移地址

0017H

0016H

0015H

0014H

0013H

0012H

**00H** | 0011H

**20H** 0010H

程序:

等价于:

**COUNT** 

MOV AX, [BX+SI+WNUM] MOV AX, [BX+SI+5678H]

MOV AX, COUNT MOV AX, [0010H]

MOV AX, [SI+COUNT] MOV AX, [SI+10H] / COUNT[SI]

LEA BX, COUNT LEA BX, [0010H]

MOV BX, OFFSET COUNT MOV BX, 0010H

### ■ 地址计数器 \$

表示位置计数器的当前值, "\$"可以在数值表达式中使用,它在表达式里的值是程序下一个所能分配的存储单元的偏移地址。


例: SORTD SEGMENT	ARRAY	25	0000Н
ARRAY DB 25, 46, 3, 75, 5		46	
COUNT EQU \$-ARRAY SORTD ENDS		3	
SORID ENDS		75	
<ul><li>✓ ARRAY的偏移地址值为0000H</li><li>✓ \$ 的偏移地址值为0005H</li></ul>		5	
✓ \$ 的偏移地址值为0005H ✓ COUNT = 0005H – 0000H = 5	\$		0005Н

### ■ 定位伪指令

ORG 起始位置设定伪指令 指出源程序或数据块的起点。利用ORG伪指令 可以改变位置计数器的值。 0002H VAR1 3 下一个地址变量的偏移地址值由ORG确定 **DATA SEGMENT ORG** 0002H VAR1 DB 2, 3, 4  $ORG \quad \$ + 3$ \$ + 3H8000 34H VAR2 DW 1234H VAR2 **DATA ENDS** 

### EVEN 偶数地址指向设定伪指令

设置当前偏移地址指针指向偶数地址,若已指向偶数地址,则不变。



## ALIGN n 地址指向n的整数倍地址伪指令

若当前偏移地址指针已指向n的整数倍地址,则不作调整;否则将地址指针指向下一个n的整数倍地址。	DATA01	1 2 3	0000Н
DATA SEGMENT	DATA02		- 0004H
DATA01 DB 1, 2, 3 EVEN	DATA02	5 0	
DATA02 DW 5 ALIGN 4			-
DATA03 DD 6 ORG \$+10H	DATA03	6	0008Н
DATA04 DB 'ABC'		0	
DATA ENDS		0	-
	DATA04	•••	<b>001CH</b> <sub>26</sub>

## 2.3 表达式

### ■常用运算符

```
- 算术运算符 +、-、*、/、MOD
```

例: 32 MOD 5 ; 结果为2

#### - 逻辑运算符

AND	24H AND 0FH = 04H
OR	24H  OR  0FH = 2FH
XOR	24H XOR 0FH = 2BH
NOT	NOT 24H = 0DBH

# - **关系运算符**

$\mathbf{E}\mathbf{Q}$	(等于)	若PP=25,则25 EQ PP = 0FFFFH
NE	(不等于)	25 NE PP = 0
LT	(小于)	25 LT 26 = 0FFFFH
LE	(小于等于)	25 LE PP = 0FFFFH
GT	(大于)	26 GT PP = 0FFFFH
GE	(大干等干)	24 GE PP = 0

- 移位运算符 SHL, SHR

例:

MOV AL, 21H SHL 2 ; 结果为84H

MOV AL, 0101B SHL(2\*2) ;等价于MOV AL, 01010000B

高低运算符 HIGH, LOW, HIGHWORD, LOWWORD例:

MOV AH, HIGH 8765H ;等价于MOV AH, 87H DD\_VALUE EQU 0FFFF1234H MOV AX, LOWWORD DD\_VALUE

;等价于MOV AX, 1234H

### ■地址运算符

- SEG (求段地址), 格式: SEG <符号名>
- OFFSET(求偏移地址),格式: OFFSET <符号名>
- TYPE (求符号名类型值),格式: TYPE <符号名>
- LENGTH(求符号名分配的项数), 格式: LENGTH < 符号名 >

数据项必须是用重复格式DUP()定义,其他

情况则回送1

类型	byte	word	dword	NEAR	FAR
类型值	1	2	4	-1 (0FFFH)	-2 (0FFEH)

- SIZE (求为符号名分配的字节数) 格式: SIZE <符号名 >

回送分配给该符号名的

字节数

## 例: 物理地址 02000H 开始存数据,即段 **地址为 0200H, 偏移地址从 0000H 开始,** 段地址 = 0200H 定义数据段 DATA 如下:

	ľ		1
DATA SEGMENT	VAR1	20	0000H
VAR1 DB 20, 30		<b>30</b>	
VAR2 DW 2000H, 3000H	VAR2	00H	0002H
VAR3 DD 22003300H DATA ENDS		<b>20H</b>	
MOV BX, SEG VAR1 ; $(BX) = 0200H$		00H	
MOV BX, SEG VAR1 , $(BX) = 0200H$ MOV BX, SEG VAR2 ; $(BX) = 0200H$		<b>30H</b>	
MOV BX, SEG VAR3 ; $(BX) = 0200H$	VAR3	00H	0006Н
MOV BX, OFFSET VAR1; $(BX) = 0000H$ MOV BX, OFFSET VAR2; $(BX) = 0002H$		33H	
MOV BX, OFFSET VAR3; $(BX) = 0006H$ MOV BL, TYPE VAR1; $(BL) = 1$		00H	
MOV BL, TYPE VARI , $(BL) = 1$ MOV BL, TYPE VAR2 ; $(BL) = 2$		<b>22H</b>	30
MOV BL, TYPE VAR3 ; $(BL) = 4$	•		•

## LENGTH 和 SIZE: 只对DUP指令有效, 否则为1

```
-数据段定义
  DATA SEGMENT
     VAR1 DB 100 DUP (?)
     VAR2 DW 100 DUP (?)
     VAR3 DB ?,?,?,?
  DATA ENDS
-指令功能
  MOV BX, LENGTH VAR1
                             ; \quad (BX) = 100
  MOV BX, LENGTH VAR2
                             ; \quad (BX) = 100
  MOV CX, LENGTH VAR3
                             (CX) = 1
                               (BX) = 100
  MOV BX, SIZE VAR1
                             (BX) = 200
  MOV BX, SIZE VAR2
                              ; \quad (DX) = 1
  MOV DX, SIZE VAR3
```

### ■地址运算符

— 类型属性操作符 PTRMOV BYTE PTR[1000H], 0MOV WORD PTR[1000H], 0

- 创建当前地址操作符 THIS

B\_VAR EQU THIS BYTE
W\_VAR DW 10 DUP(0)
F\_JUMP EQU THIS FAR
N\_JUMP: MOV AX, W\_VAR

- LABEL 功能等同 THIS
- 距离属性操作符 SHORTJMP SHORT N\_JUMP

### ■汇编表达式

- 数字表达式 MOV DX, (6\*A-B)/2

- 地址表达式 MOV AX, ES:[BX+SI+1000H]

## ■ 运算符的优先级

优先级	运算符
1	( ),< >,[ ], . ,LENGTH,SIZE,WIDTH,MASK
2	PTR, OFFSET, SEG, TYPE, THIS
3	HIGH, LOW
4	*, /, MOD, SHL, SHR
5	+, -
6	EQ, NE, GT, LT, GE, LE
7	NOT
8	AND
9	OR, XOR
10	SHORT

## 书例4.3: 屏幕上显示字符串1357??????????

- 计算机中字符、数码转换的处理
  - 计算机处理字符时,常用的字符编码是ASCII码,数字和字母的 ASCII码是一个有序序列

数字0~9: 30H~39H

大写字母A~Z: 41H~5AH

小写字母a~z : 61H~7AH

- 一 计算机处理信息时,其对象都是二进制数,外设(显示器、打印机、 键盘等)用ASCII码与CPU进行信息传送。
- · 键盘上按下某一字符键 (如'9'),键盘接口向键盘缓冲区送去的是该字符的ASCII码(如39H),不是送数字09H。
  - 文本方式下,要在显示器上显示某一字符(如'A'), 须将该字符的ASCII码(如41H)送显示缓冲区,不是送数字0AH。

书例4.3要求在显示器上显示字符串 '1357???????',则需将该字符串 每个字符的ASCII码值存入存储单元,然后 调用显示字符串的中断,在显示器上显示 字符串,其代码如下所示:

#### .MODEL SMALL

.STACK

.DATA

<b>A_BALE</b>	EQU	THIS BYTE
V_WORD	$\mathbf{DW}$	3332H, 3735H
<b>TARGET</b>	$\mathbf{DW}$	5 DUP (20H)
<b>GRLF</b>	DB	<b>0DH, 0AH, '\$'</b>
<b>FLAG</b>	DB	0
<b>N_POINT</b>	$\mathbf{DW}$	OFFSET S_LABEL

V BYTE

	存储单元	偏移地址
N_POINT	(地址)	0012H
FLAG	00Н	0011H
	<b>'\$'</b>	0010Н
	0AH	000FH
GRLF	0DH	000EH
	00H	000DH
	20H	000CH
	00H	000BH
	<b>20</b> H	000AH
	00H	0009Н
	20H	0008Н
	00H	0007Н
	20H	0006Н
	00H	0005Н
TARGET	20H	0004Н
	37H	0003Н
	35H	0002Н
	33Н	0001H
V_WORD	32Н	0000Н

				存储单元	偏移地址
.CODE					]
.STARTUP			N_POINT	(地址)	0012H
MOV	AL, BYTE PTR V_WORD	)	FLAG	00H	0011H
DEC	$\mathbf{AL}$		TEMO	<b>'S'</b>	0010H
MOV	V_BYTE, AL			0AH	000FH
N_LABEL: CMP	FLAG, 1		GRLF	07H1 0DH	000EH
$\mathbf{JZ}$	S_LABEL		GKLI	00H	000DH
INC	FLAG			02H	000DH 000CH
JMP	SHORT N_LABEL			00H	000EH
S_LABEL: CMP	FLAG, 2				000AH
$\mathbf{J}\mathbf{Z}$	NEXT			02H	+
INC	FLAG			00H	0009H
JMP	N POINT			02H	0008H
<b>NEXT:MOV</b>	AX, TYPE V_WORD			00H	0007H
MOV	CX, LENGTH TARGET			02H	0006Н
MOV	SI, OFFSET TARTGET			00H	0005H
W_AGAIN:MOV	[SI], AX		TARGET	02H	0004H
- INC	SI			37H	0003H
INC	SI			35H	0002H
	W AGAIN			33H	0001H
2001		V_BYTE	V_WORD	31H	0000Н
					36

	,	存储单元	偏移地址
MOV CX, SIZE TARGET  MOV AL, '?'  MOV DI, OFFSET TARGET  B_AGAIN:MOV [DI], AL  INC DI  LOOP B_AGAIN  MOV DX, OFFSET V_WORD  MOV AH, 9  INT 21H	N_POINT FLAG  GRLF  TARGET	(地址) 00H '\$' 0AH 0DH '?' '?' '?' '?' '?' '?' '?' '?' '?' 37H 35H 33H	の012H 0011H 0010H 000FH 000EH 000DH 000CH 000BH 000AH 0009H 0008H 0007H 0006H 0005H 0005H 0004H 0003H 0002H 0000H

# 3. 程序段的定义和属性

## ■ DOS的程序结构

- EXE程序

- COM程序



程序段前缀: 256字节

## 3.1 简约段定义伪指令

- · 程序开始时使用 .MODEL SMALL伪指令
- 段定义可简化为:
  - .MODEL SMALL
  - .STACK
  - .DATA

• • •

- .CODE
- .STARTUP

• • •

- .EXIT 0

• • •

- END

- ; 定义程序的存储模式
- ; 定义堆栈段
- ; 定义数据段
- ; 数据定义
- ; 定义代码段
- ;程序起始点,建立DS、SS内容
- ,程序代码
- :程序结束点,返回DOS
- ; 子程序代码
- ;汇编结束

## ■ 存储模式

## MODEL 存储模式 [,语言类型][,操作系统类型][,堆栈选项]

存储模式决定一个程序的规模,也决定子程序调用、指令转移和数据访问的默认属性

- TINY
- SMALL 一般的程序都采用的模式。一个程序至多只有一个代码段和一个数据段(数据段、堆栈段和附加段的总和,共用一个基地址),每段大小不大于64KB。所以该模式下的程序最多128KB。
- COMPACT
- MEDIUM
- LARGE
- HUGE
- FLAT 创建32位程序。

## ■ 程序开始伪指令

#### .STARTUP

功能:按照给定的CPU类型,根据MODEL语句选择的存储模式等,产生程序开始执行的代码,同时指定程序开始执行的起始地址。DOS环境下,初始化DS值,调整SS和SP。

例如: SMALL模式下,对应8086CPU,STARTUP语句将被汇编成如下启动地址(不调整SS: SP)

START: MOV AX, @DATA MOV DS, AX

START是一个标号,标记汇编程序启动地址。

## ■ 程序终止伪指令

### .EXIT [返回数码]

功能:终止程序执行,返回操作系统。可选参数是一个返回的数码,通常用0宝石没有错误。

例如:

.EXIT 0 对应的代码是

MOV AX, 4C00H

INT 21H

## ■ 汇编结束伪指令

### END [标号]

功能: 汇编程序MASM到此结束汇编过程。

程序中所有有效语句应放在END语句之前,汇编程序对END之后的语句不进行处理。

## 3.2 完整段定义伪指令

■ 段定义伪指令

段名 SEGMENT [定位] [组合] [段字]['类别']

•••

#### 段名 ENDS

功能: 定义一个逻辑段的开始和结束。

- (1) 定位:用来规定段起始边界的要求,默认为 PARA
  - PARA: 段起始地址的最低4位必须为0
- (2) 组合:表示本段与其他段的关系,为连接程序使用,默认为PRIVATE
  - PRIVATE: 与其他段不发生关系,每段都有自己的基地址
  - AT表达式:把本段装在表达式值所指定的段地址上(值为16位;不能指定代码段)
- (3) 段字: 支持32位段设置
- (4) 类别名:为连接程序使用,把类别名相同的段放在连续的存储区间 (一般有'STACK'、'CODE'、'DATA')。

## ■ 指定段寄存器伪指令

汇编程序必须知道程序的段结构,并知道在指令执行时哪个段由哪个段寄存器指定,这个信息在代码段的开始由ASSEMU语句提供。

ASSUME 段寄存器: 段名[, 段寄存器: 段名, .....]

当程序运行时,由于DOS的装入程序负责把CS初始化成正确的代码段地址,SS初始化为正确的堆栈段地址,因此用户在程序中就不必设置。但是,在装入程序中DS/ES寄存器由于被用作其它用途,因此,在用户程序中必须用两条指令对DS/ES进行初始化,以装入用户的数据段地址。

例如: CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

**CODE ENDS** 

### 书例4.2: 屏幕上显示字符串HELLO, EVERYBODY!

```
STACK SEGMENT STACK
      \mathbf{DW}
            512 DUP(?)
STACK ENDS
DATA SENGMENT
   STRING
            DB 'Hello, Everybody!',0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS
CODE
      SEGMENT 'CODE'
      ASSUME
      CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START: MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
      MOV DX, OFFSET STRING
      MOV AH, 9
      INT 21H
      MOV AX, 4C00H
      INT
             21H
CODE
      ENDS
END
      START
```

# 4. 常用的系统功能调用


## ■ DOS系统调用概述

DOS系统调用提供许多子程序供用户调用,包括:

- 磁盘管理
- 内存管理
- 基本输入输出管理

**—** ...

使用中断指令 INT 21H完成相应 子程序的调用, 书表4.5系统功能 调用说明。



## 4.1 DOS功能调用

- 汇编程序的运行结果,或是保留在寄存器中,或是保留在存储器中,不能方便直观的看到
- 使用INT 21H完成子程序调用需要入口参数及出口参数
- 基本I/O功能调用见书表4.6

功能号	功能描述	使用说明
01H	键盘输入,屏幕显示	入口参数: 无 出口参数: AL存放输入字符
03Н	异步通信输入	入口参数:无 出口参数:AL存放异步通信口接收的数据
04Н	异步通信输出	入口参数: DL存放要输出的数据 出口参数: 无
05H	打印输出	入口参数: DL存放待打印的字符 出口参数: 无
09Н	输出字符串	入口参数: DS:DX指向内存中一个以\$结束的字符串 出口参数: 无
ОАН	键盘接收字符串,存内存 缓冲区	入口参数: DS:DX指向输出缓冲区 出口参数: DS:DX指向输出缓冲区
2AH	读取日期	入口参数: 无 出口参数: CX: 年; DH: 月; DL: 日
2ВН	设置日期	入口参数: CX: 年; DH: 月; DL: 日 出口参数: AH=00,设置成功; AH=0FFH,无效

## ■ DOS功能调用方法

### INT 21H

### 通常按照如下4个步骤进行:

- (1) 在AH寄存器中设置系统功能调用号
- (2) 在指定寄存器中设置入口参数
- (3) 执行指令INT 21H实现中断服务程序的功能调用
- (4) 根据出口参数分析功能调用执行情况

例:利用DOS调用在屏幕上显示提示信息,然后接收键盘输入信息,并存入缓冲区。

PARAMETERS DB 100 ; 数据定义 DB ? DB 100 DUP(?) MESSAGE DB 'What is your name?'

**DB** '\$'

**DISP:** MOV DX, OFFSET MESSAGE

**MOV AH, 09H** 

MOV AH, 0AH


**INT 21H** 

**KEY:** MOV DX, OFFSET PARAMETERS

; 键盘输入

: 屏幕显示

INT 21H



### 例 利用键盘输入的字符产生分支:

```
;等待从键盘输入
      MOV AH, 1
      INT 21H
      CMP AL, 'Y' ;是'Y'?
      JZ yes
      CMP AL, 'y' ;是' y'?
      JZ yes
no:
     JMP exit
yes:
exit:
```

## 4.2 BIOS中断调用

BIOS是固化在ROM中的一组I/O设备驱动程序,为系统各主要部件 提供设备级的控制,负责管理系统内的输入输出设备,直接为DOS 操作系统和应用程序提供底层设备驱动服务。

大多数以软件中断方式调用,少数以硬件中断调用。

调用格式:

INT n :  $n=05H\sim1FH$ 

常用BIOS服务功能见书P144,表4.7

BIOS服务	功能号	功能
打印屏幕服务	05H	当前视频内容送默认打印机
视频服务	10H	为显示适配器提供I/O支持
<b>硬盘服务</b>	13H	提供硬盘的读、写、格式化、初始化、诊断
串行通信服务	14H	为串行适配器提供字符输入输出
键盘服务	16H	为键盘提供I/O支持
并行打印机服务	17H	为并行打印机提供I/O支持

## ■ BIOS中断调用及实现

### ■ 视频服务

视频服务由INT 10H 启动,一般的步骤是:

- ① AH选择视频服务功能,AL或BL选择子功能
- ② AL存放待显示字符或像素值
- ③ 功能调用时,保存BX, CX, DX及段寄存器值
- ④ X坐标在CX存放(图形显示);在DL存放(正文显示)
- ⑤ BH存放显示页(0开始计数)

### 例: 光标移到3行14列

MOV AH, 02H

MOV DH, 3

**MOV DL**, 14

**INT** 10H

### ■ 键盘服务

例: 16H键盘中断处理


操作系统和应用程序调用INT 16H指令,对键盘进行检测和设置,并读取键盘缓冲区中的键码,有4种功能。

功能号	功能	返回参数
AH=0	键盘缓冲区读取1个字符的键码送 到AX	AH=系统扫描码 AL=字符的ASCII或0
AH=1	检测键盘缓冲区中是否有键码	ZF=0则有键码并读入AX ZF=1则无键码
AH=2	读取特殊键的状态标志	AL中为读取的状态标志
AH=3	设置键盘速率和延迟时间 BL=速率,BH=延迟时间	无


# 5. 汇编程序结构


### ■ 汇编程序结构





MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV CL, M
MOV AX, 0
MOV SI, AX





MOV CL, M MOV AX, 0 MOV SI, AX

XUN: ADD AX, ARRAY[SI]

ADD SI, 2 LOOP XUN

exit: ...

## ■顺序结构

例: 查表的方法将一位十六进制数(0~9, A~F)转换成相应的ASCII码。 **SEGMENT** DATA TABLE DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,41H,42H 43H,44H,45H,46H  $\mathbf{DB}$ HEX DB 4 ASC DB ? DATA ENDS STACK1 SEGMENT **DW 20H DUP(0)** STACK1 ENDS **COSEG SEGMENT** ASSUME CS:COSEG,DS:DATA,SS:STACK1 START: MOV AX, DATA MOV DS, AX LEA BX, TABLE XOR AH, AH MOV AL, HEX ADD BX, AX MOV AL, [BX] MOV ASC, AL COSEG **ENDS** 56

**END SATRT** 

## ■ 分支结构

## (1) 无条件转移指令

JMP reg/m16

### - 转移距离

SHORT 相对于当前指令地址 -128~127 NEAR 段内转移,CS不变,指令给出IP FAR 段间转移,CS、IP均需给出

### - 寻址方式

- 直接寻址
- •间接寻址

例: JMP CX 例: MOV AX, 12 JMP 2000H MOV CX, 5 JMP 1000H: 2000H QQ: ADD AX, CX JMP DWORD PTR[SI] JMP QQ

## (2) 条件转移指令

### I) 单个条件标志

- A) JZ(或JE) 如果ZF=1,则转移
- B) JNZ(或JNE) 如果ZF=0,则转移
- C) JS 如果SF=1,则转移
- D) JNS 如果SF=0,则转移
- E) JO 如果OF=1,则转移
- F) JNO 如果OF=0,则转移
- G) JP 如果PF=1,则转移
- H) JNP 如果PF=0,则转移

### II) 用于二个无符号数的比较

A) JB (JNAE, JC) A<B

B) JNB (JAE, JNC)  $A \ge B$ 

C) JBE (JNA)  $A \leq B$ 

D) JNBE (JA) A>B

### III) 用于二个有符号数的比较

A) JL (JNGE) A<B

B) JNL (JGE)  $A \ge B$ 

C) JLE (JNG)  $A \leq B$ 

D) JNLE (JG) A > B

### IV) JCXZ

JCXZ LABEL

如果CX=0,则转移

## 分支程序例:

注意: 分支的开始点和结束点

例4.22: 计算AX中符号数绝对值

CMP AX, 0

**JGE NONEG** 

**NEG** AX

**NONEG: MOV RESULT, AX** 

CMP AX, 0

JL YESNEG

JMP NONEG

YESNEG: NEG AX

**NONEG: MOV RESULT, AX** 

例4.23:显示BX最高位

SHL BX, 1

JC ONE

MOV DL, '0'

JMP TWO

ONE: MOV DL, '1'

TWO: MOV AH, 2

**INT** 21H

MOV DL, '0'

SHL BX, 1

JNC TWO

MOV DL, '1'

TWO: MOV AH, 2

**INT** 21H

## 分支程序例:

```
GMAX: MOV BX, 2000H

MOV AL, BYTE PTR [BX]

MOV CX, 14H

P1: CMP AL, BYTE PTR [BX]

JAE P2

MOV AL, BYTE PTR [BX]

P2: INC BX

DEC CX

JNZ P1

MOV BX, 3000H

MOV BYTE PTR [BX], AL
```

### 该程序段功能?

例4.24: 判断AX<sup>2</sup>+BX+C=-是否有实根,若有实根,则将字节变量TAG置1,否则置0。假设A、B、C均为字节变量,数据范围为-128~+127。

**END** 

#### .MODEL SMALL

.STACK

.DATA			.CODE		
$\mathbf{A}$	DB	?	.START	UP	
_				MOV	<b>AL</b> , _ <b>B</b>
_B	DB	?		<b>IMUL</b>	$\mathbf{AL}^{-}$
_C	DB	?		MOV	BX, AX
TAG	DB	?		MOV	<b>AL</b> , _ <b>A</b>
				<b>IMUL</b>	_C
				MOV	<b>CX</b> , 4
				<b>IMUL</b>	CX
				<b>CMP</b>	BX, AX
				<b>JGE</b>	YES
				MOV	<b>TAG, 0</b>
				<b>JMP</b>	<b>DONE</b>
			YES:	MOV	<b>TAG, 1</b>
			<b>DONE:</b>	.EXIT 0	

### 例4.25: 根据键盘输入的1~8数字转向8个不同的处理程序段。

```
MODEL SMALL
.STACK
.DATA
  MSG
          DB
                'Input number(1~8):', 0DH, 0AH, $
  MSG1
                'Chapter1: ...', 0DH, 0AH, $
           \mathbf{DB}
  MSG2
                'Chapter2: ...', 0DH, 0AH, $
          DB
  MSG3
          DB
                'Chapter3: ...', 0DH, 0AH, $
  MSG4
          \mathbf{DB}
                'Chapter4: ...', 0DH, 0AH, $
  MSG5
          DB
                'Chapter5: ...', 0DH, 0AH, $
  MSG6
          \mathbf{DB}
                'Chapter6: ...', 0DH, 0AH, $
  MSG7
          DB
                'Chapter7: ...', 0DH, 0AH, $
  MSG8
          DB
                'Chapter8: ...', 0DH, 0AH, $
TABLE
          \mathbf{DW}
                DISP1,DISP2,DISP3,DISP4,DISP5,
                 DISP6,DISP7,DISP8
```

```
.CODE
.STARTUP
START1:MOV
              DX, OFFSET MSG
       MOV
              AH, 9
       INT
              21H
       MOV
              AH, 1
       INT
              21H
              AL, '1'
       CMP
       JB
              START1
       CMP
              AL, '8'
       JA
              START1
              AX, 000FH
       AND
       DEC
              \mathbf{AX}
       SHL
              AX, 1
       MOV
              BX, AX
       JMP
              TABLE[BX]
START2:MOV
              AH, 9
       INT
              21H
.EXIT 0
              DX, OFFSET MSG1
       MOV
DISP1:
       JMP
              START2
DISP2:
      MOV
              DX, OFFSET MSG2
       JMP
              START2
DISP3:
      MOV
              DX, OFFSET MSG3
       JMP
              START2
```

• • • • • •

**END** 

## (3) 循环控制指令

格式: LOOP 目的地址

相当于: DEC CX

JNZ 目的标号

例: START: ADD AX, ARRAY[SI] ADD SI, 2 LOOP START

LOOPZ/LOOPE: CX≠0, 且ZF=1, 循环。 LOOPNZ/LOOPNE: CX≠0, 且ZF=0, 循环。

注意: 所有循环指令所发生的转移都只能是短转移

### ■ 循环程序

**END** 

## 注意: 循环程序的循环条件和结束点

```
例4.27: 计算1~100数字之和,结果存入字变量SUM。
      .MODEL SMALL
      .STACK
      .DATA
         SUM
                   \mathbf{DW}
      .CODE
      .STARTUP
            XOR
                   AX, AX
                   CX, 100
            MOV
       AGAIN: ADD
                  AX, CX
            LOOP
                  AGAIN
            MOV
                   SUM, AX
      EXIT 0
```

## 循环程序例: 5个连续字节单元的累加

```
;定义数据段
      SEGMENT
DATA
  D1 DB 5 DUP (?)
                                               定义数据
  CC EQU $-D1
 SUM DW 0
                                :数据段定义结束
DATA ENDS
                                ;定义堆栈段
STACK SEGMENT
  DB 100 DUP (?)
                                ;堆栈段定义结束
STACK ENDS
                                ;定义代码段
CODE
      SEGMENT
ASSUME DS:DATA, SS:STACK, CS:CODE
BEGIN: MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
      LEA
             SI, D1
      MOV
             CX, CC
                                 : (DF)=0, 串指针自动增量
      CLD
      LODS
             BYTE PTR [SI]
                                 : 清AX的高字节
      MOV
             AH. 0
                                 :清CF位
      CLC
AGAN:
      ADC
             SUM, AX
      LODS
             BYTE PTR [SI]
             AGAN
      LOOP
                                 :完成,返回DOS
      MOV
             AH, 4CH
      INT
             21H
                                                        67
CODE
      ENDS
                                 代码段结束
                                 整个程序结束
      END
             BEGIN
```

# 例4.30:采用"冒泡法"把一个长度已知的数组元素按照从小到大排序。假设数组元素为无符号字节。

```
.MODEL SMALL
.STACK
.DATA
    ARRAY
                 DB
                          56H, 23H, 37H, 78H,0FFH, 0, 12H, 99H, 64H, 0B0H
                 DB
                          78H, 80H, 23H, 1, 4, 0FH, 2AH, 46H, 32H, 42H
    COUNT
                 EQU
                          ($-ARRAY)/TYPE ARRAY
.CODE
.STARTUP
                 CX, COUNT
        MOV
        DEC
                 \mathbf{C}\mathbf{X}
OUTLP: MOV
                 DX, CX
        MOV
                 BX, OFFSET ARRAY
INLP:
       MOV
                 AL, [BX]
        CMP
                 AL, [BX+1]
        JNA
                 NEXT
        XCHG
                 AL, [BX+1]
NEXT: INC
                 \mathbf{B}\mathbf{X}
        DEC
                 DX
        JNZ
                 INLP
        LOOP
                 OUTLP
```

.EXIT 0

**END** 

- 子程序设计
  - (1) 子程序定义伪指令 PROC 和 ENDP

子程序名 PROC [NEAR/FAR]

子程序体

子程序名 ENDP

(2) 子程序调用伪指令 CALL

CALL 子程序名/地址

例: CALL 1000H

CALL EAX

CALL 2500H:3600H

CALL DWORD PTR [DI]

(3) 子程序返回伪 指令 RET 和 RET n

RET

RET n 返回后使SP/ESP的值加上n

子程序定义例: (实现回车换行功能的子程序)

**DPCRLF PROC** 

**PUSH** AX

**PUSH DX** 

MOV DL, 0DH

MOV AH, 2

**INT** 21H

MOV DL, 0AH

MOV AH, 2

**INT** 21H

POP DX

POP AX

**RET** 

**DPCRLF ENDP** 

## ■ 子程序的参数传递

● 寄存器传递参数

CHECKSUMA

**END** 

**ENDP** 

例4.42: ARRAY是10个元素的数组,每个元素是8位数据,试用子程序计算数组元素的校验和,并将结果存入变量RESULT。(寄存器参数传递)

```
MODEL SMALL
.STACK
.DATA
   COUNT
               EQU
                      10
   ARRAY
               DB
                      12H, 25H, 0F0H, 0A3H,3, 68H, 71H, 0CAH, 0FFH, 90H
   RESULT
               DB
.CODE
.STARTUP
       MOV
               BX, OFFSET ARRAY
       MOV
               CX, COUNT
                                           入口参数:
               CHECKSUMA
       CALL
                                           BX, CX
       MOV
               RESULT, AL
EXIT 0
CHECKSUMA
               PROC
                                           出口参数:
       XOR
               AL, AL
                                           AL
SUMA:
      ADD
               AL, [BX]
       INC
               BX
       LOOP
               SUMA
       RET
```

## ■ 子程序的参数传递

• 变量传递参数

例4.43: ARRAY是10个元素的数组,每个元素是8位数据,试用子程序计算数组元素的校验和,并将结果存入变量RESULT。(COUNT/ARRAY/RESULT参数传递)

```
MODEL SMALL
.STACK
.DATA
    COUNT
                         10
                EQU
                         12H, 25H, 0F0H, 0A3H,3, 68H, 71H, 0CAH, 0FFH, 90H
    ARRAY
                DB
    RESULT
                DB
                                                  入口参数:
.CODE
.STARTUP
                                                  ARRAY, COUNT
        CALL
                CHECKSUMB
                                                  出口参数:
EXIT 0
                                                  RESULT
CHECKSUMB
                PROC
        PUSH
                \mathbf{AX}
        PUSH
                \mathbf{B}\mathbf{X}
                                               MOV
                                                        RESULT, AL
        PUSH
              CX
                                               POP
                                                        CX
        XOR
                AL, AL
                                               POP
                                                        \mathbf{B}\mathbf{X}
        MOV
                BX, OFFSET ARRAY
                                               POP
                                                        \mathbf{AX}
        MOV
                CX, COUNT
                                               RET
        ADD
SUMB:
                AL, [BX]
                                       CHECKSUMB
                                                        ENDP
        INC
                BX
                                                                        72
                                       END
        LOOP
                SUMB
```

### ■ 子程序的参数传递

● 堆栈传递参数

例4.44: ARRAY是10个元素的数组,每个元素是8位数据,试用子程序计算数组元素的校验和,并将结果存入变量RESULT。 (堆栈参数传递)


```
入口参数:
.MODEL SMALL
.STACK
                                               ARRAY偏移地址,ARRAY个
.DATA
                                               数压入堆栈
   COUNT
               EOU
                      10
   ARRAY
               DB
                       12H, 25H, 0F0H, 0A3H, 3, 68H, 71 出口参数:
   RESULT
               DB
                                               AL
.CODE
.STARTUP
                                            PUSH
                                                    CX
       MOV
               AX, OFFSET ARRAY
                                            MOV
       PUSH
               \mathbf{AX}
                                                    BX, [BP+6]
               AX, COUNT
                                            MOV
                                                    CX, [BP+4]
       MOV
                                            XOR
                                                    AL, AL
       PUSH
               \mathbf{AX}
                                     SUMC:
                                            ADD
                                                    AL, [BX]
       CALL
               CHECKSUMC
                                            INC
                                                    BX
       ADD
               SP, 4
               RESULT, AL
                                            LOOP
                                                    SUMC
       MOV
EXIT 0
                                            POP
                                                    CX
                                            POP
                                                    BX
CHECKSUMC
               PROC
                                            POP
                                                    BP
               BP
       PUSH
                                            RET
       MOV
              BP, SP
                                     CHECKSUMC
                                                    ENDP
                                                                  73
       PUSH
               BX
                                     END
```

#### 子程序编程例:

键盘输入的十进制数据转换成相应大小的十六进制数值存放在BX寄存器中。

分析: 从键盘输入'1234'(表示1234)

用0AH功能输入,则缓冲区存放的内容为:



问题: 要转换成1234 即 04D2h存放在BX中, 怎么实现?

清ASCII码的高4位可得各数位大小值。

01h	02h	03h	04h		04D2h
	0211		VIII		UTDZII

	_	_		. • •	
01h	02h	03h	04h		04D2h

#### 算法一: 数值大小 = 各位值×权值之和

$$1234D = 1 \times 1000 + 2 \times 100 + 3 \times 10 + 4$$

 $= 0000 \ 0100 \ 1101 \ 0010B$ 

= 04D2H


#### 算法二: 数值大小 =部分和×10 +下一位数值

$$1234D = (((0 \times 10 + 1) \times 10 + 2) \times 10 + 3) \times 10 + 4$$


= 0000 0100 1101 0010B


= 04D2H

部分和从0开始,循环次数等于输入的位数



data **SEGMENT** string DB 'Input:','\$' DB 6, ?, 6 DUP(?) num **ENDS** data CODE SEGMENT ASSUME CS:code, DS:data start: MOV AX, data MOV DS, AX **CALL** input **CALL** change CALL list\_bx MOV AH, 4CH INT 21H





change子程序流程图  $1234D = (((0 \times 10 + 1) \times 10 + 2) \times 10 + 3) \times 10 + 4$ 



list\_bx子程序流程图

list\_bx **PROC** MOV CH, 4 MOV CL, 4 next: ROL BX, CL MOV DL, BL DL, 0FH AND ADD **DL**, 30H DL, 39H **CMP** JLE print **DL**, 07H ADD MOV AH, 2H print: INT 21H DEC CH JNZ next RET list bx ENDP code **ENDS END** start

### 上面例程中存在的问题:

- (1) 未处理输入非数字字符的情况
- (2) 输入的十进制数范围为0~65535
- (3) 当输入字符个数为0(直接回车)时,结果错误
- (4) 未处理负数情况
- (5) 结果的显示未换行

Input:1234 最后看到的是: 0D42t:1234

# 汇编和高级语言混合编程

### ■ 为什么混合编程?

- (1) 提高速度和效率。
- (2) 实现某些C语言中不具备、但为不同机器所特有的功能。这是主要原因。
  - (3) 利用通用的汇编语言例程。

### ■ 混合编程的方式

(1) 内嵌汇编语句

高级语言编程中嵌入汇编语句,如C/C++使用asm标识汇编语句

(2) 模块连接

高级语言和汇编语言分别编译形成OBJ文件,然后连接在一起,生成可执行文件。

# C语言内嵌汇编语句

## ■ C语言内嵌汇编指令

```
使用关键字asm语句: asm <汇编语句>
例4.55
   main()
       int i, a, b;
       printf("Input two int num:\n");
       scanf("%d%d", &a, &b);
       i = max(a, b);
       printf("The maximum is %d", i);
  int max (int v1, int v2)
      asm mov ax, v1
      asm cmp ax, v2
          jge exitfunc
      asm
           mov ax, v2
      asm
       exitfunc:
       return( AX);
```

# C++语言内嵌汇编语句

■ VC++语言内嵌汇编指令

```
格式: asm 汇编指令[;]
    asm { 汇编指令 } [ ; ]
例: _asm mov al, 2
   _asm mov dx, 0xD007
   _asm out dx, al
  由于使用 asm识别汇编语句,所以可以写到一条代码行上:
 _asm mov al, 2 _asm mov dx, 0xD007 _asm out dx, al
   或写成语句块:
   _asm { mov al, 2
        mov dx, 0xD007
        out dx, al
```

## 作业:

(1) 练习

7,9,13,27

(2) 纸质作业

10,11,35