```
1 REM Author:
2 REM Date :
3 REM Objective : Chapter 3. SQL*Plus Commands
4 REM Environment : CentOS 6.5, SQLGate 2010 for Oracle, Oracle 11g Enterprise
  Edition 11.2.0
6 REM SOL Command와 SOL*Plus Command와의 차이점
         SQL Command
                                                 SOL*PLUS
         Command
10 -----
                               SQL 명령어를 서버에 전송하는 툴
11 1. 데이터베이스와 통신하는 언어
12 2. ANSI 표준에 기초
                                           Oracle회사 독립적인 툴
13 3. 데이터와 테이블에 대한 정의 가능 데이터에 대한 어떤 정의도 할 수 없음
14 4. SOL버퍼 사용
                                            SOL 버퍼 사용하지 않음
15 5. 여러 행 입력 가능
                                           여러 행 입력 불가능
16 6. 명령어 실행시 종료 문자(;) 사용
                                 명령어 실행시 종료 문자 사용 안함
17 7. 키워드 축약 불가능
                                         키워드 축약 가능
18 -----
19
20
21 REM SQL*Plus Commands
22 1. SOL*Plus 툴에는 SOL Buffer 가 있는데 가장 최근에 입력된 SOL 문장 또는 PL/SOL Block
  이 저장되어 있다. 이때, 세미콜론(;) 은 /로 변경되어 저장된다.
23 2. SQL Buffer 의 내용을 보거나 변경하거나 저장할 수 있으며, 다른 파일의 내용을 Buffer로 불
  러들이는 것도 가능하다.
24
25 REM 치환변수
26 1. 대화식 보고서란?
    1) SQL*PLUS를 사용하여 사용자에게 반환되는 데이터의 범위를 제한하는 값 지정을 알려주는 보
27
    고서
    2) 대화식 보고서를 작성하기 위해 명령 파일이나 단일 SQL 문에 치환 변수를 포함할 수 있다.
28
29
    3) DEFINE 명령을 사용하여 변수를 미리 정의할 수 있다.
    4) 변수는 값을 임시로 저장해 두는 컨테이너이다.
30
31
32 2. 단일 엠퍼샌드(&) 치환 변수
33
    1) 개념
      a. 사용자는 보고서 실행 중에 동적으로 반환되는 데이터를 제한할 수 있다.
34
      b. &를 사용하여 SQL문의 각 변수를 식별하며 각 변수의 값을 정의할 필요는 없다.
35
36
      c. 표기법 : &user variable
      d. SOL문의 변수이며 변수가 없으면 SOL*PLUS는 사용자에게 값을 묻는다.
37
      e. 단 SQL*Plus는 한 번 사용한 새 변수는 버린다.
38
39
```

```
40
     2) 예제
41
          SELECT empno, ename, sal, deptno
42
          FROM emp
          WHERE empno = &employee num;
43
44
     3) 치환변수를 사용한 문자 및 날짜 값
45
46
          SELECT ename, deptno, sal * 12
47
          FROM emp
48
          WHERE job = '&job title';
49
     4) 실행중에 열 이름, 표현식 및 텍스트 지정
50
51
          SELECT empno, ename, job, &column name
52
          FROM emp
          WHERE &condition
53
54
          ORDER BY &order column;
55
56 3. 이중 엠퍼샌드(&&) 치환 변수
      1) 매번 사용자에게 묻지 않고 변수 값을 재사용하려면 &&치환변수를 사용하면 된다.
57
      2) 사용자에게 해당 값을 묻는 프롬프트는 한번만 표시된다.
58
59
60
          SELECT empno, ename, job, &&column name
          FROM emp
61
          ORDER BY &column name;
62
63
64 4. 사용자 변수 정의
      1) SELECT 문을 실행하기 전에 사용자 변수를 미리 정의할 수 있다.
65
      2) SOL*Plus는 DEFINE 명령을 사용하여 제공된 값을 저장하며 변수 이름을 참조할 때마다 그
66
      값이 재사용된다.
      3) 사용자 변수를 지정한 경우 변수를 삭제하려면 UNDEFINE 명령을 사용해야 한다.
67
68
69
          DEFINE deptname = SALES
70
71
          SELECT *
          FROM dept
72
          WHERE dname = '&deptname';
73
74
75
          UNDEFINE deptname
76
77 REM SQL*Plus Commands
78 1. 파일 명령어
79
      1) ED[IT] [file name[.ext]]
        Invokes a host operating system text editor on the contents of the
80
        specified file or on the contents of the buffer.
81
      2) SAV[E] file name[.ext] [CRE[ATE] | REP[LACE] | APP[END]]
82
83
        Save the contents of the SQL buffer in a host operating system file.
84
```

```
85
       3) START file name or @ file name
          Run a command file containing SQL commands, PL/SQL blocks, and/or
 86
          SQL*Plus commands.
 87
 88
       4) GET file name[.ext] [LIS[T] | NOL[IST]]
          Loads a host operating system file into the SQL buffer.
 89
 90
       5) SPOOL [file_name[.ext]] : 모든 SQL과 그 결과를 파일에 저장한다.
 91
 92
 93
       6) SPOOL OFF
 94
 95
       7) HOST : 운영체제(shell)로 빠져나간다
 96
       8)EXIT : 운영체제(OS prompt)로 빠져나간다.
97
98
99
       9)CONN[ECT] user/password
100
101 2. 편집 명령어

 A[PPEND] text

102
           Adds text at the end of a line
103
104
       2) C[HANGE] /old/new
105
           Changes old to new in a line
106
107
       3) C[HANGE] /text
108
           Deletes text from a line
109
110
111
       4) CL[EAR] BUFF[ER]
           Deletes all lines
112
113
114
       5) DEL
115
           Deletes the current line
116
117
       6) DEL n
118
           Deletes the n
119
120
       7) DEL *
121
           Deletes the current line
122
123
       8) DEL n *
124
           Deletes line n through the current line
125
       9) DEL LAST
126
127
          Deletes the last line
128
129
       10) DEL m n
          Deletes a range of lines(m to n)
130
```

```
131
132
       11) DEL * n
133
          Deletes the current line through line n
134
135
       12) I[NPUT]
          Adds one or more lines.
136
137
138
       13) I[NPUT] text
139
          Adds a line consisting of text
140
141
       14) L[IST]
142
          Lists all lines in teh SQL buffer
143
144
       15) L[IST] n
          Lists line n
145
146
147
       16) L[IST] *
          Lists the current line
148
149
       17) L[IST] n *
150
          Lists line n through the current line
151
152
153
       18) L[IST] LAST
154
          Lists the last line
155
156
       19) L[IST] m n
157
          Lists a range of lines (m to n)
158
159
       20) L[IST] * n
160
          Lists the current line through line n
161
162
       21) N
163
          Lists line n
164
       22) n text
165
166
          Replaces line n to the text
167
            SQL> SELECT ename FORM emp;
168
169
            1행에 오류
170
            ORA-00923 : FROM 키워드가 있어야할 곳에 없습니다
171
172
            SOL> LiST
173
            1* SELECT ename FORM emp
174
            SQL> 1 ename FROM emp
175
176
            SQL> INPUT WHERE deptno = 10
177
```

```
178
179
            SQL> LIST
180
            1 ename FROM emp
            2* WHERE deptno = 10
181
182
183
            SQL> 0 SELECT
184
185
            SQL> LIST
186
            1
               select
            2
187
                ename from em
188
               where deptno = 10
189
190
            SQL> LIST 1
            1* SELECT
191
192
193
            SQL> APPEND ename FROM emp
194
            1* SELECT ename FROM emp
195
196
            SQL> LIST
197
            1
                 SELECT ename FROM emp
                 ename FROM emp
198
            2
199
            3* WHERE deptno = 10
200
201
            SQL> LIST 2
202
            2* ename FROM emp
203
204
            SQL> DEL
205
206
            SQL> LIST
207
                SELECT ename FROM emp
            2* WHERE deptno = 10
208
209
210
            SQL > c/10/20
211
                WHERE deptno = 20
212
213
            SOL> CL BUFF
214
            buffer 소거되었습니다.
215
216
            SQL> LIST
217
218
            SQL> SELECT * FROM emp;
219
220
            SOL>ED
221
            (* 편집기가 buffer의 내용을 열어 준다. 이 때 세미콜론이 없어지고 맨 마지막 줄에 슬
            래쉬가 붙어있는 것을 볼 수 있다. 두 번째 줄에 WHERE deptno = 10 을 추가한다.)
222
223
            SQL> /
```

```
224
225
           SQL> SELECT * FROM emp;
226
           (* 14 rows selected)
227
228
           SQL> SAVE s1
229
230
           SOL> ED s1
           (* WHERE sal > 2000 추가하고 저장)
231
232
233
           SQL> / (* 14 rows selected)
234
235
           SQL> @ s1 (* 6 rows selected)
236
           SQL> / (* 6 rows selected)
237
238
239
           SOL> ED s1
240
           (* 2000을 3000으로 변경하고 저장)
241
           SQL> / (* 6 rows selected)
242
243
244
           SQL> L (* 2000 확인)
245
           SQL> GET s1 (* 3000 확인)
246
247
248
           SQL> / (* 1 row selected)
249
250 3. 실행 명령어
251
           START file name[.ext]
252
           @ file name[.ext]
253
           RUN file name[.ext]
254
           /
255
256 4. 환경 명령어
           SET ECHO {off | on }
                                         --SOL 명령어를 실행할 때 명령어의 출력여
257
258
           FEED [BACK] {n | off | on } --조회결과 메시지 출력여부
259
           HEAD[ING]
                                              --컬럼의 Head 출력여부
                                            --출력을 한 라인의 길이
260
           LINE[SIZE] {80 | n }
           PAGE[SIZE] {24 | n }
                                           --출력 페이지 라인 수
261
262
           PAU[SE] {on | off }
                                              --화면 이동제어(한 페이지씩 보고 싶을
           때)
                                           --SQL 명령어 사이에 SQL*PLUS 명령어를 사
263
           SQLPREFIX {# | c }
           용할 때
264
           NULL {text}
                                                --NULL 값을 대체할 text 정보를 설
           정할 때
265
           SPACE { 1 | n}
                                               --출력된 칼럼 간의 여유공간을 설정할
           때
```

```
266
          UNDERLINE { 기호 | on | off } --칼럼의 heading 밑에 사용될 Underline 설정
          WRAP {on | off }
                                            --칼럼들이 지정된 linesize를 초과할
267
          때 출력여부
          SHOW ALL
268
269
270
          SET VERIFY
          SOL 문에서 변경 내용 확인
271
272
          SET VERIFY OFF || ON
273
274
          SELECT empno, ename, sal, deptno
275
          FROM emp
276
          WHERE empno = &employee num;
277
          SHOW VERIFY 로 확인
278
279 5. 형식 명령어
280
          COL[UMN] [option] : 열 형식을 제어한다.
          TTI[TLE] [text | off | on] : 각 페이지의 상단에 나타나는 머리글 지정
281
          BTI[TLE] [text | off | on] : 보고서 각 페이지의 하단에 나타나는 바닥글 지정
282
283
          BRE[AK] [ON report element] : 중복 값을 제거하고 줄바꿈해서 데이터 행을 나눈
          다.
284
285
286 REM 지침
287 1. 모든 형식 명령은 SQL*Plus 세션이 끝날 때까지 또는 형식 설정이 겹쳐 써지거나 취소될 때까지
   유효하다.
288 2. 보고 이후에 해당 SQL*Plus 설정을 기본값으로 재설정해야 한다.
289 3. SOL*Plus 변수를 기본값으로 설정하는 명령은 없다. 특정 값을 알고 있거나 로그아웃 했다가 다
   시 로그인해야 한다.
290 4. 열에 별칭을 부여한 경우 열 이름이 아닌 별칭 이름을 참조해야 한다.
291
292
293 REM COLUMN
294 1. Syntax
          COL[UMN] [{column | alias } [option]}
295
296
297 2. 옵션
298
          CLE[AR] : 열 형식을 지운다.
          FOR[MAT] format : 열 데이터 표시를 변경한다.
299
          HEA[DING] text : 열 머리글을 설정한다. (맞춤을 사용하지 않으면 세로선(│)은 머리
300
          글을 강제로 줄바꿈한다.)
          JUS[TIFY] { align} : 열 머리글을 왼쪽, 가운데 또는 오른쪽으로 정렬한다.
301
          NOPRI[NT] : 열을 숨긴다.
302
          NUL[L] text : 널 값으로 표시되는 텍스트를 지정한다.
303
304
          PRI[NT] : 열을 표시한다.
          TRU[NCATED] : 첫 행 끝에 표시되는 문자열을 잘라 버린다.
305
306
          WRA[PPED] : 문자열의 끝을 다음 행으로 줄바꿈한다.
307
```

```
308 3. 설정 표시 또는 지우기
          COL[UMN] column : 지정된 열의 현재 설정을 표시한다.
309
          COL[UMN] : 모든 열의 현재 설정을 표시한다.
310
          COL[UMN] column CLE[AR] : 지정된 열의 설정을 지운다.
311
312
          CLE[AR] COL[UMN] : 모든 열의 설정을 지운다.
313
314 4. COLUMN 형식 모델
315
          An : n의 표시 너비를 설정한다.
316
          9 : 0을 생략한 숫자 (999999) ==> 1234
          0 : 맨 앞에 0을 강제로 추가 0999999 ==> 01234
317
318
          $ : 부동 달러 기호
                           $9999 ==> $1234
319
          L: 지역 통화
                        L9999 ==> L1234
          . : 소수점의 위치
320
                            9999.99 ==> 1234.00
                            9,9999 ==> 1,234
321
           , : 천 단위 구분자
          정수가 형식 모델에서 지원하는 자릿수를 초과하는 경우 파운드기호(#)로 표시된다.
322
323
324
          COL ename HEADING 'Emplyee | Name' FORMAT A15
325
          COL sal JUSTIFY LEFT FORMAT L9,999.00
326
          COL mgr FORMAT 99999999 NULL 'No Manager'
327
          COLUMN ename CLEAR
          COLUMN sal CLEAR
328
329
          COLUMN mgr CLEAR
330
331
332 REM BREAK
333 1. 행을 구분하고 중복 값을 제거
334 2. 효과적으로 적용하기 위해 ORDER BY절을 사용하여 구분하는 열의 순서를 지정
335 3. CLEAR 명령을 사용하여 모든 BREAK 설정을 지움
336
337
          BREAK ON job
338
339
340 REM TTITLE 및 BTITLE 명령
341 1. 페이지 머리글 지정 또는 바닥글 형식 지정
342 2. 세로선(1)을 사용하여 제목의 텍스트를 여러 행에 나눠 쓸 수 있다.
343 3. TTI[TLE] [text | OFF | ON] : text가 제목 텍스트, 만일 두 자 이상이면 작은 따옴표 사
   용)
344 4. BTI[TLE] [text | OFF | ON] : text가 제목 텍스트, 만일 두 자 이상이면 작은 따옴표 사
   용)
345
          TTI OFF
346
          BTI OFF
347
348
```