在线分销产品 重出票服务用户手册

# 目录

1.	概述	1
	版本	
3.	业务范围	2
	功能范围	
5.	接口说明	3
	5.1. 接口结构	3
	5.1.1. 请求结构	3
	5.1.2. 响应结构	5
	5. 2. 请求参数说明	5
	5.3. 响应参数说明	6
6.	错误说明	7
	6.1. http 协议错误	7
	6.2. 接口错误	7
7.	参考样例	8
	7.1. 单成人 pnr 重出票	8
8.	接口调用	9
	8.1. 接口申请	9
	8.2. 接口认证	9
	8.3. 接口地址	9
	8.4. JAVA 调用示例	9
	8. 5NET 调用示例	13

## 1. 概述

重出票是在线分销平台上的一个提供客票重出: ETRY 的服务功能。

各种原因(比如系统传输等)导致无出票成功提示或者出现"ELECTRONIC TICKET TRANSACTION TIMEOUT",时,调用此服务。

## 2. 版本

主要内容	客票重出							
参考文档								
创建部门								
		批准单						
		版本号:						
扌	北准人	批准人签字		批准日期				
		文档控制						
版本	修改日期	修改内容描述	作者	批准人	批准日期			
V1.0.0	V1.0.0 2013.05.23 创建		姚俊安	:				

## 3. 业务范围

支持由于各种原因(比如系统传输等)导致无出票成功提示或者出现"ELECTRONIC TICKET TRANSACTION TIMEOUT"时,调用此服务进行重新出票操作。

### 4. 功能范围

本版本支持的重出票业务场景如下:

- 1. 由于各种原因(比如系统传输等)导致无出票成功提示,可以使用该服务进行重出票操作。
- 2. 出现 "ELECTRONIC TICKET TRANSACTION TIMEOUT", 导致出票没成功,可以使用该服务进行重出票操作。

## 5. 接口说明

### 5.1.接口结构

#### 5.1.1. 请求结构





图 5-1

其中标识红色椭圆线的节点为预定请求时的必输项,说明如下: POS 节点:销售方信息,具体输入信息见下,参数说明列表;



BookingReferenceID 节点: ID 里写 PNR。分别对应的 ID\_Context 为: PNR。

#### 5.1.2. 响应结构




图 5-2

其中标识红色椭圆线的节点为,说明如下:

Success 节点:成功时返回此信息;

Errors 节点: 失败时, 返回此节点;

SequenceNmbr 节点: 出票成功时,得到的票号。

## 5.2. 请求参数说明

下表对请求输入时的常用属性字段进行说明。其他字段可参考XSD。

元素名称	说明	Rep	类型	默认值	备注
OTA_AirTicketRetryRQ		1			
POS		1			

Source	资源信息	1		
@PseudoCityCode	Office 号	1	string	预定 Office 号,必输项
TicketRetryDetail				重出票信息项
BookingReferenceID				
@ID		1	string	订单号或 PNR 号
@ID_Context		1	string	类型,"Order"或"PNR"

## 5.3. 响应参数说明

下表是对响应输出中常用的属性字段进行说明,其他字段可参考 XSD。

元素名称	说明	Rep	类型	默认值	备注
OTA_AirTicketRetryRS		1			
SequenceNmbr	票号信息	0n			
Errors	错误信息	01			
Error		0n			
@Code	错误代码	01	string		
@Туре	错误类型	01	string		
@ShortText	错误详细信息	01	string		
Warnings		01			
Warning		0n			
@Code	警告代码	01	string		
@Туре	警告类型	01	string		
Success	成功标志	0.1	string		
Success	Success	01			
@ShortText Warnings Warning @Code	错误详细信息 警告代码 警告类型 成功标志	01 01 0n 01	string string string		

## 6. 错误说明

## 6. 1. **http** 协议错误

由于接口为 HTTP 接口, HTTP 协议会返回 403 错误:

http 错误代码	说明
403	用户名、密码、IP 错误或无权限

## 6.2. 接口错误

<Errors>节点记录了错误信息。错误信息分为两类:业务错误、系统错误。详细见下表:

#### 系统错误

错误代码	错误描述	说明
-303	inner service error	内部服务异常

#### 业务错误

错误代码	错误描述	说明
-301	office prermission denied	没有 office 权限
-700	office code is not valid	office 号格式错误
-780	printer number is not valid	打印机号错误
-760	format of pnr locator is not	pnr 号格式错误
	valid	
-51301	fail to retry to demand ticket	客票重出失败
-400	Format of xml string is not	输入的请求 XML 格式无效
	valid!	

## 7. 参考样例

输入请求的模板说明如下,其他信息可根据业务需要对应到相应的节点中,各个节点说明可参 考 OTA\_AirTicketRetry.xsd。

重出票的请求输入:

```
<OTA_AirTicketRetryRQ>
<POS>
<Source PseudoCityCode="PEK099" OtherID="4" />
</POS>
<TicketRetryDetail>
<BookingReferenceID ID="HSJ8CF" />
</TicketRetryDetail>
</OTA_AirTicketRetryRQ>
```

## 7.1. 单成人 pnr 重出票

RQ:

```
<OTA_AirTicketRetryRQ>
<POS>
<Source PseudoCityCode="PEK099" OtherID="4" />
</POS>
<TicketRetryDetail>
<BookingReferenceID ID="HSJ8CF" />
</TicketRetryDetail>
</OTA_AirTicketRetryRQ>
```

RS

### 8. 接口调用

重出票服务提供基于 XML 文档规范的标准 HTTP 协议接口,通过在标准 HTTP 通道上传输 XML 格式的请求和数据来完成服务调用。服务的输入输出定义在标准的 XSD 文档中,用户根据自有系统的实现环境结合 XSD 文档进行数据到对象间的转换。在线分销提供服务接口 URL,用户使用 HTTP 协议按照服务定义正确构造请求输入,正确解析数据输出实现服务的调用。

#### 8.1. 接口申请

请与您所在城市的中国航信分支机构联系,资质审查通过后签署试用协议,即可获得试用接口。

#### 8.2. 接口认证

授权用户调用试用接口时需要使用已分配的账号和密码、并使用申请时的 IP。如果已变化 IP 请联系业务人员申请变更 IP。

#### 8.3. 接口地址

接口描述位置: http://espeed.travelsky.com/develop/xml/AirTicketRetry?xsd

接口试用地址: http://espeed.travelsky.com/develop/xml/AirTicketRetry

#### 8. 4. JAVA 调用示例

Java 调用 http 接口示例如下:

其中该调用示例程序只是为了展示如何接入使用

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.zip.GZIPInputStream;
import java.util.zip.GZIPOutputStream;
import org.apache.commons.httpclient.Credentials;
import\ org. a pache. commons. httpclient. Default HttpMethodRetry Handler;
import\ org. a pache. commons. httpclient. HttpClient;
import org.apache.commons.httpclient.HttpState;
import org.apache.commons.httpclient.HttpStatus;
import\ or g. apache. commons. httpclient. Username Password Credentials;
import org.apache.commons.httpclient.auth.AuthScope;
import org.apache.commons.httpclient.methods.ByteArrayRequestEntity;
import\ org. a pache. commons. httpclient. methods. PostMethod;
import org.apache.commons.httpclient.methods.RequestEntity;
import\ org. apache. commons. httpclient. params. HttpMethodParams;
 * http 客户端调用示例(数据压缩版)
public class HttpClientDemo {
     public static void main(String[] args) {
          //实际使用时,请设置正确的变量值
          //用户名
          String username = "用户名";
          //密码
```

```
String pwd = "密码";
//服务地址
String serviceUrl = "服务地址";
//请求 XML
String reqStr = "test-xml";
// 构造 HttpClient 的实例
HttpClient httpClient = new HttpClient();
//调用验证信息
HttpState state = new HttpState();
Credentials credentials = new UsernamePasswordCredentials(username, pwd);
state.setCredentials(AuthScope.ANY, credentials);
httpClient.setState(state);
// 创建 POST 方法的实例
PostMethod postMethod = new PostMethod(serviceUrl);
// 使用系统提供的默认的恢复策略
postMethod.getParams().setParameter(HttpMethodParams.RETRY\_HANDLER,
          new DefaultHttpMethodRetryHandler());
try {
     // 请求参数的数据压缩
     ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
     GZIPOutputStream gzip = new GZIPOutputStream(out);
     if (reqStr != null && !"".equals(reqStr)) {
          gzip.write(reqStr.getBytes());
     gzip.close();
     RequestEntity requestEntity = new ByteArrayRequestEntity(out
               .toByteArray());
     postMethod.setRequestEntity (requestEntity);\\
```

```
postMethod. add Request Header ("Content-Type",\\
                "text/html;charset=UTF-8");
     postMethod.addRequestHeader("accept-encoding", "gzip");
     postMethod. add Request Header ("content-encoding", "gzip");\\
     // 执行 getMethod
     int statusCode = httpClient.executeMethod(postMethod);
     if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) {
           throw new Exception("Invoke Get Method Failed, HttpStatus = "
                     + statusCode);
     // 返回结果的数据解压
     InputStream is = postMethod.getResponseBodyAsStream();
     BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                new GZIPInputStream(is)));
     StringBuffer respStr = new StringBuffer();
     String line = null;
     while ((line = br.readLine()) != null) {
          respStr.append(line);
     // 打印结果
     System.out.println(respStr.toString());
     out.flush();
     out.close();
     is.close();
} catch (Exception e) {
```

```
// 发生致命的异常,可能是协议不对或者返回的内容有问题
e.printStackTrace();
} finally {
    // 释放连接
    postMethod.releaseConnection();
}
```

### 8.5. .NET 调用示例

.Net 调用 http 接口示例如下:

其中该调用示例程序只是为了展示如何接入使用

```
(1)建立一个 cs 文件,与服务器通信的类:

// 定义 xml 与服务器的通信

class OTA_XMLHTTP

{

    string user; //用户名
    string pwd; //密码
    string url; //服务地址
    public OTA_XMLHTTP(string _user,string _pwd,string _url)
    {

        user = _user;
        pwd = _pwd;
        url = _url;
    }

    // 获取服务器返回的字符串
    public string GetResponse(string requestXml)
    {
```

```
string xmlString = ""; //要返回的 xml 字符串
bool a= requestXml.Contains("<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>");
requestXml = requestXml.Replace("<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n", "");
try
     //制定服务器地址
     HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);
     request.Method = WebRequestMethods.Http.Post; //设定 http 的传递方式
     request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    //设定 http 的 header
    if (user != null && pwd != null)
          string user_pwd = user + ":" + pwd;
          byte[] authBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(user_pwd.ToCharArray());
          request.Headers.Add("Authorization", "Basic " + Convert.ToBase64String(authBytes));
    request.Headers.Add("Content-Encoding", "gzip");
    request.Headers.Add("Accept-Encoding", "gzip");
     }
    //将数据写入流中
     string para = "request";
     ASCIIEncoding = new ASCIIEncoding();
     byte[] data = encoding.GetBytes(para + " = " + requestXml);
     request.ContentLength = data.Length;
     Stream stream = request.GetRequestStream();
     stream.Write(data, 0, data.Length);
     stream.Close();
    //建立获取 http 返回的 response
    HttpWebResponse\ response = (HttpWebResponse) request. GetResponse(); \\
    //读取 http 返回的字符串
  Stream responseStream = response.GetResponseStream();
```

```
if (response ContentEncoding.ToLower().Contains("gzip"))
    responseStream = new GZipStream(responseStream, CompressionMode.Decompress);
else if (response.ContentEncoding.ToLower().Contains("deflate"))
    responseStream = new DeflateStream(responseStream, CompressionMode.Decompress);
    StreamReader streamReader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
    xmlString = streamReader.ReadToEnd();
    streamReader.Close();
}
catch (WebException e)
{
    xmlString = e.Message;
}
return xmlString;
}
```

```
(2) 调用上面的文件
调用方法:
string user="用户名";
string pwd="密码";
string url="接口地址";
OTA_XMLHTTP xmlHttp = new OTA_XMLHTTP(user, pwd, url);
PonseXmlBox.Text = xmlHttp.GetResponse(requestXml);
```