### 知识点Z4.31

# 基本信号ejot作用于LTI系统的响应

#### 主要内容:

- 1.基本信号ejot作用于LTI系统的响应
- 2.频率响应函数

#### 基本要求:

- 1.掌握频率响应函数的基本概念
- 2.了解基本信号ejot作用于LTI系统的响应

## Z4.31基本信号ejot作用于LTI系统的响应

傅里叶分析是将任意信号分解为无穷多项不同频率 的虚指数函数之和。

周期信号:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega t}$$

基本信号ejnΩt

非周期信号:  $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$  基本信号ejwt

说明:频域分析中,基本信号的定义域为( $-\infty$ ,  $\infty$ ),而 $t=-\infty$ 总可认为系统的状态为0,因此本章的响应指零状态响应,常写为y(t)。

推导:设LTI系统的冲激响应为h(t),当激励是角频率  $\omega$  的基本信号 $e^{i\omega t}$ 时,其响应

$$y(t) = h(t) * e^{j\omega t}$$

根据卷积定义,得

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \cdot e^{j\omega t}$$

$$H(j\omega) = F \left[h(t)\right]$$

$$H(j\omega) = F \left[h(t)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

定义: h(t)的傅里叶变换,记为 $H(j \omega)$ ,常称为系统的频率响应函数。

基本信号ei ot作用于LTI系统的响应:

$$y(t) = H(j\omega) \cdot e^{j\omega t}$$

 $H(j \omega)$ 反映了响应y(t)的幅度和相位。