
国家精品课程,国家精品资源共享课



工程信号与系统

西安电子科技大学 Xidian University, Xi'an China



小波分析理论简介

K4.01 平稳信号与非平稳信号

K4.02 短时傅里叶变换

K4.03 连续小波变换

K4.04 离散小波变换

K4.05 小波变换工程应用

小波分析理论简介

思考问题:

傅里叶变换频谱形状与信号出现的时间有关么? 傅里叶变换有什么局限?

知识点K4.01

平稳信号与非平稳信号

主要内容:

- 1. 平稳信号和非平稳信号的定义
- 2. 非平稳信号分析的难点
- 3. 傅里叶变化的不足

基本要求:

- 1.理解平稳信号与非平稳信号的概念
- 2.理解非平稳信号的分析难点
- 3.理解傅里叶变换的不足

K4.01 平稳信号与非平稳信号

1. 平稳与非平稳信号的特性

对于确定信号,如果信号的频率成分随着时间而发生变化,那么这样的信号称为非平稳信号;若信号的频率成分与时间无关,则称为平稳信号。

2. 非平稳信号举例




图9.1-1 脑电图示意图

在每个状态之内,信号的波形变化也是很剧烈的,频率和周期变化明显,如果以更长的时间范围比如把从深睡到醒来的过程全部记录下来,那么非平稳性将更加明显。


3. 非平稳信号分析的挑战

例 对以下信号做傅里叶幅频特性分析:

(1)
$$f_1(t) = \cos(2\pi \cdot 10 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 25 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 50 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t)$$

(2)
$$f_2(t) = \begin{cases} \cos(2\pi \cdot 10 \cdot t) & 0 \le t \le 0.20 \\ \cos(2\pi \cdot 25 \cdot t) & 0.20 < t \le 0.40 \\ \cos(2\pi \cdot 50 \cdot t) & 0.40 < t \le 0.70 \\ \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) & 0.70 < t \le 1.00 \end{cases}$$

解析: $f_1(t)$ 是一个平稳信号,频率为5Hz,10Hz,20Hz和50Hz的分量出现在整个时域内; $f_2(t)$ 包含同样四个频率分量的信号,但它们分别在不同时刻出现,因此这是一个非平稳信号。







图9.1-2 $f_1(t)$ 的时域波形和幅频特性






图9.1-3 $f_2(t)$ 的时域波形和幅频特性



两个信号的幅频特性: 四个主要的尖峰。

50Hz和100Hz分量的幅度比25Hz和10Hz分量大,这是因为高频信号比低频信号持续时间更长一些(分别为300ms和200ms)。

若忽略掉因频率突变引起的毛刺(有时候他们与噪声很难区分)和两幅图中各频率分量的幅值(这些幅值可以做归一化处理),两个信号的频谱图几乎是一致的,但实际上两个时域信号的差别极大。

结论:

平稳信号与非平稳信号在时域内可能具有完全不同的波形,但在频域内却可能非常相似。

4. 傅里叶变换的局限

傅里叶变换是一种可逆变换,即它允许原始信号和变换过的信号之间互相转换。不过,在傅里叶变换后的频域中不包含时间信息,反变换后的时域中不包含频率信息。

傅里叶变换中的积分是从负无穷到正无穷的,这意味着:

- (1)通过傅里叶变换获取信号的频谱需要信号的全部时域信息; (2)不管频率f的分量何时出现,其作用都会影响到积分结果。
- 结论: (1) 傅里叶变换的全局积分导致变换结果无法提供 频率分量的时间信息; (2) 对于非平稳信号来说,傅里叶变换 一般是不合适的; (3) 只有仅仅关心信号中是否包含某个频率 分量而不关心它出现的时间的时候,傅里叶变换才可以用于处 理非平稳信号。