知识点Z4.37

无失真传输

主要内容:

- 1.无失真传输的定义
- 2.无失真传输的条件


基本要求:

- 1.掌握系统无失真传输的基本概念
- 2.掌握系统无失真传输的时频条件

Z4.37无失真传输

系统对于信号的作用大体可分为两类:一类是信号的 传输,一类是滤波。传输要求信号尽量不失真,而滤 波则要求滤去或削弱不需要的成分,必然伴随着失真。





滤波示例: 去噪



1.无失真传输的定义:


信号<u>无失真传输</u>是指系统的输出信号与输入信号相比,只有幅度的大小和出现时间的先后不同,而没有波形上的变化。

输入信号f(t),经过无失 真传输后,输出信号应为

$$y(t) = Kf(t - t_d)$$

其频谱关系为

$$Y(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}F(j\omega)$$



2.无失真传输条件:

(1)对h(t)的要求:


$$h(t)=K\delta(t-t_{\rm d})$$

(2)对H(jω)的要求:

$$H(j\omega)=Y(j\omega)/F(j\omega)=Ke^{-j\omega t_d}$$

即

$$|H(j\omega)|=K$$
, $\theta(\omega)=-\omega t_d$



说明:上述是信号无失真传输的理想条件。当传输有限带宽的信号时,只要在信号占有频带范围内,系统的幅频、相频特性满足以上条件即可。

例:系统的幅频特性 $|H(j \omega)|$ 和相频特性 $\theta(\omega)$ 如图(a)(b)所示,则下列信号通过该系统时,不产生失真的是

(A)
$$f(t) = \cos(t) + \cos(8t)$$

(B)
$$f(t) = \sin(2t) + \sin(4t)$$

(C)
$$f(t) = \sin(2t)\sin(4t)$$

(D)
$$f(t) = \cos^2(4t)$$

