知识点Z4.19

尺度变换特性

主要内容:

傅里叶变换的尺度变换特性

基本要求:

- 1.掌握傅里叶变换尺度变换特性的基本概念
- 2.了解信号持续时间的占用频带的反比关系

Z4.19尺度变换特性

若
$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$
 则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$, a为非零实数。


$$\mathscr{F}[f(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(at)e^{-j\omega t} dt$$


当**a>0时,**
$$\mathscr{F}[f(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\omega \frac{\tau}{a}} \frac{1}{a} d\tau = \frac{1}{a} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$


当a<0时,
$$\mathscr{F}[f(at)] = \int_{\infty}^{-\infty} f(\tau) e^{-j\omega \frac{\tau}{a}} \frac{1}{a} d\tau = -\frac{1}{a} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$


$$\therefore f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

(1) 0<a<1 时域扩展,频带压缩。










0<a<1,脉冲持续时间增加a倍,变化慢了,信号在频域的频带压缩a倍。高频分量减少,幅度上升a倍。

(2) *a*>1 时域压缩,频带扩展。



a>1,脉冲持续持续时间短,变化快了。信号在频域高频分量增加,频带展宽,各分量的幅度下降a倍。

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

意义:

- (1) 0<a<1 时域扩展,频带压缩;
- (2) a>1 时域压缩, 频域扩展a倍;

(3)
$$a = -1$$
, $f(-t) \leftrightarrow F(-j\omega)$.

说明:<u>信号的持续时间与信号占有频带成反比</u>,有时为加速信号的传递,要将信号持续时间压缩,则要以展开频带为代价。

例
$$f(\mathbf{t}) = \frac{1}{jt-1} \longleftrightarrow F(\mathbf{j}\omega) = ?$$

解:

$$e^{-t} \ \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j \ \omega + 1}$$

根据对称性,

$$\frac{1}{jt+1} \longleftrightarrow 2\pi e^{\omega} \varepsilon(-\omega)$$

利用尺度变换特性, $\Diamond a = -1$, 可得

$$\frac{1}{-jt+1} \longleftrightarrow 2\pi e^{-\omega} \varepsilon(\omega)$$

所以

$$\frac{1}{jt-1} \longleftrightarrow -2\pi e^{-\omega} \varepsilon(\omega)$$