

自动控制原理速成课

一、自动控制系统的时域分析



考点解析:

- 1. 结构图等效化简 (大题、分值约0~5分)
 - (1) 认识结构图组成并且掌握化简
- 2. 信号流图与梅逊公式 (大题、分值约5~7分)
 - (1) 将结构图转化为信号流图
 - (2) 梅逊公式求传递函数
- 3. 稳定性判断以及稳态误差 (大题,分值5~10分)
 - (1) 劳斯判据
 - (2) 稳态误差计算 (40) 终值定理法
- ②静态误差系数法




同柳野型

视频讲解更清晰 仅5小时



认识结构图组成并且掌握化简方法



输入环节: R(s)

输出环节: C(s)

中间环节: H1(s)、G1(s)、G2(s)

比较点

在结构图中,用来表示对两个以上的信号进行加减运算,"土"本学或者"-"两种运算


引出点

将信号通过分支引出的位置 (只有一个输入),不改变信号的性质。



移动比较点

比较点前移:



步骤:

(X1+X2)·W1=X3 0 3355 X1·W1+ X2·O. = X3 0 3355 W1 のなこ外、いい十分三分

会式: [X1+ ()·X2]·W1=X3 (X1·W1+()·X2·W1~X3


结论:比较点后移,乘以跨过的环节

比较点前移,除以跨过的环节






• 引出点后移



• 引出点前移






$$D: \chi^1 = \chi^1$$

Wz.wz

• 引出点前移,则乘以跨过的环节; 若后移,则除以跨过的环节。




常见的环节连接方式(3连):串联、并联和反馈三种



1.1结构图等效化简——题目1





使用等效图化简法求闭环传递函数: $\frac{C(s)}{R(s)}$

2.信号流图与梅逊公式




考点内容:如何将结构图转换为<u>信号流图</u> 4分)

含义: 信号流图是信号流程图的简称, 与框图等价 转换正确 2-3分

步骤:

- 所有的连接点均用〇 代替 🖔 💍
- 传递函数加符号写在连接线上,正号省略




2.信号流图与梅逊公式



2.使用梅逊公式化简结构图



$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^{n} P_k \Delta_k$$



Pk------第k条前向通道的传输; (八初以初以为)

 $\sum_{i=1}^{L_1}$ ——信号流图中所有不同回环的传输之和;

 $\sum_{L_{3}}$ ——信号流图中每两个互不接触回环的传输乘积之和;


•••••

 $\sum L_m - m$ 个互不接触回环的传输乘积之和;

2.信号流图与梅逊公式练习



题1求如图所示的系统闭环传递函数:



3.稳定性判断以及稳态误差



稳定性判断方法: 劳斯判据

第1步. 先写出系统的特征方程式的标准形式: (闭环传递函数的分母)

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n^0 = 0, \quad a_0 > 0$$

第2步.列出劳斯表(Routh Array)

$$b_1 = \frac{-1}{a_1} \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}$$

了级国际

$$b_2 = \frac{-1}{a_1} \begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}$$

$$b_3 = \frac{-1}{a_1} \begin{vmatrix} a_0 & a_6 \\ a_1 & a_7 \end{vmatrix}$$

$$c_1 = \frac{-1}{b_1} \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$c_2 = \frac{-1}{b_1} \begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}$$


$$c_3 = \frac{-1}{b_1} \begin{vmatrix} a_1 & a_7 \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix}$$

3.稳定性判断以及稳态误差





根据劳斯判据进行判断:

• 如果系统的特征方程出现了缺项,则系统无需使用劳斯判据,一定不稳定;



- 若出现全零行, 那么就用 (无穷小)进行替代继续计算
- 全零行代表系统出现了对称于原点的根





3. 劳斯判据题型



题1:有闭环系统的特征方程式如下,试用劳斯判据判断系统的稳定性,并说明特征根在复平面上的分布。

$$(1) \quad s^3 + 20s^2 + 4s + 50 = 0$$

(2)
$$s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 8s + 8 = 0$$

(3)
$$2s^5 + s^4 - 15s^3 + 25s^2 + 2s - 7 = 0$$



视频讲解更清晰 仅5小时

4. 稳态误差的计算



研發工的發表

• 求稳态误差一定要先判定稳定性,只有稳定的系统存在稳态误差。记为 $e_{ss}(t)$

方法一: 终值定理法

稳态误差的定义为: $e_{ss}(t) = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE_1(s)$ 我该换

步骤:

- 1.使用梅逊公式求出系统的误差传递函数 E(s)/R(s) Rw 干扰误差传递函数E(s)/N(s)
- 2.对输入拉氏变换得到R(s)
- 3.用终值定理计算误差

4.稳态误差的计算



题1: 求得系统的误差传递函数W(S)如下, 现使用误

差终值定理求出系统输入为1/5 的稳态误差。

$$W(\dot{s}) = \frac{2S+1}{S^2+2S+1}$$



视频讲解更清晰 仅5小时

解题步骤:

△分)1.劳斯判据判断得系统稳定 ∨

$$\langle 36 \rangle$$
 2.E(s)=R(s)* W(s)


3.Ess=
$$\lim_{S\to 0} SE(s) = \lim_{S\to 0} S*\frac{1}{s}*\frac{2S+1}{S^2+2S+1}$$

=1

4.稳态误差的计算







双级生!!

步骤:

- 1.使用梅逊公式求出系统的闭环传递函数
- 2.确定开环增益K
- 3.劳斯判据判断稳定性(6分)
 - 4.如果系统稳定,根据表直接得出系统的稳态误差 (冷)

重要: 稳态误差先判稳

前记: 一看型别 二看输入 型别越高误差越小

4.稳态误差的练习



题1: 系统的开环传递函数是: $W(s) = \frac{3(2S+1)}{S^2+2S+1}$, 系统输入为 $\frac{1}{S}$

使用误差系数法求得系统的稳态误差

解题步骤:

2.系统的开环增益为 k=3