
### Лекция №2

# МРР-системы – память не общедоступна

Если в SMP-системах память является логически общей, то для обращения к конкретной ячейке ОП необходимо преобразовать логический адрес в физический.

MPI можно использовать в рамках как SMP, так и MPP. SMP:

- + Упрощённый способ обмена данными (нет необходимости физически переносить данные
- Данные могут быть модифицированные до использования Разделяемая память (MPP):
- Коммуникативная система является замедляющим компонентом
- + Масштабирование



## Магистральные (конвейерные) ВС

В основе лежит возможность разбиения вычислительного процесса на стадии (этапы).

Типы конвейеров (какой принципе положен в данную классификацию):


- 1. Арифметический (вычислительных операций) магистральное выполнение вычислительной операции как последовательности элементарных этапов
- 2. Конвейер команд опережающий просмотр команд
- 3. Макро-конвейер (программный)

Классификация ВС по типам интерпретируемых команд:

- 1. Скалярный конвейер на сегментах конвейера одновременно находятся различные команды с разным кодами операций
- 2. Векторный конвейер (векторная магистраль) предполагается выполнение одной команды, но над большой совокупностью данных

#### Организация конвейерных вычислений

- Организация конвейера команд
- 1. Формирование адреса команд
- 2. Выборка команд из Памяти команд
- 3. Декодирование кода операции
- 4. Формирование адресов операндов
- 5. Выборка операндов из Памяти данных
- 6. Арифметико-логическая обработка




• Арифметический конвейер

Организацию арифметического конвейера рассмотрим на примере операции сложения с плавающей точкой:

- 1. Сравнение порядков складываемых чисел
- 2. Выравнивание мантисс (мантисса с младшим порядком сдвигается вправо до большего порядка)
- Сложение мантисс
- 4. Нормализация полученных результатов





	1	2	3	4	5	 i	 n	n+1	n+2	n+3
СП	a <sub>1</sub> b <sub>1</sub>	a <sub>2</sub> b <sub>2</sub>	a <sub>3</sub> b <sub>3</sub>	a <sub>4</sub> b <sub>4</sub>	a <sub>5</sub> b <sub>5</sub>		a <sub>n</sub> b <sub>n</sub>			
вм		a <sub>1</sub> b <sub>1</sub>	a <sub>2</sub> b <sub>2</sub>	a <sub>3</sub> b <sub>3</sub>	a <sub>4</sub> b <sub>4</sub>		a <sub>n-1</sub> b <sub>n-1</sub>	a <sub>n</sub> b <sub>n</sub>		
СМ			a <sub>1</sub> b <sub>1</sub>	a <sub>2</sub> b <sub>2</sub>	a <sub>3</sub> b <sub>3</sub>		a <sub>n-2</sub> b <sub>n-2</sub>	a <sub>n-1</sub> b <sub>n-1</sub>	a <sub>n</sub> b <sub>n</sub>	
НР				a <sub>1</sub> b <sub>1</sub>	a <sub>2</sub> b <sub>2</sub>		a <sub>n-3</sub> b <sub>n-3</sub>	a <sub>n-2</sub> b <sub>n-2</sub>	a <sub>n-1</sub> b <sub>n-1</sub>	a <sub>n</sub> b <sub>n</sub>

Основным фактором влияющим на производительность конвейера является размер последовательности, подаваемой на вход. АК – это конвейер данных (конвейер АЛУ) одновременно в нём находятся n наборов данных.

Почему замедляется работа конвейера – не поступают данные на

- 1. В чём причина снижения производительности командного конвейера? (см. вопрос 1)
- 2. В какой ситуации возможно отсутствие постоянно поступающего в командную магистраль потока команд?

### Векторные вычисления. Векторные операции

Арифметический конвейер рассчитан на интерпретацию однотипных команд с большим количеством наборов данных. Интерпретация п-наборов п-команд вызывает снижение производительности конвейера (в чём состоят причины, вызывающие снижение производительности?). Средством увеличения производительности является введение векторных команд, предполагающих, что задание одного вычислительного действия для всех обрабатываемых данных в совокупности.

Особенности векторной обработки: наличие длинной последовательности однотипных данных, обрабатываемых в соответствии с одной операцией.

<u>Вектор</u> – одномерный массив однотипных данных, размещённых в ОП регулярным образом. Если массив двумерный, тогда он рассматривается как совокупность векторов, упорядоченных определённым образом.

a <sub>11</sub>	<b>a</b> <sub>12</sub>	 <b>a</b> <sub>15</sub>
<b>a</b> <sub>21</sub>	<b>a</b> <sub>22</sub>	 <b>a</b> <sub>25</sub>
a <sub>41</sub>	<b>a</b> <sub>42</sub>	 <b>a</b> <sub>45</sub>

По строкам	a <sub>11</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>14</sub>	<b>a</b> <sub>15</sub>	<b>a</b> <sub>21</sub>	 <b>a</b> <sub>44</sub>	<b>a</b> <sub>45</sub>
По столбцам	a <sub>11</sub>	<b>a</b> <sub>21</sub>	<b>a</b> <sub>31</sub>	<b>a</b> <sub>41</sub>	<b>a</b> <sub>22</sub>	<b>a</b> <sub>32</sub>	 <b>a</b> 35	<b>a</b> <sub>45</sub>

При хранении массива по строкам и необходимости его обработки по столбцам смещение при чтении данных будет составлять 5 элементов. Аналогично при хранении по столбцам и необходимости работы по строкам – смещение будет составлять 4 элемента.