## Тепловое расширение тел

Уравнения, выражающие зависимость объема и линейного размера тел от температуры:

$$V_e = V_0(1+\alpha t), 1_e = 1_0(1+\beta t),$$
 (1)

являются приближенными, поскольку в них не принимается во внимание зависимость самих температурных коэффициентов объемного и линейного расширения  $\lambda$  и  $\beta$  от температуры. При расчетах по формулам (1) следует иметь в виду, что получаемые результаты могут быть достаточно точными только в интервалах температур, в которых изменения коэффициентов малы по сравнению с этими коэффициентами. В таблицах обычно приводятся средние значения  $\lambda$  и  $\beta$  с указанием интервалов температур, для которых эти значения определены.

Значения  $V_0$  и  $I_0$  в формулах (1) относятся к температуре t=0°C. В тех случаях, когда в задачах даны начальные объемы или длины при температурах, не равны нулю, часто начинают решение задач с определения  $V_0$  и  $I_0$  и в итоге получают, например, для длины выражение

$$l_{t} = \frac{l_{1}}{1 + \beta t_{1}} (1 + \beta t_{2}).$$

Такой метод расчета нецелесообразен. Действительно, умножив числитель и знаменатель этой формулы на  $(1-\beta t_1)$ , получим

$$l_{t} = l_{1} \frac{1 + \beta(t_{2} - t_{1}) - \beta^{2} t_{1} t_{2}}{1 - \beta^{2} t_{1}^{2}}.$$

Ввиду малости коэффициента  $\beta$  по сравнению с единицей, члены содержащие  $\beta^2$ , малы по сравнению с членом, в которых  $\beta$  входит в первой степени. Их можно отбросить. В результате формула для вычисления длины  $1_e$  оказывается более простой и достаточно точной для практически важных случаев:

$$l_t = l_1[1 + \beta(t_2 - t_1)]$$

Точно также имеем

$$V_t = V_1[1 + \alpha(t_2 - t_1)].$$