V504

Thermische Elektronenemission

Fritz Agildere fritz.agildere@udo.edu Amelie Strathmann amelie.strathmann@udo.edu

Durchführung: 4. April 2023 Abgabe:

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung				
2	The 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Begriffe der Austrittsarbeit und die Energieverteilung der Leitungselektronen Berechnung der Sättigungsstromdichte bei der thermischen Elektonenemission Die Hochvakuum-Diode	$4\\4\\5$		
3	3.1 3.2				
5	Diskussion				
Literatur			12		
Anhang					

1 Zielsetzung

Ziel des Versuches ist es zu zeigen, dass durch Erwärmung einer Metalloberfläche eine Elektronenemission möglich ist. Bei der Untersuchung der Temperaturabbhängigkeit dieses Effektes, wird besonders auf die Austrittsarbeit geachtet. Diese Konstante soll für das Metall Wolfram bestimmt werden.

2 Theorie

Im Folgenden werden grundlegende Begriffe des Versuches, wie die Austrittsarbeit, die Hochvakuum-Diode und dessen Kennlinie und Sättigungsstromdichte erläutert. Zudem wird beschrieben und teilweise hergeleitet, wie rechnerisch die Austrittsarbeit und die Kathodentemperatur bestimmt werden kann.

2.1 Begriffe der Austrittsarbeit und die Energieverteilung der Leitungselektronen

Eine große Anzahl der Metalle sind kristalline Festkörper, welche ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit besitzen. Diese Tatsache lässt sich damit erklären, dass die Atome, welche auf den kristallgitterplätzen sitzen, komplett ionisiert sind. Somit bilden die Inonen ein periodisches Gitter, welches von freigesetzten Elektronen eingehüllt ist. Diese Elektronen befinden sich im Kraftfeld sämtlicher Inonen und werden als Leitungselektronen bezeichnet. Das Gitterpotential ist eine vom Ort abhängige periodische Funktion. Diese nimmt an den Gitterpunkten einen hohen positiven Wert an, weiter entfernt von den Punkten ist der Wert des Gitterpotentials nur wenig veränderlich. Somit lässt sich durch eine Näherung sagen, dass das Gitterpotential konstant ist. Zusammenfassendkann gesagt werden, dass im Metallinnere ein konstantes positvives Potential, welches um ϕ verschieden zum Außenraum ist, herrscht. Die Elektronen können sich daher frei bewegen und demnach die elektrische Leitfähigkeit erzeugen.

Wenn ein Elektron das Metallinnere verlassen will, muss dieses die Austrittsarbeit zu dem gegeben Potential ξ leisten. In Abbildung 1 wird dies anhand des Poetentialtopf-Modells gezeigt.




Abbildung 1: Darstellung des Potentialtopf-Modells eines Metalls.[1]

Die Quantentheorie beantwortet die Frage, ob das Elektron die benötigte Energie aufbringen kann. Elektronen können ausschließlich diskrete Energiewerte annehmen. Das Elekron hat einen habzahligen Spin und unterliegt demnach dem Pauli-Verbot. Dieses besagt, dass jeder mögliche Zustand mit der vorausgesetzten Energie E nur von zwei Elektronen eingenommen werden kann, wenn diese entgegengesetzten Spin haben. Somit besitzen die Elektronen auch am Nullpunkt eine endlich Energie. Diese ist abhängig von den Elektronen pro Volumeneinheit im Metall. Der Begriff für diese Energie bei T=0 wird Fermische Grenzenergie ζ genannt. Für Zimmertemperatur gilt für alle Metalle $\zeta\gg kT$. Durch die Fermi-Dirscsche Verteilungs Funktion

$$f(E) = \frac{1}{\exp\frac{E-\zeta}{kT} + 1},\tag{1}$$

wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, dass im thermischen Gleichgewicht der Zustand mit der Energie E erreicht ist. Der Verlauf des Graphen der Fermi-Diracschen Verteilungsfunktion ist in Abbildung 2 zu sehen.




Abbildung 2: Der Verlauf der Fermi-Diracschen Verteilungsfunktion am absoluten Nullpunkt.[1]

Es kann abgelesen werden, dass ein Eletron mindestens eine Energie von $\zeta + e_0 \phi$ vorweisen muss, damit es die Metalloberfläche verlassen kann. Für den Fall, dass das gegebenen

Metall Wolfram ist, kann eine Näherung getroffen werden

$$f(E) \approx \exp\left(\frac{E - \zeta}{kT}\right).$$
 (2)

2.2 Berechnung der Sättigungsstromdichte bei der thermischen Elektonenemission

Mithilde der Gleichung 2 lässt sich die Sättigungsstromdichte in Abhängigkeit zur Temperatur errechnen. Schlussendlich folgt für für die Sättigungsstromdichte $j_S(T)$ die Richardson-Gleichungen

$$j_S(T) = 4\pi \frac{e_0 \cdot m_0 \cdot \mathbf{k}^2}{h^3} \mathbf{T}^3 \exp \frac{-e_0 \phi}{\mathbf{k} \mathbf{T}}. \tag{3}$$

2.3 Die Hochvakuum-Diode

Um den Sättigungsstrom einer emittierenden Metalloberfläche zu messen, muss ein Hochvakuum vorliegen, da sonst die Elektronen mit den Gasmolekülen wechselwirken würden. Weiter wird ein elektrisches Feld benötigt, welches die ausgetretenden Elektronen absaugt. Diese dafür vorgesehene Apperatur heißt Hochvakuum-Diode. Die Schaltskizze einer solchen Apperatir ist in Abbildung 3 dargestellt.




Abbildung 3: Die grundlegende Schaltskizze einer Hochvakuum-Diode.[1]

2.4 Die Langmuir-Schottkysche Raumladungsgleichung

Die Geschwindigkeit der Elektronen ist nicht konstant, das führt dazu, dass die Elektronen eine beschleunigte Bewegung in Richtung auf die Anode ausüben. Dementspechend ist die Raumladungsdichte ρ der Elektronen eine Funktion des Ortes, welche zur Anode hin abnimmt. Diese Tatsache lässt sich aus der Kontinuitätsgleichung, dass j überall konstant ist, ableiten. Die Stromdichte ist gegeben durch

$$j = -\rho v. (4)$$

Die Raumladungsdichte ρ beeinflusst daher den Verlauf der Feldstärke zwischen Anode und Kathode. Sie schirmt das Feld von der Kathode ab. Die emittierten Elektronen werden dann nicht mehr alle von dem Anodenfeld erfasst. Darauf folgt, dass der zu messene Kathodenstrom kleiner als der zu erwartende Sättigungsstrom. In der Gleichung 5 ist der Zusammenhang der Anodenspannungs - und stroms in der Poissongleichung dargestellt

$$\Delta V = -\frac{1}{\xi_0} \rho. \tag{5}$$

Angenommen wird, dass die Anode und Kathode unendlich ausgedehnte ebenen Oberflächen sind, welche mit einem Abstand a zueinander ausgerichtet sind. Zusammen aus Gleichung 4 und Gleichung 5 folgt der Zusammenhang zwischen der Stromdichte j und der Anodenspannung V

$$j = \frac{4}{9}\xi_0 \sqrt{2e_0/m_0} \frac{V^{\frac{3}{2}}}{a^2},\tag{6}$$

welcher als Langmuir-Schottkysche Raumladungsgesetz bezeichnet wird. Der Gültigkeitsbereich in einem j-V-Diagramm einer Hochvakuum-Diode wird als Raumladungsgebiet benannt.

In Abbildung 4 ist die Ortsabhängigkeit der Potentials, der Feldstärke und der Ladungsdichte im Raumladungsgebiet eine Hochvakuumdiodenkennlinie aufgetragen.




Abbildung 4: Die Darstellung der Ortsabhängigkeit des Potentials V, der Feldstärke E und der Ladungsdichte ρ im Raumladungsgebiet einer Hochvakuumdiodenkennlinie.[1]

2.5 Das Anlaufstromgebite einer Hochvakuum-Diode

Aus Gleichung 6 kann abgelesen werden, dass für j=0 auch V=0 gilt. Durch die Eigengeschwindigkeit, die die Elektronen bei Verlassen der Kathode haben, kann bei V=0 ein geringer Anodenstrom gemessen werden. Für T>0 existieren endlich vile Elektronen, deren Energie größer ist als die Austrittsarbeit. Diese Energie

$$\Delta E = E - (\zeta + e_0 \phi), \tag{7}$$

ist dann die kinetische Energie der Elektronen. Dieser Strom wird als Anlaufstrom bezeichnet. Das Energieverhältnis im Anlaufstromgebiet ist in Abbildung 5 dargestellt.




Abbildung 5: Die Potentialverhältnisse in einer Hochvakuum-Diode im Bereich ihres Anlaufstromgebietes.[1]

2.6 Die Kennlinie der Hochvakuumdiode

Die Kennlinie beschreibt den Zusammenhang der Stromdichte j beziehungsweise dem Anodenstrom I_A und dem außen angelegten Potential.




Abbildung 6: Die Kennlinie einer Hochvakuum-Diode.[1]

Die Abbildung 6 zeigt eine solche Kennlinie einer Hochvakuum-Diode. Diese lässt sich in drei Abschnitte unterteilen: Dem Anlaufstromgebiet, Dem Raumladungsgebiet und dem Sättigungsstromgebiet. Das Anlaufstromgebiet ist durch einen expoentiellen Anstieg gekennzeichnet, dieses Gebiet liegt im Bereich V < 0. Bei dem Raumladungsgebiet liegt eine $\sqrt{V^3}$ - Abhängigkeit vor. Schlussendlich wird das Raumladungsgebiet lamgsam von dem Sättigungsstromgebite abgelöst. Mithilfe dieser Kennlinie kann die Kathodentemperatur und die Austrittsarbeit der Kathode bestimmt werden.

3 Durchführung

Im Folgenden werden der Versuchsaufbau zur Bestimmung von Kennlinien einer Hochvakuum-Diode und der Aufbau zur Untersuchung des Anlaufstromgebietes beschrieben. Außerdem werden die einzelnen Schritte der Durchführung beider Versuchsteile genannt und erläutert.

3.1 Kennlinienschar einer Hochvakuum-Diode

Zunächst wird die Schaltung aus der Abbildung 7 aufgebaut. Darauf wird eine Heizleistung eingestellt. Diese wird dann noch zwei mal variiert, sodass Messwerte für drei verschiedene Kathodenströme aufgenommen werden. Für die erste Messung wurde ein Strom von 2 A mit einer Spannung von 3,5 V verwendet. Bei der zweiten Durchführung wurde ein Strom von 2,2 A mit einer Spannung von 4,5 V angeschlossen. Beim dritten Mal betrug der Kathodenstrom 2,4 A und die Spannung war 5 V groß. Die drei Messreihen werden währendessen notiert




Abbildung 7: Schaltskizze zur Aufnahme ein Kennlinie eine Hochvakuum-Diode.[1]

3.2 Untersuchung des Anlaufstromgebietes

Die Schaltskizze aus Abbildung 8 wird aufgebaut. Es wird eine maximale Heizleistung von 2,5 A angeschlossen. Gemessen wird der Anlaufstrom, während die angeschlossene Spannung von 0 V bis 0,9 V includegraphics 0.1-Schritten hochgedreht wird. Die Werte für den Anlaufstrom werden ebenfall notiert.




Abbildung 8: Schaltskizze zur Untersuchung der Anlaufstromgebietes.[1]

4 Auswertung

4.1 Kennlinien

$$I = a \frac{4}{9} \xi_0 \sqrt{2e_0/m_0} U^b,$$

$$I = u + \frac{v}{U^w}$$




Abbildung 9

Tabelle 1

		I_A / mA	
	$I_H = 2.0 \mathrm{A}$	$I_H = 2.2\mathrm{A}$	$I_H = 2.4 \mathrm{A}$
U_A / V	$U_H=3{,}5\mathrm{V}$	$U_H=4.5\mathrm{V}$	$U_H=5.0\mathrm{V}$
0	0,000	0,000	0,000
5	0,003	$0,\!007$	0,011
6	$0,\!005$	0,009	$0,\!012$
7	$0,\!006$	$0,\!011$	$0,\!016$
8	$0,\!007$	$0,\!013$	0,018
9	0,008	$0,\!016$	$0,\!022$
10	0,010	$0,\!019$	$0,\!026$
10	0,013	0,026	0,033
11	$0,\!011$	$0,\!022$	$0,\!028$
${\bf 12}$	$0,\!013$	$\boldsymbol{0,025}$	0,033
13	$0,\!014$	$0,\!028$	$0,\!035$
14	$0,\!015$	$0,\!031$	$0,\!040$
15	$0,\!017$	$0,\!034$	0,044
20	$0,\!028$	$0,\!062$	0,082
30	0,040	$0,\!101$	0,138
40	0,047	$0,\!145$	0,190
50	0,050	$0,\!185$	$0,\!274$
60	$0,\!053$	0,214	$0,\!353$
70	$0,\!054$	$0,\!229$	$0,\!428$
80	0,049	$0,\!257$	$0,\!514$
90	0,053	$0,\!271$	$0,\!590$
100	$0,\!054$	$0,\!279$	0,668
115	$0,\!054$	$0,\!287$	0,781
130	0,055	0,291	0,873
145	0,056	0,296	0,973
160	0,055	0,299	1,042
200	0,056	0,308	1,160
250	$0,\!057$	0,315	$1,\!222$

$$a = (147 \pm 29) \, \mathrm{m}^{-2} \qquad \qquad b = 1{,}460 \pm 0{,}074$$

$$u = (0.057 \pm 0.001) \, \mathrm{mA} \qquad v = (-2.51 \pm 1.47) \, \mathrm{mA \, V^{\, 1.49}} \qquad w = 1.49 \pm 0.20$$




Abbildung 10

$$a = (404 \pm 48) \,\mathrm{m}^{-2}$$
 $b = 1,357 \pm 0,032$

$$u = (0.329 \pm 0.007) \, \mathrm{mA} \qquad v = (-43.0 \pm 25.7) \, \mathrm{mA \, V^{\, 1.45}} \qquad w = 1.45 \pm 0.16$$




Abbildung 11

$$a = (590 \pm 45) \, \mathrm{m}^{-2} \qquad b = 1{,}347 \pm 0{,}018$$

$$u = (1{,}519 \pm 0{,}106) \, \mathrm{mA} \qquad v = (-223 \pm 224) \, \mathrm{mA \, V^{\, 1,21}} \qquad w = 1{,}21 \pm 0{,}24$$




Abbildung 12

$$I = p \exp(qU)$$

$$p = (7.21 \pm 0.13)\,\mathrm{nA}$$

$$q = (-6.04 \pm 0.21)\,\mathrm{V^{-1}}$$

$$T = (1920 \pm 66)\,\mathrm{K}$$

5 Diskussion

Literatur

[1] Anleitung zu Versuch 504, Thermische Elektronenemission. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2023.

Anhang