



1) Algoritmo DRONY algobar :

L' algoritmo DRONY prevede l' analisi delle barre chiuse con specifica attenzione al corpo delle barre stesse, cioè la distanza fra valori di Open / Close, utilizzando poi le shadows (segmenti di estensione High – Low) come ulteriori condizioni di filtro.

Si intercettano sequenze di 2 (o N) barre del medesimo colore (rosse / verdi)

Ci sono 2 tipi di scanner / sub-motori : uno per il rosso short e uno per il verde long :

Questi possono essere attivi contemporaneamente e non vanno in conflitto per definizione.

Nella configurazione "Multi motore" possono essere innescati e lanciati diversi scanner su mercati diversi o sullo stesso mercato con setup differenti.


Una numerazione assoluta sequenziale progressiva delle barre riporta un marker delle barre già utilizzate come elementi della scansione della sequenza monocolore.

Un altro scanner dello stesso segno NON può utilizzare la barra già utilizzata come prima della sequenza, ma deve partire dalla successiva. (annullamento della barra "usata").

Ipotesi di numero barre = 2:

barre verdi

1) quando si chiude la seconda barra dello stesso colore (es. verde) si ottiene il MOD



$$\text{MOD} = \text{abs}(\text{Open}(i-1) - \text{Close}(i)) = 5$$

Progetto: se prezzo penetra in salita il $\text{Close}(i) + \text{delta}$ entra long. (concetto di indent)

$T \text{ profit}(\text{iniz}) = \text{Pin} + X1 + \text{MOD} * K1$ Pin=prezzo di ingresso

$S \text{ loss}(\text{iniz}) = \text{Pin} - \text{MOD}$ valore assoluto, $SL(\text{iniz}) = \text{MOD}$ in valore segmento

Ogni nuovo Max raggiunto dal prezzo in salita si porta dietro (in trailing) il CAP profit e il Floor di stop loss con modifiche decrescenti dei valori di delta. (> pinza arancione di attenuazione)
Alla fine di ogni nuova barra i due valori decrescono di un valore %, > Atteniazione.

barre rosse

tutto è duale e simmetrico, nel caso di short.

2) Descrizione parametri e filtri

M x Parametri relativi alla natura del mercato oggetto di osservazione

AL x Parametri relativi alla struttura costitutiva dell' algoritmo, cioè il pattern che si pensa possa preludere ad un movimento significativo in salita o discesa. (qui la sequenza

di due barre dello stesso colore)

Filtrano anche i requisiti morfologici che le barre che partecipano al pattern devono avere.

ST x Opzioni legate agli strumenti software (Software tools) di indagine

CL x Parametri di uscita (Close trade) perchè sono raggiunte le condizioni preordinate

TR x Parametri di trigger per entrare in posizione nel trade, una volta che i pre requisiti sono soddisfatti (Open trade)

Da tabella di uscita Dukascopy HTML :

Parametri di mercato : **M**

M1 Definisce la valuta in cui si opera (EUR)

M2 Deposito di Equity iniziale. Nella ultime simulazioni si tiene = 100,000 € per non avere problemi di mancanza di copertura margini, in caso di perdite ricorrenti.

M3 Il sistema Historical Tester riporta il livello finale di equity dopo la simulazione Nella modalità "LIVE" si vede il valore dinamico in tempo reale della equity.

*nota: le commissioni scendono se si utilizza equity elevata. Per questo le simulazioni historical tester basate su 100,000 € sono più favorevoli della realtà.

Leverage : si lavora con leva 200 sul forex (cambi) e 100 sugli indici.

Le simulazioni Historical sono tutte basate su Forex con leva 200 e dunque si investe equity Di 1,000 € per un lotti di 200,000 €.

M4 Si deve selezionare il mercato (o strumento) di riferimento, ad esempio il cambio Eur / US Dollar

*nota: il sistema lavora in termini di Pips. Nel caso di EUR/USD il valore del mercato È $1.1235 > 35$ sono i pips, da utilizzare nei parametri di setup.

M5 Nell' historical si deve indicare il periodo di riferimento. In LIVE ovviamente è il mercato Attuale = corrente.

M6 Si deve indicare il valore di equity investita nel trade: secondo le notazioni Dukas 0.2 vale come 0.2 milioni di euro e dunque 200,000 €, pari a 1000 € utilizzati nel trade con leva 1:200.

AL1 Indica il numero di barre monocolori consecutive cercate. (in genere 2)

AL2 Indica il requisito di forma delle barre che costituiscono la sequenza consecutiva monocolori. Rappresenta il rapporto corpo body/estensione totale $(\text{abs}(\text{Open}-\text{Close})) / (\text{High}-\text{Low})$. Tutte le N barre devono essere > della % indicata Vale AND delle condizioni. Se una barra non rispetta requisiti > Abort

AL3 Indica il requisito di forma delle barre che costituiscono la sequenza consecutiva monocolori. Rappresenta il rapporto corpo body/estensione totale $(\text{abs}(\text{Open}-\text{Close})) / (\text{High}-\text{Low})$. Tutte le N barre devono essere < della % indicata Vale AND delle condizioni. Se una barra non rispetta requisiti > Abort Viene definito un range di accettabilità.

AL4 MOD (definito come val assoluto di Open-Close estremi della coppia di barre) deve Essere > del valore indicato, espresso in Pips.

AL5	MOD (definito come val assoluto di Open-Close estremi della coppia di barre) deve Essere < del valore indicato, espresso in Pips. Viene definito un range di accettabilità.
AL6	Il body (definito come val assoluto di Open-Close estremi della barra) di ogni barra Deve essere > del valore indicato, espresso in Pips.
AL7	Il body (definito come val assoluto di Open-Close estremi della barra) di ogni barra Deve essere < del valore indicato, espresso in Pips. Viene definito un range di accettabilità. tutte le barre coinvolte devono rispettare il range. (ancora una volta si tratta di Abort su base OR)
TR1	Quando tutte le condizioni sono rispettate dalla coppia di barre monocolore si attende il valore di trigger, ovvero Prezzo deve superare il valore superiore della coppia di barre (long, barre verdi) aumentato di un valore definito "indent" o penetrazione, anche esso espresso in Pips. In sostanza si tratta di un rafforzativo del superamento della soglia, ad evitare falsi ingressi in trade. Nel caso Short (barre rosse) il Prezzo deve superare in discesa il valore più basso della coppia, meno il valore di penetrazione.
CL1	I CL 1-6 definiscono i valori di uscita fisiologica dal trade, Si esce quando Prezzo sfonda livello Cap nella direzione Take Profit o FLOR nella direz. Stop Loss. Cap nei trade Long e verso l' alto, e verso il basso nei trade Short. Simmetricamente vale per FLOR. CAP iniziale è dato dalla somma di un valore assoluto (CL1) e di un valore che esprime
CL2	La % del MOD valido nel trade in esame.
CL3	indica il valore percentuale di attenuazione del CAP in dinamico, ad ogni fine di una barra. Se CAP iniziale era 240 Pips e CL3=20 > alla fine di ogni barra successiva a quella di ingresso il CAP dinamico diventa CAP precedente * (1-20%) e così 0.80, 0.64, 0.512...
CL4	I CL 1-6 definiscono i valori di uscita fisiologica dal trade, Si esce quando Prezzo sfonda livello Flor nella direzione Stop Loss o Cap nella direz. Take Profit. Flor nei trade Long e verso il basso, e verso l' alto nei trade Short. Flor iniziale è dato dalla somma di un valore assoluto (CL4) e di un valore che esprime
CL5	La % del MOD valido nel trade in esame.
CL6	indica il valore percentuale di attenuazione del FLOR in dinamico, ad ogni fine di una barra. Se FLOR iniziale era 240 Pips e CL5=20 > alla fine di ogni barra successiva a quella di ingresso il FLOR dinamico diventa FLOR precedente * (1-20%) e così 0.80, 0.64, 0.512
AL8	definiscono un range di pendenza (...derivata) che indica la dinamica dell barre coppia
AL9	è dato dalla differenza in Pips dei baricentri delle due barre coppia di innesco.
M7	definiscono la finestra temporale che condente di entrare in trade, quando le altre
M8	condizioni sono soddisfatte. Se si è già in trade attivo l' orario di chiusura non vale. Si rimane in trade.
AL10	Definisce entro quante barre dall' attivazione della validazioni delle precondizioni si può attendere il manifestarsi del trigger TR1.(che potrebbe anche avere valore zero!) In sostanza si tratta di un time out di attesa e validazione. Dopo troppe barre si deve considerare esaurita la capacità previsionale del pattern ritrovato.
AL11	In teoria si potrebbe decidere di attivate SOLO lo scanner Long o Short.. In genere vengono attivati in parallelo nello stesso motore, diventando così mutua-

mente escludentisi.

Se fossero attivati su due motori distinti potrebbero anche essere attivati contemporaneamente sullo stesso mercato.

ST1 Opzione riferita al logger di diagnostica

OP1 Condizione di apertura del trade, se le N barre selezionate da OP1 sono tutte > della
OP2 % di body indicata da OP2. Rappresenta un filtro a ritroso sulla breve storia recente che precede la coppia monocolora.

In generale un contesto ricco di shadows (%body bassa) indica turbolenza da evitare

CL7 Flag che attiva i successivi filtri

CL8 Impone uscita forzata se raggiunto valore di profit (in Pips)

CL9 Impone uscita forzata se raggiunto valore di loss (in Pips)

OP3 Condizione di apertura del trade, se nelle N barre selezionate da OP3 ci sono almeno
OP4 N (OP4) barre dello stesso colore > abort.

Rappresenta anche questo un filtro a ritroso sulla breve storia precedente la coppia di innesco.

Si tende ad evitare di entrare long dopo una elevata sequenza di barre verdi e viceversa.

AL12 Flag che se attivato vieta di entrare in 2 trade contemporanei in conflitto
Uno long e uno short.