Bot

Git & Make

U Git repozitorij dodajte poddirektorij lab2 u kojem se treba nalaziti odgovarajuća [Mm] akefile datoteka s definiranim ciljevima:

- defaultni cilj je kreiranje izvršnih datoteka bot i server,
- make clean obriše izvršne programe i sve ostale nepotrebne datoteke.

Nakon poziva make se kao rezultat moraju dobiti izvršni programi bot i server.

Argumenti i opcije

```
./bot ip port

ip naziv ili IP adresa C&C poslužitelja ("Command & Control Server")

port naziv ili broj UDP porta na kojem sluša C&C poslužitelj

./server [-t tcp_port] [-u udp_port] [-p popis]

tcp_port naziv ili broj TCP porta na kojem sluša C&C poslužitelj

udp_port naziv ili broj UDP porta na kojem sluša C&C poslužitelj

popis payloadova odvojenih dvotočkom (:) koje će program bot slati žrtvama
```

Pretpostavljena vrijednost portova je 1234, dok je popis payloadova prazan.

U drugoj laboratorijskoj vježbi će se postojeći programi iz prve laboratorijske vježbe, bot i UDP_server, modificirati i proširiti novim funkcionalnostima.

"Command & Control" poslužitelj

Dohvatite i pokrenite pripremljeni (novi) "Command & Control" poslužitelj:

```
$ wget http://mrepro.tel.fer.hr/lab2/CandC.py
$ python3 CandC.py
```

Program CandC sluša na UDP portu 5555 i očekuje registraciju jednog ili više *bot* klijenata. Također, sa *stdin* prihvaća naredbe pt, pu, r, s i q koje registriranom klijentu šalju odgovarajuće naredbe PROG_TCP, PROG_UDP, RUN, STOP i QUIT.

Opis programa bot

Vaš je zadatak proširiti postojeći program bot iz 1. laboratorijske vježbe na način opisan u nastavku. Program bot nakon pokretanja pošalje C&C poslužitelju, na ip:port, UDP datagram sadržaja "REG\n".

Nakon toga konstantno sluša poruke od C&C poslužitelja i očekuje poruku u obliku strukture MSG:

```
struct MSG {
    char command
    char IP1[INET_ADDRSTRLEN]
    char PORT1[22]
    ...
    char IP20[INET_ADDRSTRLEN]
    char PORT20[22]
}
```

Struktura MSG sadrži 1 oktet za naredbu, te od 0 do najviše 20 parova IP adresa i portova koji mogu biti zapisani kao naziv ili brojčano. Među IP adresama se može nalaziti i broadcast adresa.

Kad bot od C&C poslužitelja primi strukturu MSG s poljem command jednakim 0 (QUIT) program bot prestaje s radom.

Kad bot od C&C poslužitelja primi strukturu MSG s poljem command jednakim 1 (PROG_TCP), spaja se na TCP poslužitelj na IP adresi i portu zapisanim u prvom sljedećem zapisu, šalje poruku "HELLO\n", učitava odgovor duljine najviše 1024 znaka te zatvara TCP konekciju.

Kad bot od C&C poslužitelja primi strukturu MSG s poljem command jednakim 2 (PROG_UDP), na IP adresu i UDP port primljene u prvom idućem zapisu; salje poruku "HELLO\n" te učitava odgovor duljine najviše 1024 znaka.

Kad program server od bot klijenta primi TCP ili UDP poruku "HELLO\n", na odgovarajući TCP ili UDP port mu vraća poruku veličine do 1024 znaka oblika:

```
payload1:payload2:...:payloadN:\n
```

Kad bot od C&C poslužitelja primi strukturu MSG s poljem command jednakim 3 (RUN), u primljenoj strukturi su u idućih M zapisa (maksimalno 20 parova) upisane IP adrese i portovi računala koje bot napada. Tada bot na zadane adrese počinje slati UDP datagrame s porukama payload1, payload2, ..., payloadN primljenima od programa server. Prolazi po dobivenom popisu N payloadova te svaki od njih šalje jednom na svaku od zadanih M adresa. Svih M*N poruka ponovno šalje svake sekunde, maksimalno 100 sekundi, ili ako se na neki od dalje navedenih načina zaustavi slanje.

Kad bilo koja "žrtva" vrati neki podatak botu on prestaje sa slanjem poruka svim "žrtvama".

Kad bot od C&C poslužitelja primi strukturu MSG s poljem command jednakim 4 (STOP) program bot prestaje sa slanjem poruka žrtvama.

Opis programa server

Osim bota, Vaš je zadatak isprogramirati i TCP/UDP poslužitelj server tako da sluša na zadanim portovima i odgovara na poruke "HELLO\n" s nekom porukom. Poruka je oblika:

```
payload1:payload2:...:payloadN:\n
```

Program server na kraj popisa dodaje oznaku za kraj reda (\n). Takvu poruku šalje na TCP odnosno UDP port s kojeg je dobio poruku "HELLO \n ".

Također omogućite programu server slušanje na standardnom ulazu (stdin) gdje očekuje poruke PRINT, SET i QUIT.

Kad program server na stdin primi poruku PRINT, na standardni izlaz (stdout) ispisuje trenutno spremljeni popis payloadova.

Kad program server na *stdin* primi poruku SET novi_popis, popis *payloadova* postavlja na "novi_popis".

Kad program server na stdin primi poruku QUIT, prestaje s radom uz izlazni status jednak 0.


Multipleksiranje ulazno/izlaznih operacija u programu server izvedite uz pomoć funkcija select ili pol1 bez korištenja procesa ili dretvi.

Poruke o greškama

Programi moraju provjeravati povratne vrijednosti funkcija i u slučaju problema ispisati poruku na standardni izlaz za greške (stderr) te završiti s radom uz izlazni status različit od 0. Ako se programi pozovu s nedefiniranim opcijama treba ispisati poruku:

```
Usage: ./bot ip port
```

Usage: ./server [-t tcp_port] [-u udp_port] [-p popis]



Primjeri pozivanja:

U prvom prozoru pokrenite instancu vašeg poslužiteljskog programa server

```
prvi$ ./server -p payload
```

U drugom prozoru pokrenite pripremljeni "Command & Control" poslužitelj:

```
drugi$ python3 CandC.py
```

U slučaju da se server i CandC.py pokreću na odvojenim računalima (npr. pri pokretanju u sustavu IMUNES), kao i u slučaju da se server pokreće s *portom* različitim od 1234, tada je prije pozivanja prethodne naredbe u datoteci CandC.py potrebno promijeniti varijable *UDP_ip* i *UDP_port* u odgovarajuće vrijednosti.

U primjerima se pretpostavlja da je adresa Vašeg računala 10.0.2.15. (provjerite naredbom ifconfig)

U trećem, četvrtom i petom prozoru pokrenite tri instance Vašeg bot klijent programa bot i spojite se na C&C poslužitelj:

```
treci$ ./bot 127.0.0.1 5555
cetvrti$ ./bot 10.0.2.15 5555
peti$ ./bot 10.0.2.15 5555
```

Klijenti ostaju registrirani do zaustavljanja "Command & Control" poslužitelja. Prije novog testiranja obavezno zaustavite i ponovo pokrenite program CandC.py.

Na "Command & Control" poslužitelju provjerite aktivne botove:

```
C&C> 1
-> lista botova:
10.0.2.15:10525; 127.0.0.1:20781; 10.0.2.15:37694;
```

Pokrenite Wireshark i snimajte razmjenu poruka između C&C poslužitelja i botova.

Svim botovima pošaljite naredbu PROG:

```
C&C> pu
```

U novom prozoru pokrenite NetCat koji će glumiti žrtvu kojoj botovi šalju UDP poruke:

```
peti$ nc -ul -p 5678
```

Svim botovima pošaljite naredbu RUN:

C&C> r

NetCat ispisuje primljene poruke. Kad "žrtva" (NetCat klijent) vrati neki podatak botu on prestaje sa slanjem poruka.

Ispis svih podržanih naredbi:

```
C&C> h
```

Podrzane su naredbe:

h ... ispis naredbi

```
pt... Bot klijentima ssalje poruku PROG_TCP
    struct MSG:1 127.0.0.1 1234
pu... Bot klijentima ssalje poruku PROG_UDP
    struct MSG:2 127.0.0.1 1234
r ... Bot klijentima ssalje poruku RUN s adresama iz ifconfig
    struct MSG:3 10.0.2.15 vat 192.168.56.101 6789 127.0.0.1 prosharerequest
r2... Bot klijentima ssalje poruku RUN s nekim adresama
    struct MSG:3 20.0.0.11 1111 20.0.0.12 2222 20.0.0.13 dec-notes
s ... Bot klijentima ssalje poruku STOP ('4')
l ... lokalni ispis adresa bot klijenata
n ... salje poruku: NEPOZNATA
```

q ... Bot klijentima ssalje poruku QUIT ('0') i zavrssava s radom