INTERNET MREZE

<u>Komunikacioni sistemi</u> – razmena podataka izmedju aplikacija.

Slozen sistem – veliki broj problema.

Pojedinacni problem resava se odabirom adekvatne aktivnosti i njenim izvrsenjem.

Zadatak konvencija → Obezbedjenje visokog nivoa koordinacije izmedju svih elemenata komunikacionog sistema koji izvrsavaju aktivnosti.

Konvencija = Protokol

Osnovni elementi protokola:

- Sintaksa definicija formata podataka, kontrolnih podataka i nivoa fizickih velicina.
- Semantika definicija znacenja podataka, kontrolnih podataka i nivoa fizickih velicina.
- Vremensko uskladjivanje definisanje vremena pocetka signalizacije, iscitavanja signala i trajanja signala.

Nije moguce definisati jedan protokol koji resava sve probleme!

Vrsi se grupisanje srodnih problema i definise se protokol (ili vise njih) cijom implementacijom se ti problemi resavaju.

Uspesna razmena podataka se ostvaruje implementacijom skupa protokola.

Skup protokola = Familija protokola = Protokol stek

OSI model – predstavlja referentni model za razmenu podataka između aplikacija

Opisuje kako se prenose informacije od aplikacije na jednom racunaru preko mreze, do aplikacije na drugom racunaru – apstraktni opis arhitekture mreze.

OSI model se sastoji od 7 nivoa:

- 1) Fizicki nivo
- 2) Prenosni nivo
- 3) Mrezni nivo
- 4) Transportni nivo
- 5) Nivo sesije
- 6) Nivo prezentacije
- 7) Nivo aplikacije

Aplikacije se izvrsavaju na tackama. Tacke se direktno povezuju u skupove/mreze. Mreze se povezuju u komunikacioni sistem.

Modelovanje komunikacionih sistema vrsi se definisanjem protokola koji se implementiraju na:

- Transportnom
- Mreznom
- Prenosnom
- Fizickom nivou
- 1) Transportni nivo je grupa problema koja se odnosi na razmenu osnovnih jedinica prenosa (segmenata) izmedju krajnjih tacaka koje se povezuju komunikacionim sistemom, tj. uspostavu, odrzavanje i raskidanje logicke veze izmedju krajnjih tacaka.

Problemi vezani za ovaj nivo:

- a. Adresiranje aplikacija
- b. Multipleksiranje logickih veza
- c. Segmentacija niza bita koji predstavlja aplikativne podatke koji se razmenjuju
- d. Kontrola toka podataka
- e. Garancija isporuke na nivou krajnjih tacaka
- f. Detekcija i korekcija gresaka na nivou krajnjih tacaka
- g. Rekonstrukcija niza bita kao aplikativnih podataka na prijemnoj strani

TCP je primer protokola na transportnom nivou.

2) Mrezni nivo je grupa problema koja se odnosi na razmenu osnovnih jedinica prenosa (paketa) putem vise povezanih skupova tacaka.


Problemi vezani za ovaj nivo:

- a. Adresiranje skupa tacaka
- b. Adresiranje pojedinacne tacke unutar skupa
- c. Odredjivanje putanje prenosa paketa
- 3) Prenosni nivo je grupa problema koja se odnosi na razmenu osnovnih jedinica prenosa (frejmova) unutar jednog skupa tacaka.

Problemi vezani za ovaj nivo:

- a. Pristup deljenom medijumu
- b. Adresiranje tacaka
- c. Kontrola toka prenosa frejmova
- d. Detekcija sa eventualnom korekcijom gresaka

- 4) Fizicki nivo je grupa problema koja se odnosi na fizicke karakteristike signala i prenosnih medijuma kao sto su:
 - a. Generisanje signala koji je reprezent niza bita koji predstavlja frejm
 - b. Prenos signala putem medijuma
 - c. Prijem signala i generisanje niza bita na osnovu primljenog signala, na prijemnoj strani



<u>Standardi</u>

Zasto su potrebni?

- U nedostatku standarda:
 - Brzo se umnozava broj potrebnih implementacija za svaku vrstu komunikacije
 - Korisnik se mora vezati za jednog proizvodjaca, iako bi mu za neke potrebe vise odgovarao drugi
 - Promena proizvodjaca zahteva velike troskove

Sta omogucavaju?

- Nezavisnost od jednog proizvodjaca
- Garanciju karakteristika

Organizacije za standradizaciju:

- Internet Society standardi vezani za internet protokole
- ISO/IEC razni standardi, izmedju ostalog i za komunikaciju
- ITU-T telekomunikacioni standardi
- IEEE standardi za lokalne racunarske mreze

NIVO 1-2 (Fizicki nivo)


Vrsi se kodiranje: **Digitalni podaci** → **Digitalni signal**


Zasto?

- Radi poboljsanja kvaliteta prenosa.

Šeme digitalnog kodiranja:

- NRZ (Non-Return-to-Zero) nivo napona ostaje konstantan dok se prenosi bit; npr. 0 se prenosi sa niskim, a 1 sa visokim naponom.
- NRZI (Non-Return-to-Zero-Inverted) 1 se prenosi promenom vrednosti napona (u bilo kom smeru), dok se 0 prenosi tako sto se naponski nivo ne menja.
- Manchester kodiranje 0 se predstavlja promenom napona sa visoke na nisku vrednost, a 1 sa niske na visoku. Signal nikada nema konstantnu vrednost duze od jednog bitskog intervala jer se on menja na sredini svakog intervala i tako se vrsi sinhronizacija dva uredjaja koja komuniciraju.





NIVO 2 (Prenosni nivo)

Opisuje razmenu podataka izmedju uredjaja koji dele isti prenosni medijum.

Daje resenje sledecih problema:

- Pristup prenosnom medijumu MAC (Medium Access Control)
- Adresiranje uredjaja povezanih na prenosni medijum LLC (Logical Link Control)
- Kontrola protoka LLC
- Detekcija i korekcija gresaka LLC

LAN i WAN mreze

- LAN Deljeni medijum Ethernet, Token Ring
- WAN Tačka-tačka veze PPP i SLIP

LAN (lokalna) mreza – mreza za prenos podataka, optimizovana za geografski mala podrucja (zgrada, kampus). Obicno se izvode sa deljenim vezama.

Mreze koje spajaju veca geografska podrucja ponekad se nazivaju MAN.

LAN standardi – IEEE 802 serija:

- 802.2 (LLC)
- 802.3 (CSMA/CD)
- 802.5 (Token Ring)

IEEE standardi su prihvaceni od strane ISO i vaze na medjunarodnom nivou.

Ethernet protokol definisan IEEE 802.3 standardom je najrasprostranjeniji standard za zicane lokalne mreze.

Ethernet frejm

Minimalna duzina: 64 B


Maksimalna duzina: 1518 B

Postoje 2 tipa:

- Ethernet II
- 802.3

Moguce je koristiti oba frejma "na istoj zici".

Sa slike nauci strukturu oba tipa! To bude na testu!



- Uvodni niz od 56 bita (7B) za sinhronizaciju
- SFD Start of Frame Delimiter (1B)
- Frejm:
 - Odredišna i polazna adresa po 6B
 - Tip/Dužina 2B
 - o Podaci
 - Kontrolna suma 4B
- * DSAP i SSAP su polja u koja se upisuju oznake za destination i source service Access Point.
- * Ctrl kontrolno polje

Kako se odredjuje kog je frejm tipa?

- Prema vrednosti u Type/Length polju:
 - Type/Length > 1500 → Ethernet II frejm
 - Type/Length < 1500 → IEEE 802.3 frejm

Upravljanje pristupom – 3 nacina:

- Round Robin svakoj stanici se dodeljuje period vremena unutar koga moze da salje podatke.
- Reservation stanice rezervisu vremenske periode za slanje podataka.
- Contention stanice su slobodne da pokusaju slanje u bilo kom trenutku.

CSMA/CD

Algoritam koji koristi Ethernet (802.3). Predstavlja kontrolu pristupa medijumu. Racunari u mrezi se u stvari takmice za prvenstvo slanja podataka:

- Ako je medijum slobodan → salji.
 Ako nije → korak 2
- 2. Prati stanje medijuma cim se oslobodi, pokusaj sa slanjem
- 3. Ako tokom slanja dodje do kolizije, prestani sa slanjem i emituj kratak signal (jamming)
- 4. Cekaj izvesno vreme i vrati se na korak 1

Kolizioni domen

Dve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu ako i samo ako prilikom istovremenog slanja frejma na deljeni medijum izazovu koliziju.

Broadcast domen

Dve stanice pripadaju jednom broadcast domenu ako i samo ako jedna stranica moze da primi frejm poslat na broadcast adresu od strane druge stanice i obrnuto.

Topologija – prostorni raspored ili nacin povezivanja delova jedne celine.

- Fizicka definise nacin na koji su cvorovi fizicki povezani
- Logicka definise nacin funkcionisanja mreze

Habovi

Povezuju radne stanice i druge habove.

Princip rada: Dobijene poruke prosledjuju svim prikljucenim uredjajima.

Portovi su RJ45 – standardni portovi za prikljucenje paricnih kablova na kojima realizujemo Ethernet.

Ako su racunari, tj. radne stanice povezani preko haba:

- Fizicka topologija zvezde
- Logicka topologija magistrale

Sve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu.

Sve stanice pripadaju jednom broadcast domenu.

Funkcija haba:

- Sve sto dobije na jednom portu emituje na svim ostalim portovima.
- Ako detektuje koliziju, salje *jamming* na sve ostale portove.

Ethernet sa habovima (ripiterima) – Deljeni Ethernet

- Sve radne stanice dele isti propusni opseg
- Svi paketi se prostiru i pojavljuju svugde
- Svaki hab unosi kasnjenje prilikom propagacije signala i to dovodi do ogranicenja u broju habova na Ethernet segmentu
- Sve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu
- Sve stanice pripadaju jednom broadcast domenu

Problemi sa habom (u slucaju velikog broja radnih stanica):

- Veliki broj stanica deli isti propusni opseg
- Verovatnoca da ce se dogoditi kolizija raste sa porastom broja radnih stanica, i kolizije se cesto događajaju
- Vreme odziva mreze, sa porastom broja radnih stanica, postaje nedopustivo veliko

Resenje problema → Upotreba sviceva (Habovi se vise ne koriste!)

Svicevi

Povezuju radne stanice, habove i sviceve.

Princip rada: Paket primljen na jednom portu emituje na drugi port.

Kako svic zna gde da uputi paket?

- Svic analizira sve frejmove i na osnovu polaznih adresa odredjuje koja radna stanica je prikljucena na odredjeni port.
- Formira tabelu (tzv. *Switching tabela*) sa adresom radne stanice i brojem porta na koji je prikljucena i cuva je u memoriji.
- Na osnovu odredisne adrese iz frejma i tabele, svic zna na koji port treba da uputi paket.
- Specijalni slucaj Frejmovi se salju na sve portove:
 - Kada je frejm namenjen svima (broadcast)
 - Ne zna se port sa kojim je povezana radna stanica sa adresom kojoj je frejm namenjen (svic jos nije formirao kompletnu tabelu)

Nivo 2

Hab - Svič

- Sve tačke priključene na hab dele isti propusni opseg
- Paket koji se pojavi na jednom portu prosleđuje se na sve ostale portove
- Sve stanice pripadaju jednom kolizionom domenu
- Sve stanice pripadaju jednom broadcast domenu

- Svaka tačka priključena na svič koristi svoj propusni opseg
- Paket koji se primi na jednom portu prosleđuje se na tačno određeni port
- Port sviča definiše poseban kolizioni domen
- Sve stanice pripadaju jednom broadcast domenu

WLAN – Wireless LAN

Bezicna lokalna mreza. Uredjaji su bezicno povezani u lokalnu mrezu (LAN), unutar ogranicenog prostora.

Za izradu WLAN-a je potrebno imati pristupnu tacku (AP - access point) i jednog ili vise klijenata. Access point povezuje vise klijenata u zajednicku grupu i sluzi za povezivanje sa zicanom mrezom ili sa drugim bezicnim mrezama.

- IEEE 802.11 standard
- MAC protokol
- Slobodni opseg spektra: 900 MHz 2.4 GHz

WAN

Tehnologije koje se koriste za udaljeni pristup mrezi. Pristupa se vezama kojima putuju analogni signali, gde postoje dve metode:

- 1. Serial Line Internet Protocol (SLIP) paketski protokol, razvijen za TCP/IP komunikaciju, formira point-to-point konekciju.
 - a. Oba racunara koji koriste SLIP moraju znati IP adrese zbog rutiranja.
 - b. Ne postoji mehanizam za automatsko upravljanje.
 - c. Napravljen je za upotrebu zajedno sa IP protokolom.
 - d. Ne postoji detekcija ili korekcija greske. Ovi zadaci se prepustaju transportnom protokolu, sto negativno utice na efikasnost.
 - e. Korisnicki nalog i lozinka se prenose u formatu obicnog teksta LOSE!
- 2. Point-to-Point Protocol (PPP) obavlja automatsko dodeljivanje IP adresa.

Resava probleme SLIP-a:

- a. Parametri se dogovaraju prilikom uspostavljanja veze.
- b. Postoji provera ispravnosti prenosa.
- c. Podrzava i druge protokole osim IP-a.
- d. Mogucnost autentifikacije.

NIVO 3 (Mrezni nivo)

Ako posmatramo skup uredjaja povezanih na isti prenosni medijum, za komunikaciju nam je dovoljan Nivo 2.

Sta ako imamo vise ovakvih skupova uredjaja koji su medjusobno povezani?

- Razmenu podataka izmedju ovakvih skupova uredjaja opisuje Nivo 3.

Daje resenje sledecih problema:

- Adresiranje skupova uredjaja i samih uredjaja
- Odredjivanje putanje prenosa paketa Rutiranje

IP (Internet Protocol)

- Protokol OSI nivoa 3.
- Ne garantuje isporuku.
- IP paketi imaju zaglavlje i sadrzaj.
- Paketi ne zavise jedan od drugog, prilikom prenosa mogu putovati razlicitim putanjama.
- Paketi na odrediste stizu proizvoljnim redosledom.

Detaljan opis IP paketa (osnovna jedinica prenosa 3. nivoa):

←	← 32 BITS →							
V	IHL	TOS	TOTAL LENGTH					
ID			F FRAGMENT OFFSET					
TT	L	PROTOCOL	HEADER CHECKSUM					
SOURCE ADDRESS								
DESTINATION ADDRESS								
	OPTIONS							
	DATA							

V - verzija trenutno 4 4 bita

IHL - Internet Header Lenght broj 32-bitnih reči u zaglavlju 4 bita

TOS - Type of service tretman IP paketa u transportu 8 bita

TL - Total Lenght totalna dužina IP paketa u bajtima 16 bita ID - identification 16 bita F - Flags 3 bita

FO - Fragment Offset 13 bita

```
TTL - Time to Live
postavlja gornju granicu postojanja paketa u
tranzitu
8 bita
Protocol
oznaka protokola višeg nivoa
8 bita
Header checksum
kontrolna suma sadržaja zaglavlja
16 bita
```

SA - Source Address
polazna adresa
32 bita
DA - Destination Address
odredišna adresa
32 bita
Options
DATA

Minimalna duzina <u>zaglavlja</u> IP paketa \rightarrow 5 * 32 = 160 bita = 20 Bajta (bez Options) Maksimalna duzina zaglavlja IP paketa \rightarrow 15 * 32 = 480 bita = 60 Bajta (sa Options)

IP Adresa

Neophodna za komunikaciju.

Dodeljuju se uredjajima, tj. njihovim interfejsima, na OSI nivou 3.

32-bitni broj koji se prikazuje kao cetiri decimalna broja razdvojena tackom (dotted-decimal).

Npr: 192.168.21.23 \Leftrightarrow 1100000 10101000 00010101 00010111

Sastoji se iz dva dela:

- Oznaka mreze (pocetni bitovi adrese), ID mreze
- Oznaka sistema (host-a) u okviru mreze (ostatak adrese)

Koji deo adrese je oznaka mreze, a koji oznaka host-a odredjuje se na osnovu mrezne maske.

Mrezna maska je takodje 32-bitni broj: Prvih n cifara su 1, ostatak su 0!

Nacini zapisivanja maske:

- 11111111 11111111 11111111 00000000
- 255.255.255.0
- IP_adresa / broj_jedinica → npr. 192.168.1.254 / 24 (24 oznacava duzinu maske odnosno broj jedinica mrezne maske)

Racunanje sa IP adresama, Sabnetovanje → vezbe prezentacija!!!

- Adresa mreze = IP_adresa AND maska (bitwise)
 - Rezultat: svi biti host dela postavljeni na 0
- Broadcast adresa = IP adresa OR invertovana maska (bitwise)
 - Rezultat: svi biti host dela postavljeni na 1

Adresa mreze i Broadcast adresa se ne smeju dodeliti ni jednom konkretnom uredjaju.

Broj korisnih adresa (onih koje mogu da se dodele uredjajima): 2ⁿ-2

- → n broj bita koji odredjuju host (broj 0 u mreznoj maski)
- Prva korisna adresa = Adresa mreze + 1
- Poslednja korisna adresa = Broadcast adresa − 1

Sabnetovanje – deljenje jedne mreze na vise mreza. → pogledaj primer sa vezbi!

Najmanja moguca mreza je sa mreznom maskom /30 \rightarrow tada na raspolaganju imamo dve adrese. Koriste se za point-to-point komunikaciju.

Agregacija – inverzni proces u odnosu na sabnetovanje. Mogu se spajati samo mreze koje su nastale deljenjem.

IP adresa – javni opseg

Javna IP adresa je jedinstvena na Internetu i jednoznacno odredjuje tacku koja ucestvuje u komunikaciji.

IP adresa – privatni opseg

Pretpostavka: Tacke koje se adresiraju pripadaju slozenoj racunarskoj mrezi koja funkcionise primenom TCP/IP familije protokola.

Podela:

- Privatne tacke tacke koje direktno komuniciraju iskljucivo sa tackama unutar slozene racunarske mreze kojoj pripadaju. Pristup javnim servisima ili servisima drugih racunarskih mreza ostvaruje se preko posrednika (Proxy, NAT, Aplikativni serveri...)
- Javne tacke tacke koje direktno komuniciraju sa drugim javnim tackama na Internetu.

Adresiranje: Privatne tacke mogu da koriste adrese koje su jedinstvene u slozenoj racunarskoj mrezi kojoj pripadaju, ali ne moraju biti jedinstvene u odnosu na adrese tacaka koje pripadaju drugim racunarskim mrezama. Za adresiranje privatnih tacaka koriste se IP adrese koje pripadaju privatnim IP adresnim opsezima.

Sta se ovim dobija?

- Racionalnija upotreba javnih IP adresa.
- Povecan stepen bezbednosti u racunarskoj mrezi.
- Definisanje logicke arhitekture slozene racunarske mreze u cilju bolje kontrole tokova saobracaja.

Enkapsulacija – postupak deljenja podataka u pakete i dodavanja odgovarajucih kontrolnih zaglavlja. Koriste se Ethernet II i 802.3 enkapsulacije.

MTU (*Maximum Transmission Unit*) – maksimalna velicina IP paketa koji se moze preneti u okviru osnovne jedinice prenosa protokola u koji se IP paket enkapsulira.

• Za Ethernet sa Ethernet II enkapsulacijom MTU je 1500 Bajtova.

Razlika u formatu adresa:

- IP adresa 32 bita
- Ethernet adresa 48 bita

Mora postojati mapiranje izmedju ovih formata.

ARP (Address Resolution Protocol) - mapiranje IP adrese u Ethernet adresu.

RARP (*Reverse ARP*) – obrnuto mapiranje (mapiranje Ethernet adrese u IP adresu). Danas se vise koriste BOOTP, DHCP.

IP na point-to-point vezama

Adrese na OSI 2 nivou ne postoje.

Na OSI 1 nivou moze se koristiti asinhroni ili sinhroni prenos.

Dva metoda za enkapsulaciju na point-to-point vezama:

- SLIP
- PPP

VLAN – virtualne lokalne mreze

Korporativne mreze povezuju veliki broj radnih stanica.

Upotreba Ethernet protokola u WAN delu, za posledicu ima povezivanje velikog broja radnih stanica.

Problemi:

- Kontrola saobracaja na Nivou 2 gotovo da nije moguca → narusena bezbednost i funkcionalnost mreze.
- 2. Veliki broadcast domeni stvaraju tehnicke probleme koji mogu izazvati prekide funkcionalnosti mreze.

Resenje → Mehanizam za podelu broadcast domena, njihovo povezivanje preko Nivoa 3.

Obican svic – frejm adresiran na broadcast adresu prosledjuje na sve portove.

VLAN svic – frejm primljen sa jednog porta moze da se prosledi samo na portove koji pripadaju istoj grupi kao i port sa kog je primljen frejm.

Topologija VLAN mreza je definisana IEEE 802.1Q standardom.

Komunikacija izmedju VLAN-ova – samo preko Nivoa 3.

IP subnet se poklapa sa VLAN-om.

<u>Rutiranje</u>

Lokalni LAN segment – direktno su dostupni svi sistemi na istom segmentu.

Unutar lokalnog segmenta, uredjaj na osnovu podesene IP adrese i mrezne maske zna kako da posalje paket namenjen drugom uredjaju na istom lokalnom segmentu (unutar iste mreze).

Problem: Sta raditi sa saobracajem za sisteme van lokalnog segmenta?

- Koristi se posrednik – **ruter** (gateway).

Ruter – uredjaj koji spaja dve ili vise mreza i kome se salje saobracaj za odredista van lokalnog segmenta.

- Sluzi za prosledjivanje saobracaja iz jedne mreze u drugu.
- Sve sto uredjaj treba da zna je: Kome sledecem poslati paket.

<u>Svrha rutiranja:</u> Sistem mora utvrditi **kome** i **kuda** da salje IP pakete.

Uredjaji ne moraju znati detalje o udaljenim mrezama, vec samo **kome** se obratiti da bismo do njih dosli. Kao posledica toga, sistem je fleksibilniji i otporniji na otkaze.

Svaki sistem, prilikom konfigurisanja za rad u mrezi, dobija sledece parametre:

- Svoju IP adresu i mreznu masku (na osnovu cega zna kojoj mrezi pripada)
- IP adresu rutera (default gateway)

Najjednostavniji slucaj: lokalni LAN segment

• Sistem zna kojoj IP mrezi pripada i zna IP adresu rutera. Sav saobracaj sa odredistem van njegove IP mreze salje se ruteru.

Tabela za rutiranje – sadrzi informacije o tome kome sledecem treba proslediti paket.

Ruta – red u tabeli rutiranja.

Stavke tabele rutiranja:

- Adresa mreze
- Mrezna maska
- Adresa rutera (gateway)
- Interfejs




Tabela rutiranja

Gateway – IP adresa na koju treba poslati paket da bi on otisao na odrediste definisano pomocu prva dva broja (adrese mreze i mrezne maske).

Vrednost 0.0.0.0 u koloni Gateway oznacava da je mreza <u>direktno konektovana</u>, tj. da uredjaj ima interfejs u toj mrezi.

• Napomena: I te rute moramo napisati u tabeli!

Za gateway stavljamo adresu <u>sledeceg</u> rutera kom se treba obratiti. Ako taj ruter ima vise od jedne IP adrese, za gateway biramo onu njegovu <u>adresu koja je u mrezi u kojoj i mi imamo interfejs!</u> Razlog za to je sto za tu adresu vec imamo (automatski dobijenu) direktno konektovanu rutu.

Adresa mreže	Mrežna maska	Gateway	Interfejs
192.168.24.0	255.255.255.0	0.0.0.0	GigabitEthernet 0
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.24.2	GigabitEthernet 0

Podrazumevana ruta

Ruta sa destinacijom 0.0.0.0 0.0.0.0 zove se podrazumevana ruta.

- Bice odabrana samo ako je jedini kandidat.
- Gateway podrazumevane rute zove se <u>podrazumevani gateway</u>.

Ako je mrezna maska 0, koliko adresa to obuhvata?

- Obuhvata sve adrese.

Koliko redova treba da ima minimalna tabela za rutiranje?

- Jedan red (za podrazumevanu rutu).

Da bi svaki uredjaj mogao da komunicira sa svakim uredjajem, neophodno je da <u>svi uredjaji</u> imaju znanje o svim mrezama, ukljucujuci i krajnje uredjaje!

Algoritam odabira rute

192.168.24.0	255.255.255.0	0.0.0.0	GE 0
192.168.254.0	255.255.255.252	0.0.0.0	Se 0
192.168.21.0	255.255.255.0	192.168.254.1	Se 0
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.254.5	Se 0

Primer 1

• Destination=192.168.21.33


Kandidati:

192.168.254.1, 192.168.254.5

• Odabrana: 192.168.254.1

Primer 2:

Destination=8.8.8.8
Kandidati: 192.168.254.5
Odabrana: 192.168.254.5



Bira se najspecificnija ruta – ona koja ima manji odredisni skup adresa, tj. ima najvecu masku.

Podrazumevana ruta je uvek kandidat, a bira se samo ako je jedini kandidat.

POGLEDAJ SLIKU: zadatak_rutiranje_ispit.png

Vrste rutiranja:

- Staticko
- Dinamicko

Dinamicko rutiranje

Prosirivanjem mreze i povezivanjem veceg broja IP mreza, konfigurisanje rutera postaje slozenije. Ako se to radi rucno (staticki), raste mogucnost greske.

Resenje → <u>Dinamicko rutiranje</u> – nacin da se podaci o dostupnosti odredista i adresama rutera za pojedina odredista razmenjuju automatski. I dalje je potrebna minimalna staticka konfiguracija.

Protokoli rutiranja

Vektor udaljenosti

Ruteri razmenjuju informacije kojima saznaju udaljenost (distancu) i pravac (interfejs ili ruter) ka nekoj od udaljenih mreza, pri cemu nemaju informaciju o samom putu do odredisne mreze. Razmenjivanje informacija se vrsi tako sto svaki od rutera periodicno prosledjuje celu tabelu rutiranja susednim ruterima.

Predstavnik: RIP

- o Metrika: Mera udaljenosti odredista. RIP smatra metriku 16 za beskonacnu.
- o Problem: Spora konvergencija u slucaju prekida neke veze.

Stanje veza

Ruteri razmenjuju podatke o stanju svojih veza (interfejsa) sa susednim ruterima. Svaki ruter ima potpunu sliku topologije cele mreze.

Predstavnik: OSPF

<u>Ruteri</u>

Ruter – uredjaj specijalizovan za rutiranje.

• Dodatne funkcije: Filtriranje saobracaja – bezbednost


Od pre: Ruter – uredjaj koji spaja dve ili vise mreza. Sluzi za prosledjivanje saobracaja iz jedne mreze u drugu.

Razlicite tehnologije za povezivanje mreza:

- LAN Ethernet
- LAN Token Ring
- Serijske veze: sinhrone, asinhrone
- ISDN
- ATM

<u>ICMP</u> (*Internet Control Message Protocol*) – protokol na istom nivou kao IP, enkapsulira se u IP pakete sa oznakom protokola 1.

- Sluzi za dijagnostiku, upravljanje, poruke o greskama.
- Primer: program ping, koji sluzi za proveru dostupnosti host-a na mrezi.



NIVO 4 (Transportni nivo)

Portovi

Sistemi se identifikuju pomocu IP adrese.

Za identifikaciju aplikacije potrebno je vise podataka.

Port – lokalno prosirenje IP adrese.

- Neoznaceni broj duzine 16 bita, u rasponu 0 65535
- Rezervisani portovi: 0 1023

UDP (*User Datagram Protocol*)

<u>Namena:</u> Prenos sa sto manjim vremenskim neslaganjima izmedju generisanja podataka na strani izvorista i prijema podataka na odredistu.

- Jednostavan
- Za kratke poruke (do velicine MTU)
- Ne garantuje isporuku
- Enkapsulira se u IP paket sa oznakom protokola 17

Nivo 4 Format UDP paketa 7 15 31 Source port Destination port Length Checksum

Data

UDP paket ima svoje zaglavlje i podatke

- Source port 16 bita port aplikacije koja šalje podatke
- Destination port 16 bita port aplikacije kojoj su podaci poslati
- Length 16 bita dužina UDP paketa u bajtima
- Checksum 16 bita kontrolna suma koja se odnosi i na zaglavlje i na podatke

TCP (Transmission Control Protocol)


- Protokol koji ima garanciju isporuke (pod uslovom da funkcionisu protkoli nizeg nivoa) – za razliku od UDP-a
- Predvidjen za prenos niza podataka zeljene duzine (po nacinu na koji podatke posmatra aplikacija) za razliku od UDP-a
- Ima portove kao i UDP
- TCP segment se enkapsulira u IP paket sa oznakom protokola 6

U klijent/server modelu, na nacin koji se koristi kod TCP/IP mreza, serveri koji zele da im se klijenti obracaju pomocu TCP-a, uglavnom koriste rezervisane (poznate) portove:

TELNET: 23SMTP: 25HTTP: 80

Primer TCP veze: Zahtev za Web stranicom

- Klijent otvara IP konekciju ka serveru sa odredisnom IP adresom servera i odredisnim portom 80.
- Server prima zahtev i salje odgovor u paketima gde su zamenjene polazna i odredisna IP adresa i polazni i odredisni port.



SP – Source Port – 16 bita – izvorisni port

DP – Destination Port – 16 bita – odredisni port

SEQUENCE – 32 bita – redni broj dodeljen prvom Bajtu podataka sadrzanih u segmentu

ACKNOWLEDGMENT – 32 bita – broj potvrde

HL – 4 bita – broj 32-bitnih reci u TCP zaglavlju

FLAGS – 12 bita

WINDOW – 16 bita – broj porzora

CHECKSUM – 16 bita – kontrolna suma

URGENT – 16 bita – pointer na urgentne podatke

TCP – Uspostavljanje veze

tzv. Three-way handshake

Koliko je paketa potrebno poslati za uspostavljanje TCP veze?

- Bar 3 (Three-way handshake).

Za svaki smer veze se, prilikom pocetne razmene, nezavisno dogovaraju sekvence.

Takodje, dogovara se MSS (*Maximum Segment Size*) – obicno se racuna kao MTU izlaznog interfejsa umanjen za 40 (duzine IP i TCP zaglavlja). Za MSS se uzima manja od razmenjenih vrednosti.

Veza je dvosmerna. Svaki smer se moze nezavisno zatvoriti.

• Veza ciji je jedan smer zatvoren se naziva poluzatvorenom.

Path MTU Discovery

- Nacin, tehnika da se optimalno izabere vrednost MSS za neku vezu.
- Cilj je da se izbegne fragmentacija.

Salju se IP paketi sa postavljenim DF flegom, pa se velicina MSS smanjuje ako se dobije ICMP NEED FRAG poruka.

NIVO 5 (Nivo sesije)

DNS (Domain Name System)

DNS – distribuirani sistem za opis hijerarhijski organizovanih skupova imena (hostnames) i pridruzivanje razlicitih vrsta podataka tim imenima (IP adrese).

• npr: mail.example.com ⇔ 192.168.24.2


Za upite koristi UDP sa rezervisanim portom 53.

FQDN (Fully Qualified Domain Name):

• npr: public.mail.example.com

Puna imena se dobijaju zapisivanjem oznaka s leva na desno, od najspecificnije (na najnizem nivou) ka najmanje specificnoj. Oznake se razdvajaju tackama.

Vrh hijerarhije ima prazno ime.



Mapiranje adresa u imena (Inverzno mapiranje)

Problem: Znajuci IP adresu nekog sistema, kako mu saznati ime?

Naročiti pseudo-domen: in-addr.arpa.

Komponente decimalnog zapisa IP adrese u obrnutom redosledu cine nivoe hijerarhije i razgranicavaju zone.

• npr: 2.24.168.192.in-addr.arpa.

<u>DNS – Dobijanje odgovora</u>

U svakom distribuiranom sistemu moze se desiti da pojedinacni server ne moze da vrati direktan odgovor klijentu.

Tada se odgovor dobija:


- Rekurzivno server sam prosledjuje upit dalje (povoljnije klijentu, zahtevnije serveru)
- Iterativno server vraca klijentu poruku sa indikacijom kome se sledecem treba obratiti (zahtevnije klijentu, povoljnije serveru)

Svaki korisnicki sistem ima <u>resolver</u> zaduzen za slanje upita za aplikacije i prosledjivanje dobijenih odgovora aplikacijama.

Konfiguracioni parametar korisnickog sistema je adresa Lokalnog Name servera, koji je zaduzen za prosedjivanje upita i vracanje dobijenih odgovora.

Lokalni Name server je posrednik za grupu korisnickih sistema koji olaksava posao *resolver*-ima samih korisnickih sistema.

Root Name Servers – serveri zaduzeni za "root" zonu na vrhu hijerarhije.



- Klijent (njegov resolver) šalje upit Lokalnom Name serveru.
- Lokalni Name server šalje upit root-serveru
- Root-server šalje odgovor Lokalnom Name serveru sa informacijom ko je odgovoran za zonu na nižem nivou hijerarhije.
- Lokalni Name server šalje upit sistemu koji je definisan odgovorom rootservera
- ...
- Lokalni Name server šalje upit sistemu koji je odgovoran za zonu kojoj pripada ime za koje se šalje upit.
- Sistem koji je odgovoran za zonu kojoj preipada ime za koje se šalje upit odgovara sa IP adresom kojoj je dodeljeno ime iz upita, odgovor se šalje Lokalnom Name serveru, koji dalje odgovor prosleđuje Klijentu (njegovom resolver-u)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- Rezervisani TCP port 25.
- Opisuje slanje poruke serveru.
- Klijent salje ASCII komande serveru, na koje server odgovara numericki kodiranim odgovorima.

Mehanizam isporuke

Problem: Kako klijent zna da treba ostvariti TCP konekciju sa npr. mail.example.com?

Dva dela:

lokalni → npr: kerac

• domen → npr: example.com

lokalni@domen

Na osnovu domena, salju se odgovarajuci DNS upiti koji daju odredisnu adresu za TCP konekciju.

Relay – koristi se za slanje e-mail poruka kada su domeni koji ucestvuju u razmeni razliciti.

Format poruke:


- Envelope
- Header
- Body

Vrste veza

Point-to-Point – direktna veza:



• Deljene veze – vise prijemnika i predajnika dele medijum za prenos:



Predajnik: informacija → podaci → signal

Prijemnik: signal → podaci → informacija

Medijum – vrsi prenos signala

Signal je reprezent podataka pogodan za prenos. Predstavlja promenu fizicke velicine u vremenu.

Medijumi - NIVO 1

Vrste prenosnih medijuma:

- Zicni
 - o Elektricni
 - Koaksijalni
 - Parice (neoklopljene i oklopljene)
 - Opticki
- Bezicni


Prenos koriscenjem elektricnih signala

Na provodniku, koji se nadje u promenljivom elektromagnetnom polju, indukovace se struja.

Indukovane struje (smetnje, sumovi) se nalaze na istom provodniku kao i nas signal i mogu da ga nadjacaju.

Potreban nam je nacin da umanjimo uticaj smetnji.

Koaksijalni kabl:



Prednosti:

- Sirok frekventni spektar
- Dobra otpornost na spoljasnje smetnje
- Jednostavno dodavanje jos jednog cvora

Mane:

- Koristi se topologija magistrale ili prstena
 - o Pristup deljenom medijumu
 - Sa porastom broja povezanih uredjaja performanse opadaju, do potpunog prestanka funkcionisanja
- Ograniceni smo na jedan par provodnika

Upredene parice

Parica – par provodnika

Smetnje su na susednim segmentima indukovane sa suprotnim znakom, pa se ponistavaju.

Smetnje sa drugim provodnicima istog tipa – preslišavanje.

Osnovni tip:

• **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*) – neoklopljena upredena parica → obicno ima 4 upredene parice tj. 8 provodnika


Po konstrukciji provodnika, dele se na:

- Punog preseka wall → u i na zidovima i svuda gde se nece pomerati
- Licnaste patch, fly → od uticnica na zidu do uredjaja fleksibilniji

Terminiranje:

- Kablovi punog preseka se terminiraju <u>uticnicama</u>.
- Licnasti kablovi se terminiraju konektorima.

Raspored provodnika pri terminiranju



- Ukoliko zelimo da dobijemo ravan (*straight-through*) kabl, na oba kraja provodnika treba postaviti konektore ili prema standardu T568A ili prema standardu T568B (tj. na oba kraja prema istom standardu).
- Ukoliko zelimo da dobijemo ukrsteni (crossover) kabl, na jednom kraju provodnika konektor treba postaviti prema standardu T568A, a na drugom prema standardu T568B.

Kategorije

Definisu garantovane karakteristike pri definisanim uslovima.

Razdaljine – maksimalne dužine kablova:

• 100 ohm UTP (0,51 ili 0,6) – do 100m

Parametri za celokupni prenosni medijum (konektore, utičnice, kablove ...)


- CAT 3 od 5-16 MHz
- CAT 4 od 10-20 MHz
- CAT 5 od 20-100 MHz
- CAT 5e
- CAT 6 do 250 MHz

STP (*Shielded Twisted Pair*) – oklopljene upredene parice:

- S/FTP
- F/UTP

Opticki medijumi

Vrste optičkih vlakana



Bezicni prenos

Za prenos se koriste elektromagnetni talasi.

Prednosti:

• Nije potrebna fiksna infrastruktura za krajnje korisnike

Mane:

- Licence za frekvencije su skupe, a slobodne frekvencije zakrcene
- Deljeni pristup medijumu
- Podlozno smetnjama
- Tesko je garantovati karakteristike

Struktuirano kabliranje - NIVO 1

Nacin kabliranja koji podrzava komunikacione sisteme (prenos podataka i glasa).

Sta zelimo da dobijemo (postignemo)?

- Punu fleksibilnost prilikom prikljucenja krajnje korisnicke opreme.
- Potpunu nezavisnost od LAN tehnologija.
- Mogucnost prenosa razlicitih tipova podataka (signala).
- Garantovane karakteristike u propusnom opsegu.

Struktuirano kabliranje regulisano je standardima koji se odnose na kabliranje poslovnih objekata. Ti standardi propisuju:

- 1) Podsisteme kablovskog sistema
- 2) Razdaljine
- 3) Parametre
- 4) Nacine povezivanja medijuma
- 5) Testiranje
- 6) Obelezavanje

1) Podsistemi kablovskog sistema:

- 1. Kampus kabliranje povezuje se kampus distributer sa distributerom zgrade.
- 2. <u>Ulazak u objekte</u> mesto na kome se vrsi povezivanje spoljasnjeg kabliranja sa unutrasnjim kabliranjem.
- 3. Prostorije za opremu smestaju se telekomunikacioni ormari i ostala oprema.
- 4. Vertikalno kabliranje povezuje se distributer zgrade sa distributerom sprata.

- 5. Telekomunikacioni ormari vrsi se smestanje pasivne opreme na kojoj se zavrsavaju kablovi kampus, vertikalnog i horizontalnog kabliranja i vrse se sva potrebna prespajanja. Definisan razmak izmedju instalacionih sina iznosi 19".
- 6. Horizontalno kabliranje povezuje se distributer sprata sa prikljucnom kutijom.
- 7. Radni prostor radna oblast krajnjih korisnika:
 - a. Korisnicki uredjaji (telefon, racunar, terminal)
 - b. Prikljucne kutije
 - c. Korisnicki kablovi
 - d. Adapteri
 - e. Broj prikljucnih mesta u prostoriji zavisi od broja radnih mesta.
 - Svako radno mesto oprema se sa minimalno 2, a optimalno 3 prikljucna mesta!
 - Broj radnih mesta u radnom prostoru definise namena prostora, povrsina radnog prostora i zateceno stanje.

Patch panel je uredjaj ili jedinica koju karakterise niz konektora koji su obicno istog ili slicnog tipa. Kablovi se dovode do patch panela i upečuju se u njega. Izlaz iz patch panela su obicne RJ45 uticnice. Onda se iz patch panela, malim patch kablicima, ti konektori spoje na switch. Sluzi za povezivanje i usmeravanje kola, za pracenje i slanje odredjene vrste signala, za testiranje kola na fleksibilan nacin.

Koji se kablovi koriste?

- Kampus kabliranje: opticki kablovi obavezno, bakarni opciono (samo za prenos glasa)
 - Kao vazdusni i podzemni kablovi
- Vertikalno kabliranje: opticki kablovi, bakarni kablovi (samo za prenos glasa ili krace deonice za prenos podataka)
 - Kroz kanalnice i bužir
- Horizontalno kabliranje: UTP/STP kablovi (do 100m zajedno sa patch kablovima i korisnickim kablovima), opticki kablovi
 - Kroz kanalnice i bužir

Kod horizontalnog kabliranja, polazimo od tlocrta sa naznacenim radnim mestima, odredjujemo mesto telekomunikacionog ormana i prikljucnih kutija, definisemo trase kablova.

2) Razdaljine – maksimalne duzine kablova:

- UTP do 100m
- MM do 2000m
- SM do 3000m

3) Parametri za celokupni prenosni medijum

Dati brojevi predstavljaju delove spektra za koje su definisani parametri i garancije, po kategorijama medijuma:

Parametri za celokupni prenosni medijum (konektore, utičnice, kablove ...)

- CAT 3 od 5-16 MHz
- CAT 4 od 10-20 MHz
- CAT 5 od 20-100 MHz
- CAT 5e
- CAT 6 do 250 MHz
- MM 62,5/125 μm
- SM 8,3/125 μm

RJ45 – bakarni konektori i uticnice koji se koriste u sistemima struktuiranog kabliranja.

4) Nacini povezivanja medijuma:

- Standardni bakarni konektori i uticnice RJ45
- Standardni opticki konektori SC, LC ili MTRJ

5) Testiranje

6) Obelezavanje:

Merni protokol u najgorem slucaju mora sadrzati sledece podatke:

- Tip i proizvodjac mernog uredjaja
- Tip i proizvodjac kabla
- Broj ili oznaka kabla
- Pocetna i krajnja tacka kabla
- Otpornost bakra
- Duzina, graficki TDR
- Slabljenje u frekventnoj oblasti 1-100 MHz
- itd.

Kako se odredjuje broj prikljucnih mesta na osnovu broja radnih mesta i kvadrature prostorije?

Prvo radno mesto zauzima 10m², a svako naredno po 5m². Na ovaj nacin se dobija optimalan broj radnih mesta za datu povrsinu.

Ako vazi da je:

- Broj trenutno postojecih radnih mesta > optimalnog, uzima se prvi broj
- Broj trenutno postojecih radnih mesta < optimalnog, uzima se drugi broj

U kancelariji, na 1 radno mesto optimalno ide 3 prikljucna mesta. Posebno ide za sobu za prezentovanje.

Primer:

Na drugom spratu objekta, nakon renoviranja i proširenja poslovnog objekta, nalaze se sledeće prostorije:

- postojeća kancelarija površine 35 m² u kojoj je trenutno osam radnih mesta,
- postojeća kancelarija površine 20 m² u kojoj je trenutno dva radna mesta,
- tri nove kancelarije, svaka pojedinačne površine 25 m² i
- soba za prezentacije i obuku površine 35 m².

Odrediti ukupan broj priključnih mesta mreže drugog sprata ako se za opremanje jednog radnog mesta koriste 4 priključna mesta.

Your Answer:

Predviđena kvadratura po radnom mestu: Prvo radno mesto zauzima $10m^2$, a svako naredno po $5m^2$. Na taj način se određuje predviđeni broj radnih mesta u kancelariji. Ukoliko u kancelariji trenutno postoji više od predviđenog broja radnih mesta, uzima se taj trenutni broj radnih mesta.

Postojeća kancelarija površine 35 m²: 4*8 = 32

Postojeća kancelarija površine 20 m²: 4*3 = 12

Tri kancelarije po 25 m² - 3*4*4 = 48

Soba za prezentacije i obuku površine 35 m^2 : 4+2 = 6 (4 priključna mesta za prezentera + 2 dodatna)

Ukupan broj priključnih mesta je: 32 + 12 + 48 + 6 = 98