Računarstvo visokih performansi

VELJKO PETROVIĆ I GORANA GOJIĆ

3—Problem performansi

BRZO O BRZINI I OPTIMIZACIJI

Šta su performanse?

- ► Imamo dve moguće definicije:
 - ► Teoretske performanse.
 - Praktične performanse.
- Teoretske performanse su apsolutni maksimum koji neki hardverski sistem može da izvuče i meri se u broju nekakvih operacija u sekundi. Najčešće, jedinica je FLOPS—FLoating point OPeration per Second.
- Računari kakve vi, realistično, imate imaju performanse koje se mere u desetinama gigaFLOPSa, ne računajući GPU.
- Najbrži računar? IBM Summit. 200 petaflops. Čudo šta 13MW može da uradi.

Šta su performanse?

- ▶ To je lepo, ali nama ne treba računar da troši struju i zvuči impresivno.
- Nama treba rešenje, i to dovodi do praktičnih performansi.
- Praktične performanse su, efektivno, koliko vremena treba da se dođe do rešenja.
- Mnogo su realističnije (pošto nas baš to zanima) ali dobiti ih je jako jako teško.
- ► Tipično se procenjuju na osnovu kalibracionog programa— Benchmark-a.

Kako programer zamišlja računar?

- Moj program ima nekakve podatke i sam kod.
- I jedno i drugo živi u memoriji.
- Kod se sastoji od atomskih operacija, instrukcija koje traju neku jedinicu vremena t_i.
- Procesor izvršava moje instrukcije, jednu po jednu.
- Ako hoću brži program, opcije su mi:
 - Manje instrukcija.
 - Kraće t_i.

Oh, sweet child of summer...


- ...svi vi, znate nadam se da ovo nije tačno.
- Ali možda ne znate koliko nije tačno.
- Ipak, iako nije tačno ovo nije potpuno beskorisno.
- Minimizacija broja instrukcija je, generalno govoreći, dobar način da se program ubrza.
- Možete misliti o ovome kao o kontroli vremenske kompleksnosti algoritma.
 - ▶ Da li ste vi ovo radili?
- ▶ To je dobra ideja, ali ne svrha ovog kursa.

Dobro, šta ne valja sa ovom pričom?

- Vaš procesor ima u sebi, efektivno, više procesora.
- Ali svaki od tih procesora izvršava više stvari istovremeno.
- ► Takođe, ta istovremenost je kompleksna zahvaljujući pipelining-u.
- ► Takođe takođe, mehanizmi u računaru operišu na *kompletno* različitim vremenskim skalama.
- ▶ Takođe takođe...

Ovo je komplikovanije nego što izgleda.

- Računar se jako trudi da vam predstavi sliku da je samo instancirana Fon Nojmanova arhitektura i da je memorija lako i proizvoljno adresabilna.
- Lakše je tako programirati i većinu vremena *želite* tu iluziju, ali ne i kada hoćete da iscedite svaki poslednji dram performansi iz sistema.



Ovo je komplikovanije nego što izgleda.

Šta su glavne komplikacije na jednom računaru?

- Ne zaboravite, ovde još pričamo o prostom računaru koji vam stoji na radnom stolu.
- Prvo, ima više jezgara.
- Drugo, instrukcije mogu da traju različiti broj ciklusa.
- Dalje ima paralelizam na nivou instrukcija (eng. Instruction Level Paralelism)
- Memorija ima striktnu hijerarhiju


ILP

- Nezavisne instrukcije mogu da krenu da se izvršavaju u isto vreme, koristeći paralelne strukture u samom silikonu.
- Zahvaljujući sekvenci izvršavanja, više funkcija može da ide jedno za drugim u protočnom režimu (eng. "pipelining")
- Da ne bi bilo praznog hoda, procesor izvršava grane u vašem kodu pre nego što se zna u koju će se ući. Ako je pogodio kako treba, odlično, ako ne rezultat se baca i program se vraća u prethodno stanje.
- ▶ Da bi pipelining radio što bolje, instrukcije za koje je to moguće će biti izvršene u najoptimalnijem redosledu ne vašem redosledu.
- Podaci se dostavljaju iz nivoa memorije u nivo memorije spekulativno, tj. ako se *misli* da će možda trebati.

Pipeline

Instruction fetch Dekodiranje Data fetch Poravnanje eksponenata Dodavanje mantisa Normalizacija Smeštanje rezultata

Pipeline



Pipeline ubrzanje

- n broj proruačna koje hoćemo
- ▶ I broj koraka u procesnom toku
- ▼ T vreme za jedan ciklus sistemskog sata
- ▶ t(n) vreme za n operacija
- ▶ s vreme neophodno da se namesti da pipelining radi

Pipeline ubrzanje

Brzina serijskog izvršavanja

$$\blacktriangleright t(n) = nl\tau$$

Brzina ILP izvršavanja

Hijerarhija memorije

Tip memorije	Red veličine	Brzina učitavanja
Registar	128 bajtova	Koliko i procesor
L1 Keš	~16 KB	Pola procesora
L2 Keš	~256 KB	Oko šestina procesora
L3 Keš	~8MB	Oko 12-ina procesora
Glavna memorija	~16GB	100 ciklusa sa oko 5% protoka
SSD disk	~512GB	Jako dugo.
HDD disk	~2TB	Večnost.

Keš

- Nikad nema dovoljno.
- ► Ko se seća Celerona, Durona, i sl.?
- U praksi, automatski mehanizmi pokušavaju da u kešu drže podatke koje nama trebaju.
- Ako, kada program zatraži podatak, on stoji u kešu odlično. Imamo ubrzanje.
- Ako ne, imamo omašaj, ond. "cache miss."

Katalog omašaja

- Neizbežan
 - Kada prvi put tražimo podatke.
- Kapacitetski
 - Kada nema više mesta.
- Konflikt
 - ► Kada mapiramo (keš menja memoriju, tj. lokacije u kešu su ubrzane memorijske lokacije sa tačke gledišta adresiranja), mapirali smo dve stvari na isto mesto.
- Invalidacija
 - Više jezgara se posvađalo oko toga šta je najsvežija verzija nekog podatka.

Keš blok

- Instrukcije ne mogu da direktno adresiraju keš
- I dalje misle da pričaju sa glavnom memorijom
- Ovo je česta apstrakcija odgovorna i za, npr. memory-mapped I/O
- Iza kulisa, mikrokontroler procesora uzima podatke iz memorije i smešta ih u keš u jedinicama fiksne veličine (blokovima).
- ▶ Tipično, 128 bajtova. To znači da dobijamo ceo taj komad memorije hteli mi to ili ne.
- Zatim se beleži koji deo memorije je mapiran na koji deo keša i, kada ponestane prostora, menja se najdavnije korišćeni deo. LRU
 - Ovo je laž. Više o tome kasnije.

Koja je praktična primena znanja o keš blokovima?

- Pakovanje podataka.
- Ako prolazimo kroz niz element po element, kada učitamo prvi element, uz njega dolazi N sledećih džabe.
- Ako procesiramo svaki element, onda to je to.
- Ali šta ako je ovo niz tačaka u 3D prostoru a nas samo zanima X vrednost.
- Imamo jako puno bačenih učitavanja.
- Ako znamo kako će neki podaci biti procesirani, isplati se da se upakuju tako da podaci koji se zajedno koriste budu blizu.

Array stride

- Recimo da hoćemo da saberemo dva niza kompleksnih brojeva.
- ▶ To znači (ako koristimo double preciznost) da nam treba 16 bajtova po broju.
- ► Keš linija je, recimo, 128.
- To znači da bi trebalo da je brže da se brojevi sa sabiranje prepletu u jedan niz.
 - ► Re(A0)
 - ► Im(A0)
 - ► Re(BO)
 - ► Im(B0)
 - ► Re(A1)
 - **...**

Address alignment

- Lukaviji možda mogu da primete da ja mogu da adresiram bilo koju adresu u glavnoj memoriji na bajt nivou, čak i ako radim na nivou reči.
- Da li to znači da nekako, magično, ima poravnanje između keša i memorije?
- Ne. Multi-bajt vrednost može vrlo lako da bude u dva keš bloka.
- Ovo je spektakularno loše po performanse.
- Ponekad, kompajler je dovoljno pametan da to otkloni.
- A ako nije?

Do try this at home...

Rezultat eksperimenta

- Na mom GCC7, ovo je beskorisno. Već dobijam poravnanu memoriju.
- ▶ Jako puno zavisi od kompajlera, i često morate kod da tetošite predprocesorskim direktivama da dobijete ono što želite.

Malo sam lagao o kešu...

- Rekao sam ranije da se beleži region memorije i lokacija u kešu
- ▶ To... baš i nije tačno.
- To bi zahtevalo tkzv. asocijativan keš. Ovi su spori.
- Ono što se koristi u praksi je k-struki asocijativan keš.
- To znači da postoji transformaciona funkcija koja mapira lokaciju u memorji na lokaciju u kešu na više mogućih načina. Tipično od 2 do 8.
- Onda, u slučaju konflikta u mapiranju, koristi se jedna od dodatnih lokacija oslobođena po LRU principu.

Šta je sve ovo trebalo da me nauči?

- Osim malo o arhitekturi računara ima još i ovo:
- Kako se nešto implementira interaguje jako komplikovano sa hardverom procesora i računara uopšte da proizvede performanse.
- Stoga, programiranje performantnog koda može biti jako izazovno.
- ▶ A sve ovo je na samo jednom računaru...

4—HPC Uvod

ŠTA KADA PROCESOR JEDNOSTAVNO NIJE DOVOLJNO BRZ

Paralelizam

- Prethodna sekcija je pokazala da su performanse teške, ali je sva bila opsednuta time da se iz jednog procesora izvuče maksimum.
- Budući da se naš kod, na kraju dana, izvršava na nekom procesoru, negde, to nije loša ideja i uvek će biti relevantno, ali šta kada 100% nekog procesora nije dovoljno brzo?
- Postoje praktične granice gigahercaži koju možemo da dobijemo iz čipa
 - Bakar
 - ▶ Brzina svetlosti

Paralelizam


- Zbog ovoga superračunari danas nisu (i verovatno nikad više neće biti) jedan jako moćan procesor.
- Ono što čini superračunar super jeste broj procesorskih elemenata.
- Da bi se broj procesorskih elemenata iskoristio kako treba, potrebno je pisati kod koji je paralelan, tj. izvršava više stvari istovremeno.
- Ovo nije paralelizam na nivou instrukcije, koliko je paralelizam na nivou algoritma.
- Priroda algoritma dramatično utiče na to koliko je lako odn. teško izvršiti paralelizaciju.

Šta je naš posao?

- Da dobijemo odgovor jako jako brzo.
- ▶ Da, ali kako?
- Napadamo problem sa dve strane:
 - Arhitektura
 - Algoritam
- Dakle, treba da napravimo mašinu koja ima jako efektan dijapazon procesora koji brzo komuniciraju i imaju šta im treba da ostvare blizu svom teoretskom maksimumu.
- Sa druge strane treba da upravljamo tom mašinom i podelimo algoritme na takav način da se adekvatni delovi algoritma izvršavaju na pravom mestu radi brzine.

Anatomija jednog superračunara

- Superračunar tipično ima neki broj čvorova.
- Čvor se može zamisliti kao jedan računar.
- U našem klasteru to stvarno jesu računari.
- Naš klaster ima 4 uređaja.
- ▶ IBM Summit, ima malo više. Specifično 4604 više.
- Svaki čvor je jako moćan i sadrži više procesora (2) sa više jezgara (21) gde svako jezgro podržava 4 nezavisna izvršavanja i više izuzetno moćnih GPU-ova (6).
- ► Takođe ima oko 1600GB memorije po čvoru.



Jedno jezgro

Mnogo paralelizama

- Ovde ima jako puno stvari koje podržavaju paralelizam
- Izazov jeste napraviti kod koji ima odgovarajući posao za svaki paralelizam koji hardver nudi
- Neke stvari su taman za rad na jednom jezgru ili jednom procesoru
- A neki poslovi se najbolje dele između individualnih čvorova gde je komunikacija između njih izuzetno retka.
- Različite tehnologije su dobre za različite nivoe paralelizma.
 Gledano iz ptičije perspektive

Mnogo paralelizama

Harverski nivo paralelizma	Tehnologija
Unutar jednog procesora	OpenMP/pThreads
Između čvorova	OpenMPI
Na GPU uređajima	OpenACC

Skaliranje

- Skaliranje je kako ukupne ostvarne performanse zavise od veličine sistema.
- Tj. ako povećamo računar dva puta koliko dodatnih performansi dobijemo od toga?
- ▶ Idealno dva, da, ali...
- Skaliranje ima dva tipa
 - ▶ Slabo
 - ▶ Uniformni rast veličine sistema, memorije i problema.
 - Jako
 - ▶ Veličina problema ostaje ista, skalira se veličina sistema za povećanje brzine.

Šta smeta skaliranju?

- Koristi se mnemonik SLOW za faktore koji sprečavaju da sistem dostigne svoj teoretski maksimum. SLOW su:
- Starvation
 - ▶ Nema dovoljno posla da se uposle svi resursi sistema.
 - Možda sistem može da radi 600 svari istovremeno, ali ako trenutno postoji samo 6 nezavisnih zadataka, sistem radi na 1% svojih performansi.
- Latency
 - Sistem može da bude veliki, i ako informacija sa jednog kraja sistema bude neophodna na drugom, čekanje na nju proizvodi značajno usporenje. Setite se dijagram od ranije i različitih protoka podataka.
- Overhead
 - Sav taj kod koji deli podatke i vodi računa ko radi kada šta i integriše rezultate itd. itd. itd. oduzima neko vreme i neke resurse da se izvrši.
- Waiting
 - Čim ima više niti izvršavanja može doći do problema nadmetanja ("contention") oko deljenih resursa. Ovo se rešava čekanjem. In a stunning turn of events, waiting turns out to be bad for performance. Who knew?

5—Kratka istorija

KAKO SMO STIGLI OVDE?

Mehaničko računanje


- Želja za mašinom koja računa umesto nas, ili barem proces čini lakšim je verovatno samo par minuta mlađa od samog koncepta računanja.
- Rano računanje je, u stvari, bilo samo po sebi fundamentalno vezano za nekakvo pomoćno ustrojstvo.
- Drevni Rimljani su imali brojeve koji su bili prilično teški za mehaničku manipulaciju
- Mislim, koliko je LXVII puta XI? A da ne prebacite prvo u arapske brojeve?
- Rimljani su imali metod koji je uključivao pažljivo napravljenu tablicu i kamenčiće.
- Deminutivska množina reči za 'kamen' na latinskom je 'calculi'
- Odatle kalkulator, kalkulisanje, itd. itd.

Mehaničko računanje

- Ovo je nastalo, toliko da su ljudi koji su radili sa novcem (te mnogo računali) u kasnosrednjevekovnoj Italiji uvek imali pri ruci klupu sa ucrtanom šemom za račun.
- Termin za klupa je bio 'banca'
- Kasnije su prešli na novi, divni metod za računanje koji ne zahteva klupu no upotrebljava čudne strane cifre. Taj metod su zvali po iskvarenom imenu kreatora 'algorisam'
- Mušterije nisu verovale ovakom algorismičnom bankarstvu i hteli su klupe nazad. Naročito omrznuta je bio potpuno novi simbol—nula. Toliko je bila omrznuta da je arapsko ime za nju—al sifr—ušlo u skoro sve evropske jezike.
- ► Kao 'šifra.'


Mehaničko računanje

- ▶ Ne možemo, očigledno da se oslobodimo mehaničkih računala.
- Prva mehanička računala su bila fundamentalno samo računaljke.




Abakus

Logaritmar






Paskalina



Curta


Računari?

- ▶ Ne. Nikako.
- U računaru ovo odgovara više ALU nego celom računaru.
- Šta je onda prvi računar?




l'mnot saying it was aliens...

Antikiteranski mehanizam



Analogni računar

- Mislite o tome kao o kompleksnoj fizičkoj inkarnaciji matematičke funkcije
- Možemo da menjamo parametre, ali priroda funkcije je ista
- Jeste računar ali nije programabilan.




The Difference Engine

Računar?

- ▶ Ne još.
- Ovo je fizička inkarnacija gomile funkcija.
- Šta ima da je programabilno?

The Analytic Engine



Prvi pravi računar

- ...ali samo na papiru.
- Memorija, programi, opšta namena.
- Nikada nije napravljen, ali moderne studije ukazuju da je mogao biti uz ogromnu investiciju.

Da se uozbiljimo

- Šta je sa istorijom elektronskih super-računara?
- Tradicionalno, deli se υ 'epohe' koje karakteriše dominacija određenih tehnologija.

Epoha I—elektromehanička era

- ▶ Zuse Z1 (1938)
- ► Harvard Mk1(1944)





Epoha I—elektromehanička era

- Brzine od čak jedne instrukcije u sekundi!
- ▶ Bušene kartice za I/O
- Još nema programskih jezika kao takvih
- Čerč i Tjuring postavljaju teoretske osnove računara

Epoha II—Fon Nojmanova Arhitektura i Vakumske cevi

- ► ENIAC
- ▶ EDSAC (1949)
- ▶ Colossus
- ▶ IBM 704
- ▶ UNIVAC (1951)



Epoha II—Fon Nojmanova Arhitektura i Vakumske cevi

- Vrhunske mašine ere postižu do 10 KIPS
- ▶ 4KB memorije
- U ranom dobu koriste se živina kola za memoriju
- Kasnije magnetna jezgra
 - Ovo je ostavilo traga do danas—ako vam je ikada pukao program u Linux-u i ostavio 'core dump,' sada znate odakle ime.
- ▶ U ovom periodu:
 - ▶ Fon Nojman postavlja osnove moderne arhitekture računara.
 - Klod Šanon postavlja osnove informatike.

Epoha III—Paralelizam na nivou instrukcije i uspon tranzistora

▶ Era počinje sa TX-0 računarom i vodi preko DEC PDP-1 i IBM 7090 do

vrhunca treće epohe

► CDC 6600 (1965)



Epoha III—Paralelizam na nivou instrukcije i uspon tranzistora

- ► CDC6600 je imao
 - ▶ 1 MFLOPS!
 - ▶ 10 MHz takt!
 - ▶ 10 logičkih jedinica!
 - ▶ Prvi ILP!
 - Jedan od prvih uređaja koji se zvao "superkompjuter"

Epoha IV—Vektorski procesori i integrisana kola

- Računar koji je obeležio ovu epohu je legendarni Krej-1 (1976).
- Karakteriše ga izuzetno dugačak pipeline.



Epoha IV—Vektorski procesori i integrisana kola

- ▶ Krej-1 je mogao
 - ▶ 80 MHz!
 - ▶ 160 MFLOPS!
 - ▶ 8.39MB memorije!
 - ▶ 303MB diska!

Epoha V—SIMD i spor uspon mikroprocesora

- SIMD je jedna od fundamentalnih HPC arhitektura po Flinovoj taksonomiji (vidi kasnije)
- Podelimo podatke na blokove, a onda radimo istu stvar svakom bloku podataka.
- SIMD Single Instruction Multiple Data
- Problem sa SIMD-om jeste što su algoritmi bili fantastični za neke stvari i potpuno beskorisni za sve ostalo.
- SIMD (kasnije, kasnije) i dalje živi—postoji način na koji je svaki GPU u stvari široka SIMD implementacija.
- ► NEC SX-2
 - Prvi računar da probije GFLOPS barijeru

Epoha VI---Mnogo Procesora

- ► Touchstone Paragon (1994)
- ► IBM SP-2
- Thinking Machines Corporation CM-5 (1992)
- Prvi moderni superkompjuteri
- Prosleđivanje poruka i odvojena memorija, po prvi put.
- Takođe, prvi put se pojavio potrošački klaster (commodity cluster)
 - ▶ UC Berkley NOW
 - Beowulf
 - ▶ PC + Linux + Ethernet + MPI = Supercomputing For Everyone

Epoha VII?

- ▶ Mi smo ovde.
- ▶ I dalje su dominantne tehnologije iz šeste epohe ali uz dodatak ekstremne heterogenosti.
- ▶ U jednom čvoru imamo i SIMD i shared-memory i message-passing.
- Moglo bi se reći da ovo predstavlja odrastanje HPCa.

Dalje?

- Masivne online mreže.
- ▶ 3D čipovi i sintetički dijamant
- Neuroprocesori i domain specific arhitekture
- Kvantni računari