Računarstvo visokih performansi

VELJKO PETROVIĆ I GORANA GOJIĆ

6—Arhitektura superračunara

PREGLED MOGUĆIH REŠENJA

Veza sa drugim predmetima

- Mi ovo radimo tek ovlaš.
- Mnogo više o ovome radite kod prof. Živanova
- Biće nešto preklapanja između onoga što ja kažem i onoga što on kaže, ali generalno govoreći od njega dobijate najbolje podatke.
- Svrha ovoga jeste da imamo rečnik koji delimo da bi mogli da pričamo o tome šta programiramo.

Faktori performanse HPC sistema

- Brzina komponenata
 - Koliko se brzo stvari dešavaju na individualnoj komponenti
- Paralelizam komponenata
 - ► Koliko stvari se izvršava jednovremeno
 - Koliko stvari se efektno paralelizuje
- Efikasnost komponenata
 - ▶ Koji procenat vremena je sistem sposoban da radi

Faktori performanse HPC sistema

- ▶ P performanse sistema kao apstrakcija
- ▶ e efikasnost sistema
- ▶ S faktor skaliranja
- ▶ a funkcija dostupnosti
 - čiji je parametar R pouzdanost
- μ stopa izvršavanja instrukcija kao funkcija
 - ▶ čiji je parametar E snaga

Faktori performanse HPC sistema

$$P = e \times S \times a(R) \times \mu(E)$$

O efikasnosti

- ► Efikasnost se lako definiše: to je odnos ostvarenih i teoretskih performansi, tj.

O pouzdanosti

- Sporiji algoritmi mogu da priušte da budu provereni i sigurno tačni
- ► Ali ako hoćemo brzinu greške su neminovne
- Sistemi su jednostavno previše komplikovani

Što više znam o kompjuterima, sve sam više iznenađen kada rade.

NEPOZNATI FTN STUDENT, HOL FAKULTETA, 2008.

- Ovo tek važi za superračunare.
- Svi ti delovi, sve te komponente...
- Stvarno jeste čudo što rade.

Metodi pouzdanosti

- Greške nisu kraj sveta
- ▶ Pomislite na TCP vs. UDP
- Metod koji se koristi najčešće je checkpoint/restart
- Što da ne? Sve što izgubimo je vreme.
- Ako je vreme koje gubimo na povremeni restart manje od vremena koje bi gubili na sporiji algoritam—pobeda!

Flinova taksonomija

- Postoje mnogi načini da se opiše arhitektura paralelnih sistema i mnogi načini da se takvi sistemi projektuju.
- Da bi mogli da pričamo bez previše mahanja rukama i objašnjavanja dobro je da imamo nekakve zajedničke termine
- Primer takvih zajedničkih termina jeste Flinova taksonomija, sistem denotiranja različitih arhitektura koji je napravio Majkl Flin 70-tih kodina prošlog veka.

Faktori Flinove taksonomije

- Flinova taksonomija ima dve dimenzije po kojima varira—podaci i instrukcije, označene u sistemu kao D i I.
- ► I D i I dimenzije mogu da variraju između dve vrednosti: S (single) i M (multiple) po tome da li se u jednom trenutku u sistemu izvršava operacija nad više tokova podataka ili se izvršava više niti kontrole
- Kombinatorika nam, onda, daje 'ćoškove' faznog prostora HPC arhitekture:
 - ► SISD
 - ► SIMD
 - ► MIMD
 - ► MISD

SISD

- Najklasičnija Fon Nojmanova arhitektura
- Jedna stvar u jednom trenutku
- Ništa danas ne radi ovako, praktično
- No, i dalje je koristan mentalni model pošto vaša userland aplikacija gotovo sigurno radi ovako.

- Uvek se radi ista stvar
- Ali se istovremeno radi na velikom skupu podataka
- Da bi to razumeli, hajde da razmišljamo o idealizovanoj grafičkoj kartici koja izvršava Fongov model senčenja


$$I_{
m p} = k_{
m a} i_{
m a} + \sum_{m \; \in \; ext{lights}} (k_{
m d} (\hat{L}_m \cdot \hat{N}) i_{m,
m d} + k_{
m s} (\hat{R}_m \cdot \hat{V})^lpha i_{m,
m s}).$$

Vertex Shader

```
attribute vec3 position;
attribute vec3 normal;
uniform mat4 projection, modelview, normalMat;
varying vec3 normalInterp;
varying vec3 vertPos;
void main(){
 vec4 vertPos4 = modelview * vec4(position, 1.0);
 vertPos = vec3(vertPos4) / vertPos4.w;
 normalInterp = vec3(normalMat * vec4(normal, 0.0));
  gl_Position = projection * vertPos4;
```

Fragment Shader

```
precision mediump float;
varying vec3 normalInterp; // Surface normal
varying vec3 vertPos;
                           // Vertex position
uniform int mode; // Rendering mode
uniform float Ka; // Ambient reflection coefficient
uniform float Kd; // Diffuse reflection coefficient
uniform float Ks; // Specular reflection coefficient
uniform float shininessVal; // Shininess
// Material color
uniform vec3 ambientColor;
uniform vec3 diffuseColor;
uniform vec3 specularColor;
uniform vec3 lightPos; // Light position
void main() {
  vec3 N = normalize(normalInterp);
 vec3 L = normalize(lightPos - vertPos);
  // Lambert's cosine law
  float lambertian = max(dot(N, L), 0.0);
  float specular = 0.0;
  if(lambertian > 0.0) {
   vec3 R = reflect(-L, N);
                               // Reflected light vector
    vec3 V = normalize(-vertPos); // Vector to viewer
   // Compute the specular term
    float specAngle = max(dot(R, V), 0.0);
    specular = pow(specAngle, shininessVal);
  gl FragColor = vec4(Ka * ambientColor +
                     Kd * lambertian * diffuseColor +
                     Ks * specular * specularColor, 1.0);
  // only ambient
  if(mode == 2) gl FragColor = vec4(Ka * ambientColor, 1.0);
  // only diffuse
 if(mode == 3) gl FragColor = vec4(Kd * lambertian * diffuseColor, 1.0);
 // only specular
 if(mode == 4) gl FragColor = vec4(Ks * specular * specularColor, 1.0);
```



SPMD

- ▶ U praski ovo nije baš SIMD.
- Nije paralelizam baš u instrukcijama
- Ali jeste slučaj da imamo jedan program a više tokova podataka.
- Tako da je moderan GPU striktno govoreći primer SPMD arhitekture.
- ▶ No, sa druge strane, SPMD je samo *praktična* inkarnacija SIMD ideje.
- Ne treba se previše držati Flinovih apstrakcija. One su divne da nam opišu "ćoškove" prostora u kome obitavamo, ali kretanje po tom prostoru dozvoljava dosta varijacije.
- Moderan heterogen sistem je takav da ima zapanjujuće mnogo gradacije između stepena deljene memorije, nivoa paralelizma, itd.

Heterogen sistem?

- Koristimo taj termin relativno često
- Programiranje u heterogenim sistemima će biti naš glavni izazov
- Pa šta je heterogen sistem?
- Neformalna definicija: Sistem koji meša razne delove Flinove taksonomije u svojim različitim delovima: hibrid raznih arhitektura i pristupa vođen samo željom za najviše performansi.
- Heterogeni sistemi zvuče vrlo novo i uzbudljivo ali, istina je da su oni već duže vremena sa nama i da vi verovatno imate jedan.
- Lični računari su uvek bili heterogeni, a nikad više nego danas gde je razlika između superračunara i nekog gaming PC-ja uglavno stvar razmere ne prirode.

SIMD nizovi

- ▶ SIMD niz (SIMD Array) je tehnika izrade superračunara koja je svoj vrhunac doživela u 80-tim i 90-tim godinama prošlog veka.
- Ideja je da se računar sastoji od jako mnogo prostih procesorskih elemenata kojima upravlja kontroler sekvence koji se stara da rade istu stvar u isto vreme
- Svaki takav element radi, onda, nad svojim komadom memorije uz minimalno povremeno komuniciranje sa memorijom drugih komada memorije.
- Ovo jako liči na fixed-pipeline arhitekturu grafičkih kartica ranijih generacija.

Procena performansi i Amdalov zakon

- Amdalov zakon je metod da se proceni performansa paralelizovanog sistema
- Tačnije rečeno, Amdalov zakon povezuje stepen paralelizacije sa ostvarenim dobitkom u performansama.
- Ovo je težak problem, te je zakon samo približni model koji naročito odgovara baš SIMD nizovima.

Amdalov zakon

- Zamislim SIMD niz procesor koji ima dva režima izvršavanja:
 - Sekvencijalni (gde izvršava funkciju po funkciju)
 - Paralelni (gde izvršava sa svim svojim PE-ovima)
- Neka je T0 ukupno vreme za neki proračun
- A neka je TF vreme za sekvencijalno izvršavanje operacija koje se mogu izvršavati u paraleli, dok je TA vreme koje je zaista potrebno.
- Dalje, neka je g stepen paralizma, S stepen ubrzanja, a f proporcija operacija koje se mogu paralelizovati.
- Onda:

Amdalov zakon

$$T_A = \frac{T_F}{g}$$

$$S = \frac{T_0}{T_A}$$

$$f = \frac{T_F}{T_0}$$

$$T_A = (1 - f) \times T_0 + \left(\frac{f}{g}\right) \times T_0$$

$$S = \frac{T_0}{(1 - f) \times T_0 + \left(\frac{f}{g}\right) \times T_0}$$



$$S = \frac{1}{1 - f + (\frac{f}{g})}$$

20 18 Parallel portion 50% 16 75% 14 12 Speedup 10 8 6 2 4096 8192 16384

Number of processors

Amdahl's Law

Amdalov zakon

MIMD


- Ovo je svet u kome mi, u stvari, živimo
- No, ponekad, to se krije od nas
- Najčistiji primer ovako nečega jeste sistem čvorova, gde je svaki čvor procesor koji komunicira sa drugim čvorovima preko mreže
- Provešćemo najviše vremena u hibridnom MIMD/SIMD svetu

Multiprocesori

- Praktično ovaploćenje MIMD pristupa.
- To je arhitektura modernih super-računara. Mnogo čvorova, mnogo procesora.
- Multiprocesorske arhitekture imaju varijacije

Multiprocesori deljene memorije

- Sistem gde imamo N procesora, deljenu magistralu, i jednu memoriju za sve.
- Idealno, ovo funkcioniše kao UMA arhitektura—uniform memory access. To znači da bilo koji deo memorije je ne samo jednako dostupan bilo kom procesoru, nego je dostupan u jednakom vremenu.




Multiprocesori deljene memorije

Problem keša

- Koherentnost keša je ogroman problem za ovakve arhitekture
- Tipično se koristi Modified Exclusive Shared Invalid protokol, tkzv. MESI.
- Poznat još i kao 'njuškalo keš' (Snooping cache)
- ► UMA je moguća (donekle) na običnom računaru
- Ali današnje mašine su skoro sve NUMA, tj. ne UMA: neka memorija je blizu a neka daleko. Fizički a i logički.

Masivno paralelni multiprocesori

- MPM-ovi nemaju deljenu memoriju nego distribuiranu memoriju.
- Striktno govoreći (i u stilu toga što su nam sve oznake labave i predstavljaju samo proizvoljne linije povučene po kontinualnim skalama) model distribuirane memorije je samo ekstreman NUMA model.
- ▶ Kako?
- Pa čvor ima svoju memoriju koja je NUMA-tično manje-više deljena, ali je povezan sa svim drugim čvorovima preko interfejsa za prosleđivanje poruka koji, tehnički, omogućava pristup (iako jako spor i indirektan) svoj memoriji sistema.



Kako to izgleda danas

Potrošački klasteri

- Potrošački klaster (comodity cluster) nije toliko posebna arhitektura koliko je specifična implementacija masivno paralelne arhitekture.
- Ideja je da se MPM arhitektura implementira upotrebljavajući hardver koji je namenjen potrošačima
- Zašto ovo radi?
 - 1. Ekonomije skale.
 - 2. Video igre.
- Naravno rešenje je manje efikasno: vrhunska MPM rešenja su skoro pa 90% efikasna na odabranim problemima.
- Čak i najbolji potrošački klasteri retko probijaju 60%.
- ▶ Ali su mnogo jeftiniji i ekonomski se skaliraju fantastično.

Internet-bazirani potrošački klasteri

- Ekstreman primer ovoga jeste ideja da svako ko hoće može da postane deo super-računara koji rešava neki ogroman problem.
- ► Folding@home, na primer.
- Ovo je slučaj gde je izolovanost čvorova komično velika, ali je to i dalje sasvim OK za određeni tip problema, uglavnom u kategoriji smešno paralelnih (više o tome kasnije).
- Najuspešniji primer je verovatno globalna bitcoin mreža
 - ▶ Pet miliona triliona proračuna SHA256 vrednosti svakog sekunda.

MISD

- Neki smatraju da je ovo besmislena kategorija
- Isti podaci a više tokova instrukcija?!
- Imaju dve klasične interpretacije:
 - ▶ Coarse-grained pipeline
 - Deljena memorija
- ▶ Na jedan način, moglo bi se reći da će OpenMP sa kojim se suočavate večeras primer MISD arhitekture.