太初有道,道与神同在,道就是神......

CnBlogs Home New Post Contact Admin Rss WIPosts - 92 Articles - 4 Comments - 45

2017-08-24

KVM中断虚拟化浅析

邮箱: zhunxun@gmail.com

2020年5月 В Ξ Д 五 26 27 28 29 30 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 17 20 21 22 23 25 26 29 24 27 28 30 31 1 2 3 4 5

搜索



PostCategories

C语言(2) IO Virtualization(3) KVM虚拟化技术(26) linux 内核源码分析(61) Linux日常应用(3) linux时间子系统(3) qemu(10) seLinux(1) windows内核(5) 调试技巧(2) 内存管理(8) 日常技能(3)

容器技术(2) 生活杂谈(1) 网络(5)

文件系统(4)

硬件(4)

PostArchives

2018/4(1)

2018/2(1)

2018/1(3)

2017/12(2)

2017/11(4)

2017/9(3) 2017/8(1)

2017/7(8)

2017/6(6)

2017/5(9)

2017/4(15)

2017/3(5)

2017/2(1)

2016/12(1) 2016/11(11)

2016/10(8)

2016/9(13)

ArticleCategories

时态分析(1)

Recent Comments

1. Re:virtio前端驱动详解 我看了下,Linux-4.18.2中的vp_notify() 函数。bool vp notify(struct virtaueue *vq){ /* we write the queue's sele

--Linux-inside

2. Re:virtIO之VHOST工作原理简析

今天咱们聊聊KVM中断虚拟化,虚拟机的中断源大致有两种方式,来自于用户空间qemu和来自于KVM内

中断虚拟化起始关键在于对中断控制器的虚拟化,中断控制器目前主要有APIC,这种架构下设备控制器通 过某种触发方式通知IO APIC,IO APIC根据自身维护的重定向表pci irq routing table格式化出一条中 断消息,把中断消息发送给local APIC,local APIC局部与CPU,即每个CPU一个,local APIC 具备传统 中断控制器的相关功能以及各个寄存器,中断请求寄存器IRR,中断屏蔽寄存器IMR,中断服务寄存器ISF 等,针对这些关键部件的虚拟化是中断虚拟化的重点。在KVM架构下,每个KVM虚拟机维护一个Io APIC, 但是每个VCPU有一个local APIC。

核心数据结构介绍:

kvm_irq_routing_table

```
struct kvm_irq_routing_table {
   /*ue->gsi*/
   int chip[KVM_NR_IRQCHIPS][KVM_IRQCHIP_NUM_PINS];
   struct kvm_kernel_irq_routing_entry *rt_entries;
    u32 nr rt entries;
    * Array indexed by gsi. Each entry contains list of irq chips
     \ensuremath{^{\star}} the gsi is connected to.
    struct hlist head map[0];
};
```

这个是一个中断路由表,每个KVM都有一个, chip是一个二维数组,表示三个芯片的各个管脚,每个芯片 有24个管脚,每个数组项纪录对应管脚的GSI号;rt_entries是一个指针,指向一个 kvm_kernel_irq_routing_entry数组,数组中共有nr_rt_entries项,每项对应一个IRQ;map其实可 以理解为一个链表头数组,可以根据GSi号作为索引,找到同一IRQ关联的所有 kvm_kernel_irq_routing_entry。具体中断路由表的初始化部分见本文最后一节

```
struct kvm_kernel_irq_routing_entry {
   u32 gsi;
   u32 type;
    int (*set)(struct kvm kernel irq routing entry *e,
          struct kvm *kvm, int irq_source_id, int level,
          bool line status);
   union {
       struct {
           unsigned irqchip;
           unsigned pin;
        } irachip;
       struct msi msg msi;
    struct hlist_node link;
};
```

qsi是该entry对应的qsi号,一般和IRQ是一样,set方法是该IRQ关联的触发方法,通过该方法把IRQ传送 给IO-APIC,; link就是连接点,连接在上面同一IRQ对应的map上;

中断注入在KVM内部流程起始于一个函数kvm_set_irq

再问一个问题,从设置ioeventfd那个流程来看的话是guest发起一个IO,首先会陷入到kvm中,然后由kvm向qemu发送一个IO到来的event,最后IO才被处理,是这样的吗?

--Linux-inside

3. Re:virtIO之VHOST工作原理简析 你好。设置ioeventfd这个部分和guest里面的virtio前端驱动有关系吗? 设置ioeventfd和virtio前端驱动是如何发

--Linux-inside

4. Re:QEMU IO事件处理框架 良心博主,怎么停跟了,太可惜了。

生联系起来的?谢谢。

--黄铁牛

5. Re:linux 逆向映射机制浅析 小哥哥520脱单了么

--黄铁牛

Top Posts

- 1. 详解操作系统中断(21154)
- 2. PCI 设备详解一(15808)
- 3. 进程的挂起、阻塞和睡眠(13714)
- 4. Linux下桥接模式详解一(13467)
- 5. virtio后端驱动详解(10539)

推荐排行榜

- 1. 进程的挂起、阻塞和睡眠(6)
- 2. qemu-kvm内存虚拟化1(2)
- 3. 为何要写博客(2)
- 4. virtIO前后端notify机制详解(2)
- 5. 详解操作系统中断(2)

```
int kvm_set_irq(struct kvm *kvm, int irq_source_id, u32 irq, int level,
      bool line_status)
   struct kvm_kernel_irq_routing_entry *e, irq_set[KVM_NR_IRQCHIPS];
   int ret = -1, i = 0;
   struct kvm_irq_routing_table *irq_rt;
   trace kvm set irq(irq, level, irq source id);
   /st Not possible to detect if the guest uses the PIC or the
    * IOAPIC. So set the bit in both. The guest will ignore
    * writes to the unused one.
   rcu_read_lock();
   irq_rt = rcu_dereference(kvm->irq_routing);
   if (irq < irq rt->nr rt entries)
       hlist_for_each_entry(e, &irq_rt->map[irq], link)
          irq set[i++] = *e;
   rcu_read_unlock();
   /*依次调用同一个irq上的所有芯片的set方法*/
   while(i--) {
      int r;
       /*kvm_set_pic_irq kvm_set_ioapic_irq*/
       r = irq_set[i].set(&irq_set[i], kvm, irq_source_id, level,
                  line status);
       if (r < 0)
           continue;
       ret = r + ((ret < 0) ? 0 : ret);
   return ret;
```

kvm指定特定的虚拟机,irq_source_id是中断源ID,一般有KVM_USERSPACE_IRQ_SOURCE_ID和 KVM_IRQFD_RESAMPLE_IRQ_SOURCE_ID; irq是全局的中断号,level指定高低电平,需要注意的是,针对边沿触发,需要两个电平触发来模拟,先高电平再低电平。回到函数中,首先要收集的是同一irq上注册的所有的设备信息,这主要在于irq共享的情况,非共享的情况下最多就一个。设备信息抽象成一个kvm_kernel_irq_routing_entry,这里临时放到irq_set数组中。然后对于数组中的每个元素,调用其set方法,目前大都是APIC架构,因此set方法基本都是kvm_set_ioapic_irq,在传统pic情况下,是kvm_set_pic_irq。我们以kvm_set_ioapic_irq为例进行分析,该函数没有实质性的操作,就调用了kvm_ioapic_set_irq函数

```
int kvm_ioapic_set_irq(struct kvm_ioapic *ioapic, int irq, int irq_source_id,
             int level, bool line_status)
{
   u32 old irr;
   u32 mask = 1 << irq;//irq对应的位
   union kvm_ioapic_redirect_entry entry;
   int ret, irg level;
   BUG ON(irg < 0 || irg >= IOAPIC NUM PINS);
   spin_lock(&ioapic->lock);
   old_irr = ioapic->irr;
   /*判断请求高电平还是低电平*/
   irq_level = __kvm_irq_line_state(&ioapic->irq_states[irq],
                   irq_source_id, level);
   entry = ioapic->redirtbl[irq];
   irq_level ^= entry.fields.polarity;
   if (!irq level) {
       ioapic->irr &= ~mask;
       ret = 1;
   } else {
       int edge = (entry.fields.trig_mode == IOAPIC_EDGE_TRIG);
       if (irq == RTC GSI && line status &&
          rtc irq check coalesced(ioapic)) {
           ret = 0; /* coalesced */
           goto out;
```

到这里,中断已经到达模拟的IO-APIC了,IO-APIC最重要的就是它的重定向表,针对重定向表的操作主要在ioapic_service中,之前都是做一些准备工作,在进入ioapic_service函数之前,主要有两个任务:1、判断触发方式,主要是区分电平触发和边沿触发。2、设置ioapic的irr寄存器。之前我们说过,电触发需要两个边沿触发来模拟,前后电平相反。这里就要先做判断是对应哪一次。只有首次触发才会进行后续的操作,而二次触发相当于reset操作,就是把ioapic的irr寄存器清除。在电平触发模式下且请求的irq和ioapic中保存的irq不一致,就会对其进行更新,进入ioapic_service函数。

该函数比较简单,就是获取根据irq号,获取重定向表中的一项,然后向本地APIC传递,即调用ioapic_deliver函数,当然前提是kvm_ioapic_redirect_entry没有设置mask,ioapic_deliver主要任务就是根据kvm_ioapic_redirect_entry,构建kvm_lapic_irq,这就类似于在总线上的传递过程。构建之后调用kvm_irq_delivery_to_apic,该函数会把消息传递给相应的VCPU,具体需要调用kvm_apic_set_irq函数,继而调用__apic_accept_irq,该函数中会根据不同的传递模式处理消息,大部分情况都是APIC_DM_FIXED,在该模式下,中断被传递到特定的CPU,其中会调用kvm_x86_ops->deliver_posted_interrupt,实际上对应于vmx.c中的vmx_deliver_posted_interrupt

这里主要是设置vmx->pi_desc中的位图即struct pi_desc 中的pir字段,其是一个32位的数组,共8项。因此最大标记256个中断,每个中断向量对应一位。设置好后,请求KVM_REQ_EVENT事件,在下次vm-entry的时候会进行中断注入。

具体注入过程:

在vcpu_enter_guest (x86.c)函数中,有这么一段代码

即在进入非跟模式之前会检查KVM_REQ_EVENT事件,如果存在pending的事件,则调用 kvm_apic_accept_events接收,这里主要是处理APIC初始化期间和IPI中断的,暂且不关注。之后会调用inject_pending_event,在这里会检查当前是否有可注入的中断,而具体检查过程时首先会通过 kvm_cpu_has_injectable_intr函数,其中调用kvm_apic_has_interrupt->apic_find_highest_irr->vmx_sync_pir_to_irr,vmx_sync_pir_to_irr函数对中断进行收集,就是检查vmx->pi_desc中的位图,如果有,则会调用kvm_apic_update_irr把信息更新到apic寄存器里。然后调用apic_search_irr获取IRR寄存器中的中断,没找到的话会返回-1.找到后调用kvm_queue_interrupt,把中断记录到vcpu中。

最后会调用kvm_x86_ops->set_irq,进行中断注入的最后一步,即写入到vmcs结构中。该函数指针指向vmx_inject_irq

```
static void vmx_inject_irq(struct kvm_vcpu *vcpu)
   struct vcpu_vmx *vmx = to_vmx(vcpu);
   uint32 t intr;
   int irg = vcpu->arch.interrupt.nr;//中断号
   trace_kvm_inj_virq(irq);
   ++vcpu->stat.irq_injections;
   if (vmx->rmode.vm86 active) {
       int inc_eip = 0;
       if (vcpu->arch.interrupt.soft)
          inc eip = vcpu->arch.event exit inst len;
       if (kvm inject realmode interrupt(vcpu, irq, inc eip) != EMULATE DONE)
           kvm_make_request(KVM_REQ_TRIPLE_FAULT, vcpu);
       return;
   intr = irq | INTR_INFO_VALID_MASK; //设置有中断向量的有效性
   if (vcpu->arch.interrupt.soft) {//如果是软件中断
       intr |= INTR TYPE SOFT INTR;//内部中断
       vmcs_write32(VM_ENTRY_INSTRUCTION_LEN,
               vmx->vcpu.arch.event_exit_inst_len);//软件中断需要写入指令长度
       intr |= INTR_TYPE_EXT_INTR;//标记外部中断
   vmcs_write32(VM_ENTRY_INTR_INFO_FIELD, intr);
}
```

最终会写入到vmcs的VM_ENTRY_INTR_INFO_FIELD中,这需要按照一定的格式。具体格式详见intel手册。0-7位是向量号,8-10位是中断类型(硬件中断或者软件中断),最高位是有效位,12位是NMI标志。

中断路由表的初始化

用户空间qemu通过KVM_CREATE_DEVICE API接口进入KVM的kvm_vm_ioctl处理函数,继而进入kvm_arch_vm_ioctl,根据参数中的KVM_CREATE_IRQCHIP标志进入初始化中断控制器的流程,首步肯定是注册pic和io APIC,这里我们就不详细阐述,重点在于后面对中断路由表的初始化过程。中断路由表的初始化通过kvm_setup_default_irq_routing函数实现,

首个参数kvm指定特定的虚拟机,后面default_routing是一个全局的kvm_irq_routing_entry数组,就定义在irq_comm.c中,该数组没别的作用,就是初始化kvm_irq_routing_table,看下kvm_set_irq_routing


```
int kvm_set_irq_routing(struct kvm *kvm,
           const struct kvm irq routing entry *ue,
           unsigned nr.
           unsigned flags)
   struct kvm irq routing table *new, *old;
   u32 i, j, nr_rt_entries = 0;
   int r:
   /*正常情况下, nr_rt_entries=nr*/
   for (i = 0; i < nr; ++i) {</pre>
       if (ue[i].gsi >= KVM MAX IRQ ROUTES)
           return -EINVAL;
       nr_rt_entries = max(nr_rt_entries, ue[i].gsi);
   nr rt entries += 1;
   /*为中断路由表申请空间*/
   new = kzalloc(sizeof(*new) + (nr_rt_entries * sizeof(struct hlist_head))
             + (nr * sizeof(struct kvm_kernel_irq_routing_entry)),
             GFP_KERNEL);
   if (!new)
       return -ENOMEM;
   new->rt_entries = (void *)&new->map[nr_rt_entries];
   new->nr rt entries = nr rt entries;
   for (i = 0; i < KVM_NR_IRQCHIPS; i++)</pre>
       for (j = 0; j < KVM_IRQCHIP_NUM_PINS; j++)</pre>
           new->chip[i][j] = -1;
   /*初始化每一项kvm_kernel_irq_routing_entry*/
    for (i = 0; i < nr; ++i) {
       r = -EINVAL;
       if (ue->flags)
           goto out;
       r = setup routing entry(new, &new->rt entries[i], ue);
           goto out;
       ++ue;
   mutex lock(&kvm->irq lock);
   old = kvm->irq_routing;
   kvm irg routing update(kvm, new);
   mutex unlock(&kvm->irq lock);
    synchronize_rcu();
    /*释放old*/
```

```
new = old;
r = 0;
out:
kfree(new);
return r;
}
```

可以参考一个宏:

```
#define IOAPIC_ROUTING_ENTRY(irq) \
{ .gsi = irq, .type = KVM_IRQ_ROUTING_IRQCHIP, .u.irqchip.irqchip =
KVM_IRQCHIP_IOAPIC, .u.irqchip.pin = (irq) }
```

这是初始化default_routing的一个关键宏,没一项都是通过该宏传递irq号(0-23)64位下是0-47,可见gsi就是irq号,所以实际上,回到函数中nr_rt_entries就是数组中项数,接着为kvm_irq_routing_table分配空间,注意分配的空间包含三部分: kvm_irq_routing_table结构、nr_rt_entries个hlist_head和nr个kvm_kernel_irq_routing_entry,所以kvm_irq_routing_table的大小是和全局数组的大小一样的。整个结构如下图所示



根据上图就可以理解new->rt_entries = (void *)&new->map[nr_rt_entries];这行代码的含义,接下来是对没项的table的chip数组做初始化,这里初始化为-1.接下来就是一个循环,对每一个kvm_kernel_irq_routing_entry做初始化,该过程是通过setup_routing_entry函数实现的,这里看下该函数

```
*/
hlist_for_each_entry(ei, &rt->map[ue->gsi], link)
    if (ei->type == KVM_IRQ_ROUTING_MSI ||
        ue->type == KVM_IRQ_ROUTING_MSI ||
        ue->u.irqchip.irqchip == ei->irqchip.irqchip)
        return r;
e->gsi = ue->gsi;
e->type = ue->type;
r = kvm_set_routing_entry(rt, e, ue);
if (r)
        goto out;
hlist_add_head(&e->link, &rt->map[e->gsi]);
r = 0;
out:
    return r;
}
```

之前的初始化过程我们已经看见了,.type为KVM_IRQ_ROUTING_IRQCHIP,所以这里实际上就是把e->gsi = ue->gsi;e->type = ue->type;然后调用了kvm_set_routing_entry,该函数中主要是设置了kvm_kernel_irq_routing_entry中的set函数,APIC的话设置的是kvm_set_ioapic_irq函数,而pic的话设置kvm_set_pic_irq函数,然后设置irqchip的类型和管脚,对于IOAPIC也是直接复制过来,PIC由于管脚计算是irq%8,所以这里需要加上8的偏移。之后设置table的chip为gis号。回到setup_routing_entry函数中,就把kvm_kernel_irq_routing_entry以gsi号位索引,加入到了map数组中对应的双链表中。再回到kvm_set_irq_routing函数中,接下来就是更新kvm结构中的irq_routing指针了。

中断虚拟化流程

```
kvm_set_irq
kvm_ioapic_set_irq
ioapic_service
ioapic_deliver
kvm_irq_delivery_to_apic
kvm_apic_set_irq
__apic_accept_irq
vmx_deliver_posted_interrupt
```

具体注入阶段

```
vcpu_enter_guest
    kvm_apic_accept_events
    inject_pending_event
        kvm_queue_interrupt
        vmx_inject_irq
        vmcs_write32(VM_ENTRY_INTR_INFO_FIELD, intr);
```

中断路由表初始化

```
x86.c kvm_arch_vm_ioctl
kvm_setup_default_irq_routing irq_common.c
kvm_set_irq_routing irq_chip.c
setup_routing_entry irq_chip.c
kvm_set_routing_entry irq_chip.c
e->set = kvm_set_ioapic_irq; irq_common.c
```

以马内利!

参考资料:

LInux3.10.1源码

分类: KVM虚拟化技术, linux 内核源码分析





« 上一篇: <u>virtIO之VHOST工作原理简析</u> » 下一篇: <u>proc_create函数内幕初探</u>

posted @ 2017-09-04 19:25 jack.chen Views(2507) Comments(0) Edit 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>, <u>访问</u> 网站首页。

最新 IT 新闻:

- ·腾讯在列!微软宣布超140家工作室为Xbox Series X开发游戏
- ·黑客声称从微软GitHub私人数据库当中盗取500GB数据
- ·IBM开源用于简化AI模型开发的Elyra工具包
- ·中国网民人均安装63个App:腾讯系一家独大
- ·Lyft颁布新规:强制要求乘客和司机佩戴口罩
- » 更多新闻...

Copyright © 2020 jack.chen Powered by .NET Core on Kubernetes

以马内利