太初有道,道与神同在,道就是神......

CnBlogs Home New Post Contact Admin Rss Posts - 92 Articles - 4 Comments - 45

qemu网络虚拟化之数据流向分析三

邮箱: zhunxun@gmail.com

<	2020年5月					>
日	_	=	Ξ	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

搜索



PostCategories

C语言(2)

IO Virtualization(3)

KVM虚拟化技术(26)

linux 内核源码分析(61)

Linux日常应用(3)

linux时间子系统(3)

qemu(10)

seLinux(1)

windows内核(5)

调试技巧(2)

内存管理(8)

日常技能(3)

容器技术(2)

生活杂谈(1)

网络(5)

文件系统(4)

硬件(4)

PostArchives

2018/4(1)

2018/2(1)

2018/1(3)

2017/12(2)

2017/11(4) 2017/9(3)

2017/9(3)

2017/7(8)

2017/6(6)

2017/5(9)

2017/3(3)

2017/3(5)

2017/2(1)

2016/12(1)

2016/11(11)

2016/10(8)

2016/9(13)

ArticleCategories

时态分析(1)

Recent Comments

1. Re:virtio前端驱动详解 我看了下,Linux-4.18.2中的vp_notify() 函数。bool vp_notify(struct virtqueue *vq){ /* we write the queue's sele

--Linux-inside

2. Re:virtIO之VHOST工作原理简析

2016-09-27

前篇文章通过分析源代码,大致描述了各个数据结构之间的关系是如何建立的,那么今天就从数据包的角度,分析下数据包是如何在这些数据结构中间流转的!

这部分内容需要结合前面两篇文章来看,我们还是按照从Tap设备->Hub->NIC的流程。

首先看Tap设备,在Tap.c文件中:

先看下Tap设备注册的处理函数

```
1 static NetClientInfo net_tap_info = {
2    .type = NET_CLIENT_OPTIONS_KIND_TAP,
3    .size = sizeof(TAPState),
4    .receive = tap_receive,
5    .receive_raw = tap_receive_raw,
6    .receive_iov = tap_receive_iov,
7    .poll = tap_poll,
8    .cleanup = tap_cleanup,
9 };
```

其中重点就是tap_receive,该函数中会根据情况调用tap_receive_raw,而tap_receive_iov是在使用IO向量的情况下使用的,逻辑上和tap_receive是一个级别,关于IO向量下面首先会简要分析下:

IO向量:

IO向量的主要目的是让调用在一次原子操作中连续读写多个缓冲区,从而提高效率。IO向量结构如下:

```
1 struct iovec {
2     void *iov_base;
3     size_t iov_len;
4 };
```

结构很简单,前者iov_base指向一个缓冲区,iov_len记录缓冲区的长度。一般会有一个iovec数组来描述 IO向量,数组的个数就是缓冲区的个数。

先看下tap_receive函数

```
1 static ssize_t tap_receive(NetClientState *nc, const uint8_t *buf, size_t size)
2 {
      TAPState *s = DO_UPCAST(TAPState, nc, nc);
3
      struct iovec iov[1];
5
 6
      if (s->host vnet hdr len && !s->using vnet hdr) {
7
          return tap_receive_raw(nc, buf, size);
8
9
10
      iov[0].iov base = (char *)buf;
11
      iov[0].iov_len = size;
12
13
       return tap_write_packet(s, iov, 1);
14 }
```

该函数接收从用户应用程序传递过来的数据,然后写入到设备文件中。在没有使用virtIO 的情况下是直接交给tap_receive_raw处理,否则设置IO向量并调用tap_write_packet函数

再问一个问题,从设置ioeventfd那个流程来看的话是guest发起一个IO,首先会陷入到kvm中,然后由kvm向qemu发送一个IO到来的event,最后IO才被处理,是这样的吗?

--Linux-inside

3. Re:virtIO之VHOST工作原理简析 你好。设置ioeventfd这个部分和guest里 面的virtio前端驱动有关系吗? 设置ioeventfd和virtio前端驱动是如何发

生联系起来的?谢谢。
--Linux-inside

4. Re:QEMU IO事件处理框架 良心博主,怎么停跟了,太可惜了。

--黄铁牛

5. Re:linux 逆向映射机制浅析 小哥哥520脱单了么

--黄铁牛

Top Posts

- 1. 详解操作系统中断(21154)
- 2. PCI 设备详解一(15806)
- 3. 进程的挂起、阻塞和睡眠(13713)
- 4. Linux下桥接模式详解一(13465)
- 5. virtio后端驱动详解(10538)

推荐排行榜

- 1. 进程的挂起、阻塞和睡眠(6)
- 2. 为何要写博客(2)
- 3. virtIO前后端notify机制详解(2)
- 4. 详解操作系统中断(2)
- 5. qemu-kvm内存虚拟化1(2)

```
1 static ssize t tap write packet (TAPState *s, const struct iovec *iov, int iovcnt)
3
      ssize t len;
4
5
     do {
        len = writev(s->fd, iov, iovcnt);
7
     } while (len == -1 && errno == EINTR);
8
9
     if (len == -1 && errno == EAGAIN) {
      tap_write_poll(s, true);
10
11
         return 0;
12
1.3
14
    return len;
15 }
```

在该函数中调用了writev函数进向TAPState->fd 进行数据的写入。这里数据被组织成IO向量,写入完成需要调用tap_write_poll更新下fd的处理函数(<mark>原因</mark>)。

而tap_receive_raw函数和tap_receive_iov函数本质上和tap_receive实现类似的功能,只有一些细枝末节的变化,这里就不在分析。

下面还是转换方向,从tap部分的发送函数说起,这里看tap_send函数

```
1 static void tap_send(void *opaque)
2 {
3
      TAPState *s = opaque;
4
      int size;
5
 6
     do {
7
        uint8 t *buf = s->buf;
8
9
        size = tap_read_packet(s->fd, s->buf, sizeof(s->buf));
10
        if (size <= 0) {
             break;
12
        //如果设置了vnet头部长度,但是using_vnet_hdr为0,就在移动buffer指针且修正size。因为这里
13
buffer里面包含了头部,但是设备并没有使用
14
        if (s->host_vnet_hdr_len && !s->using_vnet_hdr) {
15
             buf += s->host vnet hdr len;
16
             size -= s->host vnet hdr len;
17
18
19
        size = qemu send packet async(&s->nc, buf, size, tap send completed);
20
         if (size == 0) {
21
             tap_read_poll(s, false);
22
2.3
     } while (size > 0 && qemu_can_send_packet(&s->nc));
24 }
```

这里通过一个循环反复调用tap_read_packet函数从打开的设备文件中读取数据,并每一次读取完毕调用qemu_send_packet_async函数进行数据的发送。前者比较简单,就是普通的读文件操作,后者我们来看下

```
1 static ssize t gemu send packet async with flags(NetClientState *sender,
                                                unsigned flags,
3
                                                const uint8 t *buf, int size,
 4
                                                NetPacketSent *sent cb)
5 {
6
    NetQueue *queue;
8 #ifdef DEBUG NET
     printf("qemu_send_packet_async:\n");
10
     hex_dump(stdout, buf, size);
11 #endif
12 //如果发送端口的peer指针为空会发送失败,即不存在目标网卡
     if (sender->link_down || !sender->peer) {
1.3
14
         return size;
1.5
    }
16 //获取对方的接收缓冲队列
17
      queue = sender->peer->incoming_queue;
18
19
      return qemu_net_queue_send(queue, sender, flags, buf, size, sent_cb);
```

这里就做了一下实质性的判断,查看下net client的连接是否打开并且对方net client是否存在,不满足条件直接返回,通过的话就获取对方的接收队列sender->peer->incoming_queue;注意这里是对方的接收队列,下面可以看到实际上只是把数据从buffer中复制到队列维护的链表中了。

然后调用qemu_net_queue_send函数进行发送

```
1 ssize_t qemu_net_queue_send(NetQueue *queue,
                           NetClientState *sender,
3
                           unsigned flags,
 4
                            const uint8_t *data,
5
                            size t size.
 6
                            NetPacketSent *sent cb)
7 {
8
      ssize t ret;
9 //这里表示如果queue正在发送就直接把buffer附加到队列的package链表,当然是在条件允许的情况下
if (queue->delivering || !qemu_can_send_packet(sender)) {
11
         qemu_net_queue_append(queue, sender, flags, data, size, sent_cb);
12
         return 0;
13
14 //否则需要启动队列进行数据的发送
15    ret = qemu_net_queue_deliver(queue, sender, flags, data, size);
16
     if (ret == 0) {
17
         qemu net queue append(queue, sender, flags, data, size, sent cb);
18
         return 0;
19
20 //否则只能刷新下queue
21
     qemu_net_queue_flush(queue);
22
23
     return ret;
24 }
```

该函数就要做具体的工作了,首先判断队列是否正在进行发送,是的话直接调用 qemu_net_queue_append函数把buffer附加到queue的发送链表中,否则还需要重新启动队列发送,然后在附加到发送链表。

假如都不成功就只能调用gemu net gueue flush函数重置下队列。

```
1 static void qemu_net_queue_append(NetQueue *queue,
2 NetClientState *sender,
3 unsigned flags,
4 const uint8_t *buf,
5 size_t size,
6 NetPacketSent *sent_cb)
7 {
8 NetPacket *packet;
9
```

```
10
     if (queue->nq_count >= queue->nq_maxlen && !sent_cb) {
11
          return; /* drop if queue full and no callback */
12
packet = g_malloc(sizeof(NetPacket) + size);
     packet->sender = sender;
14
     packet->flags = flags;
15
packet->size = size;
17 packet->sent_cb = sent_cb;
18
     memcpy(packet->data, buf, size);
19
20
     queue->ng count++;
21
     QTAILQ_INSERT_TAIL(&queue->packets, packet, entry);
22 }
```

可以看到这里做的工作很简单,就是分配一个package把数据复制到里面,然后插入发送链表。

Hub 端

前面结合源代码大致分析了下Tap端数据的发送接收流程,本节介绍下Hub接收并转发数据包的流程,代码大部分都在hub.c中

相比前面的Tap。这里Hub完成的工作就要简单的多,代码量也要少很多,因为它其实并不分哪一端,只负责转发数据包,看下net_hub_receive函数

```
1 static ssize_t net_hub_receive(NetHub *hub, NetHubPort *source_port,
                             const uint8 t *buf, size t len)
3 {
      NetHubPort *port;
4
5 //收到数据包就从其他端口转发
6 QLIST FOREACH(port, &hub->ports, next) {
7
       if (port == source_port) {
8
            continue;
9
10
11
        qemu_send_packet(&port->nc, buf, len);
12
     }
13
      return len;
14 }
```

这里可以看到遍历Hub上的所有端口,然后调用qemu_send_packet函数对单个端口进行发送数据,其中忽略source_port。还有一个函数和这个函数相对就是net_hub_receive_iov,该函数以IO向量的方式对数据包做处理

```
1 static ssize_t net_hub_receive_iov(NetHub *hub, NetHubPort *source_port,
                                   const struct iovec *iov, int iovcnt)
3 {
4
     NetHubPort *port;
5
      ssize_t len = iov_size(iov, iovcnt);
6
     QLIST_FOREACH(port, &hub->ports, next) {
8
       if (port == source_port) {
9
              continue;
1.0
11
12
        qemu_sendv_packet(&port->nc, iov, iovcnt);
13
14
      return len;
15 }
```

```
1 ssize_t
2 qemu_sendv_packet(NetClientState *nc, const struct iovec *iov, int iovcnt)
3 {
4    return qemu_sendv_packet_async(nc, iov, iovcnt, NULL);
5 }
```

```
1 ssize_t qemu_sendv_packet_async(NetClientState *sender,
                                 const struct iovec *iov, int iovcnt,
3
                                 NetPacketSent *sent_cb)
4 {
5
      NetQueue *queue;
7
      if (sender->link_down || !sender->peer) {
8
          return iov size(iov, iovcnt);
9
10
11
      queue = sender->peer->incoming_queue;
12
13
      return qemu_net_queue_send_iov(queue, sender,
14
                                    QEMU NET PACKET FLAG NONE,
15
                                     iov, iovcnt, sent_cb);
16 }
```

该函数是核心函数,这里的内容和前面Tap发送函数有些类似,sender是Hub上的转发端口的NetClientState结构,这里发送的方式也是向对方的incoming_queue copy数据,唯一的区别在于这里采用的IO向量的方式,前面IO向量我们忽略了,这里就分析下,直接看向队列的链表中添加package的函数qemu_net_queue_append_iov

```
1 static void qemu_net_queue_append_iov(NetQueue *queue,
                                       NetClientState *sender,
                                        unsigned flags,
4
                                        const struct iovec *iov,
                                        int iovcnt,
6
                                       NetPacketSent *sent_cb)
7 {
8
      NetPacket *packet;
9
      size t max len = 0;
10
     int i;
11
12
      if (queue->nq_count >= queue->nq_maxlen && !sent_cb) {
13
         return; /* drop if queue full and no callback */
14
     for (i = 0; i < iovcnt; i++) {
15
16
          max_len += iov[i].iov_len;
17
18
     packet = g_malloc(sizeof(NetPacket) + max_len);
19
20
     packet->sender = sender;
21
     packet->sent cb = sent cb;
22
     packet->flags = flags;
23
     packet->size = 0;
24
      for (i = 0; i < iovcnt; i++) {</pre>
2.5
26
         size_t len = iov[i].iov_len;
27
28
          memcpy(packet->data + packet->size, iov[i].iov_base, len);
29
          packet->size += len;
30
31
32
      queue->nq count++;
33
      QTAILQ_INSERT_TAIL(&queue->packets, packet, entry);
34 }
```

这里首先判断queue的发送链表是否已满,然后获取数据的长度,需要结合所有IO向量包含的数据长度和,最后申请一段内存做package,需要包含所有的数据以及NetPacket结构,并对package做一些参数的设置。然后逐项从向量代表的buffer中复制数据。最后在一次性的把整个package插入链表。

NIC端

终于到了关键的时刻,这里其实函数不多,但是函数体很庞大,我们看e1000网卡的接收数据流程,先看e1000 receive函数

这里不管有没有使用IO向量都把数据封装到了一个向量里面,然后调用e1000_receive_iov函数,该函数的函数体比较庞大,按模块分析的话也并不难。

```
2 static size t e1000 receive iov(NetClientState *nc, const struct iovec *iov, int
iovcnt)
 3 {
     E1000State *s = qemu get nic opaque(nc);
     PCIDevice *d = PCI DEVICE(s);
 5
      struct e1000 rx desc desc;
      dma_addr_t base;
 8
     unsigned int n, rdt;
 9
     uint32_t rdh_start;
     uint16_t vlan_special = 0;
10
11
      uint8_t vlan_status = 0;
      uint8_t min_buf[MIN_BUF_SIZE];
12
13
      struct iovec min_iov;
     uint8_t *filter_buf = iov->iov base;
14
15
      size_t size = iov_size(iov, iovcnt);
      size_t iov_ofs = 0;
16
17
      size_t desc_offset;
18
      size_t desc_size;
19
      size t total size;
2.0
     if (!(s->mac reg[STATUS] & E1000 STATUS LU)) {
21
22
           return -1;
23
24
25
      if (!(s->mac reg[RCTL] & E1000 RCTL EN)) {
26
           return -1;
27
28
29
      /* Pad to minimum Ethernet frame length */
      if (size < sizeof(min buf)) {</pre>
30
31
          iov to buf(iov, iovcnt, 0, min buf, size);
          memset(&min buf[size], 0, sizeof(min buf) - size);
32
33
         min_iov.iov_base = filter_buf = min_buf;
         min_iov.iov_len = size = sizeof(min_buf);
34
35
          iovcnt = 1;
36
          iov = &min_iov;
     } else if (iov->iov len < MAXIMUM ETHERNET HDR LEN) {
37
38
          /* This is very unlikely, but may happen. */
39
           iov to buf(iov, iovcnt, 0, min buf, MAXIMUM ETHERNET HDR LEN);
40
           filter buf = min buf;
41
42
```

```
/* Discard oversized packets if !LPE and !SBP. */
       if ((size > MAXIMUM ETHERNET LPE SIZE ||
 44
           (size > MAXIMUM ETHERNET VLAN SIZE
46
           && !(s->mac_reg[RCTL] & E1000_RCTL_LPE)))
           && !(s->mac reg[RCTL] & E1000 RCTL SBP)) {
48
           return size;
 49
50 //先对数据包进行过滤
 51
       if (!receive filter(s, filter buf, size)) {
 52
           return size;
 53
 54 //如果网卡支持vlan并且数据包是vlan数据包
 55
      if (vlan enabled(s) && is vlan packet(s, filter buf)) {
 56
           vlan_special = cpu_to_le16(be16_to_cpup((uint16_t *) (filter_buf
 57
 58
           iov ofs = 4;
           if (filter_buf == iov->iov base) {
 59
 60
               memmove(filter_buf + 4, filter_buf, 12);//destination, src, count
 61
               iov_from_buf(iov, iovcnt, 4, filter_buf, 12);
 63
               while (iov->iov_len <= iov_ofs) {</pre>
                   iov ofs -= iov->iov len;
 65
                   iov++;
 66
 67
 68
           vlan status = E1000 RXD STAT VP;
 69
           size -= 4;
 70
 71
 72
       rdh start = s->mac reg[RDH];
 73
       desc offset = 0;
       total_size = size + fcs_len(s);//加上crc校验
 74
 75
       if (!e1000_has_rxbufs(s, total_size)) {
               set_ics(s, 0, E1000_ICS_RXO);
 76
 77
78
79
       do {
 80
           desc_size = total_size - desc_offset;
 81
           if (desc size > s->rxbuf size) {
 82
               desc_size = s->rxbuf_size;
 83
 84
          base = rx_desc_base(s) + sizeof(desc) * s->mac_reg[RDH];
 85
           pci dma read(d, base, &desc, sizeof(desc));
 86
           desc.special = vlan_special;
 87
           desc.status |= (vlan status | E1000 RXD STAT DD);
 88
           if (desc.buffer_addr) {
               if (desc_offset < size) {</pre>
 89
 90
                    size_t iov_copy;
 91
                   hwaddr ba = le64_to_cpu(desc.buffer_addr);
                    size_t copy_size = size - desc_offset;
 92
                   if (copy_size > s->rxbuf_size) {
 93
                       copy_size = s->rxbuf_size;
 95
97
                       iov_copy = MIN(copy_size, iov->iov_len - iov_ofs);
98
                       pci dma write(d, ba, iov->iov base + iov ofs, iov copy);
99
                       copy_size -= iov_copy;
                       ba += iov copy;
                       iov ofs += iov copy;
102
                       if (iov_ofs == iov->iov_len) {
103
                           iov++;
104
                           iov_ofs = 0;
105
106
                    } while (copy size);
107
108
               desc_offset += desc_size;
               desc.length = cpu to le16(desc size);
110
               if (desc offset >= total size) {
111
                   desc.status |= E1000 RXD STAT EOP | E1000 RXD STAT IXSM;
112
               } else {
113
                   /* Guest zeroing out status is not a hardware requirement.
114
                     Clear EOP in case guest didn't do it. */
115
                    desc.status &= ~E1000 RXD STAT EOP;
116
117
           } else { // as per intel docs; skip descriptors with null buf addr
118
                DBGOUT(RX, "Null RX descriptor!!\n");
119
           pci_dma_write(d, base, &desc, sizeof(desc));
120
```

```
if (++s->mac_reg[RDH] * sizeof(desc) >= s->mac_reg[RDLEN])
122
123
               s->mac_reg[RDH] = 0;
124
          /* see comment in start xmit; same here */
125
          if (s->mac reg[RDH] == rdh_start) {
126
              DBGOUT (RXERR, "RDH wraparound @%x, RDT %x, RDLEN %x\n",
127
                      rdh_start, s->mac_reg[RDT], s->mac_reg[RDLEN]);
128
              set ics(s, 0, E1000 ICS RXO);
129
               return -1;
130
           }
131
      } while (desc_offset < total_size);</pre>
132
133
      s->mac_reg[GPRC]++;
134
      s->mac_reg[TPR]++;
135
       /* TOR - Total Octets Received:
136
       * This register includes bytes received in a packet from the <Destination
137
       * Address> field through the <CRC> field, inclusively.
138
       n = s->mac_reg[TORL] + size + /* Always include FCS length. */ 4;
139
140
       if (n < s->mac reg[TORL])
141
          s->mac_reg[TORH]++;
142
      s->mac_reg[TORL] = n;
143
144
       n = E1000_ICS_RXT0;
145
      if ((rdt = s->mac reg[RDT]) < s->mac reg[RDH])
146
           rdt += s->mac_reg[RDLEN] / sizeof(desc);
147
       if (((rdt - s->mac reg[RDH]) * sizeof(desc)) <= s->mac reg[RDLEN] >>
148
           s->rxbuf min shift)
149
          n |= E1000 ICS RXDMT0;
150
151
      set ics(s, 0, n);
152
153
       return size;
154 }
```

结合上面的代码,首先进行的是判断数据的长度是否满足一个最小以太网帧的长度,如果不满足就必须按 照以太网帧的最小长度对齐,即后面填充0即可。

然后丢弃超过最大标准的数据包;

接着就调用receive_filter函数对数据包进行过滤,这是数据链路层的过滤,需要判断数据包的类型(广播、组播或者网卡是混杂模式都直接接收),如果是单播需要分析链路层头部,比对MAC地址。

然后下面的do循环中就开始数据的写入,这是直接采用DMA的方式吧数据直接写入到客户机内存,然后向客户机注入软中断通知客户机。

写入的方式比较复杂,但是主要是逻辑混乱,也不难理解,这里就不重点描述。

最后写入完成调用set_ics注入软中断。剩下的就是客户机的操作了。

而E1000的发送函数就是 $start_xmit$ 函数,位于E1000.c中。

```
static void
start xmit(E1000State *s)
   PCIDevice *d = PCI DEVICE(s);
   dma addr t base;
   struct e1000 tx desc desc;
   uint32 t tdh start = s->mac reg[TDH], cause = E1000 ICS TXQE;
   if (!(s->mac_reg[TCTL] & E1000_TCTL_EN)) {
       DBGOUT(TX, "tx disabled\n");
       return:
   while (s->mac_reg[TDH] != s->mac_reg[TDT]) {
       base = tx desc base(s) +
              sizeof(struct e1000 tx desc) * s->mac reg[TDH];
       pci_dma_read(d, base, &desc, sizeof(desc));
       DBGOUT(TX, "index %d: %p : %x %x\n", s->mac reg[TDH],
              (void *)(intptr_t)desc.buffer_addr, desc.lower.data,
              desc.upper.data);
       process_tx_desc(s, &desc);
       cause |= txdesc writeback(s, base, &desc);
```

具体的步骤和接收数据的模式类似,网卡的发送寄存器会包含数据包的head和tail,如果两者不一致就说明有新数据包。然后获取发送缓冲区的地址,注意这里需要先获取对应本次传输数据的e1000_tx_desc结构,这也是首次调用**pci_dma_read**函数的作用,该结构中记录了数据buffer的实际地址,这个地址是需要再次通过 D M A 读取。获取到desc描述符后,就调用**process_tx_desc(s, &desc)**函数进行具体的传输数据DMA操作。

```
process_tx_desc(E1000State *s, struct e1000_tx_desc *dp)
   PCIDevice *d = PCI DEVICE(s);
   uint32 t txd lower = le32 to cpu(dp->lower.data);
   uint32_t dtype = txd_lower & (E1000_TXD_CMD_DEXT | E1000_TXD_DTYP_D);
   unsigned int split size = txd lower & Oxffff, bytes, sz, op;
   unsigned int msh = 0xfffff;
   uint64 t addr;
   struct e1000 context desc *xp = (struct e1000 context desc *)dp;
   struct e1000 tx *tp = &s->tx;
   s->mit_ide |= (txd_lower & E1000_TXD_CMD_IDE);
   if (dtype == E1000_TXD_CMD_DEXT) {      // context descriptor
       op = le32 to cpu(xp->cmd and length);
       tp->ipcss = xp->lower_setup.ip_fields.ipcss;
       tp->ipcso = xp->lower_setup.ip_fields.ipcso;
       tp->ipcse = le16_to_cpu(xp->lower_setup.ip_fields.ipcse);
       tp->tucss = xp->upper_setup.tcp_fields.tucss;
       tp->tucso = xp->upper setup.tcp fields.tucso;
       tp->tucse = le16_to_cpu(xp->upper_setup.tcp_fields.tucse);
       tp->paylen = op & 0xfffff;
       tp->hdr_len = xp->tcp_seg_setup.fields.hdr_len;
       tp->mss = le16 to cpu(xp->tcp seg setup.fields.mss);
       tp->ip = (op & E1000_TXD_CMD_IP) ? 1 : 0;
       tp->tcp = (op & E1000_TXD_CMD_TCP) ? 1 : 0;
       tp->tse = (op & E1000_TXD_CMD_TSE) ? 1 : 0;
       tp->tso frames = 0;
       if (tp->tucso == 0) { // this is probably wrong
           DBGOUT(TXSUM, "TCP/UDP: cso 0!\n");
           tp->tucso = tp->tucss + (tp->tcp ? 16 : 6);
   } else if (dtype == (E1000_TXD_CMD_DEXT | E1000_TXD_DTYP_D)) {
       // data descriptor
       if (tp->size == 0) {
           tp->sum_needed = le32_to_cpu(dp->upper.data) >> 8;
       tp->cptse = ( txd lower & E1000 TXD CMD TSE ) ? 1 : 0;
   } else {
       // legacy descriptor
       tp->cptse = 0;
   if (vlan_enabled(s) && is_vlan_txd(txd_lower) &&
       (tp->cptse || txd_lower & E1000_TXD_CMD_EOP)) {
       tp->vlan needed = 1;
       stw_be_p(tp->vlan_header,
                     le16_to_cpup((uint16_t *)(s->mac_reg + VET)));
       stw_be_p(tp->vlan_header + 2,
                     le16_to_cpu(dp->upper.fields.special));
   /*这里就是获取客户机中数据buffer的地址*/
```

```
addr = le64_to_cpu(dp->buffer_addr);
if (tp->tse && tp->cptse) {
   msh = tp->hdr len + tp->mss;
    do {
        bytes = split size;
        if (tp->size + bytes > msh)
            bytes = msh - tp->size;
        bytes = MIN(sizeof(tp->data) - tp->size, bytes);
        pci_dma_read(d, addr, tp->data + tp->size, bytes);
        sz = tp->size + bytes;
        if (sz >= tp->hdr_len && tp->size < tp->hdr_len) {
            memmove(tp->header, tp->data, tp->hdr len);
        tp->size = sz;
        addr += bytes;
        if (sz == msh) {
           memmove(tp->data, tp->header, tp->hdr len);
            tp->size = tp->hdr_len;
        }
    } while (split size -= bytes);
} else if (!tp->tse && tp->cptse) {
    // context descriptor TSE is not set, while data descriptor TSE is set
    DBGOUT(TXERR, "TCP segmentation error\n");
    split size = MIN(sizeof(tp->data) - tp->size, split size);
    pci_dma_read(d, addr, tp->data + tp->size, split_size);
    tp->size += split_size;
}
if (!(txd lower & E1000 TXD CMD EOP))
if (!(tp->tse && tp->cptse && tp->size < tp->hdr len)) {
    xmit seg(s);
tp->tso frames = 0;
tp->sum_needed = 0;
tp->vlan needed = 0;
tp->size = 0;
tp->cptse = 0;
```

函数中需要首先判断描述符是什么类型。比较关键的是**E1000_TXD_CMD_DEXT**和 **E1000_TXD_DTYP_D**,

然后调用**pci_dma_read**函数把内存(客户机内存)中的数据读到设备缓冲区中,这点和实际的DMA道理是一样的。

然后调用xmit_seg

```
static void
xmit_seg(E1000State *s)
   uint16_t len, *sp;
   unsigned int frames = s->tx.tso frames, css, sofar, n;
   struct e1000 tx *tp = &s->tx;
   if (tp->tse && tp->cptse) {
       css = tp->ipcss;
       DBGOUT(TXSUM, "frames %d size %d ipcss %d\n",
             frames, tp->size, css);
       if (tp->ip) {
                          // IPv4
           stw be p(tp->data+css+2, tp->size - css);
           stw_be_p(tp->data+css+4,
                        bel6 to cpup((uint16 t *)(tp->data+css+4))+frames);
                         // TPv6
           stw be p(tp->data+css+4, tp->size - css);
        css = tp->tucss;
       len = tp->size - css;
       DBGOUT(TXSUM, "tcp %d tucss %d len %d\n", tp->tcp, css, len);
       if (tp->tcp) {
           sofar = frames * tp->mss;
           stl_be_p(tp->data+css+4, ldl_be_p(tp->data+css+4)+sofar); /* seq */
           if (tp->paylen - sofar > tp->mss)
              tp->data[css + 13] &= ~9;
                                                // PSH. FIN
        } else // UDP
```


```
stw_be_p(tp->data+css+4, len);
       if (tp->sum_needed & E1000_TXD_POPTS_TXSM) {
           unsigned int phsum;
           // add pseudo-header length before checksum calculation
           sp = (uint16 t *)(tp->data + tp->tucso);
           phsum = be16_to_cpup(sp) + len;
           phsum = (phsum >> 16) + (phsum & 0xffff);
           stw_be_p(sp, phsum);
       tp->tso_frames++;
   if (tp->sum needed & E1000 TXD POPTS TXSM)
       putsum(tp->data, tp->size, tp->tucso, tp->tucss, tp->tucse);
   if (tp->sum needed & E1000 TXD POPTS IXSM)
       putsum(tp->data, tp->size, tp->ipcso, tp->ipcss, tp->ipcse);
   if (tp->vlan_needed) {
       memmove(tp->vlan, tp->data, 4);
       memmove(tp->data, tp->data + 4, 8);
       memcpy(tp->data + 8, tp->vlan_header, 4);
       e1000_send_packet(s, tp->vlan, tp->size + 4);
       e1000_send_packet(s, tp->data, tp->size);
   s->mac reg[TPT]++;
   s->mac_reg[GPTC]++;
   n = s->mac reg[TOTL];
   if ((s->mac reg[TOTL] += s->tx.size) < n)</pre>
       s->mac_reg[TOTH]++;
```

然后调用e1000_send_packet

```
static void
e1000_send_packet(E1000State *s, const uint8_t *buf, int size)
{
   NetClientState *nc = qemu_get_queue(s->nic);
   if (s->phy_reg[PHY_CTRL] & MII_CR_LOOPBACK) {
      nc->info->receive(nc, buf, size);
   } else {
      qemu_send_packet(nc, buf, size);
   }
}
```

最后就是qemu_send_packet,这就是之前我们分析过的函数了!!

最后放一张逻辑图示,旨在说明 数据包的流向,注意是逻辑图:



参考: qemu源码

linux内核源码

分类: linux 内核源码分析, KVM虚拟化技术, gemu





+加关注

« 上一篇: <u>软中断和tasklet介绍</u>

» 下一篇: <u>linux下的KSM内存共享机制分析</u>

posted @ 2017-05-09 12:45 jack.chen Views(1094) Comments(0) Edit 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>, <u>访问</u> 网站首页。

【推荐】超50万行VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库 【推荐】阿里毕玄16篇文章,深度讲解Java开发、系统设计、职业发展 【推荐】《Flutter in action》开放下载!闲鱼Flutter企业级实践精选

相关博文:

- ·理解 Linux 网络栈(3):QEMU/KVM + VxLAN 环境下的 Segmentation Offloading 技术(发送端)
- · QEMU网络模式(一)——bridge
- ·linux网络流程分析(一)---网卡驱动
- ·virtIO前后端notify机制详解
- ·virtIO之VHOST工作原理简析
- » 更多推荐...

Java经典面试题整理及答案详解(二)

最新 IT 新闻:

- · 腾讯在列! 微软宣布超140家工作室为Xbox Series X开发游戏
- ·黑客声称从微软GitHub私人数据库当中盗取500GB数据
- ·IBM开源用于简化AI模型开发的Elyra工具包
- ·中国网民人均安装63个App:腾讯系一家独大
- ·Lyft颁布新规:强制要求乘客和司机佩戴口罩
- » 更多新闻...

Copyright © 2020 jack.chen Powered by .NET Core on Kubernetes

以马内利