肥叉烧 feichashao.com

feichashao's Blog

文件系统的 nodev 挂载选项有什么用?

nodev挂载选项有什么用?

一些安全策略会要求,除了根目录(/),其他目录如果挂载了单独的分区,应该添加 nodev 挂载选项。

所以 nodev 有什么用呢? mount 的 man 手册如此解释:

nodev Do not interpret character or block special devices on the file system. 好吧,看完我还是没理解这个选项到底是干嘛的。网上搜索到了几个回答[2][3]。如果在挂载时,添加了nodev选项,那么系统不会把该文件系统里面的 block/character 文件当作是 block/character 文件来处理。

举个例子,一位别有用心的用户,在他有权限的机器上(比如他的笔记本),在U盘上创建了一个 block 文件,指向 sd*之类的数据盘,这么巧他有权限把U盘插到服务器上,这么巧服务器自动挂载了这个U盘且没有 nodev 挂载选项,那么这位用户就能通过这个 block 文件读取到服务器上相应磁盘的数据。

验证nodev挂载选项

1. 在系统上,使用 root 用户,验证通过 mknod 创建的 block 文件能够访问相应 block 的数据。

光盘 sr0 的 major,minor 号是 11,0
[root@build ~]# ls -l /dev/sr0
brw-rw----. 1 root cdrom 11, 0 Sep 11 14:15 /dev/sr0

在 /tmp 创建一个伪 sr0 设备 ### [root@build tmp]# mknod new-sr0 b 11 0 ### 从正常sr0设备和伪sr0设备中提取相同数量的数据
[root@build tmp]# dd if=/tmp/new-sr0 of=/tmp/new_one bs=20M count=1
[root@build tmp]# dd if=/dev/sr0 of=/tmp/ori_one bs=20M count=1

MD5 值是一样的

[root@build tmp]# md5sum /tmp/new_one 30e67ca36a3cb120c88a18587570bac6 /tmp/new_one [root@build tmp]# md5sum /tmp/ori_one 30e67ca36a3cb120c88a18587570bac6 /tmp/ori_one

2. 正常情况下,普通用户是无法调用 mknod 命令的。所以不外挂文件系统(比如U盘)的话,没有 nodev 还比较安全。

[feichashao@build tmp]\$ mknod new-sr0 b 11 0

mknod: 'new-sr0': Operation not permitted

3. 比较有 nodev 挂载选项和没有 nodev 挂载选项的效果。可以看到,加上 nodev 挂载选项之后,尽管这个文件系统存在 block 文件,但也无法从中提取中数据,从而保障了数据安全。

不添加nodev挂载选项的情况:

创建一个 ext4 文件系统用于挂载
[root@build tmp]# dd if=/dev/zero of=/tmp/diskfile bs=10M count=10
[root@build tmp]# mkfs.ext4 /tmp/diskfile

使用默认的挂载选项,挂载该文件系统到 /testdir/ ### [root@build tmp]# mount -o loop /tmp/diskfile /testdir/

在这个文件系统中,创建伪sr0文件
[root@build tmp]# mknod /testdir/new-sr0 b 11 0
[root@build tmp]# ls -l /testdir/new-sr0
brw-r--r--. 1 root root 11, 0 Sep 21 20:31 /testdir/new-sr0

能够从中读取数据

[root@build tmp]# dd if=/testdir/new-sr0 of=/tmp/new_one bs=20M count=1 [root@build tmp]# md5sum /tmp/new_one

30e67ca36a3cb120c88a18587570bac6 /tmp/new_one

[root@build tmp]# umount /testdir/添加nodev挂载选项的情况:

使用 nodev 挂载选项挂载同一文件系统
[root@build tmp]# mount -o loop,nodev /tmp/diskfile /testdir/

无法从伪sr0中读取数据

[root@build tmp]# dd if=/testdir/new-sr0 of=/tmp/new_one bs=20M count=1 dd: failed to open '/testdir/new-sr0' : Permission denied

参考资料

- [1] https://access.redhat.com/solutions/60728
- [2] https://superuser.com/questions/538550/understanding-mount-option-nodev-and-its-use-with-usb-flash-drives
- [3] <u>https://serverfault.com/questions/547237/explanation-of-nodev-and-nosuid-in-fstab</u>

feichashao / 2017/09/21 / Linux

肥叉烧 feichashao.com / 自豪地采用WordPress